



TI-*nspire*[™]

Håndbok for installasjon og aktivering av programvare

Denne guideboken gjelder for TI-Nspire[™] -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Viktig Informasjon

Dersom ikke annet er uttrykkelig nevnt i Lisensen som finnes vedlagt programmet, gir ikke Texas Instruments noen garanti, verken uttrykt eller underforstått, herunder, men ikke begrenset til noen impliserte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med hensyn til noen som helst programmer eller bokmaterialer som kun er tilgjengelig på et "som det er"-grunnlag. Ikke i noen tilfeller kan Texas Instruments bli holdt ansvarlig overfor noen for spesielle, indirekte, tilfeldige eller følgeskader i forbindelse med eller som et resultat av anskaffelsen eller bruken av disse materialene. Texas Instruments' eneste og eksklusive ansvar, uten hensyn til aksjonsformen, kan ikke overstige den summen som er blitt fremsatt i lisensen for programmet. I tillegg kan ikke Texas Instruments bli holdt ansvarlig for noen krav av noe slag mot bruken av disse materialene av en annen part.

Lisens

Se fullstendig lisens installert i **C:\Program Files\TI Education\<TI-Nspire™ Product Name>\license**.

Apple®, Mac®, OS X®, Microsoft® Windows®, Sentinel™, og Windows Vista® er varemerker for sine respektive eiere.

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated

Innhold

Viktig Informasjon	2
Komme i gang - TI-Nspire™ programvareinstallasjon og -aktivering	5
Før du begynner	5
Innhente lisenser	5
Innhente TI-Nspire™-programvaren	6
Hente TI-admin-programvaren	7
Innhente egenskapsfiler	7
Sette Miljøvariabler for proxy-servere	7
Bruke distribusjonsverktøy	8
Installere TI-admin Programvare	9
Installere TI-Nspire™-programvaren	10
Installere og distribuere programvaren	10
Aktivere lisenser	11
Aktivere enkeltlisenser og volumlisenser	11
Aktivere multiaktiveringslisenser	11
Aktivere samlelisenser og skoleadministrerte lisenser	11
Vedlegg A: Lisens typer og vilkår	13
Lisens typer	13
Krav til tilkobling for lisens typer	15
Lisensvilkår for bruk av programvare	15
Vedlegg B: Alternativer egenskapsfil	16
Alternativer innstillinger.egenskapsfiler	16
distribusjon.egenskapsfiler alternativer	18
Kundestøtte og service fra Texas Instruments	21
Service og garantiinformasjoner	21
Stikkordregister	23

Komme i gang - TI-Nspire™ programvareinstallasjon og -aktivering

Denne *håndboken for installasjon og aktivering av TI-Nspire™* programvare beskriver hvordan du laster ned, installerer og aktiverer følgende TI-Nspire™ programvare.

- TI-Nspire™ CX Teacher Software og TI-Nspire™ CX CAS Teacher Software
- TI-Nspire™ NCX avigator™ Teacher Software og TI-Nspire™ CX CAS Navigator™ Teacher Software
- TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software og TI-Nspire™ CAS Navigator™ NC Teacher Software
- TI-Nspire™ CX Student Software og TI-Nspire™ CX CAS Student Software
- TI-admin programvare

Før du begynner

Gå gjennom følgende sjekkliste før du begynner installasjonen av programvaren.

- Kontroller at datamaskinen oppfyller systemkravene. Se produktinformasjonen på education.ti.com/software/requirements.
- Kontroller at du har administratorrettigheter.
- For andre lisenstyper enn multiaktiveringslisensen, påse at du har Internett-tilkobling. (Det er ikke-nødvendig med en Internett-tilkobling for multiaktiveringslisensen.)
- Innhent lisensnummeret(rene) eller lisensfilen(e). Se *Innhente lisenser*, i dette kapitlet.
- Kontroller at du har TI-Nspire™ software installer. Se *Hente TI-Nspire™ programvaren* i dette kapitlet.
- Hvis du bruker en proxy-server, må du sette miljøvariablene før du starter TI-Nspire™ programvaren. Se *Sette miljøvariabler for proxy-servere* i dette kapitlet.

Innhente lisenser

Lisenser for TI-Nspire™ programvare skaffes på ulike måter, avhengig av lisenstype og kjøpsmetode (via Internett eller DVD).

For enkeltlisenser er lisensnummeret i e-postbekreftelsen eller på DVD-omslaget.

For volum-, samle-, multiaktiverings- og skoleadministrerte lisenser, følg disse trinnene for å innløse kravnummeret for opprettelse av lisensnummer eller lisensfiler.

1. Logg deg inn på din konto til servicesenteret for programvare på education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Klikk på **Innløs kravnummer**.
3. Skriv inn kravnummeret du fikk tilsendt i e-postbekreftelsen, og klikk på **Innløs**.

Nettsiden med lisensavtalen vises.

4. Klikk på **Godta**.

Nettsiden med bekreftelse på innløsning av kravnummer vises.

5. Bekreft bestillingen, inkludert produktnavn, lisenstype og antall plasser.

6. Klikk på **Administrer lisensnumre**.

Nettsiden for administrering av lisensnumre vises.

7. Klikk på **Nytt lisensnummer**, og deretter på **Administrer lisens**.

Nettsiden for tildeling av aktiveringer vises.

8. For andre lisenser enn multiaktiveringslisenser, skriv inn antallet plasser du vil tildele det første lisensnummeret.

Hvis du for eksempel har totalt 30 plasser og vil tildele 10 plasser til hvert av de tre lisensnumrene, skriv 10 for det første lisensnummeret.

9. Skriv inn et kallenavn, og klikk på **Lagre**.

Nettsiden for administrering av lisensnummer vises med lisensnummeret eller en nedlastningskobling til lisensfilen.

10. Gjenta trinn 8 og 9 til alle plassene er tildelt.

Innhente TI-Nspire™-programvaren

Bruk informasjonen i dette avsnittet til å hente TI-Nspire™ programvaren.

Følgende installasjonsprogram er tilgjengelige for TI-Nspire™ programvaren:

- Windows® .exe installasjonsprogram for individuelle installasjoner
- Windows® .msi installasjonsprogrammer for bruk med distribusjonsverktøy

Merk: .msi installasjonsprogram er beregnet på bruk med stille distribusjon. Dialogboksene er bare på engelsk.

- Windows® .msi installasjonsprogram for individuelle installasjoner og bruk med distribusjonsverktøy

Velg et av disse alternativene for å hente TI-Nspire™ programvaren:

- ▶ Hvis kjøpet inkluderte en DVD, finner du installasjonsprogrammet i disse mappene:
 - For Windows® .exe and .msi installasjonsprogrammer, gå til mappen \PC.
 - For Mac® .pkg installasjonsprogram, gå til mappen /MAC.
- ▶ Hvis du har kjøpt en enkeltlisens via Internett, gå til nettsiden det henvises til i e-postbekreftelsen.
- ▶ For andre lisenskjøp via Internett, logg inn på din konto til servicesenteret for programvare (Software Service Center) på education.ti.com/go/softwarecenter.

- a) Klikk på **Produktliste** i menyen til venstre.
- b) Naviger til programvaren, og klikk på **Last ned programvare**.

Hente TI-admin-programvaren

For å hente TI-admin programvare, følg disse trinnene.

1. Åpne en nettleser og logg inn på din konto til servicesenteret for programvare (Software Service Center) på education.ti.com/go/softwarecenter.
2. I menyen til venstre, klikk på **Installasjon** og last ned den nåværende TI-admin-installasjonsprogrammet til en midlertidig mappe på lisenstjenestemaskinen.

Innhente egenskapsfiler

Innstillinger.egenskaper og filer for distribusjonsegenskaper brukes for installasjon av volum-, multi-aktiverings-, samle- og skoleadministrerte lisenser.

For å laste ned egenskapsfiler, følg disse trinnene.

1. Åpne en nettleser og logg inn på din konto til servicesenteret for programvare (Software Service Center) på education.ti.com/go/softwarecenter.
2. Klikk på **Installasjon** i menyen til venstre.
3. Last ned innstillinger.egenskaper og filer for distribusjonsegenskapsfiler og trekk dem ut i en mappe på datamaskinen.

Sette Miljøvariabler for proxy-servere

Hvis du bruker en proxy-server, må du sette miljøvariablene før du kan bruke TI-Nspire™ programvaren.

Miljøvariablene peker til proxy-serveren og porten slik at lisensen kan aktiveres.

Sette Miljøvariabler for Windows®

Følg disse trinnene for å sette miljøvariabler for Windows®.

1. Klikk på **Start > Kontrollpanel > System**.

(Hvis du bruker Windows® 7 eller Windows® Vista og navigerer fra kontrollpanelets hovedvindu, klikk på **System og sikkerhet > System**.)

Dialogboksen Systemegenskaper åpnes.

2. Klikk på fanen **Avanserte systeminnstillinger**.
3. Klikk **Miljøvariabler**.

Dialogboksen Miljøvariabler åpnes.

4. Klikk på **Ny** i feltet Systemvariabler.

Dialogboksen Ny systemvariabel åpnes.

5. Skriv **TI.HttpsProxy** i feltet Variabelnavn.

6. Skriv inn **<proxy IP address or host>:<proxy port>** i feltet Variabelnavn.
7. Klikk på **OK** for å lukke åpne dialogbokser og kontrollpanelet.

Sette miljøvariabler for Mac®

Miljøvariablene på en Mac® må angis i filen environment.plist.

Variablene må spesifiseres ved bruk av følgende syntaks:

TI.httpsProxy=<proxy IP address or host>:<proxy port>

For eksempel:

TI.httpsProxy=www.proxyserver.com:8080

Se dokumentasjon fra Apple® for mer informasjon om instilling av miljøvariabler i filen environment.plist.

Bruke distribusjonsverktøy

Du kan distribuere programvaren til datamaskiner ved bruk av ulike distribusjonsverktøy. For instruksjoner om bruk av et distribusjonsverktøy, se dokumentasjonen for verktøyet. Texas Instruments anbefaler ikke spesifikke produkter.

Hvis du har problemer med å distribuere TI-Nspire™ programvaren, gå til Software Service Center på education.ti.com/go/softwarecenter. Du kan også kontakte TI-Cares på 1.800.TI.CARES eller ti-cares@ti.com.

Installere TI-admin Programvare

TI-Admin-programvarepakke inkluderer følgende hjelpefunksjoner som må være installert på lisensservicemaskinen for samlelisenser og skoleadministrerte lisenser:

- Aktiveringsveiviser for TI-Admin
- Lisensservice
- WlmAdmin applikasjon

Følg disse trinnene for å installere TI-Admin-programvaren.

1. Dobbeltklikk på TI-admin fil for å starte installasjonsprosedyre.
Dialogboksen Velkommen til aktiveringsveiviseren åpnes.
2. Følg instruksjonene i installasjonsprogrammets dialogbokser for å fullføre installasjonen.

Aktiveringsveiviseren installeres slik at lisensservicemaskinen kan aktiveres.

Se avsnittet *Aktivere samlelisenser og skoleadministrerte lisenser* i kapitlet *Aktivere lisenser* for informasjon om aktivering av lisenstjenesten.

Installere TI-Nspire™-programvaren

Følg prosedyrene i dette kapitlet, for å installere og distribuere TI-Nspire™-programvaren.

Les gjennom kapitlet *Komme i gang* før du starter installasjonsprosedyren.

Installere og distribuere programvaren

Hvis du bruker en samlelisens eller skoleadministrert lisens, kontroller at du har installert TI-Admin-programvaren. Se *Installere TI-Admin-programvaren* for mer informasjon.

Følg disse trinnene for å installere og distribuere TI-Nspire™-programvaren.

1. Last ned og lagre innstillinger.egenskaper og distribusjonsegenskapsfiler. Se *Innhente egenskapsfiler* for mer informasjon.
2. Ved bruk av et uformatert tekstredigeringsprogram, så som Notisblokk (Notepad) for Windows® og TextEdit for Mac®, åpne egenskapsfilene.
3. Ved bruk av beskrivelsene av alternativene og verdiene i egenskapsfilene, angi verdiene som gjelder for installasjonen.

Merk: Hvis du bruker en samlelisens eller en skoleadministrert lisens, må innstillinger.egenskapsfilen som et minimum inneholde alternativet **lisens.server** for å sikre at datamaskiner som kjører TI-Nspire™-programvaren er konfigurert til å få tilgang til lisenstjenesten.

Se *Vedlegg B for ytterligere informasjon: Egenskapsfil Alternativer*.

4. Lagre hver egenskapsfil
5. Pakk ut programvaren ved bruk av valgt plattform eller prosedyre. Du kan også kjøre installasjonsprogrammet og følge anvisningene i veiviseren.

Merk: Egenskapsfilene bør plasseres i samme mappe som TI-Nspire™ installasjonsfilen (.exe, .msi, eller .pkg).

Hvis en **distribusjonsegenskapsfil** som består av en verdi for **lisensnummer** distribueres med TI-Nspire™ installasjonsprogram, forsøker installasjonsprogrammet automatisk å stille aktivere lisensen. Denne prosessen kan ta opptil 10 minutter, og krever Internett-tilgang på kundens maskin på distribusjonstidspunktet.

Aktivere lisenser

Bruk prosedyrene som beskrives i dette kapitlet for å aktivere programvaren.

Hvis du bruker en proxy-server for en enkeltlisens, volumlisens eller samlelisens, må du angi miljøvariablene før lisensen kan aktiveres. I kapitlet *Komme i gang*, se *Sette miljøvariabler for proxy-servere*.

Aktivere enkeltlisenser og volumlisenser

Dette avsnittet beskriver hvordan du aktiverer en enkelt- eller volumlisens manuelt med et lisensnummer og Internett-tilkobling.

1. Åpne TI-Nspire™ programvaren.

Dialogboksen Velkommen til aktiveringsveiviseren åpnes.

2. Følg anvisningene i veiviseren for å fullføre aktiveringen.

Merk: Hvis du kopierer lisensnummeret, kan du lime inn hele nummeret ved å plassere markøren i det første feltet til venstre og trykke på **Ctrl + V** (Mac®: **⌘ + V**).

Dialogboksen Aktivering fullført åpnes.

3. Velg ett av disse alternativene:

- For å starte TI-Nspire™ programvaren, klikk på **Neste**.
- Klikk på **Fullfør** for å avslutte veiviseren og bruke programvaren senere.

Aktivere multiaktiveringslisenser

En multiaktiveringslisens aktiverer programvaren via installasjon av en lisensfil. Informasjon om hvor lisensfilen skal plasseres finnes på produktsiden i servicesenteret for programvare (Software Service Center).

Aktivere samlelisenser og skoleadministrerte lisenser

Bruk informasjonen i dette avsnittet til å aktivere lisensstjenesten. Når tjenesten er aktivert, er plasser tilgjengelig for bruk på datamaskinene som kjører TI-Nspire™ programvaren.

Merk: Hvis veiviseren ikke kan fullføre aktiveringen, kan du bli bedt om å fullføre aktiveringen via Internett på en annen datamaskin.

1. Velg **Programmer > TI-verktøy > TI Admin > Aktiver TI programvare** (Windows®), eller gå til **/Applikasjoner** og dobbeltklikk på **TI-Admin** (Mac®).

Dialogboksen Velkommen til aktiveringsveiviseren åpnes.

2. Følg anvisningene i veiviseren for å fullføre aktiveringen.

Merk: Hvis du kopierer lisensnummeret, kan du lime inn hele nummeret ved å plassere markøren i det første feltet til venstre og trykke på **Ctrl + V** (Mac: **⌘ + V**).

Dialogboksen Aktivering fullført åpnes.

3. Velg ett av disse alternativene:

- For å installere en annen lisens, klikk på **Neste**.
- Klikk på **Fullfør** for å lukke veiviseren.
- For å administrere plasser, velg avmerkingsboksen **Start WLMadmin** i dialogboksen Aktivering fullført.

Vedlegg A: Lisenstyper og vilkår

Type lisens og lisensvilkår avhenger av hvilken TI-Nspire™ programvare du kjøper, hvor mange brukere (plasser) du trenger samt fleksibiliteten for flere brukere.

Kravene til tilkobling og skolens nettverk og Internett varierer, avhengig av aktiverings- og lisenstypen.

Lisenstyper

Følgende typer TI-Nspire™ programvarelisenser finnes.

Enkeltlisenser

En enkeltlisens er gyldig for TI-Nspire™ programvaren som er installert på en enkelt datamaskin. Den aktiveres når du begynner å bruke programvaren.

Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å aktivere lisensen.

Volumlisenser

En volumlisens er en flerbrukerlisens som gir bruk av TI-Nspire™ programvaren på en bruker- og datamaskinbasis.

Det er en enkelt lisens som administrerer en samling av plasser. Antallet plasser er angitt ved kjøpstidspunktet. Samlingen kan deles inn i flere lisensnumre, så som tre numre, hvor hvert nummer administrerer 10 plasser, i en 30--plassers volumlisens.

TI-Nspire™ programvaren installeres på hver datamaskin i gruppen. Lisensnummeret lagres på datamaskinen som standardinnstilling, og aktiveres når TI-Nspire™ programvaren åpnes på den maskinen.

Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å aktivere lisensen.

Samlelisenser

En samlelisens er et enkelt lisensnummer som installeres på lisensservicedatamaskinen som kjører TI-Admin-programvaren og som brukes til å administrere plassbruk.

Med en samlelisens kan TI-Nspire™ programvaren installeres på alle skolens datamaskiner og brukes når en plass er ledig:

- Når en bruker åpner programvaren, tildeler lisenstjenesten en ubrukt plass til brukeren.
- Når brukeren lukker programvaren, blir plassen returnert til samlingen.

Denne prosessen anvendes for det maksimale antallet plasser som ble spesifisert ved kjøpstidspunktet.

Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å installere og aktivere lisensen. TI-admin- programvare på lisenstjenestemaskinen. Datamaskinene som kjører

TI-Nspire™ programvaren må være tilkoblet gjennom skolens nettverk til lisenstjenestemaskin for å kunne administrere plasser.

Multiaktiveringslisenser

En multiaktiveringslisens er en flerbrukerlisens som gir bruk av TI-Nspire™ programvaren på en bruker- og datamaskinbasis.

Lisensen leveres i en fil som er plassert et spesifikt sted på datamaskinene som har programvaren installert.

Filen brukes til å aktivere programvaren, og brukerne mottar ikke et lisensnummer.

For datamaskiner som kjører TI-Nspire™ programvaren er det ikke nødvendig med tilkobling til Internett eller skolens nettverk. Programvaren kan installeres via harddiskavbildning eller andre utrullingsmetoder.

For multiaktiveringslisensen må programvaren på alle datamaskinene aktiveres regelmessig:

- Lisensen kan kjøpes som kontinuerlig (fornyres for en ny tidsperiode uten tilleggs kostnader), eller den kan kjøpes som et ikke-fornybart abonnement.
- Ved fornyelse av abonnement genereres en ny lisensfil som må aktiveres på datamaskiner som kjører TI-Nspire™ programvaren.

Skoleadministrerte lisenser

Den skoleadministrerte lisensen er en flerbrukerlisens som gir bruk av TI-Nspire™ programvaren på en bruker (lærer eller elev)- og datamaskinbasis.

Skoleadministrerte lisenser administreres sentralt og aktiveres på lisenstjenestemaskinen som er tilkoblet skolens nettverk.

Når en bruker åpner programvaren, kan den kjøres hvis disse kravene til tilkobling er innfridd:

- Datamaskinen er tilkoblet lisenstjenestemaskinen, og det er tilgjengelige plasser.
- Datamaskinen er ikke tilkoblet nettverket, men har vært tilkoblet lisenstjenestemaskinen i løpet av de siste 30 dagene.

Det er nødvendig med en Internett-tilkobling for å installere og aktivere TI-Admin-programvaren på lisenstjenestemaskinen. Datamaskinene som kjører TI-Nspire™ programvaren må være tilkoblet gjennom skolens nettverk til lisenstjenestemaskin for å kunne administrere plasser.

Programvare kan installeres på datamaskiner som kjører TI-Nspire™ programvaren via harddiskavbildning eller andre utrullingsmetoder.

For den skoleadministrerte lisensen aktiveres lisenstjenesten regelmessig:

- Lisensen kan kjøpes som kontinuerlig (fornyres for en ny tidsperiode uten tilleggs kostnader), eller den kan kjøpes som et ikke-fornybart abonnement.

- Ved fornyelse av abonnementet genereres et nytt lisensnummer som må aktiveres på lisenstjenestemaskinen.

Krav til tilkobling for lisenstyper

Følgende tabell oppsummerer kravene til tilkobling for datamaskiner som kjører TI-Nspire™ programvaren eller den lisensadministrerte programvaren.

Lisenstype:	Er det nødvendig med Internett-tilkobling for aktivering?	Uten tilkobling til nettverket?	Hvor lenge uten tilkobling til nettverket?
Enkelt	Ja	Ja	Varighet for full lisens
Volum	Ja	Ja	Varighet for full lisens
Samle	Bare for lisenstjeneste	Manuell begrensning	Låneperiode (justerbar)
Multiaktivering	Nei	Ja	Varighet for full lisens
Skoleadministrert	Bare for lisenstjeneste	Automatisk begrensning	30 dager fra siste lisenstjenestetilkobling

Lisensvilkår for bruk av programvare

For lisenser er vilkårene for bruk av TI-Nspire™ programvaren spesifisert:

- **Abonnement.** Et abonnement er gyldig for en begrenset tidsperiode. Tidsperioden kan være en viss varighet eller være definert med en sluttdato.
- **Kontinuerlig lisens.** En kontinuerlig lisens er gyldig for en ubegrenset tidsperiode. Visse lisenstyper kan det være nødvendig å fornye og reaktivere regelmessig.
- **Prøvelisens.** En prøvelisens er gyldig i prøveperioden som er oppgitt i programvaren. Det er ikke nødvendig med et lisensnummer.

Vedlegg B: Alternativer egenskapsfil

Dette vedlegget oppsummerer alternativene for filene innstillinger.egenskaper og distribusjons.egenskapsfiler.

Merk: Påse at du laster ned de siste egenskapsfilene som inkluderer de gjeldende alternativene.

Alternativer innstillinger.egenskapsfiler

Alternativ	Aksepterte verdier	Kommentar
database.bane	En Unix, UNC eller Windows filbane. Disse banene kan bruke miljøvariabler, men vil ikke fungere med tilde (~) tegnet.	Tillater administratoren å sette banen som programvaren kontrollerer for en database i oppstart. Ved å sette denne egenskapen deaktiverer brukerens mulighet til å endre databasebanen i programvaren. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for programvarene TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software og TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher Software. Merk: Texas Instruments anbefaler at denne banen settes til en lokal filsystembane.
foretrukne.verter	Semikolon (;) avgrenset sett av <Hostname or IP address>:<port>	Gir administratorer mulighet til å spesifisere verten(e) for forespørsel om tilgjengelige klasser når multikasting er deaktivert på nettverket. Merk: Dette alternativet brukes bare for programvarene TI-Nspire™ Student Software og TI-Nspire™ CAS Student Software.
tillat.auto.oppgradering	Sann/Usann	Når satt til JA, tillates automatiske oppdateringer av Texas Instruments programvare på datamaskiner som kjører TI-Nspire™-programvaren. Meldinger om tilgjengelige programvareoppdateringer blir sendt datamaskinen(e).

Alternativ	Aksepterte verdier	Kommentar
		For å motta meldinger må brukeren ha tilgang til Internett, og port 80 må være åpen.
lisens.server	Vertsnavn eller IP-adresse	Styrer TI-Nspire™-programvaren til lisensstjenestemaskinen for sjekk av lisens. Merk: IP-adressen må være IPv4. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for samlelisenser og skoleadministrerte lisenser.
lisens.server.2	Vertsnavn eller IP-adresse	Styrer TI-Nspire™-programvaren til en sekundær lisensstjenestemaskin for sjekk av lisens. Merk: IP-adressen må være IPv4. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for samlelisenser og skoleadministrerte lisenser.
lisens.server.3	Vertsnavn eller IP-adresse	Styrer TI-Nspire™-programvaren til en tertiær lisensstjenestemaskin for sjekk av lisens. Merk: IP-adressen må være IPv4. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for samlelisenser og skoleadministrerte lisenser.
tillat.lisenser.låne	Ja/Nei	Aktiver for å tillate låning av lisens (lokal lisens) ved bruk av en samlelisens som har aktivert låning. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for samlelisenser.
maks.dager.låne.lisens	1 - 365	Tid (i dager) som brukeren er tillatt å låne en lisens ved bruk av en samlelisens som har aktivert låning. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for samlelisenser.
tillat.abonnement.advarsel	Ja/Nei	Aktiver for å tillate brukeren å bli advart om ventende lisensutløp. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for abonnementslisenser.

Alternativ	Aksepterte verdier	Kommentar
abonnement.advarsel.dager	1 - 31	Tid (i dager) når bruker blir advart før utløp av lisens. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for abonnementslisenser.
abonnement.advart.allerede	Sann/Usann	Aktiver for å skjule advarsel-dialogen som viser gjenværende aktiv tid for en abonnementslisens. Merk: Denne innstillingen gjelder kun for abonnementslisenser.
tillat.analyse	Sann/Usann	Aktiverer (sann) eller deaktiverer (usann) automatisk innsamling av anonym informasjon om produktbruk og pålitelighet. Brukeren kan når som helst aktivere eller deaktivere analyse via Hjelp-menyen. La denne verdien stå tom for å vise brukeren en dialogboks til ved første oppstart av programvaren.

distribusjon.egenskapsfiler alternativer

Alternativ	Aksepterte verdier	Kommentar
distribuere.logg.dir	En gyldig Unix, UNC eller Windows filbane.	En tom fil blir opprettet umiddelbart etter aktivering. Filnavnet viser om aktiveringen har vært vellykket eller ikke ved bruk av følgende format: <AppName>-<Success/Failure>- <Host name>-<Date>-<Time>.log Hvis for eksempel TI-Nspire™ CAS Teacher Software ble riktig installert på ClassDesktop01-datamaskinen den 15. august 2011, kl. 14.30, vises denne oppføringen: TINspireCASTeacherEdition-Success-ClassDesktop01-20110815-1430.log
aktivering.logg.plassering	En gyldig Unix, UNC eller Windows	Oppretter en detaljert loggfil over aktiveringsfremgang i den spesifiserte katalogen.

Alternativ	Aksepterte verdier	Kommentar
	filbane.	
lisens.nummer	Gyldig 31-sifret lisensnummer.	Lisensnummer til TI-programvaren som skal aktiveres på klientmaskinene. Lisensnummeret må inneholde bindestreker.
aktivering.tid.grense	0 - 600	Når AKTIVER er satt til JA, velger programvaren en tilfeldig verdi mellom 1 og den spesifiserte verdien, for å vente før forsøket på å aktivere volum og mellom forsøk. På denne måten forhindres det at et stort antall klienter forsøker å kommunisere med aktiveringsserveren samtidig. Systemet prøver automatisk å aktivere opptil tre ganger.

Kundestøtte og service fra Texas Instruments

Hjemmeside:	education.ti.com
E-postforespørsler:	ti-cares@ti.com
Kunnskapsbase og spørsmål via e-post	education.ti.com/support
Internasjonal informasjon	education.ti.com/international

Service og garantiinformasjoner

Du finner opplysninger om varighet og betingelser for garanti eller produktservice i garantibeviset som er vedlagt dette produktet, eller ved å kontakt din lokale Texas Instruments forhandler eller distributør.

Stikkordregister

A

aktivere lisenser	11
Aktiveringsveiviser, aktivere lisenser	11
alternativer	16

D

distribusjonsverktøy	8
----------------------------	---

E

egenskapsfiler	16
alternativer	16
Enkeltlisenser, beskrivelse og tilkobling	13

H

hente	
lisenser	5
TI-admin programvare	7
TI-Nspire™ programvare	6

I

installere	
TI-admin programvare	9
TI-Nspire™ programvare	10

K

krav	
før du starter installasjon	5

L

lisenser	
aktivere	11
Enkel	13
hente	5
krav til tilkobling	15
Multiaktiveringslisens	14
Samlelisens	13
Skoleadministrert lisens	14
typer og vilkår for bruk	13

vilkår for bruk av programvare	15
Volum	13

M

miljøvariabler, sette for proxy-servere	7
Multiaktiveringslisenser, beskrivelse og tilkobling	14

P

proxy-servere, sette miljøvariabler	7
---	---

S

Samlelisenser, beskrivelse og tilkobling	13
Skoleadministrerte lisenser, beskrivelse og tilkobling	14

T

Ti-admin programvare	
hente	7
TI-admin programvare	
installere	9
TI-Nspire™ programvare	
hente	6
installere	10
typer lisenser	13

V

verktøy, distribuere programvare	8
vilkår for bruk av programvarelisens	13
vilkår for kontinuerlig lisens	15
vilkår for lisensabonnement	15
vilkår for prøvelisens	15
Volumlisenser, beskrivelse og tilkobling	13