

ADOBE® PHOTOSHOP® ELEMENTS

Aide et didacticiels



Nouveautés

Nouveautés de Photoshop Elements 15

Nous aimons tous capturer nos souvenirs passionnants. Adobe Photoshop Elements 15 simplifie le processus d'organisation et d'édition de ces instants. Vous pouvez utiliser les correctifs en un clic et ajouter des effets afin de créer des instantanés, des collages, des diaporamas, des cartes et des pages scrapbook impressionnantes. Partagez vos créations sur les réseaux sociaux et faites parler le monde.

- [Modification tactile](#)
- [Nouvelles modifications guidées](#)
 - [Texte de la photo](#)
 - [Collage d'effets](#)
 - [Effet de vitesse](#)
 - [Pictural](#)
 - [Créateur d'images](#)
- [Régler les traits du visage](#)
- [Outil Correction de perspective par recadrage](#)
- [Filtres améliorés pour les effets](#)
- [Nouveaux cadres et arrière-plans](#)
- [Regroupement de calques et codage des couleurs](#)
- [Retouche des photos avec des outils optimisés](#)
- [Désactivation de la création automatique d'objets dynamiques](#)
- [Recherche eLive](#)

Adobe Photoshop Elements comprend Elements Organizer, qui vous permet d'organiser vos fichiers. Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctions d'Elements Organizer, voir [Nouveautés d'Elements Organizer](#).

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

[Haut de la page](#) ¹

Modification tactile

L'Organiseur et le mode de modification rapide sont désormais tactiles !

Modifiez et organisez vos photos du bout des doigts. Il vous suffit maintenant de taper pour trouver, trier et améliorer vos photos dans l'Organiseur et le mode de modification rapide sur vos appareils à écran tactile.

[Haut de la page](#) ¹

Nouvelles modifications guidées

Texte de la photo

Créez un texte visuel amusant !

Vous pouvez maintenant créer un texte visuel amusant avec l'une de vos photos en arrière-plan. La nouvelle fonction Modification guidée Texte de la photo facilite la création d'un cadre de texte avec à l'intérieur une photo et l'ajout d'effets comme l'estampage et l'ombre portée pour mettre en avant le texte. Utilisez ce texte de la photo de manière créative dans les collages, pages de scrapbook, cartes, etc. Cette nouvelle

Modification guidée est disponible via Guidé > Modifications amusantes > Texte de la photo.



Texte visuel amusant créé avec Texte de la photo

Pour les étapes détaillées, voir Mode Guidé - Modifications amusantes.

Collage d'effets

Réveillez l'artiste qui sommeille en vous !

Avec Photoshop Elements 15, vous pouvez désormais appliquer divers effets aux différentes sections de votre photo. En quelques étapes guidées, transformez une photo normale en un collage artistique. Photoshop Elements vous donne un choix parmi plusieurs modèles et thèmes. Cette nouvelle Modification guidée est disponible via Guidé > Modifications amusantes > Collage d'effets.



Transformez votre photo avec le collage d'effets

Pour les étapes détaillées, voir Mode Guidé - Modifications amusantes.

Effet de vitesse

Ajoutez un peu d'action !

Suivez les étapes de la Modification guidée Effet de vitesse pour donner de la vitesse au sujet de votre photo grâce à un effet de flou sur l'arrière-plan. Utilisez l'outil Sélection rapide pour sélectionner le sujet de votre

photo et cliquez sur Ajouter un flou directionnel pour appliquer un effet de flou sur l'arrière-plan et plonger votre sujet dans l'action.



Méthode simple et intelligente pour ajouter de la vitesse à votre photo

Pour les étapes détaillées, voir Mode Guidé - Modifications amusantes.

Pictural

Donnez l'illusion que votre photo est une peinture !

Utilisez la nouvelle fonction Modification guidée Pictural pour créer une œuvre d'art unique en peignant votre photo à l'aide du pinceau, en ajoutant différentes toiles texturées et colorées et en appliquant des effets à la peinture. Partagez votre œuvre d'art sur les réseaux sociaux ou conservez une copie imprimée en souvenir. Vous trouverez cette Modification guidée sous Guidé > Modifications amusantes > Pictural.



Votre photo se transforme en peinture avec Pictural

Pour les étapes détaillées, voir Mode Guidé - Modifications amusantes.

Créateur d'images

Créez vos propres images !

Vous n'êtes pas satisfait par le choix d'images proposé ? Vous pouvez maintenant créer vos images à partir de n'importe quelle photo de bibliothèque afin d'agrémenter vos photos à l'aide de la fonction Modification guidée Création d'images.

Vous pouvez également importer des images que d'autres utilisateurs d'Elements ont créées. Ce nouveau workflow guidé est disponible via Guidé > Modifications spéciales > Créateur d'images.



Créer des images correspondant à l'humeur de vos photos

Pour les étapes détaillées, voir Mode Guidé - Modifications spéciales.

[Haut de la page](#) 

Régler les traits du visage

Continuez à sourire !

Avez-vous déjà manqué ce cliché parfait d'un visage souriant d'une petite seconde ? A présent, Photoshop Elements 15 vous permet de transformer les mines boudeuses en sourires, d'ajuster les yeux

plissés et de définir bien d'autres réglages (Réglages > Traits du visage). Vous pouvez facilement retoucher la hauteur, la largeur et autres caractéristiques de vos traits de visage, y compris les lèvres, les yeux, le nez, le front, la mâchoire et le menton, pour obtenir les effets souhaités. Améliorez n'importe quel visage en réglant simplement le curseur de sensibilité pour vous redonner le sourire.



Transformer les mines boudeuses en sourires


Pour les étapes détaillées, voir Retouche et correction des photos.

[Haut de la page](#) 

Outil Correction de perspective par recadrage

Modifiez la perspective de votre photo !

En mode Expert, utilisez l'outil Correction de perspective par recadrage pour transformer la perspective d'une image lors du recadrage. Cet outil vous permet de supprimer toute déformation de l'image du point de vue d'un angle plutôt que d'une vue droite. Il vous suffit de faire glisser les coins du cadre de sélection de cet outil ou de spécifier les dimensions pour modifier la perspective et éliminer toutes les déformations.



Éliminez les déformations à l'aide de l'outil Correction de perspective par recadrage

Pour plus d'informations, voir Recadrage.

[Haut de la page](#)

Filtres améliorés pour les effets

Découvrez les filtres en vous amusant !

Les filtres vous permettent d'essayer de nouveaux looks et de montrer votre créativité. A présent, il est encore plus facile de choisir le meilleur filtre pour votre photo et de régler avec précision les détails. Vous pouvez maintenant appliquer les filtres directement à partir du panneau Filtres dans le mode Expert. Dans certains cas, Photoshop Elements 15 vous laisse même modifier l'intensité du filtre appliqué en ajustant simplement un curseur. Essayez une combinaison de filtres et d'effets pour peaufiner vos photos avant de les partager avec la famille et les amis.



Une photo et une multitude de nouveaux looks grâce aux filtres

Pour plus d'informations, voir Filtres.

[Haut de la page](#)

Nouveaux cadres et arrière-plans

Photoshop Elements 15 propose plus de 100 nouvelles images et nouveaux arrière-plans prêts à l'emploi. Sélectionnez Par type dans le panneau Graphiques en mode Expert pour utiliser les tous nouveaux graphiques et améliorer vos photos.



Regroupement de calques et codage des couleurs

Photoshop Elements 15 a été optimisé pour vous aider à gérer encore mieux vos calques. Vous pouvez désormais regrouper des calques, des calques par code de couleur et des groupes de calques.

Regrouper les calques permet d'organiser les différents composants de vos projets et de garder votre panneau Calques clair.

Le codage des couleurs des calques et groupes vous aide à localiser des calques associés dans le panneau Calques. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le calque ou le groupe pour sélectionner une couleur.

Pour plus d'informations, voir Création de calques.

Retouche des photos avec des outils optimisés


Les outils Correcteur et Correcteur localisé sont désormais optimisés pour de meilleures performances.

L'outil optimisé de déplacement basé sur le contenu vous permet maintenant d'ajuster l'échelle et la rotation de l'objet que vous déplacez ou de la zone que vous étendez.

Pour plus d'informations, voir Retouche et correction des photos.

Désactivation de la création automatique d'objets dynamiques

La boîte de dialogue Préférences (Edition > Préférences > Général) de Photoshop Elements comporte désormais une option pour désactiver la création automatique des objets dynamiques lorsque vous importez ou faites glisser des images de la corbeille des photos.



Pour plus d'informations, voir Edition des préférences.

Recherche eLive

Vous avez besoin d'aide ? Trouvez des réponses directement dans la vue eLive. Depuis Photoshop Elements 15, recherchez directement sur la vue eLive du contenu eLive, des pages d'aide et des articles de dépannage.

Pour plus d'informations, voir eLive.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Nouveautés dans Elements Organizer 15

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

Grâce à Elements Organizer 15, il n'a jamais été aussi facile d'organiser et de rechercher vos souvenirs et de les partager en un instant avec votre famille et vos amis.

Lisez ce qui suit pour découvrir la nouvelle fonctionnalité qu'Elements Organizer 15 vous propose. Soyez assuré qu'avec Elements Organizer 15, votre collection grandissante de fichiers multimédias reste toujours aussi facile à gérer et à partager.

Dans cet article

[Recherche avancée](#)

[Balises intelligentes](#)

[Retouche instantanée améliorée](#)

[Importer à partir des services Cloud](#)

[Prise en charge des dossiers à contrôler sur Mac OS](#)

[Partage amélioré vers Facebook et YouTube](#)

[Modification tactile](#)

Elements Organizer est inclus avec Adobe Photoshop Elements et Adobe Premiere Elements. Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités de ces produits, voir Nouveautés de Photoshop Elements 15 et Nouveautés de Premiere Elements 15.

[Haut de la page](#) ¹¹

Recherche avancée

La recherche est un jeu d'enfant !

Retrouvez exactement la photo que vous recherchez en effectuant une recherche sur une combinaison d'éléments tels que des personnes, des lieux, des événements, et d'autres sujets préférés.

La nouvelle fonction de recherche avancée vous propose de multiples options de recherche pour un résultat unique : un accès simple et rapide à ce que vous recherchez. Vous souhaitez rechercher tous les fichiers multimédias représentant Paul à la plage en mars 2016 ? Ou rechercher rapidement toutes les photos de l'anniversaire d'Esther auxquelles vous avez attribué quatre étoiles ou plus ? Inutile d'alterner entre le volet gauche, le volet droit et la bande de montage pour trouver ces fichiers. La recherche avancée combine tous ces éléments dans une fenêtre unique avec une expérience utilisateur moderne et tactile.



Pour plus d'informations, voir Utilisation de la fonction de recherche avancée.

[Haut de la page](#)

Balises intelligentes

Retrouver vos photos plus rapidement !

Les étiquettes dynamiques constituent un nouvel outil puissant pour étiqueter et retrouver vos fichiers multimédias rapidement et facilement. Elements Organizer analyse automatiquement vos photos et génère des étiquettes dynamiques pour les objets et les événements de vos photos. Ainsi, toutes les photos représentant une plage sont marquées de l'étiquette « Plage ». Il en va de même pour les photos représentant un coucher de soleil, un jardin, l'océan : vous obtenez l'image.

Elements Organizer identifie et étiquette même les photos représentant un anniversaire, des enfants ou contenant des visages souriants, pour ne donner que quelques exemples. Impressionnant, n'est-ce pas ? Les étiquettes dynamiques vous permettent de rechercher facilement vos souvenirs de différentes façons, même lorsque vous n'avez pas ajouté manuellement un mot-clé.

Pour effectuer une recherche à l'aide des étiquettes dynamiques, filtrez vos recherches à l'aide des étiquettes dynamiques de la fenêtre de recherche ou saisissez des noms d'étiquettes directement dans la barre de recherche. Elements Organizer affiche immédiatement les photos correspondantes.



Pour plus d'informations, voir Utilisation des étiquettes dynamiques.

[Haut de la page](#)

Retouche instantanée améliorée

Ne vous contentez pas d'organiser vos photos, améliorez-les !

Vous souhaitez améliorer ou corriger rapidement plusieurs photos, mais vous ne souhaitez pas lancer l'éditeur ? La nouvelle retouche instantanée améliorée permet de modifier plusieurs photos en un clin d'œil. Utilisez l'interface utilisateur tactile pour apporter une touche particulière à vos instantanés grâce aux

correctifs en un clic ou aux looks artistiques qui épateront votre famille et vos amis.




Pour plus d'informations, voir Retouche de photos dans Elements Organizer.

[Haut de la page](#)

Importer à partir des services Cloud

Ce que vous placez dans le Cloud se retrouve dans votre catalogue !

De plus en plus de personnes utilisent un ou plusieurs services Cloud en ligne afin de synchroniser des photos et des vidéos à partir d'appareils mobiles sur leur ordinateur. Grâce à Elements Organizer 15, vous pouvez facilement importer vos photos et vidéos à partir de services Cloud tels que Dropbox, One Drive et Google Drive. Elements Organizer suit les dossiers de ces services sur votre bureau et y importe les fichiers multimédias.



[Haut de la page](#)

Prise en charge des dossiers à contrôler sur Mac OS

Dans la version précédente, les dossiers à contrôler étaient pris en charge sur Windows. Dans cette version, Elements Organizer prend également en charge les dossiers à contrôler sur Mac OS.


Pour plus d'informations, voir Utilisation des étiquettes dynamiques.

[Haut de la page](#)


Partage amélioré vers Facebook et YouTube

Le partage est encore plus agréable !

Elements Organizer 15 vous offre une expérience transparente lorsque vous partagez vos fichiers multimédias sur Facebook ou YouTube. La nouvelle interface vous offre une interface intuitive et simple à utiliser qui rend l'expérience de partage encore plus remarquable.



Partage sur Facebook



Partage sur YouTube

Pour plus d'informations, voir Téléchargement de photos sur Facebook et Téléchargement de vidéos sur YouTube.

[Haut de la page](#)

Modification tactile

Elements Organizer est désormais tactile !

Organisez vos photos du bout des doigts. Il vous suffit maintenant de taper pour trouver, trier et améliorer vos photos sur vos appareils à écran tactile. Le nouveau mode de retouche instantanée d'Elements Organizer prend également en charge la fonctionnalité tactile, pour que vous ayez tous ces effets et modifications littéralement à portée de main !



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Nouveautés de Photoshop Elements 13

- [Composition Photomerge](#)
- [Propositions de recadrage automatique](#)
- [Vue eLive](#)
- [Création d'une photo de couverture Facebook](#)
- [Nouvelles modifications guidées](#)
- [Modification des sélections](#)
- [Prise en charge de Retina Display](#)
- [Remplissage d'après le contenu](#)
- [Outil Pinceau : option Améliorer le contour](#)
- [Adobe Camera Raw 8.6](#)
- [Effets de modification rapide](#)
- [Nouveaux effets en mode Expert](#)
- **Améliorations :**
 - [Disponibilité du paramètre prédéfini Création d'album](#)
 - [Styles de calque](#)
 - [Outil Texte : curseur défilant](#)
 - [Fichiers récents](#)

[Haut de la page](#) 

Composition Photomerge

Créez des scènes entièrement nouvelles en extrayant des éléments d'une photo et en les plaçant dans une autre. Vous avez une photo de groupe où il manque une personne ? Procurez-vous une image de la personne manquante dans une autre photo et insérez-la dans la photo de groupe. Observez comment la fonction Composition Photomerge ajuste automatiquement la couleur et l'éclairage pour créer une scène réaliste et crédible. Créez de nouveaux mélanges de vos photos et des mash-ups exceptionnels !



(gauche et centre) Images distinctes, avec deux enfants jouant sur un manège
(droite)
Une seule image, avec un enfant suivi de l'autre sur le manège

Pour plus d'informations sur la fonction Composition Photomerge qui vous permet d'extraire un objet d'une image et l'ajouter dans une autre, consultez la rubrique [Composition Photomerge \(extraire un objet\)](#).

[Haut de la page](#) 

Propositions de recadrage automatique

Le recadrage d'une photo peut être simple. Mais lorsque vous n'êtes pas sûr de vos choix, Photoshop Elements 13 peut vous proposer quatre options de recadrage. Obtenez rapidement une superbe composition en sélectionnant l'une des quatre options.



Sélectionnez l'outil Recadrage et laissez Photoshop Elements suggérer automatiquement quatre compositions

Pour plus d'informations sur cette fonction, voir la rubrique [Propositions de recadrage automatique](#).

[Haut de la page](#)


eLive

Elements Live view (eLive) est un concept permettant de rendre le contenu et les ressources disponibles pour les utilisateurs, agréables visuellement et directement intégrés dans Photoshop Elements Editor et dans l'Organiseur. La nouvelle vue eLive affiche des articles, des vidéos, des didacticiels, et bien plus encore, dans des canaux comme Learn, Inspire et News. En tant qu'utilisateur, vous pouvez désormais accéder aux différents didacticiels et articles à partir de l'application même.

[Haut de la page](#)

Photos de couverture Facebook

Publiez une photo de couverture Facebook qui vous différencie des autres. Utilisez la fonction Couverture de Facebook de Photoshop Elements 13 pour créer une photo amusante qui mêle votre profil Facebook et votre photo de couverture.



Pour plus d'informations sur la fonction Couverture de Facebook, voir la rubrique [Création d'une image de couverture Facebook](#).

Nouvelles modifications guidées

Revenez dans le passé et réinventez l'univers en noir et blanc. Ou encore, conservez une couleur dominante qui attire l'oeil, et transformez le reste de la photo en noir et blanc. Les nouvelles modifications guidées de Photoshop Elements 13 vous aident à transformer l'ordinaire en oeuvres d'art avec aussi peu de clics et de réglages que possible.



Désaturez toutes les autres couleurs et conservez le bleu

Pour plus d'informations sur les nouvelles modifications guidées de Photoshop Elements 13, voir la rubrique [Nouvelles modifications guidées](#).

Modification et amélioration des sélections

Les sélections peuvent se révéler délicates, surtout si elles doivent être extrêmement précises. A partir de Photoshop Elements 13, si vous effectuez une sélection incorrecte, il n'est pas nécessaire de recommencer, vous pouvez effectuer des réglages plus précis aux limites de la sélection actuelle. Affinez le cadre de sélection pour obtenir la perfection.

Pour plus d'informations sur cette fonction, voir la rubrique [Modification et amélioration des sélections](#).

Prise en charge de l'affichage HiDPI

Photoshop Elements 13 comporte désormais une prise en charge native des périphériques d'affichage haute résolution Mac (écrans Retina). Travaillez sur vos images avec la résolution idéale, et avec les icônes, les vignettes et le texte de l'interface utilisateur nets et précis.

Remplissage sensible au contenu

Des objets indésirables ou inutiles sont parfois capturés dans vos photos. Vous pouvez maintenant supprimer ces éléments et Photoshop Elements 13 remplira intelligemment les zones sélectionnées de votre photo avec du contenu basé sur les parties environnantes de la photo.




(Gauche) Image d'une main. Cette erreur est due à la main visible et partielle.
(À droite) La partie problématique de la photo a été supprimée et la zone a été intelligemment remplie.

Pour plus d'informations sur la façon de remplir intelligemment des parties sélectionnées de votre photo, voir la rubrique [Remplissage d'après le contenu](#).

[Haut de la page](#)

Améliorer le contour

Les options permettant d'améliorer les bords d'une sélection sont plus accessibles dans la barre Options d'outil.



Bouton Améliorer le contour dans la barre Options d'outil

En mode Expert, lorsque vous sélectionnez l'outil (A) Forme de sélection ou l'outil (A) Améliorer la forme de sélection, les options permettant d'affiner les contours de la sélection sont accessibles facilement via le bouton Améliorer le contour de la barre Options d'outils.

[Haut de la page](#)

Adobe Camera Raw 8.6

La dernière version d'Adobe Camera Raw (ACR 8.6) est intégrée dans Photoshop Elements 13.

[Haut de la page](#)

Effets de modification rapide

Les effets du mode Rapide ont été repensés. Chaque effet affiche désormais cinq variations possibles afin que vous puissiez sélectionner la plus adaptée.



Groupe d'effets : Saisons
 (haut, de gauche à droite) : Original, Été, Printemps
 (bas, de gauche à droite) : Automne, Hiver, Neige

Pour plus d'informations sur le mode Rapide qui vous permet d'ajouter des effets, des textures et des cadres, voir la rubrique [Mode rapide amélioré](#).

[Haut de la page](#)

Effets du mode Expert

Améliorez vos images avec les nouvelles catégories d'effets révisés disponibles dans le panneau Effet (mode Expert). 19 nouveaux effets ont été ajoutés, et toutes les vignettes ont été améliorées pour afficher l'effet plus clairement.




(Mode Expert) Panneau Effets et les nouvelles catégories contenant 19 nouveaux effets

[Haut de la page](#)

Améliorations

Paramètre prédéfini de Scrapbooking

Le paramètre prédéfini de scrapbooking est désormais disponible pour tous les pays et régions.




Paramètre prédéfini Scrapbooking qui s'affiche désormais pour toutes les régions

Pour utiliser le paramètre prédéfini :

1. Dans Photoshop Elements 13, cliquez sur Fichier > Nouveau > Fichier vide.
2. Dans la boîte de dialogue Nouveau, dans la liste déroulante Paramètres prédéfinis, choisissez Scrapbooking.

Styles de calque

Dans la boîte de dialogue Paramètres de style pour les calques, une nouvelle liste déroulante a été ajoutée pour la position du contour. La liste déroulante contient les valeurs suivantes : Extérieur, Intérieur et Centre.



Nouvelle liste déroulante de position de la boîte de dialogue Paramètres de style

Pour utiliser la nouvelle liste déroulante :

1. Dans Photoshop Elements 13, sélectionnez un calque, puis dans le menu Calque, cliquez sur Style de calque > Paramètres de style.
2. Dans la boîte de dialogue Paramètres de style, sélectionnez Contour, puis utilisez la liste déroulante Position.

Outil Texte - curseur défilant

La taille de police possède désormais une fonctionnalité de curseur défilant. Cette fonction vous permet de changer la taille de police rapidement et facilement.

Pour utiliser le curseur défilant de taille de police :

1. Sélectionnez l'outil Texte (T).
2. Dans la section Options d'outil, placez le pointeur de la souris sur le libellé Taille.
3. Lorsque le pointeur de la souris change de forme, cliquez sur le bouton gauche et faites glisser vers la gauche (pour réduire la taille de la police) ou vers la droite (pour augmenter la taille de la police).

Fichiers récents

- Les fichiers récemment ouverts sont affichés dans la liste déroulante Ouvrir et dans le menu Fichiers > Ouvrir un fichier récemment modifié. Les deux listes affichent désormais uniquement le nom du fichier, au lieu d'afficher le dossier et le nom de fichier entiers.

[Haut de la page](#)

Éléments supprimés de Photoshop Elements 13

- Edition > Connexion à distance
- Réglages > Concord. de style Photomerge
- Outil Recadrage : l'option Nombre d'or n'est plus disponible
- Les plates-formes à un seul noyau ne sont plus prises en charge
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Mac OSX 10.7 non pris en charge



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Nouveautés de Photoshop Elements 13

- **Composition Photomerge**
- **Propositions de recadrage automatique**
- **Vue eLive**
- **Création d'une photo de couverture Facebook**
- **Nouvelles modifications guidées**
- **Modification des sélections**
- **Prise en charge de Retina Display**
- **Remplissage sensible au contenu**
- **Outil Pinceau : option Améliorer le contour**
- **Adobe Camera Raw 8.7**
- **Effets de modification rapide**
- **Nouveaux effets en mode Expert**
- **Améliorations :**
 - **Disponibilité du paramètre prédéfini Création d'album**
 - **Styles de calque**
 - **Outil Texte : curseur défilant**
 - **Fichiers récents**

[Haut de la page](#) 

Composition Photomerge

Créez des scènes entièrement nouvelles en extrayant des éléments d'une photo et en les plaçant dans une autre. Vous avez une photo de groupe où il manque une personne ? Procurez-vous une image de la personne manquante dans une autre photo et insérez-la dans la photo de groupe. Observez comment la fonction Composition Photomerge ajuste automatiquement la couleur et l'éclairage pour créer une scène réaliste et crédible. Créez de nouveaux mélanges de vos photos et des mash-ups exceptionnels !



(gauche et centre) Images distinctes, avec deux enfants jouant sur un manège. (droite) Une seule image, avec un enfant suivi de l'autre sur le manège

*Pour plus d'informations sur la fonction Composition Photomerge qui vous permet d'extraire un objet d'une image et l'ajouter dans une autre, consultez la rubrique **Composition Photomerge (extraire un objet)**.*

[Haut de la page](#) 

Propositions de recadrage automatique

Le recadrage d'une photo peut être simple. Mais lorsque vous n'êtes pas sûr de vos choix, Photoshop Elements 13 peut vous proposer quatre options de recadrage. Obtenez rapidement une superbe composition en sélectionnant l'une des quatre options.



Sélectionnez l'outil Recadrage et laissez Photoshop Elements suggérer automatiquement quatre compositions

Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez la rubrique **Propositions de recadrage automatique**.

[Haut de la page](#)


eLive

Elements Live view (eLive) est un concept permettant de rendre le contenu et les ressources disponibles pour les utilisateurs, agréables visuellement et directement intégrés dans Photoshop Elements Editor et dans l'Organiseur. La nouvelle vue eLive affiche des articles, des vidéos, des tutoriels, et bien plus encore, dans des canaux comme Learn, Inspire et News. En tant qu'utilisateur, vous pouvez désormais accéder aux différents tutoriels et articles à partir de l'application même.

[Haut de la page](#)

Photos de couverture Facebook

Publiez une photo de couverture Facebook qui vous différencie des autres. Utilisez la fonction Couverture de Facebook de Photoshop Elements 13 pour créer une photo amusante qui mêle votre profil Facebook et votre photo de couverture.



Pour plus d'informations sur la fonction Couverture de Facebook, consultez la rubrique **Création d'une image de couverture Facebook**.

Nouvelles modifications guidées

Revenez dans le passé et réinventez l'univers en noir et blanc. Ou encore, conservez une couleur dominante qui attire l'œil, et transformez le reste de la photo en noir et blanc. Les nouvelles modifications guidées de Photoshop Elements 13 vous aident à transformer l'ordinaire en œuvres d'art avec aussi peu de clics et de réglages que possible.



Désaturez toutes les autres couleurs et conservez le bleu

*Pour plus d'informations sur les nouvelles modifications guidées de Photoshop Elements 13, consultez la rubrique **Nouvelles modifications guidées**.*

Modification et amélioration des sélections

Les sélections peuvent se révéler délicates, surtout si elles doivent être extrêmement précises. A partir de Photoshop Elements 13, si vous effectuez une sélection incorrecte, il n'est pas nécessaire de recommencer, vous pouvez effectuer des réglages plus précis aux limites de la sélection actuelle. Affinez le cadre de sélection pour obtenir la perfection.

*Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez la rubrique **Modification et amélioration des sélections**.*

Remplissage sensible au contenu

Des objets indésirables ou inutiles sont parfois capturés dans vos photos. Vous pouvez maintenant supprimer ces éléments et Photoshop Elements 13 remplira intelligemment les zones sélectionnées de votre photo avec du contenu basé sur les parties environnantes de la photo.




(Gauche) Image d'une main. Cette erreur est due à la main visible et partielle. (Droite) La partie problématique de la photo a été supprimée et la zone a été intelligemment remplie.

Pour plus d'informations sur la façon de remplir intelligemment des parties sélectionnées de votre photo, consultez la rubrique **Remplissage d'après le contenu**.

[Haut de la page](#)

Améliorer le contour

Les options permettant d'améliorer les bords d'une sélection sont plus accessibles dans la barre Options d'outil.



Bouton Améliorer le contour dans la barre Options d'outil

En mode Expert, lorsque vous sélectionnez l'outil (A) Forme de sélection ou l'outil (A) Améliorer la forme de sélection, les options permettant d'affiner les contours de la sélection sont accessibles facilement via le bouton Améliorer le contour de la barre Options d'outils.

[Haut de la page](#)

Adobe Camera Raw 8.7

La dernière version d'Adobe Camera Raw (ACR 8.7) est intégrée dans Photoshop Elements 13.

[Haut de la page](#)

Effets de modification rapide

Les effets du mode Rapide ont été repensés. Chaque effet affiche désormais cinq variations possibles afin que vous puissiez sélectionner la plus adaptée.



Groupe d'effets : Saisons (haut, de gauche à droite) : Original, Été, Printemps (bas, de gauche à droite) : Automne, Hiver, Neige

Pour plus d'informations sur le mode Rapide qui vous permet d'ajouter des effets, des textures et des cadres, consultez la rubrique **Mode rapide amélioré**.

[Haut de la page](#)

Effets du mode Expert

Améliorez vos images avec les nouvelles catégories d'effets révisés disponibles dans le panneau Effet (mode Expert). 19 nouveaux effets ont été ajoutés, et toutes les vignettes ont été améliorées pour afficher l'effet plus clairement.




(Mode Expert) Panneau Effets et les nouvelles catégories contenant 19 nouveaux effets

[Haut de la page](#)

Améliorations

Paramètre prédéfini de création d'album

Le paramètre prédéfini de création d'album est désormais disponible pour tous les pays et régions.




Paramètre prédéfini Création d'album qui s'affiche désormais pour toutes les régions

Pour utiliser le paramètre prédéfini :

1. Dans Photoshop Elements 13, cliquez sur Fichier > Nouveau > Fichier vide.
2. Dans la boîte de dialogue Nouveau, dans la liste déroulante Paramètres prédéfinis, choisissez Création d'album.

Styles de calque

Dans la boîte de dialogue Paramètres de style pour les calques, une nouvelle liste déroulante a été ajoutée pour la position du contour. La liste déroulante contient les valeurs suivantes : Extérieur, Intérieur et Centre.



Nouvelle liste déroulante de position de la boîte de dialogue Paramètres de style

Pour utiliser la nouvelle liste déroulante :

1. Dans Photoshop Elements 13, sélectionnez un calque, puis dans le menu Calque, cliquez sur Style de calque > Paramètres de style.
2. Dans la boîte de dialogue Paramètres de style, sélectionnez Contour, puis utilisez la liste déroulante Position.

Outil Texte - curseur défilant

La taille de police possède désormais une fonctionnalité de curseur défilant. Cette fonction vous permet de changer la taille de police rapidement et facilement.

Pour utiliser le curseur défilant de taille de police :

1. Sélectionnez l'outil Texte (T).
2. Dans la section Options d'outil, placez le pointeur de la souris sur le libellé Taille.
3. Lorsque le pointeur de la souris change de forme, cliquez sur le bouton gauche et faites glisser vers la gauche (pour réduire la taille de la police) ou vers la droite (pour augmenter la taille de la police).

Fichiers récents

- Les fichiers récemment ouverts sont affichés dans la liste déroulante Ouvrir et dans le menu Fichiers > Ouvrir un fichier récemment modifié. Les deux listes affichent désormais uniquement le nom du fichier, au lieu d'afficher le dossier et le nom de fichier entiers.

[Haut de la page](#)

Éléments supprimés de Photoshop Elements 13

- Edition > Connexion à distance
- Réglages > Concord. de style Photomerge
- Outil Recadrage : l'option Nombre d'or n'est plus disponible.
- Les plates-formes à un seul noyau ne sont plus prises en charge
- Les anciennes versions de Mac OS X ne sont plus prises en charge. Vous devez disposer de Mac OS X version 10.9.2 ou d'une version supérieure.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Nouveautés de Photoshop Elements 14

- Réduction du tremblement
- Suppression de la brume
- Réglage automatique des looks intelligents
- Outil Redressement
- Amélioration du cadre de sélection
- Modifications guidées
 - Redimensionner
 - Effet de vitesse
 - Panorama Photomerge
 - Utilisation des résultats modifiés

[Haut de la page](#) ¹¹

Réduction du tremblement

Éliminez le flou !

Assurez-vous que vos photos floues ne présentent aucun effet de tremblement grâce à la nouvelle fonction de réduction automatique du tremblement (Mode Expert > Menu Réglages > Réduction automatique du tremblement) dans Photoshop Elements 14. Corrigez les selfies, les images prises pendant que vous vous déplacez et bien plus encore, et assurez-vous que la mise au point de chaque élément de votre photo est nette.

Vous avez besoin d'améliorer la réduction du tremblement sur la photo ? Faites-le manuellement (Mode Expert > Menu Réglages > Réduire le tremblement) ! Sélectionnez d'autres zones à corriger sur la photo et réglez le curseur Sensibilité afin d'obtenir la meilleure image possible.



Le tremblement de l'appareil photo peut entraîner un flou inacceptable

La réduction du tremblement permet d'éliminer ce flou !

Pour plus d'informations, voir la section **Réduction du tremblement**.

[Haut de la page](#) ¹¹

Suppression de la brume

Éclaircissez les arrière-plans des paysages !

Retirez la brume et le brouillard de vos images grâce à la fonction de suppression de la brume dans Photoshop Elements 14. Prenez des images de paysages sans avoir à vous préoccuper de la brume, même

lors d'une journée claire ; sélectionnez simplement la photo et traitez-la avec la fonction de suppression automatique de la brume (Mode Expert > Menu Réglages > Suppression automatique de la brume).

Pour encore plus d'améliorations, dont les différents niveaux de sensibilité de la brume, essayez de le faire manuellement (Mode Expert > Menu Réglages > Suppression de la brume).



Matin d'hiver brumeux à Deeg Palace, Rajasthan.



Brouillard, « smog », fumée ou brume - retirez-les à l'aide de la fonction Suppression de la brume.

Pour plus d'informations sur cette fonction, voir la rubrique **Suppression automatique de la brume**.

[Haut de la page](#)

Réglage automatique des looks intelligents

Cinq nouvelles suggestions pour une image avec un look encore plus cool !

Laissez Photoshop Elements analyser votre photographie et suggérer automatiquement cinq nouveaux effets exceptionnels pouvant être appliqués. Photoshop Elements contrôle la couleur et l'éclairage, puis recommande cinq variations.



Photo d'origine



Auto1



Auto2



Auto3



Auto4



Auto5

Pour plus d'informations sur cette fonction, voir la rubrique **Effets**.

Outil Redressement


En mode Rapide, redressez une photo en traçant une ligne le long d'un élément qui devrait être horizontal ou vertical. L'outil Redressement (P) dans Photoshop Elements 14 vous permet d'aligner très rapidement les photos sur l'axe approprié.

Pour plus d'informations, voir la rubrique **Redressement des images**.

Amélioration de la forme de sélection

Vous avez besoin de faire une sélection ultra fine ? Les outils existants dans Photoshop Elements permettent de faire des sélections très fines, mais certaines situations peuvent nécessiter des sélections encore plus précises et rigoureuses. Par exemple, vous pouvez devoir essayer de sélectionner des mèches de cheveux très fines sur un portrait ou de l'herbe sur une scène de paysage.

L'outil Améliorer la forme de sélection a été enrichi et propose dorénavant des contrôles supplémentaires vous permettant de faire des sélections très fines. Grâce aux options de réglage de la sensibilité de la forme, vous pouvez faire des sélections extrêmement détaillées.



Isoler la crinière d'un lion afin d'afficher le lion sur une surface unie blanche peut représenter un défi de taille.


Le nouvel outil Améliorer la forme de sélection aide à distinguer les détails les plus fins pour extraction.

Pour plus d'informations sur la façon d'effectuer des sélections très précises, voir la rubrique **Modification et amélioration des sélections**.

Modifications guidées

Repensées visuellement pour vous !

Grâce à la nouvelle interface, la sélection de la modification guidée à utiliser est dorénavant beaucoup plus simple. En mode Guidé, vous pouvez désormais choisir le type de transformation que vous voulez appliquer à votre photographie - Modifications de base, Couleur, Noir et blanc, Modifications amusantes, Modifications spéciales ou Photomerge. Choisissez l'un des types de modifications et affichez une liste graphique de toutes les modifications guidées disponibles dans cette catégorie.



Nouvelle interface Guidé, avec les modifications guidées disponibles sous la catégorie Modifications amusantes.

Chaque catégorie du mode Guidé est désormais disponible sur une page séparée :

- Modifications de base
- Modifications de couleur
- Modifications spéciales
- Modifications amusantes
- Modifications Photomerge

Effet de vitesse

Agrandissement ou réduction de l'image de style !

Vos photos capturent-elles juste un instant d'une séquence d'actions ? Grâce à la modification guidée Effet de vitesse, vous pouvez dorénavant ajouter une impression de mouvement à votre photographie. A l'aide du workflow étape par étape, indiquez les zones d'une image devant donner l'illusion de vitesse ou de mouvement, et découvrez comment votre photo statique commence à paraître dynamique.



Photo d'origine



Avec modification guidée Effet de vitesse appliquée


Pour plus d'informations sur la Modification guidée Effet de vitesse, voir la rubrique **Mode Guidé - Modifications amusantes**.

Redimensionner

Modifiez la taille de votre photo en quelques étapes simples et rapides.

Obtenez des images avec des dimensions exactes en quelques étapes simples et rapides.

Photoshop Elements 14 simplifie la tâche de création d'une image dont la taille correspond aux dimensions d'impression (pouces, centimètres), aux dimensions Web (pixels) ou aux conditions requises en matière de stockage (kilo-octets). Grâce à la modification guidée étape par étape, le redimensionnement de votre photo afin de répondre à des conditions requises spécifiques est dorénavant une tâche très simple.



Commencez par choisir où vous voulez utiliser votre photo, sur Internet ou sous une forme imprimée.

*Pour plus d'informations sur la Modification guidée Redimensionner, voir **Mode Guidé - Modifications de base.***

Panorama

Dorénavant dans un flux de travaux étape par étape. Il suffit d'assembler les photos !

La création d'un panorama en assemblant plusieurs photos est désormais simplifiée - grâce à la nouvelle modification guidée Panorama Photomerge. Dorénavant, pour créer un panorama, il vous suffit d'exécuter différentes actions dans un workflow étape par étape. A la fin, vous obtenez un panorama prêt à être partagé ou imprimé.




Pour plus d'informations sur la Modification guidée Panorama, voir la rubrique **Modification guidée Panorama Photomerge..**

Utilisation des résultats modifiés

Vous avez terminé une modification guidée ? Quelle est la suite ?

À la fin d'une modification guidée, votre création est prête à être utilisée. Dans Photoshop Elements 14, une dernière étape vous permet de choisir ce que vous voulez faire de votre travail. Choisissez entre sauvegarder le fichier, continuer à le modifier dans un mode différent ou le partager en ligne.

Certaines modifications guidées peuvent vous proposer une option supplémentaire pour imprimer votre travail.



Choisissez ce que vous voulez faire de votre photo après l'avoir traitée à l'aide d'une modification guidée.

Pour plus d'informations, voir **Panneau Partager**.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Nouveautés de Photoshop Elements 15

Nous aimons tous capturer nos souvenirs passionnants. Adobe Photoshop Elements 15 simplifie le processus d'organisation et d'édition de ces instants. Vous pouvez utiliser les correctifs en un clic et ajouter des effets afin de créer des instantanés, des collages, des diaporamas, des cartes et des pages scrapbook impressionnantes. Partagez vos créations sur les réseaux sociaux et faites parler le monde.

- [Modification tactile](#)
- [Nouvelles modifications guidées](#)
 - [Texte de la photo](#)
 - [Collage d'effets](#)
 - [Effet de vitesse](#)
 - [Pictural](#)
 - [Créateur d'images](#)
- [Régler les traits du visage](#)
- [Outil Correction de perspective par recadrage](#)
- [Filtres améliorés pour les effets](#)
- [Nouveaux cadres et arrière-plans](#)
- [Regroupement de calques et codage des couleurs](#)
- [Retouche des photos avec des outils optimisés](#)
- [Désactivation de la création automatique d'objets dynamiques](#)
- [Recherche eLive](#)

Adobe Photoshop Elements comprend Elements Organizer, qui vous permet d'organiser vos fichiers. Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctions d'Elements Organizer, voir Nouveautés d'Elements Organizer .

[Haut de la page](#) 

Modification tactile

L'Organiseur et le mode de modification rapide sont désormais tactiles !

Modifiez et organisez vos photos du bout des doigts. Il vous suffit maintenant de taper pour trouver, trier et améliorer vos photos dans l'Organiseur et le mode de modification rapide sur vos appareils à écran tactile.

[Haut de la page](#) 

Nouvelles modifications guidées

Texte de la photo

Créez un texte visuel amusant !

Vous pouvez maintenant créer un texte visuel amusant avec l'une de vos photos en arrière-plan. La nouvelle fonction Modification guidée Texte de la photo facilite la création d'un cadre de texte avec à l'intérieur une photo et l'ajout d'effets comme l'estampage et l'ombre portée pour mettre en avant le texte. Utilisez ce texte de la photo de manière créative dans les collages, pages de scrapbook, cartes, etc. Cette nouvelle Modification guidée est disponible via Guidé > Modifications amusantes > Texte de la photo.

CREATE
SHARE LOVE
REPEAT

Texte visuel amusant créé avec Texte de la photo

Pour les étapes détaillées, voir Mode Guidé - Modifications amusantes.

Collage d'effets

Réveillez l'artiste qui sommeille en vous !

Avec Photoshop Elements 15, vous pouvez désormais appliquer divers effets aux différentes sections de votre photo. En quelques étapes guidées, transformez une photo normale en un collage artistique. Photoshop Elements vous donne un choix parmi plusieurs modèles et thèmes. Cette nouvelle Modification guidée est disponible via Guidé > Modifications amusantes > Collage d'effets.



Transformez votre photo avec le collage d'effets

Pour les étapes détaillées, voir Mode Guidé - Modifications amusantes.

Effet de vitesse

Ajoutez un peu d'action !

Suivez les étapes de la Modification guidée Effet de vitesse pour donner de la vitesse au sujet de votre photo grâce à un effet de flou sur l'arrière-plan. Utilisez l'outil Sélection rapide pour sélectionner le sujet de votre photo et cliquez sur Ajouter un flou directionnel pour appliquer un effet de flou sur l'arrière-plan et plonger votre sujet dans l'action.



Méthode simple et intelligente pour ajouter de la vitesse à votre photo

Pour les étapes détaillées, voir Mode Guidé - Modifications amusantes.

Pictural

Donnez l'illusion que votre photo est une peinture !

Utilisez la nouvelle fonction Modification guidée Pictural pour créer une œuvre d'art unique en peignant votre photo à l'aide du pinceau, en ajoutant différentes toiles texturées et colorées et en appliquant des effets à la peinture. Partagez votre œuvre d'art sur les réseaux sociaux ou conservez une copie imprimée en souvenir. Vous trouverez cette Modification guidée sous Guidé > Modifications amusantes > Pictural.



Votre photo se transforme en peinture avec Pictural

Pour les étapes détaillées, voir Mode Guidé - Modifications amusantes.

Créateur d'images

Créez vos propres images !

Vous n'êtes pas satisfait par le choix d'images proposé ? Vous pouvez maintenant créer vos images à partir de n'importe quelle photo de bibliothèque afin d'agrémenter vos photos à l'aide de la fonction Modification guidée Création d'images.

Vous pouvez également importer des images que d'autres utilisateurs d'Elements ont créées. Ce nouveau workflow guidé est disponible via Guidé > Modifications spéciales > Créateur d'images.



Créer des images correspondant à l'humeur de vos photos

Pour les étapes détaillées, voir Mode Guidé - Modifications spéciales.

[Haut de la page](#)

Régler les traits du visage

Continuez à sourire !

Avez-vous déjà manqué ce cliché parfait d'un visage souriant d'une petite seconde ? A présent, Photoshop Elements 15 vous permet de transformer les mines boudeuses en sourires, d'ajuster les yeux plissés et de définir bien d'autres réglages (Réglages > Traits du visage). Vous pouvez facilement retoucher la hauteur, la largeur et autres caractéristiques de vos traits de visage, y compris les lèvres, les yeux, le nez,

le front, la mâchoire et le menton, pour obtenir les effets souhaités. Améliorez n'importe quel visage en réglant simplement le curseur de sensibilité pour vous redonner le sourire.



Transformer les mines boudeuses en sourires


Pour les étapes détaillées, voir Retouche et correction des photos.

[Haut de la page](#)

Outil Correction de perspective par recadrage

Modifiez la perspective de votre photo !

En mode Expert, utilisez l'outil Correction de perspective par recadrage pour transformer la perspective d'une image lors du recadrage. Cet outil vous permet de supprimer toute déformation de l'image du point de vue d'un angle plutôt que d'une vue droite. Il vous suffit de faire glisser les coins du cadre de sélection de cet outil ou de spécifier les dimensions pour modifier la perspective et éliminer toutes les déformations.



Éliminez les déformations à l'aide de l'outil Correction de perspective par recadrage

Pour plus d'informations, voir Recadrage.

[Haut de la page](#)

Filtres améliorés pour les effets

Découvrez les filtres en vous amusant !

Les filtres vous permettent d'essayer de nouveaux looks et de montrer votre créativité. A présent, il est encore plus facile de choisir le meilleur filtre pour votre photo et de régler avec précision les détails. Vous pouvez maintenant appliquer les filtres directement à partir du panneau Filtres dans le mode Expert. Dans certains cas, Photoshop Elements 15 vous laisse même modifier l'intensité du filtre appliqué en ajustant simplement un curseur. Essayez une combinaison de filtres et d'effets pour peaufiner vos photos avant de les partager avec la famille et les amis.



Une photo et une multitude de nouveaux looks grâce aux filtres

Pour plus d'informations, voir Filtres.

[Haut de la page](#)

Nouveaux cadres et arrière-plans

Photoshop Elements 15 propose plus de 100 nouvelles images et nouveaux arrière-plans prêts à l'emploi. Sélectionnez Par type dans le panneau Graphiques en mode Expert pour utiliser les tous nouveaux graphiques et améliorer vos photos.



Regroupement de calques et codage des couleurs

Photoshop Elements 15 a été optimisé pour vous aider à gérer encore mieux vos calques. Vous pouvez désormais regrouper des calques, des calques par code de couleur et des groupes de calques.

Regrouper les calques permet d'organiser les différents composants de vos projets et de garder votre panneau Calques clair.

Le codage des couleurs des calques et groupes vous aide à localiser des calques associés dans le panneau Calques. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le calque ou le groupe pour sélectionner une couleur.

Pour plus d'informations, voir Création de calques.

Retouche des photos avec des outils optimisés


Les outils Correcteur et Correcteur localisé sont désormais optimisés pour de meilleures performances.

L'outil optimisé de déplacement basé sur le contenu vous permet maintenant d'ajuster l'échelle et la rotation de l'objet que vous déplacez ou de la zone que vous étendez.

Pour plus d'informations, voir Retouche et correction des photos.

Désactivation de la création automatique d'objets dynamiques

La boîte de dialogue Préférences (Edition > Préférences > Général) de Photoshop Elements comporte désormais une option pour désactiver la création automatique des objets dynamiques lorsque vous importez ou faites glisser des images de la corbeille des photos.



Pour plus d'informations, voir Edition des préférences.

Recherche eLive

Vous avez besoin d'aide ? Trouvez des réponses directement dans la vue eLive. Depuis Photoshop Elements 15, recherchez directement sur la vue eLive du contenu eLive, des pages d'aide et des articles de dépannage.

Pour plus d'informations, voir eLive.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Espace de travail et flux de production

Concepts de base sur l'espace de travail

[Ecran de bienvenue](#)

[Fenêtre de Photoshop Elements](#)

[Utilisation des menus contextuels](#)

[Utilisation des commandes de raccourcis et des touches de modification](#)

[Fermeture de Photoshop Elements](#)

[Haut de la page](#) 

Ecran de bienvenue

L'écran de bienvenue s'affiche par défaut au lancement d'Adobe Photoshop Elements, pour vous orienter vers les tâches principales.

Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur :

- L'Editeur de photo pour améliorer vos images ou ajouter des effets spéciaux.
 - Cliquez sur l'icône Editeur de photo pour ouvrir l'éditeur en mode par défaut.
 - Cliquez sur l'icône de liste déroulante Editeur de photo pour ouvrir dans l'éditeur l'un des fichiers récemment ouverts, un nouveau fichier, ou le fichier que vous souhaitez ouvrir.
- L'Organiseur pour importer, étiqueter ou organiser vos photos.
- L'Editeur de vidéo pour modifier et créer des vidéos amusantes avec vos vidéos.
- Le bouton de fermeture (X) situé dans le coin supérieur droit de l'écran de bienvenue pour fermer cet écran. Vous n'avez pas besoin de revenir à l'écran de bienvenue pour ouvrir d'autres espaces de travail ; vous pouvez le faire à partir de n'importe quel espace de travail.
- L'icône des paramètres (à côté du bouton Fermer) pour choisir l'application qui est lancée au démarrage.



Ecran de bienvenue de Photoshop Elements

[Haut de la page](#)

Fenêtre de Photoshop Elements

La fenêtre de Photoshop Elements est dotée de modes permettant de créer et de modifier des images. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Rapide

Permet de modifier les photos en mode Rapide.

Guidée


Permet de retoucher les photos en mode Modification guidée.

Expert

Permet de modifier les photos en mode Expert.

Le mode Expert dispose d'outils pour effectuer des corrections chromatiques, créer des effets spéciaux et améliorer les photos. Le mode Rapide met à votre disposition des outils simples d'utilisation pour ajuster la couleur et l'éclairage, ainsi que des commandes pour corriger rapidement les problèmes courants tels que les yeux rouges. Le mode de modification guidée contient des outils pour les retouches photo standard, les activités guidées et les effets photographiques. Si vous découvrez le monde de l'image numérique, le mode Rapide ou de modification Guidée est parfait pour s'initier à la correction de photos.

Si vous avez déjà utilisé des applications de retouche d'images, vous apprécierez la souplesse et les performances du mode Expert en matière de correction d'images. Il regroupe des commandes d'éclairage et de correction chromatique, mais aussi des outils pour corriger les défauts d'une image, effectuer des sélections, ajouter du texte et peindre sur les images. Vous pouvez agencer le mode Expert en fonction de vos besoins. Libre à vous de déplacer, de masquer, d'afficher et de disposer les panneaux dans la Corbeille des panneaux. Vous pouvez aussi agrandir ou réduire une photo avec la fonction de zoom, faire défiler la fenêtre de document pour accéder à certaines parties masquées et créer plusieurs fenêtres et vues.



Photoshop Elements en mode Expert

A. Onglet actif **B.** Onglet inactif **C.** Zone de l'image active **D.** Barre d'options **E.** Palette d'outils **F.** Barre d'options des outils / Corbeille des photos **G.** Barre des tâches **H.** Barre de panneaux

Barre de menus Contient des menus pour exécuter des tâches. Ces menus sont organisés par sujet. A titre d'exemple, le menu Réglages contient des commandes qui permettent d'effectuer des réglages sur une image.

Sélecteur de mode Contient des boutons pour entrer les trois modes disponibles d'édition. Aussi, contient les menus déroulants Ouvrir (fichiers récemment utilisés) et Créer (projets photo).

Palette d'outils Contient les outils de retouche d'images.

Corbeille des panneaux Fonctionnalités, opérations ou commandes regroupées logiquement.

Corbeille des photos / Options des outils Bascule entre la corbeille des photos (permettant d'afficher et de gérer les vignettes des photos actuellement utilisées) et les options des outils (permettant d'afficher et de définir les options pour l'outil actuellement sélectionné)

Barre des tâches Affiche les actions les plus fréquentes sous la forme de boutons, pour un accès rapide et facile.

[Haut de la page](#)

Utilisation des menus contextuels

Vous pouvez utiliser les menus contextuels des espaces de travail Editeur de photo et Organiseur. Les menus contextuels affichent les commandes associées à l'outil, à la sélection ou au panneau actif. Ces menus ne sont souvent qu'une alternative pour accéder aux commandes qui figurent dans les menus principaux.

1. Placez le pointeur sur une image ou sur un élément de panneau.

Remarque : certains panneaux seulement présentent des menus contextuels.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez une option dans le menu.


Utilisation des commandes de raccourcis et des touches de modification

Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier des espaces de travail Editeur de photo et Organiseur. Une commande de raccourci vous permet d'exécuter rapidement une commande sans utiliser un menu. Une touche de modification vous permet de changer le comportement d'un outil. La commande de raccourci apparaît, le cas échéant, à droite du nom de la commande dans le menu.

Fermeture de Photoshop Elements

Pour quitter Photoshop Elements, vous devez fermer à la fois les espaces de travail Editeur de photo et Organiseur, car la fermeture de l'un n'entraîne pas automatiquement la fermeture de l'autre.

1. Pour fermer les espaces de travail, procédez comme suit :
 - Sous Windows, choisissez la commande Fichier > Quitter. Sous Mac OS, choisissez la commande Photoshop Elements > Quitter Photoshop Elements.
 - Cliquez sur le bouton Fermer (X) dans le coin supérieur droit de l'espace de travail.
2. Lorsque vous fermez Photoshop Elements, indiquez si vous voulez enregistrer les fichiers ouverts.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Panneaux et corbeilles

[A propos des panneaux](#)

[Utilisation des panneaux](#)

[Panneaux dans le mode Expert](#)



[Utilisation de la barre des tâches](#)

[Utilisation de la corbeille des photos](#)

[Haut de la page](#)

A propos des panneaux

Les espaces de travail sont disponibles dans Photoshop Elements et Elements Organizer ; cependant, ceux-ci se comportent de manière un peu différente. Les panneaux vous permettent de gérer, contrôler et modifier les images. Certains panneaux sont dotés de menus proposant des commandes et options supplémentaires. Vous pouvez organiser les panneaux dans les espaces de travail de base et personnalisés en mode Expert. Vous pouvez stocker les panneaux dans la corbeille des panneaux pour les tenir à l'écart tout en pouvant y accéder facilement.



Déplacement d'un panneau.


Menus de panneau

Certaines commandes figurent à la fois dans le menu des panneaux et dans la barre de menus. D'autres commandes sont spécifiques au menu d'un panneau. Cliquez sur le menu de panneau pour afficher les différentes commandes dans chaque panneau.

Curseurs déroulants dans les panneaux

Certains panneaux, ainsi que certaines boîtes de dialogue, contiennent des paramètres faisant appel à des curseurs déroulants (par exemple, l'option Opacité du panneau Calques). Il suffit de cliquer sur le triangle, situé en regard de la zone de texte, le cas échéant, pour activer le curseur déroulant. Placez le pointeur sur le triangle situé en regard de la valeur définie, maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites glisser le curseur ou le rayon d'angle jusqu'à obtenir la valeur souhaitée. Cliquez à l'extérieur du menu ou appuyez sur la touche Entrée pour le refermer. Appuyez sur la touche Echap pour annuler les modifications.

Pour augmenter ou diminuer une valeur par incréments de 10 % lorsque le menu du curseur déroulant est ouvert, maintenez la touche Maj enfoncée et appuyez sur les flèches Haut ou Bas.



Diverses méthodes de saisie de valeurs

A. Cadran B. Cliquer ici pour ouvrir la fenêtre C. Zone de texte D. Flèche de menu E. Curseur de proximité F. Case à cocher G. Raccourci H. Triangle de curseur déroulant

[Haut de la page](#)

Utilisation des panneaux

Les panneaux contiennent des fonctionnalités, informations ou fonctions, qui sont regroupées logiquement pour un accès rapide et facile. La corbeille des panneaux est située sur le côté droit de Photoshop Elements. Elle affiche des onglets et des panneaux, en fonction du mode actif, ou du type d'éléments avec lequel vous souhaitez travailler. La corbeille des panneaux affiche :

- Mode Rapide : répertorie les effets disponibles en mode Rapide qui peuvent être appliqués à une photo
- Mode Guidé : répertorie toutes les modifications disponibles en mode Guidé que vous pouvez appliquer à une photo
- Mode Expert : répertorie les options pour un panneau sélectionné (les calques, les effets, les graphiques ou les favoris)

[Haut de la page](#)

Panneaux dans le mode Expert

En mode Expert, les panneaux peuvent être affichés de deux façons : dans l'espace de travail de base et dans l'espace de travail personnalisé.

Espace de base Par défaut, l'espace disponible affiché est l'espace de travail de base. Dans ce mode, des boutons pour les panneaux les plus fréquemment utilisés sont placés sur la barre des tâches. Les boutons de cet espace de travail sont Calques, Effets, Graphiques et Favoris. Par exemple, cliquer sur le bouton Calques affiche l'ensemble des options liées aux calques. Pour afficher tous les autres onglets disponibles ou fermer les onglets ouverts, cliquez sur Plus.

Espace de travail personnalisé Pour afficher les panneaux dans une mise en page à onglets dans la corbeille des panneaux, cliquez sur la flèche située en regard de Plus, puis sélectionnez Personnaliser l'espace de travail. Cliquez sur le bouton Plus pour afficher la liste de tous les onglets disponibles, puis sélectionnez-en un dans la liste déroulante. L'onglet sélectionné s'affiche. Vous pouvez conserver les panneaux fréquemment utilisés ouverts dans l'espace de travail personnalisé. Rien ne vous empêche de regrouper des panneaux ou d'ancrer un panneau au bas d'un autre panneau. Vous pouvez faire glisser la barre de titre de l'onglet et la déposer dans la mise en page à onglets, ou glisser-déposer la boîte de dialogue des onglets dans la mise en page à onglets.

Remarque : pour retirer un panneau de la Corbeille des panneaux et le garder ouvert, faites-le glisser en dehors de la Corbeille.



Corbeille des panneaux

1. Pour afficher ou masquer la Corbeille des panneaux, choisissez Fenêtre > Corbeille des panneaux.
2. Dans la corbeille des panneaux (espace de travail personnalisé),
 - Pour retirer un panneau de la Corbeille des panneaux, faites glisser sa barre de titre en dehors de la corbeille.
 - Pour ajouter un panneau à la Corbeille des panneaux, faites glisser dessus sa barre de titre.
 - Pour réorganiser les panneaux dans la Corbeille des panneaux, faites glisser la barre de titre de chaque panneau vers l'emplacement voulu.
 - Pour développer ou réduire des panneaux dans la Corbeille des panneaux, cliquez deux fois sur le nom du panneau.
3. Pour vous servir des panneaux en dehors de la corbeille des panneaux, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour ouvrir un panneau, choisissez le nom de celui-ci dans le menu Fenêtre ou

cliquez sur la flèche en regard du bouton Plus dans la barre des tâches et sélectionnez un panneau.

- Pour fermer un panneau, choisissez le nom de ce panneau dans le menu Fenêtre. A défaut, cliquez sur le bouton Fermer ✕ dans la barre de titre du panneau.
- Pour modifier la taille d'un panneau, faites glisser l'un de ses angles.
- Pour regrouper des panneaux (en un seul panneau composé de plusieurs onglets), faites glisser le panneau dans le corps du panneau cible. Un trait épais encadre le corps du panneau cible lorsque le pointeur se situe au bon endroit pour le regroupement. Pour déplacer un panneau vers un autre groupe, faites glisser son onglet vers le groupe cible. Pour séparer un panneau d'un groupe, faites glisser l'onglet du panneau en dehors du groupe.
- Pour déplacer un groupe de panneaux, faites glisser la barre de titre.
- Pour développer ou réduire un panneau ou un groupe de panneaux, cliquez deux fois sur l'onglet ou la barre de titre du panneau.
- Pour ancrer des panneaux ensemble (sous la forme d'une pile), faites glisser l'onglet ou la barre de titre d'un panneau vers le bas d'un autre panneau. Le double trait qui apparaît au bas du panneau cible indique que le pointeur se situe au bon endroit.
- Pour rétablir la position par défaut des panneaux, choisissez la commande Fenêtre > Réinitialiser les panneaux.

[Haut de la page](#)

Utilisation de la barre des tâches




Barre des tâches

Dans la partie inférieure de Photoshop Elements, la barre des tâches affiche les raccourcis des panneaux et les actions les plus fréquemment utilisés lors de la modification des images. Vous pouvez utiliser la corbeille des photos et les boutons d'options d'outil pour basculer entre l'affichage des vignettes et celui des options d'outil. Vous pouvez rapidement annuler et rétablir les opérations, faire pivoter les images à l'aide des options disponibles ou cliquer sur le bouton Organiseur pour lancer Photoshop Elements Organizer. En mode Expert, cliquez sur la flèche située à côté du bouton Plus pour avoir la possibilité de basculer entre les différents espaces de base et personnalisés.

[Haut de la page](#)

Utilisation de la corbeille des photos

Située dans la partie inférieure de la fenêtre de Photoshop Elements, au-dessus de la barre des tâches, la Corbeille des photos affiche les vignettes des photos ouvertes. Elle est utile pour passer d'une photo à l'autre lorsque plusieurs photos sont ouvertes dans votre espace de travail. La corbeille des photos offre la possibilité d'ouvrir ou de refermer des images, de masquer des images, de parcourir les images ouvertes, de placer des images au premier plan, de dupliquer une image, de faire pivoter une image ou encore d'afficher les informations sur les fichiers. Vous pouvez facilement importer des images ouvertes dans le mode Rapide pour les modifier. Les projets multipages créés dans l'onglet Créer s'ouvrent dans le panneau Créer.



Corbeille des photos

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - (Windows uniquement) Pour ouvrir une image, faites glisser le fichier qui se trouve sur votre ordinateur (y compris dans le Navigateur de photos) ou sur un appareil de stockage connecté à votre ordinateur dans la corbeille des photos.
 - Pour placer une image ouverte au premier plan, cliquez sur une vignette.
 - Pour réorganiser les photos, faites glisser les vignettes dans la corbeille des photos. L'ordre des photos dans la corbeille n'a aucun impact sur l'ordre des photos dans Elements Organizer.
 - Pour fermer une image, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une vignette dans la corbeille des photos, puis choisissez l'option Fermer.
 - Pour masquer une image située dans une fenêtre flottante, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vignette correspondante, puis sélectionnez la commande Réduire dans le menu contextuel.

Remarque : pour afficher une image masquée, cliquez deux fois sur sa vignette dans la corbeille des photos ou cliquez sur sa vignette avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Restaurer dans le menu contextuel.

- Pour afficher les informations de fichier d'une photo, cliquez sur une vignette avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Informations dans le menu contextuel.
- Pour dupliquer une image, cliquez sur une vignette avec le bouton droit de la souris, choisissez l'option Dupliquer dans le menu contextuel, puis nommez le fichier.
- Pour faire pivoter une image, cliquez sur une vignette avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Rotation 90° vers la gauche ou Rotation 90° vers la droite dans le menu contextuel.
- Pour afficher les noms de fichier, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la corbeille des photos, puis choisissez l'option Afficher les noms de fichier dans le menu contextuel.
- Pour afficher ou masquer manuellement la corbeille, cliquez sur l'icône Corbeille des photos de la barre des tâches.
- Le menu de la Corbeille des photos contient des options supplémentaires pour travailler avec les images qu'elle contient :
 - Imprimer les fichiers de la corbeille. Photoshop Elements ouvre la boîte de dialogue d'impression, en proposant des options pour imprimer les photos sélectionnées dans la Corbeille des photos.
 - Enregistrer la corbeille sous forme d'album. Permet de nommer et d'enregistrer un album contenant les images de la Corbeille des photos. Le nouvel album est disponible dans l'Organiseur.
 - Afficher la grille. Affiche une grille autour des images de la Corbeille des photos.

Outils

[A propos de la palette d'outils](#)

[Sélection d'un outil](#)

[Définition des préférences d'édition](#)

[Définition de l'aspect d'un pointeur](#)

[Changement de la taille et de la dureté des pointeurs de dessin ou de peinture par glissement](#)

[Définition des options des outils](#)

[Haut de la page](#)

A propos de la palette d'outils

Certains outils de la palette d'outils Photoshop Elements permettent de sélectionner, retoucher et d'afficher des images ; d'autres s'emploient pour la peinture, le dessin et le texte. La boîte à outils apparaît sur le côté gauche en modes rapide et Expert.

Les outils de la boîte à outils sont groupés logiquement, en modes Expert et rapide. Par exemple, dans la vue de l'expert, les outils de déplacement, Rectangle de sélection, Lasso et de sélection rapide sont placés dans le groupe de sélection.

Sélectionnez l'outil à utiliser dans la palette d'outils. Une fois sélectionné, l'outil est mis en surbrillance dans la barre d'outils. Des paramètres facultatifs de l'outil apparaissent dans la barre d'options des outils, dans la partie inférieure de la fenêtre de Photoshop Elements.

Remarque : vous ne pouvez pas désélectionner un outil ; une fois qu'un outil est sélectionné, il le reste jusqu'à ce que vous en sélectionniez un autre. Si, par exemple, vous sélectionnez l'outil Lasso et que vous souhaitez cliquer dans votre image sans effectuer de sélection, sélectionnez l'outil Main.



Sélection d'un outil

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur un outil. Les options d'outils supplémentaires éventuelles sont affichées dans la barre d'options des outils. Cliquez sur l'outil à utiliser.
 - Appuyez sur la touche de raccourci de l'outil. Celle-ci apparaît dans l'info-bulle de l'outil. Vous pouvez par exemple sélectionner l'outil Pinceau en appuyant sur la touche « P ».

Définition des préférences d'édition

1. Sous Windows, choisissez la commande Edition > Préférences > Général. Sous Mac OS, choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Général.
2. Sélectionnez les options ci-après selon votre convenance, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Sélectionnez l'option Descriptions d'outils pour afficher ou masquer les info-bulles.
 - Sélectionnez l'option Touche Maj pour changer d'outil afin d'activer l'un après l'autre les outils masqués d'un groupe en maintenant la touche Maj enfoncée. Lorsque cette option est désélectionnée, il vous suffit d'appuyer sur la touche de raccourci des options des outils d'un groupe (sans utiliser la touche Maj) pour les activer ou les désactiver à tour de rôle. Par exemple, appuyer à plusieurs reprises sur la touche P du clavier, revoie en boucle toutes les options de l'outil Pinceau (Forme, Forme impressionniste et les outils de remplacement des couleurs).

Définition de l'aspect d'un pointeur

1. Sous Windows, choisissez la commande Edition > Préférences > Affichage et pointeurs. Sous Mac OS, choisissez Photoshop Elements > Préférences > Affichage et pointeurs.
2. Sélectionnez un paramètre pour les pointeurs des outils de dessin :

Standard Affiche les pointeurs sous forme d'icônes.

Précis Affiche les pointeurs sous forme de réticules.

Pointe standard Affiche les pointeurs sous forme de cercles dont la taille est égale à la moitié de la taille de la forme.

Taille réelle de la pointe Affiche les pointeurs sous forme de cercles ayant la taille de la forme.

Affichage du réticule de la pointe Affiche les réticules à l'intérieur de cercles lorsque vous sélectionnez l'option Pointe standard ou Taille réelle de la pointe.

3. Sélectionnez un paramètre pour les pointeurs des autres outils :

Standard Affiche les pointeurs sous forme d'icônes.

Précis Affiche les pointeurs sous forme de réticules.

[Haut de la page](#)

Changement de la taille et de la dureté des pointeurs de dessin ou de peinture par glissement


Vous pouvez changer la taille et la dureté d'un pointeur de dessin ou de peinture par un glissement dans l'image. Pendant que vous faites glisser l'outil de peinture, vous obtenez un aperçu de sa taille et de sa dureté.

- Pour redimensionner un curseur, cliquez avec le bouton droit et appuyez sur la touche Alt (Windows uniquement), puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite.
- Pour modifier la dureté d'un curseur, cliquez avec le bouton droit et appuyez sur la touche Alt (Windows uniquement), puis faites glisser le curseur de la souris vers le haut ou vers le bas.

[Haut de la page](#)

Définition des options des outils

La barre d'options des outils apparaît au-dessus de la barre des tâches au bas de la fenêtre de Photoshop Elements. Les options qui s'affichent dans la barre d'options des outils diffèrent selon l'outil que vous sélectionnez.




A. Icône d'outil B. Outil actif dans la barre d'options de l'outil C. Outils masqués D. Options d'outil

1. Sélection d'un outil.
2. Passez en revue les options disponibles dans la barre d'options des outils. Pour plus de détails sur la définition des options d'un outil particulier, effectuez une recherche sur son nom dans l'aide de Photoshop Elements.

Remarque : pour rétablir un outil ou tous les outils à leurs paramètres par défaut, cliquez sur l'icône de l'outil, sélectionnez le menu dans la barre d'options des outils, puis choisissez Réinitialiser cet outil ou Réinitialiser tous les outils.

3. Pour fermer la barre d'options des outils, cliquez sur Options de l'outil dans la barre des tâches. Pour rouvrir la barre, cliquez sur Options de l'outil dans la barre des tâches.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Règles, grilles et repères

A propos des règles, grilles et repères

Modification du point d'origine et des paramètres des règles

Modification des paramètres des grilles et des repères

To the top ¹¹

A propos des règles, grilles et repères

En mode Expert, les règles, les grilles et les repères permettent de placer avec précision les éléments (sélections, calques, formes, entres autres), horizontalement et verticalement, sur l'image. En mode Rapide, seules les grilles sont disponibles.

Lorsqu'elles sont visibles, les règles s'affichent sur les bords supérieur et gauche de la fenêtre active. Les graduations des règles indiquent la position du pointeur à tout moment lorsque vous le déplacez. Vous pouvez déplacer le point d'origine des règles (graduation 0,0) pour effectuer des mesures à partir d'un point spécifique de l'image. Le point d'origine de la règle coïncide avec celui de la grille.

Utilisez le menu Affichage pour afficher ou masquer les règles (en mode Expert uniquement), la grille ou le repère. Le menu Affichage vous permet aussi d'activer ou de désactiver le magnétisme d'éléments vers la grille ou le repère.


To the top ¹¹

Modification du point d'origine et des paramètres des règles

❖ En mode Expert, procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour modifier le point d'origine des règles, positionnez le pointeur sur l'intersection des règles dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre, puis faites-le glisser en diagonale sur l'image. Une petite croix indique le nouveau point d'origine des règles. Relâchez la souris pour le définir.

Note: pour rétablir l'origine par défaut des règles, cliquez deux fois dans la case d'intersection des règles dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre.



Création d'un nouveau point d'origine des règles par glissement.

- Pour modifier les paramètres des règles, cliquez deux fois sur une règle, ou choisissez la commande Edition > Préférences > Unités et règles. Dans le menu local Règles, choisissez une unité de mesure. Cliquez sur OK.

Note: le changement d'unité de mesure dans le panneau Informations se répercute sur les règles.

To the top ¹¹

Modification des paramètres des grilles et des repères

1. Choisissez Edition > Préférences > Repères et grille.
2. Sous la zone des repères ou des grilles :
 - Choisissez une couleur prédéfinie ou cliquez sur le témoin de couleur pour choisir une couleur personnalisée.
 - Choisissez un style de grille. Vous avez le choix entre un quadrillage continu (Traits continus) et discontinu (Traits pointillés, Points).
3. Entrez une valeur numérique et choisissez une unité de mesure dans la zone Pas pour définir l'espacement des graduations principales.
4. Entrez une valeur numérique dans la zone Subdivisions pour définir l'écart entre les graduations secondaires, puis cliquez sur

le bouton OK.

More Help topics

[Redimensionnement de la zone de travail](#)

[Modification des dimensions et de la résolution d'impression sans rééchantillonnage](#)



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Opérations d'annulation et de rétablissement

Opérations d'annulation et de rétablissement

Utilisation du panneau Historique lors de la modification

Effacement de la mémoire utilisée par le Presse-papiers et le panneau Historique

[Haut de la page](#)

Opérations d'annulation et de rétablissement

Vous pouvez annuler ou rétablir de nombreuses opérations effectuées dans Elements Organizer et dans Photoshop Elements. Par exemple, vous pouvez rétablir en totalité ou en partie la dernière version enregistrée d'une image. Les faibles quantités de mémoire disponible limitent l'utilisation de ces options.

1. Pour annuler ou rétablir une opération, choisissez la commande Edition > Annuler ou Edition > Rétablir.
2. Pour annuler une opération en cours d'exécution, maintenez la touche Echap enfoncée jusqu'à ce que celle-ci s'arrête.


[Haut de la page](#)

Utilisation du panneau Historique lors de la modification

Le panneau Historique (F10 ou Fenêtre > Historique) vous permet de passer à un état récent de l'image créée pendant la séance de travail en cours. Chaque fois que vous apportez une modification aux pixels d'une image, le nouvel état de cette image est ajouté au panneau Historique.

Si, par exemple, vous sélectionnez, peignez et faites pivoter une partie d'une image, chacun de ces états est ajouté séparément à la liste d'états du panneau. Vous pouvez ensuite sélectionner l'un de ces états et rétablir l'état antérieur de l'image avant sa modification. Vous pouvez continuer à travailler à partir de cette version.

Les opérations telles que le zoom et le défilement n'ont aucune incidence sur les pixels de l'image et ne figurent pas dans le panneau Historique. Les modifications apportées à l'application, par exemple aux panneaux, aux paramètres de couleur et aux préférences, n'y figurent pas non plus.



A. Etat original B. Etat C. Etat sélectionné

Tenez compte des observations suivantes lorsque vous utilisez le panneau Historique :

- Par défaut, le panneau Historique répertorie les 50 états précédents. Les versions plus

anciennes sont automatiquement supprimées pour libérer de la mémoire pour Photoshop Elements. Vous pouvez définir le nombre d'états dans les paramètres de l'application (Préférences > Performances > Etats d'historique). Le nombre maximum d'états est égal à 1 000.

- L'état d'origine de la photo s'affiche toujours dans la partie supérieure du panneau Historique. Vous pouvez donc toujours rétablir l'état d'origine d'une image en cliquant sur cet état. Cette option est pratique pour effectuer des comparaisons avant/après de vos retouches.
- Lorsque vous fermez un document puis le rouvrez, tous les états de la dernière séance de travail sont supprimés du panneau.
- Les versions sont ajoutées au bas de la liste. La version la plus ancienne s'affiche en début de liste, et la plus récente en fin de liste.
- Chaque version est accompagnée du nom de l'outil ou de la commande utilisés pour modifier l'image.
- Lorsque vous sélectionnez un état, les états suivants s'estompent (les étapes exécutées après l'étape sélectionnée). Ainsi, vous pouvez identifier facilement les modifications qui seront ignorées si vous poursuivez votre travail à partir de la version sélectionnée.
- La sélection d'une version et la modification de l'image suppriment les versions qui suivent. De même, la suppression d'un état supprime celui-ci et tous les états qui le suivent.

Rétablissement d'un état antérieur d'une image

En mode Expert et rapide, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le nom de l'état dans le panneau Historique.
- Cliquez sur le bouton Annuler ou Rétablir dans la barre des tâches.
- Choisissez la commande Annuler ou Rétablir dans le menu du panneau Historique ou le menu Edition.

Pour définir la commande raccourci des options Aller vers l'avant et Aller vers l'arrière, choisissez la commande Edition > Préférences > Général sous Windows (Photoshop Elements > Préférences > Général sous Mac OS), puis choisissez une commande dans le menu Aller vers l'arrière/avant.

Suppression d'un ou plusieurs états du panneau Annuler l'historique

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour supprimer un état, cliquez sur son nom, puis choisissez la commande Supprimer dans le menu du panneau Historique. Les états qui se trouvent après l'état que vous avez sélectionné sont également supprimés.
- Pour supprimer la liste des états du panneau Historique sans modifier l'image, choisissez la commande Effacer l'historique dans le menu du panneau ou choisissez la commande Edition > Effacer > Annuler l'historique. Cette opération est pratique pour libérer de la mémoire, notamment si vous recevez une alerte signalant que la mémoire de Photoshop Elements est presque saturée.

Remarque : *l'effacement du panneau Historique est irréversible.*

[Haut de la page](#) 

Effacement de la mémoire utilisée par le Presse-papiers et le panneau Historique

Vous pouvez supprimer des données que vous avez copiées dans le Presse-papiers ou des états du panneau Annuler l'historique pour libérer de la mémoire.

En mode Expert, procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour effacer la mémoire utilisée par le Presse-papiers, choisissez la commande Edition > Effacer > Contenu du Presse-papiers.
- Pour effacer la mémoire utilisée par le panneau Annuler l'historique, choisissez la commande Edition > Effacer > Annuler l'historique ou choisissez la commande Effacer l'historique dans le menu du panneau.
- Pour effacer simultanément la mémoire utilisée par le Presse-papiers et par le panneau Historique, choisissez la commande Edition > Effacer > Tout.

Remarque : *l'effacement du panneau Historique ou du Presse-papiers est irréversible.*



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Disques de travail, modules externes et mises à jour de l'application

[A propos des disques de travail](#)

[Changement de disques de travail](#)

[A propos des modules externes](#)

[Installation de modules externes](#)

[Sélection d'un dossier de modules externes supplémentaires](#)

[Chargement des modules externes par défaut uniquement](#)

[Mises à jour de l'application](#)

[Haut de la page](#) 

A propos des disques de travail

Lorsque la mémoire vive (RAM) de votre système est insuffisante pour effectuer une opération, Photoshop Elements utilise des disques de travail. Un disque de travail est un disque ou une partition de disque dont la mémoire est disponible. Par défaut, Photoshop Elements utilise le disque dur sur lequel le système d'exploitation est installé comme disque de travail principal.

Vous pouvez changer le disque de travail principal ou désigner des disques de travail supplémentaires. Lorsque le disque principal est plein, des disques de travail supplémentaires sont utilisés. Définissez votre disque dur le plus rapide comme votre disque de travail principal. Assurez-vous que le disque dispose d'une grande quantité d'espace défragmenté.

Pour optimiser vos résultats, tenez compte des indications suivantes lors de l'affectation des disques de travail :

- Ne créez pas de disques de travail sur le lecteur physique où se trouve Photoshop Elements ou tout fichier volumineux que vous modifiez.
- Ne créez pas de disques de travail sur le lecteur physique utilisé pour la mémoire virtuelle du système d'exploitation.
- Créez les disques de travail sur un disque local, et non un emplacement du réseau.
- Créez des disques de travail sur un support conventionnel (non amovible).
- Les disques RAID et les piles de disques conviennent parfaitement comme volumes de disques de travail dédiés.
- Défragmentez régulièrement les unités comportant des disques de travail. Afin d'éviter les problèmes de fragmentation, une meilleure solution consiste toutefois à utiliser un disque vide ou disposant d'un espace disponible important.

[Haut de la page](#) 

Changement de disques de travail

Pour créer un disque de travail, Photoshop Elements requiert un espace de disque dur contigu. Défragmenter fréquemment votre disque dur garantit la disponibilité d'un espace contigu, en particulier le disque contenant votre disque de travail. Vous êtes invité à le faire au moyen d'un utilitaire pour disque, tel que le *Défragmenteur de Windows*. Pour plus de détails sur les utilitaires de défragmentation, reportez-vous à votre documentation Windows.

1. Sous Windows, choisissez la commande Edition > Préférences > Performances. Sous Mac OS, choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Performances.
2. Sélectionnez les disques de travail dans la liste correspondante (quatre au maximum).
3. Sélectionnez un disque de travail et utilisez les touches fléchées en regard de la liste Disques de travail afin de réorganiser l'ordre dans lequel les disques de travail sont utilisés.
4. Cliquez sur OK, puis redémarrez Photoshop Elements pour que la modification prenne effet.

[Haut de la page](#) 

A propos des modules externes

Adobe Systems et d'autres développeurs de logiciels créent des modules externes pour ajouter des fonctionnalités à Photoshop Elements. De nombreux modules externes accompagnent l'application, en particulier pour l'importation, l'exportation et les effets spéciaux ; ils se trouvent dans les dossiers des modules externes de Photoshop Elements et des modules externes en option.

Une fois installés, les modules externes s'affichent en tant que :

- options ajoutées dans le menu Importation ou Exportation ;
- filtres ajoutés dans le menu Filtre ou
- formats de fichier dans les boîtes de dialogue Ouvrir et Enregistrer sous.

Si vous installez un grand nombre de modules externes, Photoshop Elements risque de ne pas les répertorier tous dans les menus appropriés. Dans ce cas, les derniers modules externes installés apparaissent dans le sous-menu Filtre > Divers. Pour empêcher le chargement d'un module externe ou d'un dossier de modules externes, ajoutez le signe tilde (~) devant le nom du dossier, répertoire ou module externe. Le programme ignore les fichiers marqués d'un tilde, lors du démarrage. Pour afficher les informations relatives aux modules externes installés, choisissez la commande Aide > A propos des modules externes, puis sélectionnez un module externe dans le sous-menu.

Remarque : pour utiliser un module externe en option, copiez-le à partir du dossier des modules en option vers le sous-dossier approprié dans le dossier des modules. Installez ensuite le module externe et relancez Photoshop Elements.

Vous pouvez sélectionner un dossier de modules externes supplémentaires dans lequel charger les modules externes compatibles stockés dans une autre application. Vous pouvez également créer un raccourci vers un module externe stocké dans un autre dossier du système. Vous pouvez ensuite ajouter le raccourci ou l'alias pour le dossier de modules externes pour utiliser ce module externe avec Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) 

Installation de modules externes

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisez le programme d'installation du module externe, s'il est fourni.
 - Suivez les instructions d'installation qui accompagnent le module externe.
 - Assurez-vous que les fichiers des modules externes ne sont pas compressés avant de les copier dans le dossier des modules externes approprié du dossier Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) 

Sélection d'un dossier de modules externes supplémentaires

Vous pouvez sélectionner un dossier de modules externes supplémentaires dans lequel charger les modules

externes compatibles stockés dans une autre application.

1. Sous Windows, choisissez la commande Edition > Préférences > Modules externes. Sous Mac OS, choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Modules externes.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez l'option Dossier des modules externes supplémentaires, sélectionnez un dossier dans la liste, puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
3. Cliquez deux fois sur le nom d'un dossier pour en afficher le contenu. Le chemin d'accès au dossier s'affiche dans la fenêtre des préférences.

Remarque : ne sélectionnez pas un emplacement à l'intérieur du dossier des modules externes pour Photoshop Elements.

4. Relancez Photoshop Elements pour charger les modules externes.

[Haut de la page](#)


Chargement des modules externes par défaut uniquement

Lorsque Photoshop Elements démarre, tous les modules externes qui sont préinstallés, tiers ou qui se trouvent dans des dossiers de modules externes supplémentaires, sont chargés. Pour ne charger que les modules externes préinstallés fournis avec Photoshop Elements, appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée lors du démarrage du logiciel. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue qui demande la confirmation d'ignorer le chargement des modules externes en option et tiers.

[Haut de la page](#)

Mises à jour de l'application

Remarque : les options de mise à jour de l'application ne sont pas disponibles dans la version de Photoshop Elements de la boutique d'applications Windows.



Options de mise à jour de l'application dans la boîte de dialogue Préférences

Vous pouvez choisir la date d'installation des mises à jour de l'application. Dans Photoshop Elements, Premiere Elements et Elements Organizer, vous avez la possibilité de définir la marche à suivre lorsqu'une mise à jour de l'application est fournie par Adobe.

Pour accéder à la boîte de dialogue de mise à jour, appuyez sur les touches Ctrl/Cmde+K pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez l'onglet Mises à jour de l'application, puis choisissez une option :

- **Télécharger et installer automatiquement les mises à jour :** télécharge une mise à jour disponible et l'installe lors du prochain redémarrage de votre application.
- **M'avertir lorsqu'une mise à jour est disponible :** avertit l'utilisateur lorsqu'une mise à jour est disponible dans l'application. Vous pouvez choisir de repousser la mise à jour ou de lancer le processus de mise à jour via la notification.

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Opérations d'annulation et de rétablissement

Opérations d'annulation et de rétablissement

Utilisation du panneau Historique lors de la modification

Effacement de la mémoire utilisée par le Presse-papiers et le panneau Historique

[Haut de la page](#)

Opérations d'annulation et de rétablissement

Vous pouvez annuler ou rétablir de nombreuses opérations effectuées dans Elements Organizer et dans Photoshop Elements. Par exemple, vous pouvez rétablir en totalité ou en partie la dernière version enregistrée d'une image. Les faibles quantités de mémoire disponible limitent l'utilisation de ces options.

1. Pour annuler ou rétablir une opération, choisissez la commande Edition > Annuler ou Edition > Rétablir.
2. Pour annuler une opération en cours d'exécution, maintenez la touche Echap enfoncée jusqu'à ce que celle-ci s'arrête.


[Haut de la page](#)

Utilisation du panneau Historique lors de la modification

Le panneau Historique (Fenêtre > Historique) vous permet de passer à un état récent de l'image créé pendant la séance de travail en cours. Chaque fois que vous apportez une modification aux pixels d'une image, le nouvel état de cette image est ajouté au panneau Historique.

Si, par exemple, vous sélectionnez, peignez et faites pivoter une partie d'une image, chacun de ces états est ajouté séparément à la liste d'états du panneau. Vous pouvez ensuite sélectionner l'un de ces états et rétablir l'état antérieur de l'image avant sa modification. Vous pouvez continuer à travailler à partir de cette version.

Les opérations telles que le zoom et le défilement n'ont aucune incidence sur les pixels de l'image et ne figurent pas dans le panneau Historique. Les modifications apportées à l'application, par exemple aux panneaux, aux paramètres de couleur et aux préférences, n'y figurent pas non plus.



Tenez compte des observations suivantes lorsque vous utilisez le panneau Historique :

- Par défaut, le panneau Historique répertorie les 50 états précédents. Les versions plus anciennes sont automatiquement supprimées pour libérer de la mémoire pour Photoshop Elements. Vous pouvez définir le nombre d'états dans les paramètres de l'application (Préférences > Performances > Etats d'historique). Le nombre maximum d'états est égal à 1 000.
- L'état d'origine de la photo s'affiche toujours dans la partie supérieure du panneau Historique. Vous pouvez donc toujours rétablir l'état d'origine d'une image en cliquant sur cet état. Cette option est pratique pour effectuer des comparaisons avant/après de vos retouches.
- Lorsque vous fermez un document puis le rouvrez, tous les états de la dernière séance de travail sont supprimés du panneau.
- Les versions sont ajoutées au bas de la liste. La version la plus ancienne s'affiche en début de liste, et la plus récente en fin de liste.
- Chaque version est accompagnée du nom de l'outil ou de la commande utilisé pour modifier l'image.
- Lorsque vous sélectionnez un état, les états suivants s'estompent (les étapes exécutées après l'étape sélectionnée). Ainsi, vous pouvez identifier facilement les modifications qui seront ignorées si vous poursuivez votre travail à partir de la version sélectionnée.
- La sélection d'une version et la modification de l'image suppriment les versions qui suivent. De même, la suppression d'un état supprime celui-ci et tous les états qui le suivent.

Rétablissement d'un état antérieur d'une image

En mode Expert et rapide, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le nom de l'état dans le panneau Historique.
- Cliquez sur le bouton Annuler ou Rétablir dans la barre des tâches.
- Sélectionnez Annuler ou Rétablir dans le menu du panneau Historique ou le menu Edition.

Pour définir la commande de raccourci des options Aller vers l'avant et Aller vers l'arrière, sélectionnez Photoshop Elements Editor > Préférences > Général, puis choisissez une commande dans le menu Aller vers l'arrière/avant.

Suppression d'un ou plusieurs états du panneau Annuler l'historique

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour supprimer un état, cliquez sur son nom, puis choisissez la commande Supprimer dans le menu du panneau Historique. Les états qui se trouvent après l'état que vous avez sélectionné sont également supprimés.
- Pour supprimer la liste des états du panneau Historique sans modifier l'image, choisissez la commande Effacer l'historique dans le menu du panneau ou choisissez la commande Edition > Effacer > Annuler l'historique. Cette opération est pratique pour libérer de la mémoire, notamment si vous recevez une alerte signalant que la mémoire de Photoshop Elements est presque saturée.

Remarque : *l'effacement du panneau Historique est irréversible.*

panneau Historique

Vous pouvez supprimer des données que vous avez copiées dans le Presse-papiers ou des états du panneau Annuler l'historique pour libérer de la mémoire.

En mode Expert, procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour effacer la mémoire utilisée par le Presse-papiers, choisissez la commande Edition > Effacer > Contenu du Presse-papiers.
- Pour effacer la mémoire utilisée par le panneau Annuler l'historique, choisissez la commande Edition > Effacer > Annuler l'historique ou choisissez la commande Effacer l'historique dans le menu du panneau.
- Pour effacer simultanément la mémoire utilisée par le Presse-papiers et par le panneau Historique, sélectionnez Edition > Effacer > Tout.

Remarque : *l'effacement du panneau Historique ou du Presse-papiers est irréversible.*



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Concepts de base sur l'espace de travail

Ecran de bienvenue

L'écran de bienvenue s'affiche par défaut au lancement d'Adobe Photoshop Elements, pour vous orienter vers les tâches principales.

Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur :

- L'Editeur de photo pour améliorer vos images ou ajouter des effets spéciaux.
 - Cliquez sur l'icône Editeur de photo pour ouvrir l'éditeur en mode par défaut.
 - Cliquez sur l'icône de liste déroulante Editeur de photo pour ouvrir dans l'éditeur l'un des fichiers récemment ouverts, un nouveau fichier, ou le fichier que vous souhaitez ouvrir.
- L'Organiseur pour importer, étiqueter ou organiser vos photos.
- Le bouton de fermeture (X) situé dans le coin supérieur droit de l'écran de bienvenue pour fermer cet écran. Vous n'avez pas besoin de revenir à l'écran de bienvenue pour ouvrir d'autres espaces de travail ; vous pouvez le faire à partir de n'importe quel espace de travail.
- L'icône des paramètres (à côté du bouton Fermer) pour choisir l'application qui est lancée au démarrage.



Ecran de bienvenue de Photoshop Elements

Fenêtre de Photoshop Elements

La fenêtre de Photoshop Elements est dotée de modes permettant de créer et de modifier des images. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Rapide

Permet de modifier les photos en mode Rapide.

Guidée


Permet de retoucher les photos en mode Modification guidée.

Expert

Permet de modifier les photos en mode Expert.

Le mode Expert dispose d'outils pour effectuer des corrections chromatiques, créer des effets spéciaux et améliorer les photos. Le mode Rapide met à votre disposition des outils simples d'utilisation pour ajuster la couleur et l'éclairage, ainsi que des commandes pour corriger rapidement les problèmes courants tels que les yeux rouges. Le mode de modification guidée contient des outils pour les retouches photo standard, les activités guidées et les effets photographiques. Si vous découvrez le monde de l'image numérique, le mode Rapide ou de modification Guidée est parfait pour s'initier à la correction de photos.

Si vous avez déjà utilisé des applications de retouche d'images, vous apprécierez la souplesse et les performances du mode Expert en matière de correction d'images. Il regroupe des commandes d'éclairage et de correction chromatique, mais aussi des outils pour corriger les défauts d'une image, effectuer des sélections, ajouter du texte et peindre sur les images. Vous pouvez agencer le mode Expert en fonction de vos besoins. Libre à vous de déplacer, de masquer, d'afficher et de disposer les panneaux dans la Corbeille des panneaux. Vous pouvez aussi agrandir ou réduire une photo avec la fonction de zoom, faire défiler la fenêtre de document pour accéder à certaines parties masquées et créer plusieurs fenêtres et vues.



Photoshop Elements en mode Expert

A. Onglet actif **B.** Onglet inactif **C.** Zone de l'image active **D.** Barre d'options **E.** Palette d'outils **F.** Barre d'options des outils/Corbeille des photos **G.** Barre des tâches **H.** Barre de panneaux

Barre de menus Contient des menus pour exécuter des tâches. Ces menus sont organisés par sujet. A titre d'exemple, le menu Réglages contient des commandes qui permettent d'effectuer des réglages sur une image.

Sélecteur de mode Contient des boutons pour entrer les trois modes disponibles d'édition. Aussi, contient

les menus déroulants Ouvrir (fichiers récemment utilisés) et Créer (projets photo).

Palette d'outils Contient les outils de retouche d'images.

Corbeille des panneaux Fonctionnalités, opérations ou commandes regroupées logiquement.

Corbeille des photos / Options des outils Bascule entre la corbeille des photos (permettant d'afficher et de gérer les vignettes des photos actuellement utilisées) et les options des outils (permettant d'afficher et de définir les options pour l'outil actuellement sélectionné)

Barre des tâches Affiche les actions les plus fréquentes sous la forme de boutons, pour un accès rapide et facile.

[Haut de la page](#) 

Utilisation des menus contextuels

Vous pouvez utiliser les menus contextuels des espaces de travail Editeur de photo et Organiseur. Les menus contextuels affichent les commandes associées à l'outil, à la sélection ou au panneau actif. Ces menus ne sont souvent qu'une alternative pour accéder aux commandes qui figurent dans les menus principaux.

1. Placez le pointeur sur une image ou sur un élément de panneau.

Remarque : certains panneaux seulement présentent des menus contextuels.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez une option dans le menu.

[Haut de la page](#) 

Utilisation des commandes de raccourcis et des touches de modification

Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier des espaces de travail Editeur de photo et Organiseur. Une commande de raccourci vous permet d'exécuter rapidement une commande sans utiliser un menu. Une touche de modification vous permet de changer le comportement d'un outil. La commande de raccourci apparaît, le cas échéant, à droite du nom de la commande dans le menu.

[Haut de la page](#) 

Fermeture de Photoshop Elements

Pour quitter Photoshop Elements, vous devez fermer à la fois les espaces de travail Editeur de photo et Organiseur, car la fermeture de l'un n'entraîne pas automatiquement la fermeture de l'autre.

1. Pour fermer les espaces de travail, procédez comme suit :
 - Choisissez Photoshop Elements > Quitter Photoshop Elements.
 - Cliquez sur le bouton Fermer (X) dans le coin supérieur gauche de l'espace de travail.
2. Lorsque vous fermez Photoshop Elements, indiquez si vous voulez enregistrer les fichiers ouverts.

Mode rapide amélioré


Effets

Textures

Cadres

Appliquer un effet, une texture ou un cadre


Le mode Rapide regroupe les outils de base de retouche des photos dans un seul endroit afin de corriger rapidement l'exposition, la couleur, la netteté, ainsi que d'autres aspects d'une image. A partir de Photoshop Elements 12, outre corriger vos photos, vous pouvez également les transformer en oeuvres d'art à l'apparence professionnelle. Trois nouveaux panneaux (Effets, Textures et Cadres) sont désormais disponibles.



Ces panneaux se trouvent en regard du panneau Réglages. Chaque panneau comporte dix vignettes. Chaque vignette est un aperçu en direct. Cliquer sur une vignette applique l'effet, la texture ou le cadre à votre image. Les noms de ces effets, textures et cadres s'affichent lorsque vous placez le pointeur sur la vignette.

[Haut de la page](#)

Effets



Onze effets disponibles disposant chacun de cinq variations. Transformez votre photographie en lui appliquant un effet. Les vignettes cliquables des effets disponibles sont des aperçus en direct qui permettent de comprendre comment l'effet s'affiche sur l'image avant de l'appliquer. Les effets varient de l'effet Noir et blanc aux aspects Vintage, en passant par les paramètres prédéfinis Traitement croisé.

La liste suivante propose une brève description de chacun des effets disponibles :

Réglage automatique des looks intelligents Analyse l'image et, en fonction de son contenu, fournit des options permettant d'appliquer différents effets. Les variations disponibles sont les suivantes :

- Auto1
- Auto2
- Auto3
- Auto4
- Auto5

Teinte Applique une teinte de couleur (par exemple, or, sépia, vert) à l'image. Variations disponibles :

- Cuivre
- Or
- Sépia
- Vert
- Bleu

Saisons Applique un effet de saison à l'image. Variations disponibles :

- Printemps
- Eté
- Automne
- Hiver
- Neige

Croquis au crayon Applique un effet pour donner à l'image l'aspect d'un croquis au crayon. Variations disponibles :

- Lignes légères
- Croquis au crayon
- Fusain
- Pointillé
- Crayon de couleur

Effets ludiques Applique des effets ludiques à l'image. Variations disponibles :

- Effets ludiques
- Bleu Lomo
- Contraste Lomo
- Vert Lomo
- Holga

Noir & blanc Applique un effet noir et blanc à l'image. Variations disponibles :

- N&B simple
- Argent
- Ancienne école
- Platine

- Noir teinté

Lithographie Applique un effet de lithographie à l'image. Variations disponibles :

- Sépia
- Noir
- Cuivre
- Bleu
- Vert

Traitement croisé Applique l'effet de traitement du film photographique dans une solution chimique destinée à un autre type de film. Variations disponibles :

- Bleu profond
- Dégradé orange
- Bleu délavé
- Dégradé vert
- Dégradé violet

Virage partiel Applique une couleur donnée aux tons clairs d'une image en noir et blanc et une autre couleur aux tons foncés. Variations disponibles :

- Virage partiel
- Ton bleu
- Ton rouge
- Ton vert
- Ton gris

Vintage Applique un effet vintage à l'image. Variations disponibles :

- Fuite vintage
- Vintage atténué
- Couleur vintage
- Lueur sépia
- Vintage marqué

Fuites de lumière Applique un effet de lumière sur le négatif d'une image lue en flux continu dans la chambre opaque d'un appareil photo. Variations disponibles :

- Couleurs diffuses
- Bords gravés
- Fuite douce
- Fuite blanche
- Filet jaune

[Haut de la page](#) ¹¹

Textures




Utilisez le panneau Textures pour sélectionner parmi les dix textures que vous pouvez appliquer à la photo. Les textures simulent diverses surfaces et divers arrière-plans sur lesquels la photo peut être imprimée. Par exemple, l'apparence de papier vieilli, la texture de peinture craquelée, une grille bleue rugueuse, l'aspect de chrome.

Les textures sont appliquées en tant que nouveau calque avec masque de fusion. Vous pouvez modifier le masque de fusion en mode Expert pour supprimer/réduire la texture de certaines zones (visage/peau).

[Haut de la page](#)

Cadres



Utilisez le panneau Cadres pour appliquer à votre photo votre choix parmi les dix cadres disponibles. Le cadre est automatiquement adapté de la manière optimale. Vous pouvez aussi déplacer ou transformer l'image et le cadre. Cette opération peut se faire à l'aide de l'outil de déplacement et en double-cliquant sur le cadre. Vous pouvez remplacer la couleur blanche d'arrière-plan par tout autre choix en mode Expert en

modifiant le calque Couleur de remplissage.

Appliquer un effet, une texture ou un cadre

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements Editor et passez au mode Rapide.
2. Trois panneaux (Effets, Textures et Cadres) sont disponibles en plus du panneau Réglages. Cliquez sur l'icône pour l'un des panneaux.
3. La Barre de panneaux affiche des aperçus en direct de vignettes de l'image ouverte. Cliquez sur une vignette pour appliquer l'effet, la texture ou le cadre.
4. (Facultatif) Passez en mode Expert, et modifiez l'effet, la texture ou le cadre que vous avez utilisé dans l'image. La modification appliquée en mode Rapide est disponible dans un calque distinct.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Disques de travail et modules externes

[A propos des disques de travail](#)

[Changement de disques de travail](#)

[A propos des modules externes](#)

[Installation de modules externes](#)

[Utilisation de modules externes tiers supplémentaires](#)

[Chargement des modules externes par défaut uniquement](#)

[Haut de la page](#) ¹

A propos des disques de travail

Lorsque la mémoire vive (RAM) de votre système est insuffisante pour effectuer une opération, Photoshop Elements utilise des disques de travail. Un disque de travail est un disque ou une partition de disque dont la mémoire est disponible. Par défaut, Photoshop Elements utilise le disque dur sur lequel le système d'exploitation est installé comme disque de travail principal.

Vous pouvez changer le disque de travail principal ou désigner des disques de travail supplémentaires. Lorsque le disque principal est plein, des disques de travail supplémentaires sont utilisés. Définissez votre disque dur le plus rapide comme votre disque de travail principal. Assurez-vous que le disque dispose d'une grande quantité d'espace défragmenté.

Pour optimiser vos résultats, tenez compte des indications suivantes lors de l'affectation des disques de travail :

- Ne créez pas de disques de travail sur le lecteur physique où se trouve Photoshop Elements ou tout fichier volumineux que vous modifiez.
- Ne créez pas de disques de travail sur le lecteur physique utilisé pour la mémoire virtuelle du système d'exploitation.
- Créez les disques de travail sur un disque local, et non un emplacement du réseau.
- Créez des disques de travail sur un support conventionnel (non amovible).
- Les disques RAID et les piles de disques conviennent parfaitement comme volumes de disques de travail dédiés.
- Défragmentez régulièrement les unités comportant des disques de travail. Afin d'éviter les problèmes de fragmentation, une meilleure solution consiste toutefois à utiliser un disque vide ou disposant d'un espace disponible important.

[Haut de la page](#) ¹

Changement de disques de travail

Pour créer un disque de travail, Photoshop Elements requiert un espace de disque dur contigu. Défragmenter fréquemment votre disque dur garantit la disponibilité d'un espace contigu, en particulier le disque contenant votre disque de travail. Vous êtes invité à le faire au moyen d'un utilitaire pour disque. Pour plus de détails sur les utilitaires de défragmentation, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation.

1. Choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Performances.
2. Sélectionnez les disques de travail dans la liste correspondante (quatre au maximum).

3. Sélectionnez un disque de travail et utilisez les touches fléchées en regard de la liste Disques de travail afin de réorganiser l'ordre dans lequel les disques de travail sont utilisés.
4. Cliquez sur OK, puis redémarrez Photoshop Elements pour que la modification prenne effet.

[Haut de la page](#) ¹¹

A propos des modules externes

Adobe Systems et d'autres développeurs de logiciels créent des modules externes pour ajouter des fonctionnalités à Photoshop Elements. De nombreux modules externes accompagnent l'application, en particulier pour l'importation, l'exportation et les effets spéciaux ; ils se trouvent dans les dossiers des modules externes de Photoshop Elements et des modules externes en option.

Une fois installés, les modules externes s'affichent en tant que :

- options ajoutées dans le menu Importation ou Exportation ;
- filtres ajoutés dans le menu Filtre ou
- formats de fichier dans les boîtes de dialogue Ouvrir et Enregistrer sous.

Si vous installez un grand nombre de modules externes, Photoshop Elements risque de ne pas les répertorier tous dans les menus appropriés. Dans ce cas, les derniers modules externes installés apparaissent dans le sous-menu Filtre > Divers. Pour empêcher le chargement d'un module externe ou d'un dossier de modules externes, ajoutez le signe tilde (~) devant le nom du dossier, répertoire ou module externe. Le programme ignore les fichiers marqués d'un tilde, lors du démarrage. Pour afficher les informations relatives aux modules externes installés, choisissez la commande Photoshop Elements Editor > A propos des modules externes, puis sélectionnez un module externe dans le sous-menu.

Vous pouvez sélectionner un dossier de modules externes supplémentaires dans lequel charger les modules externes compatibles stockés dans une autre application. Vous pouvez également créer un raccourci vers un module externe stocké dans un autre dossier du système. Vous pouvez ensuite ajouter le raccourci ou l'alias pour le dossier de modules externes pour utiliser ce module externe avec Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) ¹¹

Installation de modules externes

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisez le programme d'installation du module externe, s'il est fourni.
 - Suivez les instructions d'installation qui accompagnent le module externe.
 - Assurez-vous que les fichiers des modules externes ne sont pas compressés avant de les copier dans le dossier des modules externes approprié du dossier Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) ¹¹

Utilisation de modules externes tiers supplémentaires

Vous pouvez utiliser un dossier supplémentaire pour les modules externes tiers. Voici comment vous pouvez configurer d'autres modules externes :

1. Appuyez sur les touches Commande + K, puis, dans la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez l'onglet Modules externes.
2. Cliquez sur le dossier Ouvrir les modules externes du bouton Finder.
3. Importez les modules externes tiers dans le dossier qui s'affiche dans la fenêtre du Finder.

4. Relancez Photoshop Elements pour charger les modules externes tiers supplémentaires.

[Haut de la page](#) 

Chargement des modules externes par défaut uniquement

Lorsque Photoshop Elements démarre, tous les modules externes qui sont préinstallés, tiers ou qui se trouvent dans des dossiers de modules externes supplémentaires, sont chargés. Pour ne charger que les modules externes préinstallés fournis avec Photoshop Elements, appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée lors du démarrage du logiciel. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue qui demande la confirmation d'ignorer le chargement des modules externes en option et tiers.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mode rapide amélioré


Effets

Textures

Cadres

Appliquer un effet, une texture ou un cadre

Le mode Rapide regroupe les outils de base de retouche des photos dans un seul endroit afin de corriger rapidement l'exposition, la couleur, la netteté, ainsi que d'autres aspects d'une image. A partir de Photoshop Elements 12, outre corriger vos photos, vous pouvez également les transformer en oeuvres d'art à l'apparence professionnelle. Trois nouveaux panneaux (Effets, Textures et Cadres) sont désormais disponibles.



Ces panneaux se trouvent en regard du panneau Réglages. Chaque panneau comporte dix vignettes. Chaque vignette est un aperçu en direct. Cliquer sur une vignette applique l'effet, la texture ou le cadre à votre image. Les noms de ces effets, textures et cadres s'affichent lorsque vous placez le pointeur sur la vignette.

[Haut de la page](#) 

Effets



Onze effets disponibles disposant chacun de cinq variations. Transformez votre photographie en lui appliquant un effet. Les vignettes cliquables des effets disponibles sont des aperçus en direct qui permettent

de comprendre comment l'effet s'affiche sur l'image avant de l'appliquer. Les effets varient de l'effet Noir et blanc aux aspects Vintage, en passant par les paramètres prédéfinis Traitement croisé.

Réglage automatique des looks intelligents Analyse l'image et, en fonction de son contenu, fournit des options permettant d'appliquer différents effets. Variations disponibles :

- Auto1
- Auto2
- Auto3
- Auto4
- Auto5

Les effets sont appliqués en tant que nouveau calque avec masque de fusion. Vous pouvez modifier le masque de fusion en mode Expert pour supprimer/réduire l'effet sur certaines zones.

La liste suivante propose une brève description de chacun des effets disponibles :

Réglage automatique des looks intelligents Analyse l'image et, en fonction de son contenu, fournit des options permettant d'appliquer différents effets. Variations disponibles :

- Auto1
- Auto2
- Auto3
- Auto4
- Auto5

Teinte Applique une teinte de couleur (par exemple, or, sépia, vert) à l'image. Variations disponibles :

- Cuivre
- Or
- Sépia
- Vert
- Bleu

Saisons Applique un effet de saison à l'image. Variations disponibles :

- Printemps
- Eté
- Automne
- Hiver
- Neige

Croquis au crayon Applique un effet pour donner à l'image l'aspect d'un croquis au crayon. Variations disponibles :

- Lignes légères
- Croquis au crayon
- Fusain
- Pointillé
- Crayon de couleur

Effets ludiques Applique des des effets ludiques à l'image. Variations disponibles :

- Effets ludiques
- Bleu Lomo
- Contraste Lomo
- Vert Lomo

- Holga

Noir & blanc Applique un effet noir et blanc à l'image. Variations disponibles :

- N&B simple
- Argent
- Ancienne école
- Platine
- Noir teinté

Lithographie Applique un effet de lithographie à l'image. Variations disponibles :

- Sépia
- Noir
- Cuivre
- Bleu
- Vert

Traitement croisé Applique l'effet de traitement du film photographique dans une solution chimique destinée à un autre type de film. Variations disponibles :

- Bleu profond
- Dégradé orange
- Bleu délavé
- Dégradé vert
- Dégradé violet

Virage partiel Applique une couleur donnée aux tons clairs d'une image en noir et blanc et une autre couleur aux tons foncés. Variations disponibles :

- Virage partiel
- Ton bleu
- Ton rouge
- Ton vert
- Ton gris

Vintage Applique un effet vintage à l'image. Variations disponibles :

- Fuite vintage
- Vintage atténué
- Couleur vintage
- Lueur sépia
- Vintage marqué

Fuites de lumière Applique un effet de lumière sur le négatif d'une image lue en flux continu dans la chambre opaque d'un appareil photo. Variations disponibles :

- Couleurs diffuses
- Bords gravés
- Fuite douce
- Fuite blanche
- Filet jaune

Utilisez le panneau Textures pour sélectionner parmi les dix textures que vous pouvez appliquer à la photo. Les textures simulent diverses surfaces et divers arrière-plans sur lesquels la photo peut être imprimée. Par exemple, l'apparence de papier vieilli, la texture de peinture craquelée, une grille bleue rugueuse, l'aspect de chrome.

Les textures sont appliquées en tant que nouveau calque avec masque de fusion. Vous pouvez modifier le masque de fusion en mode Expert pour supprimer/réduire la texture de certaines zones (visage/peau).

[Haut de la page](#) ¹³


Cadres

Utilisez le panneau Cadres pour appliquer à votre photo votre choix parmi les dix cadres disponibles. Le cadre est automatiquement adapté de la manière optimale. Vous pouvez aussi déplacer ou transformer l'image et le cadre. Cette opération peut se faire à l'aide de l'outil de déplacement et en double-cliquant sur le cadre. Vous pouvez remplacer la couleur blanche d'arrière-plan par tout autre choix en mode Expert en modifiant le calque Couleur de remplissage.

[Haut de la page](#) ¹³

Appliquer un effet, une texture ou un cadre

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements Editor et passez au mode Rapide.
2. Trois panneaux (Effets, Textures et Cadres) sont disponibles en plus du panneau Réglages. Cliquez sur l'icône pour l'un des panneaux.
3. La Barre de panneaux affiche des aperçus en direct de vignettes de l'image ouverte. Cliquez sur une vignette pour appliquer l'effet, la texture ou le cadre.
4. (Facultatif) Passez en mode Expert, et modifiez l'effet, la texture ou le cadre que vous avez utilisé dans l'image. La modification appliquée en mode Rapide est disponible dans un calque distinct.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Prise en charge de la fonctionnalité d'interaction tactile multipoint

Si le matériel et le système d'exploitation de votre ordinateur prennent en charge la fonctionnalité tactile, vous pouvez faire défiler une image et lui appliquer un zoom avant. Vous pouvez également taper pour trouver, trier et améliorer vos photos dans l'Organiseur le mode de modification rapide. Multitouch est pris en charge dans les trois modes : Rapide, Guidé et Expert.

Impulsion

Fait défiler l'image horizontalement ou verticalement. Touchez l'écran avec un doigt (deux doigts sur le pavé tactile pour Mac) et déplacez le doigt vers la gauche ou la droite, le haut ou le bas.

Agrandissement ou réduction par pincement

Applique un zoom avant ou arrière à l'image. Pour effectuer un zoom arrière, placez deux doigts sur l'image (le pavé tactile sous Mac) et pincez-la. De même, pour effectuer un zoom avant, pincez puis écartez les deux doigts.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Prise en charge de Multitouch


Si le matériel et le système d'exploitation de votre ordinateur prennent en charge la fonctionnalité tactile, vous pouvez faire défiler une image et lui appliquer un zoom avant. Vous pouvez également taper pour trouver, trier et améliorer vos photos dans l'Organiseur le mode de modification rapide. Multitouch est pris en charge dans les trois modes : Rapide, Guidé et Expert.

Impulsion

Fait défiler l'image horizontalement ou verticalement. Touchez l'écran avec un doigt (deux doigts sur le pavé tactile pour Mac) et déplacez le doigt vers la gauche ou la droite, le haut ou le bas.

Agrandissement ou réduction par pincement

Applique un zoom avant ou arrière à l'image. Pour effectuer un zoom arrière, placez deux doigts sur l'image (le pavé tactile sous Mac) et pincez-la. De même, pour effectuer un zoom avant, pincez puis écartez les deux doigts.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Panneaux et corbeilles

[A propos des panneaux](#)

[Utilisation des panneaux](#)

[Panneaux dans le mode Expert](#)



[Utilisation de la barre des tâches](#)

[Utilisation de la corbeille des photos](#)

[Haut de la page](#)

A propos des panneaux

Les espaces de travail sont disponibles dans Photoshop Elements et Elements Organizer ; cependant, ceux-ci se comportent de manière un peu différente. Les panneaux vous permettent de gérer, contrôler et modifier les images. Certains panneaux sont dotés de menus proposant des commandes et options supplémentaires. Vous pouvez organiser les panneaux dans les espaces de travail de base et personnalisés en mode Expert. Vous pouvez stocker les panneaux dans la corbeille des panneaux pour les tenir à l'écart tout en pouvant y accéder facilement.



Déplacement d'un panneau.


Menus de panneau

Certaines commandes figurent à la fois dans le menu des panneaux et dans la barre de menus. D'autres commandes sont spécifiques au menu d'un panneau. Cliquez sur le menu de panneau pour afficher les différentes commandes dans chaque panneau.

Curseurs déroulants dans les panneaux

Certains panneaux, ainsi que certaines boîtes de dialogue, contiennent des paramètres faisant appel à des curseurs déroulants (par exemple, l'option Opacité du panneau Calques). Il suffit de cliquer sur le triangle, situé en regard de la zone de texte, le cas échéant, pour activer le curseur déroulant. Placez le pointeur sur le triangle situé en regard de la valeur définie, maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites glisser le curseur ou le rayon d'angle jusqu'à obtenir la valeur souhaitée. Cliquez à l'extérieur du menu ou appuyez sur la touche Retour pour le refermer. Appuyez sur la touche Echap pour annuler les modifications.

Pour augmenter ou diminuer une valeur par incréments de 10 % lorsque le menu du curseur déroulant est ouvert, maintenez la touche Maj enfoncée et appuyez sur les flèches Haut ou Bas.



Diverses méthodes de saisie de valeurs

A. Cadran B. Cliquer ici pour ouvrir la fenêtre C. Zone de texte D. Flèche de menu E. Curseur de proximité F. Case à cocher G. Raccourci H. Triangle de curseur déroulant

[Haut de la page](#)

Utilisation des panneaux

Les panneaux contiennent des fonctionnalités, informations ou fonctions, qui sont regroupées logiquement pour un accès rapide et facile. La corbeille des panneaux est située sur le côté droit de Photoshop Elements. Elle affiche des onglets et des panneaux, en fonction du mode actif, ou du type d'éléments avec lequel vous souhaitez travailler. La corbeille des panneaux affiche :

- Mode Rapide : répertorie les effets disponibles en mode Rapide qui peuvent être appliqués à une photo
- Mode Guidé : répertorie toutes les modifications disponibles en mode Guidé que vous pouvez appliquer à une photo
- Mode Expert : répertorie les options pour un panneau sélectionné (les calques, les effets, les graphiques ou les favoris)

[Haut de la page](#)

Panneaux dans le mode Expert


En mode Expert, les panneaux peuvent être affichés de deux façons : dans l'espace de travail de base et

dans l'espace de travail personnalisé.

Espace de base Par défaut, l'espace disponible affiché est l'espace de travail de base. Dans ce mode, des boutons pour les panneaux les plus fréquemment utilisés sont placés sur la barre des tâches. Les boutons de cet espace de travail sont Calques, Effets, Graphiques et Favoris. Par exemple, cliquer sur le bouton Calques affiche l'ensemble des options liées aux calques. Pour afficher tous les autres onglets disponibles ou fermer les onglets ouverts, cliquez sur Plus.

Espace de travail personnalisé Pour afficher les panneaux dans une mise en page à onglets dans la corbeille des panneaux, cliquez sur la flèche située en regard de Plus, puis sélectionnez Personnaliser l'espace de travail. Cliquez sur le bouton Plus pour afficher la liste de tous les onglets disponibles, puis sélectionnez-en un dans la liste déroulante. L'onglet sélectionné s'affiche. Vous pouvez conserver les panneaux fréquemment utilisés ouverts dans l'espace de travail personnalisé. Rien ne vous empêche de regrouper des panneaux ou d'ancrer un panneau au bas d'un autre panneau. Vous pouvez faire glisser la barre de titre de l'onglet et la déposer dans la mise en page à onglets, ou glisser-déposer la boîte de dialogue des onglets dans la mise en page à onglets.

Remarque : pour retirer un panneau de la Corbeille des panneaux et le garder ouvert, faites-le glisser en dehors de la Corbeille.



Corbeille des panneaux

1. Pour afficher ou masquer la Corbeille des panneaux, choisissez Fenêtre > Corbeille des panneaux.
2. Dans la corbeille des panneaux (espace de travail personnalisé),
 - Pour retirer un panneau de la Corbeille des panneaux, faites glisser sa barre de titre en dehors de la corbeille.
 - Pour ajouter un panneau à la Corbeille des panneaux, faites glisser dessus sa barre de titre.
 - Pour réorganiser les panneaux dans la Corbeille des panneaux, faites glisser la barre de titre de chaque panneau vers l'emplacement voulu.
 - Pour développer ou réduire des panneaux dans la Corbeille des panneaux, cliquez deux fois sur le nom du panneau.
3. Pour vous servir des panneaux en dehors de la corbeille des panneaux, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour ouvrir un panneau, choisissez le nom de celui-ci dans le menu Fenêtre ou

cliquez sur la flèche en regard du bouton Plus dans la barre des tâches et sélectionnez un panneau.

- Pour fermer un panneau, choisissez le nom de ce panneau dans le menu Fenêtre. A défaut, cliquez sur le bouton Fermer ✕ dans la barre de titre du panneau.
- Pour modifier la taille d'un panneau, faites glisser l'un de ses angles.
- Pour regrouper des panneaux (en un seul panneau composé de plusieurs onglets), faites glisser le panneau dans le corps du panneau cible. Un trait épais encadre le corps du panneau cible lorsque le pointeur se situe au bon endroit pour le regroupement. Pour déplacer un panneau vers un autre groupe, faites glisser son onglet vers le groupe cible. Pour séparer un panneau d'un groupe, faites glisser l'onglet du panneau en dehors du groupe.
- Pour déplacer un groupe de panneaux, faites glisser la barre de titre.
- Pour développer ou réduire un panneau ou un groupe de panneaux, cliquez deux fois sur l'onglet ou la barre de titre du panneau.
- Pour ancrer des panneaux ensemble (sous la forme d'une pile), faites glisser l'onglet ou la barre de titre d'un panneau vers le bas d'un autre panneau. Le double trait qui apparaît au bas du panneau cible indique que le pointeur se situe au bon endroit.
- Pour rétablir la position par défaut des panneaux, choisissez la commande Fenêtre > Réinitialiser les panneaux.

[Haut de la page](#)

Utilisation de la barre des tâches




Barre des tâches

Dans la partie inférieure de Photoshop Elements, la barre des tâches affiche les raccourcis des panneaux et les actions les plus fréquemment utilisés lors de la modification des images. Vous pouvez utiliser la corbeille des photos et les boutons d'options d'outil pour basculer entre l'affichage des vignettes et celui des options d'outil. Vous pouvez rapidement annuler et rétablir les opérations, faire pivoter les images à l'aide des options disponibles ou cliquer sur le bouton Organisateur pour lancer Photoshop Elements Organizer. En mode Expert, cliquez sur la flèche située à côté du bouton Plus pour avoir la possibilité de basculer entre les différents espaces de base et personnalisés.

[Haut de la page](#)

Utilisation de la corbeille des photos

Située dans la partie inférieure de la fenêtre de Photoshop Elements, au-dessus de la barre des tâches, la Corbeille des photos affiche les vignettes des photos ouvertes. Elle est utile pour passer d'une photo à l'autre lorsque plusieurs photos sont ouvertes dans votre espace de travail. La corbeille des photos offre la possibilité d'ouvrir ou de refermer des images, de masquer des images, de parcourir les images ouvertes, de placer des images au premier plan, de dupliquer une image, de faire pivoter une image ou encore d'afficher les informations sur les fichiers. Vous pouvez facilement importer des images ouvertes dans le mode Rapide pour les modifier. Les projets multipages créés dans l'onglet Créer s'ouvrent dans le panneau Créer.



Corbeille des photos

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour placer une image ouverte au premier plan, cliquez deux fois sur une vignette.
 - Pour réorganiser les photos, faites glisser les vignettes dans la corbeille des photos. L'ordre des photos dans la corbeille n'a aucun impact sur l'ordre des photos dans Elements Organizer.
 - Pour fermer une image, cliquez sur une vignette dans la corbeille des photos tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Fermer.
 - Pour masquer une image située dans une fenêtre flottante, cliquez sur la vignette correspondante tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Réduire dans le menu contextuel.

Remarque : pour afficher une image masquée, cliquez deux fois sur sa vignette dans la corbeille des photos ou cliquez sur sa vignette tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Restaurer dans le menu contextuel.

- Pour afficher les informations de fichier d'une photo, cliquez sur une vignette tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Informations dans le menu contextuel.
- Pour dupliquer une image, cliquez sur une vignette tout en appuyant sur la touche Cmde, sélectionnez Dupliquer dans le menu contextuel, puis nommez le fichier.
- Pour faire pivoter une image, cliquez sur une vignette tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Rotation 90° vers la gauche ou Rotation 90° vers la droite dans le menu contextuel.
- Pour afficher les noms de fichier, cliquez dans la corbeille des photos tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Afficher les noms de fichier dans le menu contextuel.
- Pour afficher ou masquer manuellement la corbeille, cliquez sur l'icône Corbeille des photos de la barre des tâches.
- Le menu de la Corbeille des photos contient des options supplémentaires pour travailler avec les images qu'elle contient :
 - Imprimer les fichiers de la corbeille. Photoshop Elements ouvre la boîte de dialogue d'impression, en proposant des options pour imprimer les photos sélectionnées dans la Corbeille des photos.
 - Enregistrer la corbeille sous forme d'album. Permet de nommer et d'enregistrer un album contenant les images de la Corbeille des photos. Le nouvel album est disponible dans l'Organiseur.
 - Afficher la grille. Affiche une grille autour des images de la Corbeille des photos.

Outils

[A propos de la palette d'outils](#)

[Sélection d'un outil](#)

[Définition des préférences d'édition](#)

[Définition de l'aspect d'un pointeur](#)

[Changement de la taille et de la dureté des pointeurs de dessin ou de peinture par glissement](#)

[Définition des options des outils](#)

[Haut de la page](#)


A propos de la palette d'outils

Certains outils de la palette d'outils Photoshop Elements permettent de sélectionner, retoucher et d'afficher des images ; d'autres s'emploient pour la peinture, le dessin et le texte. La boîte à outils apparaît sur le côté gauche en modes rapide et Expert.

Les outils de la boîte à outils sont groupés logiquement, en modes Expert et rapide. Par exemple, dans la vue de l'expert, les outils de déplacement, Rectangle de sélection, Lasso et de sélection rapide sont placés dans le groupe de sélection.

Sélectionnez l'outil à utiliser dans la palette d'outils. Une fois sélectionné, l'outil est mis en surbrillance dans la barre d'outils. Des paramètres facultatifs de l'outil apparaissent dans la barre d'options des outils, dans la partie inférieure de la fenêtre de Photoshop Elements.

Remarque : vous ne pouvez pas désélectionner un outil ; une fois qu'un outil est sélectionné, il le reste jusqu'à ce que vous en sélectionniez un autre. Si, par exemple, vous sélectionnez l'outil Lasso et que vous souhaitez cliquer dans votre image sans effectuer de sélection, sélectionnez l'outil Main.



Sélection d'un outil

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur un outil. Les options d'outils supplémentaires éventuelles sont affichées dans la barre d'options des outils. Cliquez sur l'outil à utiliser.
 - Appuyez sur la touche de raccourci de l'outil. Celle-ci apparaît dans l'info-bulle de l'outil. Vous pouvez par exemple sélectionner l'outil Pinceau en appuyant sur la touche « P ».

Définition des préférences d'édition

1. Choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Général.
2. Sélectionnez les options ci-après selon votre convenance, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Sélectionnez l'option Descriptions d'outils pour afficher ou masquer les info-bulles.
 - Sélectionnez l'option Touche Maj pour changer d'outil afin d'activer l'un après l'autre les outils masqués d'un groupe en maintenant la touche Maj enfoncée. Lorsque cette option est désélectionnée, il vous suffit d'appuyer sur la touche de raccourci des options des outils d'un groupe (sans utiliser la touche Maj) pour les activer ou les désactiver à tour de rôle. Par exemple, appuyer à plusieurs reprises sur la touche P du clavier, revoie en boucle toutes les options de l'outil Pinceau (Forme, Forme impressionniste et les outils de remplacement des couleurs).

Définition de l'aspect d'un pointeur

1. Choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Affichage et pointeurs.
2. Sélectionnez un paramètre pour les pointeurs des outils de dessin :

Standard Affiche les pointeurs sous forme d'icônes.

Précis Affiche les pointeurs sous forme de réticules.

Pointe standard Affiche les pointeurs sous forme de cercles dont la taille est égale à la moitié de la taille de la forme.

Taille réelle de la pointe Affiche les pointeurs sous forme de cercles ayant la taille de la forme.

Affichage du réticule de la pointe Affiche les réticules à l'intérieur de cercles lorsque vous sélectionnez l'option Pointe standard ou Taille réelle de la pointe.

3. Sélectionnez un paramètre pour les pointeurs des autres outils :

Standard Affiche les pointeurs sous forme d'icônes.

Précis Affiche les pointeurs sous forme de réticules.

[Haut de la page](#)

Changement de la taille et de la dureté des pointeurs de dessin ou de peinture par glissement


Vous pouvez changer la taille et la dureté d'un pointeur de dessin ou de peinture par un glissement dans l'image. Pendant que vous faites glisser l'outil de peinture, vous obtenez un aperçu de sa taille et de sa dureté.

- Pour redimensionner un curseur, cliquez tout en appuyant sur la touche Cmde, puis faites glisser vers la gauche ou vers la droite.
- Pour modifier la dureté d'un curseur, cliquez tout en appuyant sur la touche Cmde, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas.

[Haut de la page](#)

Définition des options des outils

La barre d'options des outils apparaît au-dessus de la barre des tâches au bas de la fenêtre de Photoshop Elements. Les options qui s'affichent dans la barre d'options des outils diffèrent selon l'outil que vous sélectionnez.




A. Icône d'outil B. Outil actif dans la barre d'options de l'outil C. Outils masqués D. Options d'outil

1. Sélection d'un outil.
2. Passez en revue les options disponibles dans la barre d'options des outils. Pour plus de détails sur la définition des options d'un outil particulier, effectuez une recherche sur son nom dans l'aide de Photoshop Elements.

Remarque : pour rétablir un outil ou tous les outils à leurs paramètres par défaut, cliquez sur l'icône de l'outil, sélectionnez le menu dans la barre d'options des outils, puis choisissez Réinitialiser cet outil ou Réinitialiser tous les outils.

3. Pour fermer la barre d'options des outils, cliquez sur Options de l'outil dans la barre des tâches. Pour rouvrir la barre, cliquez sur Options de l'outil dans la barre des tâches.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Affichage des images

[Affichage des images en mode Expert ou Rapide](#)

[Agrandissement ou réduction de l'image](#)

[Affichage d'une image à 100 %](#)

[Adaptation d'une image à la taille de l'écran](#)

[Redimensionnement de la fenêtre lors d'un zoom](#)

[Utilisation du panneau Navigation](#)

[Ouverture de plusieurs vues d'une même image](#)

[Affichage et organisation de plusieurs fenêtres](#)

[Fermeture de fenêtres](#)

[Haut de la page](#)

Affichage des images en mode Expert ou Rapide

L'outil Main, les outils Zoom, les commandes Zoom et le panneau Navigation permettent de visualiser différentes parties d'une image et de modifier l'échelle d'affichage.

Vous disposez de plusieurs méthodes pour agrandir ou réduire une vue. La barre de titre de la fenêtre affiche le facteur d'agrandissement ou de réduction utilisé (à moins que la fenêtre ne soit trop petite).

Pour afficher une autre zone de l'image, utilisez les barres de défilement de la fenêtre ou sélectionnez l'outil Main, puis balayez l'image. Vous pouvez également utiliser le panneau Navigation.

Pour utiliser l'outil Main alors qu'un autre outil est sélectionné, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en faisant glisser l'outil Main dans l'image.



Déplacement de l'outil Main pour afficher une autre partie de l'image.

[Haut de la page](#)

Agrandissement ou réduction de l'image

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez l'outil Zoom dans la barre d'outils, puis cliquez sur le bouton Zoom avant ou Zoom arrière dans la barre d'options de l'outil. Cliquez sur la zone de l'image à agrandir. Chaque clic agrandit ou réduit l'image à l'échelle prédéfinie suivante ; le point sur lequel vous cliquez devient le centre de l'image affichée. Lorsque vous atteignez le facteur maximum d'agrandissement (3 200 %) ou le niveau minimum de

réduction égal à 1 pixel, la loupe s'affiche évidée de son centre.

Remarque : vous pouvez également utiliser l'outil Zoom pour balayer la zone de l'image à agrandir. Assurez-vous que le bouton Zoom avant est sélectionné dans la barre d'options de l'outil. Pour déplacer le rectangle de sélection autour de l'image, commencez par le faire glisser, puis maintenez la barre d'espace enfoncée tout en le déplaçant vers un nouvel emplacement.

- Faites glisser le curseur de zoom dans la barre Options d'outil.
- Choisissez la commande Affichage > Zoom avant ou Affichage > Zoom arrière.
- Entrez un facteur d'agrandissement dans la zone de texte Zoom, de la barre Options d'outil.

Lorsque vous utilisez un outil Zoom, maintenez la touche Option enfoncée pour basculer entre le zoom avant et arrière.

[Haut de la page](#) 

Affichage d'une image à 100 %

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur l'outil Zoom dans la palette d'outils.
 - Sélectionnez l'outil Main ou Zoom, puis cliquez sur le bouton 1:1 dans la barre d'options de l'outil.
 - Sélectionnez Affichage > Taille réelle des pixels ou cliquez sur l'image tout en appuyant sur la touche Cmde et sélectionnez Taille réelle des pixels.
 - Saisissez la valeur 100 dans la barre d'état, puis appuyez sur la touche Retour.

[Haut de la page](#) 

Adaptation d'une image à la taille de l'écran

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur l'outil Main dans la palette d'outils.
 - Sélectionnez l'outil Main ou un outil Zoom, puis cliquez sur le bouton Taille écran dans la barre d'options de l'outil. Vous pouvez également cliquer sur l'image tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionner Taille écran.
 - Choisissez la commande Affichage > Taille écran.
- Ces options ajustent l'affichage et la taille de la fenêtre aux dimensions du moniteur.

[Haut de la page](#) 

Redimensionnement de la fenêtre lors d'un zoom

- Sélectionnez un outil Zoom, puis cochez la case Redim. fen. (« Redimensionner les fenêtres ») dans la barre d'options de l'outil. La fenêtre est redimensionnée lorsque vous agrandissez ou réduisez la vue de l'image.

Lorsque l'option Redimensionner les fenêtres est désélectionnée, la taille de la fenêtre reste constante, quel que soit le facteur d'affichage de l'image. Cette caractéristique peut s'avérer utile sur les petits écrans ou lorsque vous travaillez avec des images en mosaïque.

[Haut de la page](#) 

Utilisation du panneau Navigation

Le panneau Navigation permet de régler le facteur d'agrandissement et la zone d'affichage de l'image. Pour

modifier le facteur d'agrandissement, entrez une valeur dans la case de zoom, cliquez sur les boutons Zoom avant ou Zoom arrière, ou faites glisser le curseur de zoom. Faites glisser le cadre d'affichage de la vignette de l'image pour déplacer la vue d'une image. Ce cadre délimite la fenêtre d'image. Vous pouvez également cliquer sur la vignette de l'image pour définir la zone de la vue.

Remarque : pour modifier la couleur de la zone de visualisation, choisissez la commande Options de panneau dans le menu du panneau Navigation. Choisissez une couleur dans le menu ou cliquez sur le témoin de couleur pour sélectionner une couleur personnalisée dans le sélecteur de couleurs. Cliquez sur OK.

[Haut de la page](#) ¹¹

Ouverture de plusieurs vues d'une même image

En mode Expert, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres afin d'afficher différentes vues du même fichier. Une liste des fenêtres ouvertes s'affiche dans le menu Fenêtre, et la vignette de chaque image ouverte apparaît dans la Corbeille des photos. Le nombre de fenêtres par image peut être limité en fonction de la mémoire disponible.

- Choisissez la commande Affichage > Nouvelle fenêtre pour [nom du fichier image]. S'il y a lieu, déplacez la deuxième fenêtre pour pouvoir la visualiser en même temps que la première.

Vous pouvez utiliser la commande Nouvelle fenêtre lorsque vous travaillez sur une image agrandie/réduite afin d'obtenir un aperçu de sa taille réelle dans une fenêtre distincte.

[Haut de la page](#) ¹¹

Affichage et organisation de plusieurs fenêtres

- En mode Expert, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour afficher les fenêtres superposées et en cascade, de la partie supérieure gauche de l'écran vers la partie inférieure droite, choisissez la commande Fenêtre > Images > Cascade.
 - Pour afficher des fenêtres côte à côte, choisissez la commande Fenêtre > Images > Juxtaposition. Lorsque vous refermez un fichier image, les fenêtres ouvertes sont redimensionnées pour s'adapter à l'espace disponible.
 - Pour afficher toutes les images ouvertes avec le même facteur d'agrandissement/de réduction que l'image active, choisissez la commande Fenêtre > Images > Faire correspondre le zoom.
 - Pour afficher la même section (angle supérieur gauche, centre, angle inférieur droit, etc.) de toutes les photos ouvertes, choisissez la commande Fenêtre > Images > Faire correspondre la position. La vue de toutes les fenêtres reflète l'image active (au premier plan). Le facteur de zoom ne change pas.
 - Pour obtenir davantage d'options pour l'arrangement des images, dans la barre des tâches, cliquez sur Disposition, puis choisissez une nouvelle disposition dans le menu déroulant.

Remarque : les options Fenêtre > Images sont disponibles uniquement si vous avez sélectionné l'option Autoriser les documents flottants en mode Expert dans les préférences.

[Haut de la page](#) ¹¹

Fermeture de fenêtres

- En mode Expert, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Choisissez la commande Fichier > Fermer pour refermer la fenêtre active.
 - Cliquez sur l'icône de fermeture dans la barre de titre de la fenêtre active.

- Cliquez sur la vignette dans la Corbeille de photos tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Fermer.
- Choisissez la commande Fichier > Tout fermer pour fermer toutes les fenêtres ouvertes.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Paramètres prédéfinis et bibliothèques

A propos des paramètres prédéfinis

Utilisation des options des paramètres prédéfinis

Modification de l'affichage des éléments dans un menu de panneau déroulant

Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

Changement de nom d'un paramètre prédéfini

[Haut de la page](#)

A propos des paramètres prédéfinis

En mode Expert, les panneaux déroulants s'affichent dans la barre d'options de l'outil et permettent d'accéder à des bibliothèques prédéfinies contenant des formes, des nuances, des dégradés, des motifs, des styles de calque et des formes personnalisées. Les éléments figurant dans chaque bibliothèque sont appelés des *paramètres prédéfinis*. Un panneau déroulant fermé représente la vignette du paramètre prédéfini sélectionné.

Vous pouvez modifier l'affichage d'un panneau déroulant afin de visualiser les paramètres prédéfinis par leur nom, sous forme d'icônes de vignettes, ou avec leur nom et leur icône.

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire des paramètres prédéfinis pour charger les bibliothèques correspondantes. Les paramètres prédéfinis sont stockés dans des fichiers de bibliothèque distincts qui se trouvent dans le sous-dossier Presets du dossier de l'application Photoshop Elements.

[Haut de la page](#)

Utilisation des options des paramètres prédéfinis

1. Sélectionnez un outil.
2. Dans la barre d'options de l'outil, ouvrez le panneau déroulant. Certains outils seulement possèdent un panneau déroulant.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour afficher et sélectionner les bibliothèques prédéfinies actuellement chargées, cliquez sur l'icône du menu du panneau.
 - Pour sélectionner un paramètre prédéfini, cliquez sur un élément de la bibliothèque.
 - Pour enregistrer une forme, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Enregistrer la forme, entrez un nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour enregistrer un dégradé ou un motif, ouvrez le menu du panneau, choisissez la commande Nouveau dégradé ou Nouveau motif, entrez un nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour renommer une forme, un dégradé ou un motif dans un panneau déroulant, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Renommer correspondante, entrez un nouveau nom, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour supprimer une forme, un dégradé ou un motif d'un panneau déroulant, sélectionnez un élément, ouvrez le menu du panneau déroulant, puis choisissez la commande Supprimer correspondante. Vous pouvez également maintenir la touche Option enfoncée et cliquer sur une forme ou un dégradé.
 - Pour enregistrer une bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs, ouvrez le menu du panneau déroulant. Dans le menu, choisissez la commande Enregistrer les formes, Enregistrer les dégradés ou Enregistrer les motifs, nommez le fichier de bibliothèque, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
 - Pour charger une bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Charger correspondante, sélectionnez le fichier de bibliothèque à ajouter, puis cliquez sur le bouton Charger.

Remarque : la commande Charger a pour effet d'ajouter le contenu de la bibliothèque de formes aux formes déjà disponibles. Si vous choisissez une bibliothèque prédéfinie de formes, cette dernière remplace le jeu de formes existant.

- Pour ajouter à une bibliothèque existante des éléments d'une autre bibliothèque, cliquez sur Ajouter. Sélectionnez la bibliothèque à ajouter, puis cliquez sur Ajouter.
- Pour remplacer le jeu de dégradés actif dans un panneau déroulant, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez un

fichier de bibliothèque dans la section inférieure du menu, puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez également choisir la commande Remplacer correspondante, rechercher un fichier de bibliothèque à sélectionner et cliquer sur le bouton Charger.

- Pour remplacer le jeu actif de formes ou de motifs d'un panneau, choisissez une bibliothèque dans le menu Formes.

Remarque : pour remplacer le jeu actif de formes, de dégradés ou de motifs, vous pouvez également choisir la commande Gestionnaire des paramètres prédéfinis dans le menu du panneau déroulant et utiliser ce gestionnaire pour charger une autre bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs.

- Pour charger le jeu de formes, de dégradés ou de motifs par défaut, ouvrez le menu du panneau déroulant, puis choisissez la commande Réinitialiser correspondante.

[Haut de la page](#)

Modification de l'affichage des éléments dans un menu de panneau déroulant

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier l'affichage d'un panneau, ouvrez le menu d'un panneau déroulant en cliquant sur l'icône de menu située dans l'angle supérieur droit du panneau déroulant.
- Pour modifier l'affichage de tous les panneaux, choisissez la commande Edition > Gestionnaire des paramètres prédéfinis pour ouvrir le gestionnaire des paramètres prédéfinis, puis cliquez sur le bouton Plus.

2. Sélectionnez une option d'affichage :

Texte seul Affiche le nom de chaque élément.

Petite vignette ou Grande vignette Affiche une vignette de chaque élément.

Petite liste ou Grande liste Affiche le nom et la vignette de chaque élément.

Vignette du contour Affiche un échantillon et une vignette d'un contour. Cette option est disponible pour les formes uniquement.

Remarque : les options décrites ci-dessus ne sont pas toutes proposées par l'ensemble des panneaux déroulants.

[Haut de la page](#)

Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

En mode Expert, vous pouvez utiliser le Gestionnaire des paramètres prédéfinis (à l'aide de la commande Edition > Gestionnaire des paramètres prédéfinis) pour gérer les bibliothèques de formes, de nuances, de dégradés ou de motifs qui accompagnent Photoshop Elements. Vous pouvez, par exemple, regrouper vos formes préférées dans un jeu ou rétablir les paramètres prédéfinis par défaut.

Chaque type de bibliothèque est un fichier avec son extension de fichier et son dossier par défaut. Les fichiers de paramètres prédéfinis sont installés sur votre ordinateur dans le sous-dossier des paramètres prédéfinis du dossier de programme Photoshop Elements.

Remarque : pour supprimer un paramètre prédéfini du Gestionnaire, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Vous pouvez toujours utiliser la commande Réinitialiser correspondante pour rétablir les éléments par défaut d'une bibliothèque.



Déplacement d'un paramètre prédéfini vers un nouvel emplacement dans le Gestionnaire de paramètres prédéfinis

Chargement d'une bibliothèque

1. Dans le menu Type du Gestionnaire des paramètres prédéfinis, choisissez la commande Formes, Nuancier, Dégradés, Styles, Motifs ou Effets.

2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionnez une bibliothèque dans la liste, puis cliquez sur le bouton Charger. Si vous voulez charger une bibliothèque située dans un autre dossier, recherchez ce dossier, puis sélectionnez la bibliothèque. Par défaut, les fichiers des paramètres prédéfinis sont installés sur votre système, dans le sous-dossier Paramètres prédéfinis du dossier de programme Photoshop Elements.
- Cliquez sur le bouton Plus, puis choisissez une bibliothèque dans la section inférieure du menu.

3. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Terminer.

Restauration de la bibliothèque par défaut ou remplacement des bibliothèques affichées

- Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, cliquez sur le bouton Plus, puis choisissez une commande du menu :

Réinitialiser Rétablit la bibliothèque par défaut de ce type.

Enregistrement d'un sous-ensemble de bibliothèque

1. Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs paramètres prédéfinis contigus, ou cliquez tout en maintenant la touche Commande enfoncée pour sélectionner des paramètres prédéfinis non contigus. Seuls les paramètres prédéfinis que vous sélectionnez sont enregistrés dans la nouvelle bibliothèque.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer le groupe, puis entrez un nom pour la bibliothèque. Si vous ne voulez pas enregistrer la bibliothèque dans le dossier par défaut, recherchez un autre dossier, puis enregistrez la bibliothèque.

[Haut de la page](#) ¹¹

Changement de nom d'un paramètre prédéfini

1. Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez un paramètre prédéfini dans la liste, puis cliquez sur le bouton Renommer.
 - Cliquez deux fois sur un paramètre prédéfini de la liste.
2. Entrez le nouveau nom du paramètre. Si vous avez sélectionné plusieurs paramètres prédéfinis, vous êtes invité à entrer plusieurs noms.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Affichage des images

[Affichage des images en mode Expert ou Rapide](#)

[Agrandissement ou réduction de l'image](#)

[Affichage d'une image à 100 %](#)

[Adaptation d'une image à la taille de l'écran](#)

[Redimensionnement de la fenêtre lors d'un zoom](#)

[Utilisation du panneau Navigation](#)

[Ouverture de plusieurs vues d'une même image](#)

[Affichage et organisation de plusieurs fenêtres](#)

[Fermeture de fenêtres](#)

Affichage des images en mode Expert ou Rapide

[To the top](#)

L'outil Main, les outils Zoom, les commandes Zoom et le panneau Navigation permettent de visualiser différentes parties d'une image et de modifier l'échelle d'affichage.

Vous disposez de plusieurs méthodes pour agrandir ou réduire une vue. La barre de titre de la fenêtre affiche le facteur d'agrandissement ou de réduction utilisé (à moins que la fenêtre ne soit trop petite).

Pour afficher une autre zone de l'image, utilisez les barres de défilement de la fenêtre ou sélectionnez l'outil Main, puis balayez l'image. Vous pouvez également utiliser le panneau Navigation.

Pour utiliser l'outil Main alors qu'un autre outil est sélectionné, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en faisant glisser l'outil Main dans l'image.



Déplacement de l'outil Main pour afficher une autre partie de l'image.

Agrandissement ou réduction de l'image

[To the top](#)

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez l'outil Zoom dans la barre d'outils, puis cliquez sur le bouton Zoom avant ou Zoom arrière dans la barre d'options de l'outil. Cliquez sur la zone de l'image à agrandir. Chaque clic agrandit ou réduit l'image à l'échelle prédéfinie suivante ; le point sur lequel vous cliquez devient le centre de l'image affichée. Lorsque vous atteignez le facteur maximum d'agrandissement (3 200 %) ou le niveau minimum de réduction égal à 1 pixel, la loupe s'affiche évidée de son centre.

Note: vous pouvez également utiliser l'outil Zoom pour balayer la zone de l'image à agrandir. Assurez-vous que le bouton Zoom avant est sélectionné dans la barre d'options de l'outil. Pour déplacer le rectangle de sélection autour de l'image, commencez par le faire glisser, puis maintenez la barre d'espace enfoncée tout en le déplaçant vers un nouvel emplacement.

- Faites glisser le curseur de zoom dans la barre Options d'outil.

- Choisissez la commande Affichage > Zoom avant ou Affichage > Zoom arrière.
- Entrez un facteur d'agrandissement dans la zone de texte Zoom, de la barre Options d'outil.

Lorsque vous utilisez un outil Zoom, maintenez la touche Alt enfoncée pour basculer entre le zoom avant et arrière.

Affichage d'une image à 100 %

To the top ¹¹

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur l'outil Zoom dans la palette d'outils.
- Sélectionnez l'outil Main ou Zoom, puis cliquez sur le bouton 1:1 dans la barre d'options de l'outil.
- Choisissez la commande Affichage > Taille réelle des pixels, ou cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Taille réelle des pixels.
- Entrez la valeur 100 dans la case de zoom de la barre d'état, puis appuyez sur la touche Entrée.

Adaptation d'une image à la taille de l'écran

To the top ¹¹

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur l'outil Main dans la palette d'outils.
- Sélectionnez l'outil Main ou un outil Zoom, puis cliquez sur le bouton Taille écran dans la barre d'options de l'outil. ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image, puis choisissez l'option Taille écran.
- Choisissez la commande Affichage > Taille écran.

Ces options ajustent l'affichage et la taille de la fenêtre aux dimensions du moniteur.

Redimensionnement de la fenêtre lors d'un zoom

To the top ¹¹

❖ Sélectionnez un outil Zoom, puis cochez la case Redim. fen. (« Redimensionner les fenêtres ») dans la barre d'options de l'outil. La fenêtre est redimensionnée lorsque vous agrandissez ou réduisez la vue de l'image.

Lorsque l'option Redimensionner les fenêtres est désélectionnée, la taille de la fenêtre reste constante, quel que soit le facteur d'affichage de l'image. Cette caractéristique peut s'avérer utile sur les petits écrans ou lorsque vous travaillez avec des images en mosaïque.

Utilisation du panneau Navigation

To the top ¹¹

Le panneau Navigation permet de régler le facteur d'agrandissement et la zone d'affichage de l'image. Pour modifier le facteur d'agrandissement, entrez une valeur dans la case de zoom, cliquez sur les boutons Zoom avant ou Zoom arrière, ou faites glisser le curseur de zoom. Faites glisser le cadre d'affichage de la vignette de l'image pour déplacer la vue d'une image. Ce cadre délimite la fenêtre d'image. Vous pouvez également cliquer sur la vignette de l'image pour définir la zone de la vue.

Note: pour modifier la couleur de la zone de visualisation, choisissez la commande Options de panneau dans le menu du panneau Navigation. Choisissez une couleur dans le menu ou cliquez sur le témoin de couleur pour sélectionner une couleur personnalisée dans le sélecteur de couleurs. Cliquez sur OK.

Ouverture de plusieurs vues d'une même image

To the top ¹¹

En mode Expert, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres afin d'afficher différentes vues du même fichier. Une liste des fenêtres ouvertes s'affiche dans le menu Fenêtre, et la vignette de chaque image ouverte apparaît dans la Corbeille des photos. Le nombre de fenêtres par image peut être limité en fonction de la mémoire disponible.

❖ Choisissez la commande Affichage > Nouvelle fenêtre pour [nom du fichier image]. S'il y a lieu, déplacez la deuxième fenêtre pour pouvoir la visualiser en même temps que la première.

Vous pouvez utiliser la commande Nouvelle fenêtre lorsque vous travaillez sur une image agrandie/réduite afin d'obtenir un aperçu de sa taille réelle dans une fenêtre distincte.

Affichage et organisation de plusieurs fenêtres

To the top ¹¹

❖ En mode Expert, procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour afficher les fenêtres superposées et en cascade, de la partie supérieure gauche de l'écran vers la partie inférieure droite, choisissez la commande Fenêtre > Images > Cascade.
- Pour afficher des fenêtres côte à côte, choisissez la commande Fenêtre > Images > Juxtaposition. Lorsque vous refermez un

fichier image, les fenêtres ouvertes sont redimensionnées pour s'adapter à l'espace disponible.

- Pour afficher toutes les images ouvertes avec le même facteur d'agrandissement/de réduction que l'image active, choisissez la commande Fenêtre > Images > Faire correspondre le zoom.
- Pour afficher la même section (angle supérieur gauche, centre, angle inférieur droit, etc.) de toutes les photos ouvertes, choisissez la commande Fenêtre > Images > Faire correspondre la position. La vue de toutes les fenêtres reflète l'image active (au premier plan). Le facteur de zoom ne change pas.
- Pour obtenir davantage d'options pour l'arrangement des images, dans la barre des tâches, cliquez sur Disposition, puis choisissez une nouvelle disposition dans le menu déroulant.

Note: Les options Fenêtre > Images sont disponibles uniquement si vous avez sélectionné l'option Autoriser les documents flottants en mode Expert dans les préférences.

Fermeture de fenêtres

[To the top](#) [↑]

❖ En mode Expert, procédez de l'une des manières suivantes :

- Choisissez la commande Fichier > Fermer pour refermer la fenêtre active.
- Cliquez sur l'icône de fermeture dans la barre de titre de la fenêtre active.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vignette dans la Corbeille de photos, puis choisissez la commande Fermer.
- Choisissez la commande Fichier > Tout fermer pour fermer toutes les fenêtres ouvertes.



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Paramètres prédéfinis et bibliothèques

A propos des paramètres prédéfinis

Utilisation des options des paramètres prédéfinis

Modification de l'affichage des éléments dans un menu de panneau déroulant

Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

Changement de nom d'un paramètre prédéfini

[To the top](#)

A propos des paramètres prédéfinis

En mode Expert, les panneaux déroulants s'affichent dans la barre d'options de l'outil et permettent d'accéder à des bibliothèques prédéfinies contenant des formes, des nuances, des dégradés, des motifs, des styles de calque et des formes personnalisées. Les éléments figurant dans chaque bibliothèque sont appelés des paramètres prédéfinis. Un panneau déroulant fermé représente la vignette du paramètre prédéfini sélectionné.

Vous pouvez modifier l'affichage d'un panneau déroulant afin de visualiser les paramètres prédéfinis par leur nom, sous forme d'icônes de vignettes, ou avec leur nom et leur icône.

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire des paramètres prédéfinis pour charger les bibliothèques correspondantes. Les paramètres prédéfinis sont stockés dans des fichiers de bibliothèque distincts qui se trouvent dans le sous-dossier Presets du dossier de l'application Photoshop Elements.

[To the top](#)

Utilisation des options des paramètres prédéfinis

1. Sélectionnez un outil.
2. Dans la barre d'options de l'outil, ouvrez le panneau déroulant. Certains outils seulement possèdent un panneau déroulant.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour afficher et sélectionner les bibliothèques prédéfinies actuellement chargées, cliquez sur l'icône du menu du panneau.
 - Pour sélectionner un paramètre prédéfini, cliquez sur un élément de la bibliothèque.
 - Pour enregistrer une forme, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Enregistrer la forme, entrez un nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour enregistrer un dégradé ou un motif, ouvrez le menu du panneau, choisissez la commande Nouveau dégradé ou Nouveau motif, entrez un nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour renommer une forme, un dégradé ou un motif dans un panneau déroulant, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Renommer correspondante, entrez un nouveau nom, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour supprimer une forme, un dégradé ou un motif d'un panneau déroulant, sélectionnez un élément, ouvrez le menu du panneau déroulant, puis choisissez la commande Supprimer correspondante. Vous pouvez également maintenir la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et cliquer sur une forme ou un dégradé.
 - Pour enregistrer une bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs, ouvrez le menu du panneau déroulant. Dans le menu, choisissez la commande Enregistrer les formes, Enregistrer les dégradés ou Enregistrer les motifs, nommez le fichier de bibliothèque, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
 - Pour charger une bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Charger correspondante, sélectionnez le fichier de bibliothèque à ajouter, puis cliquez sur le bouton Charger.
Note: la commande Charger a pour effet d'ajouter le contenu de la bibliothèque de formes aux formes déjà disponibles. Si vous choisissez une bibliothèque prédéfinie de formes, cette dernière remplace le jeu de formes existant.
 - Pour ajouter à une bibliothèque existante des éléments d'une autre bibliothèque, cliquez sur Ajouter. Sélectionnez la bibliothèque à ajouter, puis cliquez sur Ajouter.
 - Pour remplacer le jeu de dégradés actif dans un panneau déroulant, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez un fichier de bibliothèque dans la section inférieure du menu, puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez également choisir la commande Remplacer correspondante, rechercher un fichier de bibliothèque à sélectionner et cliquer sur le bouton Charger.
 - Pour remplacer le jeu actif de formes ou de motifs d'un panneau, choisissez une bibliothèque dans le menu Formes.

Note: pour remplacer le jeu actif de formes, de dégradés ou de motifs, vous pouvez également choisir la commande Gestionnaire des paramètres prédéfinis dans le menu du panneau déroulant et utiliser ce gestionnaire pour charger une autre bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs.

- Pour charger le jeu de formes, de dégradés ou de motifs par défaut, ouvrez le menu du panneau déroulant, puis choisissez la commande Réinitialiser correspondante.

Modification de l'affichage des éléments dans un menu de panneau déroulant

To the top ¹

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier l'affichage d'un panneau, ouvrez le menu d'un panneau déroulant en cliquant sur l'icône de menu située dans l'angle supérieur droit du panneau déroulant.
- Pour modifier l'affichage de tous les panneaux, choisissez la commande Edition > Gestionnaire des paramètres prédéfinis pour ouvrir le gestionnaire des paramètres prédéfinis, puis cliquez sur le bouton Plus.

2. Sélectionnez une option d'affichage :

Texte seul Affiche le nom de chaque élément.

Petite vignette ou Grande vignette Affiche une vignette de chaque élément.

Petite liste ou Grande liste Affiche le nom et la vignette de chaque élément.

Vignette du contour Affiche un échantillon et une vignette d'un contour. Cette option est disponible pour les formes uniquement.

Note: les options décrites ci-dessus ne sont pas toutes proposées par l'ensemble des panneaux déroulants.

Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

To the top ¹

En mode Expert, vous pouvez utiliser le Gestionnaire des paramètres prédéfinis (à l'aide de la commande Edition > Gestionnaire des paramètres prédéfinis) pour gérer les bibliothèques de formes, de nuances, de dégradés ou de motifs qui accompagnent Photoshop Elements. Vous pouvez, par exemple, regrouper vos formes préférées dans un jeu ou rétablir les paramètres prédéfinis par défaut.

Chaque type de bibliothèque est un fichier avec son extension de fichier et son dossier par défaut. Les fichiers des paramètres prédéfinis sont installés, sur votre système, dans le sous-dossier Presets du dossier de Photoshop Elements.

Note: pour supprimer un paramètre prédéfini du Gestionnaire, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Vous pouvez toujours utiliser la commande Réinitialiser correspondante pour rétablir les éléments par défaut d'une bibliothèque.



Déplacement d'un paramètre prédéfini vers un nouvel emplacement dans le Gestionnaire de paramètres prédéfinis

Chargement d'une bibliothèque

1. Dans le menu Type du Gestionnaire des paramètres prédéfinis, choisissez la commande Formes, Nuancier, Dégradés, Styles, Motifs ou Effets.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionnez une bibliothèque dans la liste, puis cliquez sur le bouton Charger. Si vous voulez charger une bibliothèque située dans un autre dossier, recherchez ce dossier, puis sélectionnez la bibliothèque. Par défaut, les fichiers des paramètres prédéfinis sont installés sur votre système, dans le dossier Presets du dossier de Photoshop Elements.
 - Cliquez sur le bouton Plus, puis choisissez une bibliothèque dans la section inférieure du menu.
3. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Terminer.

Restauration de la bibliothèque par défaut ou remplacement des bibliothèques affichées

❖ Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, cliquez sur le bouton Plus, puis choisissez une commande du menu : **Réinitialiser** Rétablit la bibliothèque par défaut de ce type.

Enregistrement d'un sous-ensemble de bibliothèque

1. Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs paramètres prédéfinis contigus, ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) pour sélectionner des paramètres prédéfinis non contigus. Seuls les paramètres prédéfinis que vous sélectionnez sont enregistrés dans la nouvelle bibliothèque.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer le groupe, puis entrez un nom pour la bibliothèque. Si vous ne voulez pas enregistrer la

bibliothèque dans le dossier par défaut, recherchez un autre dossier, puis enregistrez la bibliothèque.

[To the top](#)

Changement de nom d'un paramètre prédéfini

1. Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez un paramètre prédéfini dans la liste, puis cliquez sur le bouton Renommer.
 - Cliquez deux fois sur un paramètre prédéfini de la liste.
2. Entrez le nouveau nom du paramètre. Si vous avez sélectionné plusieurs paramètres prédéfinis, vous êtes invité à entrer plusieurs noms.



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Utilisation des fonctionnalités de Windows 7

Photoshop Elements prend en charge les fonctionnalités Windows 7 suivantes :

Barre des tâches dynamique Affiche les icônes de toutes les applications exécutées et affichées. Les icônes de toutes les applications exécutées sont représentées avec un contour en surbrillance. Placez le pointeur de la souris sur une icône pour afficher les images des applications et fichiers ouverts. Pour utiliser une application, pointez sur son icône, amenez le pointeur sur les images à prévisualiser en plein écran, puis cliquez sur l'image en plein écran.

Aero Peek Rend toutes les fenêtres transparentes. Le Bureau est ainsi visible. Pour faire réapparaître une fenêtre masquée, placez le curseur de la souris sur son icône dans la barre des tâches.

Aero Shake Permet de se concentrer sur une seule fenêtre en masquant toutes les autres. Pour utiliser une application, cliquez sur sa fenêtre, puis secouez la souris. Toutes les autres fenêtres disparaissent, excepté celle sélectionnée. Pour faire réapparaître les fenêtres masquées, secouez de nouveau la souris.

Aero Snap Permet de redimensionner et d'organiser rapidement les fenêtres. Pour redimensionner une fenêtre, faites-la glisser vers un bord de l'écran, puis étirez-la verticalement ou horizontalement.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Règles, grilles et repères

A propos des règles, grilles et repères

Modification du point d'origine et des paramètres des règles

Modification des paramètres des grilles et des repères

[Haut de la page](#)

A propos des règles, grilles et repères

En mode Expert, les règles, les grilles et les repères permettent de placer avec précision les éléments (sélections, calques, formes, entres autres), horizontalement et verticalement, sur l'image. En mode Rapide, seules les grilles sont disponibles.

Lorsqu'elles sont visibles, les règles s'affichent sur les bords supérieur et gauche de la fenêtre active. Les graduations des règles indiquent la position du pointeur à tout moment lorsque vous le déplacez. Vous pouvez déplacer le point d'origine des règles (graduation 0,0) pour effectuer des mesures à partir d'un point spécifique de l'image. Le point d'origine de la règle coïncide avec celui de la grille.


Utilisez le menu Affichage pour afficher ou masquer les règles (en mode Expert uniquement), la grille ou le repère. Le menu Affichage vous permet aussi d'activer ou de désactiver le magnétisme d'éléments vers la grille ou le repère.

[Haut de la page](#)

Modification du point d'origine et des paramètres des règles

- En mode Expert, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour modifier le point d'origine des règles, positionnez le pointeur sur l'intersection des règles dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre, puis faites-le glisser en diagonale sur l'image. Une petite croix indique le nouveau point d'origine des règles. Relâchez la souris pour le définir.

Remarque : pour rétablir l'origine par défaut des règles, cliquez deux fois dans la case d'intersection des règles dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre.



Création d'un nouveau point d'origine des règles par glissement.

- Pour modifier les paramètres des règles, cliquez deux fois sur une règle, ou choisissez la commande Edition > Préférences > Unités et règles. Dans le menu local Règles, choisissez une unité de mesure. Cliquez sur OK.

Remarque : le changement d'unité de mesure dans le panneau Informations se répercute sur les règles.

[Haut de la page](#)

Modification des paramètres des grilles et des repères

1. Choisissez Edition > Préférences > Repères et grille.

2. Sous la zone des repères ou des grilles :

- Choisissez une couleur prédéfinie ou cliquez sur le témoin de couleur pour choisir une couleur personnalisée.
- Choisissez un style de grille. Vous avez le choix entre un quadrillage continu (Traits continus) et discontinu (Traits pointillés, Points).

3. Entrez une valeur numérique et choisissez une unité de mesure dans la zone Pas pour définir l'espacement des graduations principales.

4. Entrez une valeur numérique dans la zone Subdivisions pour définir l'écart entre les graduations secondaires, puis cliquez sur le bouton OK.

Adobe recommande également



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation des fonctionnalités de Windows 7

Photoshop Elements prend en charge les fonctionnalités Windows 7 suivantes :

Barre des tâches dynamique Affiche les icônes de toutes les applications exécutées et affichées. Les icônes de toutes les applications exécutées sont représentées avec un contour en surbrillance. Placez le pointeur de la souris sur une icône pour afficher les images des applications et fichiers ouverts. Pour utiliser une application, pointez sur son icône, amenez le pointeur sur les images à prévisualiser en plein écran, puis cliquez sur l'image en plein écran.

Aero Peek Rend toutes les fenêtres transparentes. Le Bureau est ainsi visible. Pour faire réapparaître une fenêtre masquée, placez le curseur de la souris sur son icône dans la barre des tâches.

Aero Shake Permet de se concentrer sur une seule fenêtre en masquant toutes les autres. Pour utiliser une application, cliquez sur sa fenêtre, puis secouez la souris. Toutes les autres fenêtres disparaissent, excepté celle sélectionnée. Pour faire réapparaître les fenêtres masquées, secouez de nouveau la souris.

Aero Snap Permet de redimensionner et d'organiser rapidement les fenêtres. Pour redimensionner une fenêtre, faites-la glisser vers un bord de l'écran, puis étirez-la verticalement ou horizontalement.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Importation

Importation de fichiers

[Haut de la page](#) ¹¹


Importation des images d'un appareil photo numérique en utilisant l'extension WIA (Windows seulement)

Certains appareils photo numériques peuvent être utilisés pour importer des images à l'aide de l'extension WIA (Windows Image Acquisition). Lorsque vous utilisez l'extension WIA, Photoshop Elements interagit avec Windows et le logiciel de votre scanner ou appareil photo numérique pour importer les images directement dans Photoshop Elements.

1. Choisissez la commande Fichier > Importation > Extension WIA.
2. Choisissez un emplacement de sauvegarde de vos fichiers image sur votre ordinateur.
3. Assurez-vous que l'option Ouvrir les images capturées dans Photoshop est sélectionnée. Si vous importez un grand nombre d'images, ou si vous souhaitez retoucher les images ultérieurement, désélectionnez cette option.
4. Pour enregistrer les images importées directement dans un dossier dont le nom est la date du jour, sélectionnez Créer un sous-dossier unique à la date du jour.
5. Cliquez sur Début.
6. Sélectionnez l'appareil photo numérique à partir duquel vous souhaitez importer les images.

Remarque : *si le nom de votre appareil photo numérique ne figure pas parmi les choix, vérifiez que le logiciel et les pilotes appropriés sont correctement installés et que votre appareil est connecté.*

7. Choisissez l'image ou les images à importer :
 - Cliquez sur l'image à importer dans la liste des vignettes.
 - Maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur plusieurs images pour les importer simultanément.
 - Cliquez sur Sélectionner tout pour importer toutes les images disponibles.
8. Importez l'image en cliquant sur Obtenir les photos.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Gestion des fichiers

Déplacement d'un catalogue Elements Organizer | Elements 6 ou version ultérieure

Référence - Support et procédures (18 décembre 2015)

Déplacez votre catalogue Elements Organizer vers un autre ordinateur à l'aide d'un processus en deux étapes : sauvegarder, puis restaurer.

Fichiers ouverts

[Création d'un fichier vide](#)

[Ouverture d'un fichier](#)

[Ouverture d'un fichier PDF](#)

[Importation d'un fichier PDF dans un nouveau calque](#)

[Traitement de plusieurs fichiers](#)

[Fermeture d'un fichier](#)

L'espace de travail Modifier de Photoshop Elements vous permet de choisir la façon dont vous souhaitez travailler sur vos fichiers. Vous pouvez définir des options relatives à l'ouverture, l'enregistrement et l'exportation de fichiers par type, taille de fichier et résolution. Vous pouvez également traiter et enregistrer des fichiers Camera Raw. Ces outils permettent de combiner des fichiers de types différents et de les optimiser dans Adobe Photoshop Elements.

L'espace de travail Modifier permet de créer un fichier vierge, d'ouvrir un fichier récemment utilisé, de spécifier quels types de fichiers vous voulez ouvrir dans Photoshop Elements, et bien plus encore.

Vous pouvez en outre utiliser la fonction Modification guidée lorsque vous travaillez dans l'espace de travail Modifier. Les modifications guidées peuvent vous être utiles si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre. Les utilisateurs peuvent exécuter des flux de modification complexes en un petit nombre d'étapes simples.

[Haut de la page](#) 

Création d'un fichier vide

Si vous souhaitez créer un graphique Web, une bannière, un logo ou un papier à en-tête, vous devez commencer avec un nouveau fichier vide.

1. Choisissez Fichier > Nouveau > Fichier vide.
2. Entrez les options de la nouvelle image, puis cliquez sur le bouton OK.

Nom Attribue un nom au nouveau fichier d'image.

Paramètre prédéfini Fournit des options permettant de définir la largeur, la hauteur et la résolution des images que vous prévoyez d'imprimer ou d'afficher à l'écran. Sélectionnez l'option Presse-papiers pour utiliser la taille et la résolution des données que vous avez copiées dans le Presse-papiers. Vous pouvez également attribuer à une nouvelle image la taille et la résolution d'une image ouverte quelconque en choisissant son nom au bas du menu Paramètre prédéfini.

Epaisseur Choisissez dans la liste de tailles standard du paramètre prédéfini sélectionné.

Largeur, Hauteur et Résolution Définit ces options individuellement. Les valeurs par défaut sont basées sur la dernière image que vous avez créée, sauf si vous avez copié des données dans le Presse-papiers.

Mode Définit une image en mode RVB, Niveaux de gris ou Bitmap (mode 1 bit).

Contenu de l'arrière-plan Définit la couleur du calque d'arrière-plan de l'image. Blanc est l'option par défaut. Sélectionnez l'option Couleur d'arrière-plan pour utiliser la couleur d'arrière-plan actuelle (affichée dans la palette d'outils). Sélectionnez l'option Transparent pour rendre le calque par défaut transparent sans aucune valeur chromatique ; ainsi, la nouvelle image n'aura pas de calque d'arrière-plan, mais un calque 1.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'arrière-plan d'une image pour choisir une couleur d'arrière-plan (gris, noir ou une couleur personnalisée).

Ouverture d'un fichier

Vous pouvez ouvrir et importer des images sous divers formats de fichier. Les formats disponibles sont affichés dans les boîtes de dialogue Ouvrir et Ouvrir sous et dans le sous-menu Importation.

Pour ouvrir un fichier à partir d'Elements Organizer, sélectionnez-le, puis cliquez sur l'Editeur dans la barre des tâches.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez Fichier > Ouvrir. Localisez le fichier à ouvrir, puis sélectionnez-le. Si le fichier ne s'affiche pas, choisissez l'option Tous les formats dans le menu Type de fichiers. Cliquez sur le bouton Ouvrir.
 - Cliquez sur la liste déroulante Ouvrir (au-dessus de la palette d'outils). La liste déroulante Ouvrir est une liste des fichiers récemment ouverts.
 - Faites glisser une image à partir d'un dossier sur votre ordinateur ou périphérique de stockage, et déplacez-le dans l'éditeur.
2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, définissez des options spécifiques de format et poursuivez avec l'ouverture du fichier.

Parfois, Photoshop Elements ne parvient pas à déterminer le format correct d'un fichier. Par exemple, lors du transfert d'un fichier entre Mac OS® et Windows, il arrive qu'un format soit libellé de manière incorrecte. Le cas échéant, vous devez spécifier le format correct pour l'ouverture du fichier.

Ouverture d'un fichier dans le cadre de l'application (Mac OS)

1. Faites glisser un fichier depuis n'importe quel emplacement de votre ordinateur vers le cadre de l'application. Vous pouvez également faire glisser des photos à partir du Navigateur de photos ou de tout périphérique de stockage connecté à votre ordinateur.
2. Pour faire glisser des images supplémentaires dans le cadre de l'application afin de les ouvrir, activez les fenêtres de document flottantes (voir la section Affichage et organisation de plusieurs fenêtres). Pour afficher le cadre de l'application, convertissez les images ouvertes en fenêtres de document flottantes.

Ouverture d'un fichier récemment modifié

- Choisissez Fichier > Ouvrir un fichier récemment modifié, puis sélectionnez un fichier dans le sous-menu.

Remarque : pour définir le nombre de fichiers présentés dans ce sous-menu, choisissez la commande Edition > Préférences > Enregistrement des fichiers, puis entrez un nombre dans la zone de texte La liste des fichiers récents contient _ fichiers.

Spécification du format d'ouverture d'un fichier

- Choisissez la commande Fichier > Ouvrir sous, puis sélectionnez le fichier à ouvrir. Choisissez ensuite un format dans le menu Ouvrir sous, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

Remarque : si le fichier ne s'ouvre pas, cela signifie que le format sélectionné ne correspond peut-être pas au format réel du fichier ou que le fichier est endommagé.

[Haut de la page](#)

Ouverture d'un fichier PDF

Le format PDF (*Portable Document Format*) est un format de fichier polyvalent pouvant représenter à la fois des données vectorielles et bitmap, et pouvant proposer des fonctions de navigation et de recherche électronique de document. Le format PDF est le format principal d'Adobe® Acrobat®.

La boîte de dialogue Importer un fichier PDF vous permet de prévisualiser les pages et les images d'un fichier PDF multipage, puis de décider si vous souhaitez les ouvrir dans Photoshop Editor. Vous pouvez choisir d'importer les pages complètes (avec texte et images) ou seulement les images d'un fichier PDF. Si vous n'importez que les images, la résolution, la taille et le mode colorimétrique des images ne changent pas. Si vous importez les pages, vous pouvez modifier la résolution et le mode colorimétrique.



Importation de pages à partir d'un fichier PDF

Chaque page s'affiche sous forme de vignette. Pour agrandir la taille des vignettes, choisissez une option dans le menu déroulant Vignette.

1. Choisissez Fichier > Ouvrir.
2. Sélectionnez un fichier PDF, puis cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez modifier le type de fichier affiché en sélectionnant une option dans le menu Type de fichiers.
3. Pour importer seulement les images d'un fichier PDF, choisissez l'option Images dans la zone de sélection de la boîte de dialogue Importer un fichier PDF. Choisissez l'image ou les images à importer. (Pour sélectionner plusieurs images, cliquez sur chacune d'elles tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée). Si vous ne souhaitez pas importer des pages, passez à l'étape 5.
4. Pour importer des pages d'un fichier PDF, choisissez l'option Pages dans la zone de sélection de la boîte de dialogue Importer un fichier PDF, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si le fichier contient plusieurs pages, sélectionnez la ou les pages à ouvrir, puis cliquez sur le bouton OK. (Pour sélectionner plusieurs pages, cliquez sur chacune d'elles tout en maintenant la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) enfoncée.)
 - Dans la section Options de page, acceptez le nom existant ou saisissez le nouveau nom du fichier dans la zone Nom.
 - Sélectionnez l'option Lissé pour minimiser les bords crénelés lors de la pixellisation de l'image (en mode point).
 - Indiquez la largeur et la hauteur. Activez l'option Conserver les proportions afin d'éviter toute distorsion de l'image due au changement de taille.

- Sous Résolution, acceptez la valeur par défaut (300 ppp) ou entrez une nouvelle valeur. Une résolution plus élevée augmente la taille du fichier.
 - Choisissez une option dans le menu Mode (RVB pour conserver les photos en couleurs ou Niveaux de gris pour les convertir automatiquement en noir et blanc). Si le fichier contient un profil ICC (International Color Consortium) incorporé, il est possible de sélectionner ce profil à partir du menu déroulant.
5. Sélectionnez l'option Supprimer les avertissements pour masquer les avertissements pendant l'importation.
 6. Cliquez sur le bouton OK pour ouvrir le fichier.


[Haut de la page](#) 

Importation d'un fichier PDF dans un nouveau calque

Vous pouvez importer des pages ou des images à partir de fichiers PDF vers le nouveau calque d'une image. Comme l'illustration importée est pixellisée (en mode point), vous ne pouvez modifier ni son texte ni ses données vectorielles. L'illustration est pixellisée selon la résolution du fichier dans lequel vous l'importez.

1. Dans Photoshop Elements, ouvrez l'image dans laquelle importer l'illustration.
2. Choisissez la commande Fichier > Importer, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Importer.
3. Si vous importez un fichier PDF contenant plusieurs pages, sélectionnez celle à importer dans la boîte de dialogue ouverte à cet effet, puis cliquez sur le bouton OK.

L'illustration importée s'affiche dans un cadre de sélection au centre de l'image Photoshop Elements, dans ses proportions d'origine. Toutefois, si sa taille est supérieure à celle de l'image Photoshop Elements, elle est redimensionnée en conséquence.

4. (Facultatif) Repositionnez l'illustration importée en plaçant le pointeur à l'intérieur du cadre de sélection de l'illustration et en le faisant glisser.
5. (Facultatif) Mettez l'illustration importée à l'échelle en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes :
 - Faites glisser l'une des poignées d'angle ou latérales du cadre de sélection.
 - Dans la barre Options d'outil, entrez les valeurs L (largeur) et H (hauteur) pour spécifier les dimensions de l'illustration. Par défaut, ces options représentent l'échelle sous la forme d'un pourcentage. Vous pouvez cependant définir une autre unité de mesure : pouce (po), centimètre (cm) ou pixel (px). Pour conserver les proportions de l'illustration, cliquez sur la case Conserver les proportions. Cette option est activée lorsque l'arrière-plan de l'icône est blanc.
6. (Facultatif) Faites pivoter l'illustration importée en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Placez le pointeur à l'extérieur du cadre de sélection de l'illustration importée (le pointeur prend la forme d'une flèche courbe) et faites glisser.
 - Dans la barre Options d'outil, cliquez et faites glisser le pointeur dans l'option Angle.
7. (Facultatif) Inclinez l'illustration importée en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée et en faisant glisser une poignée latérale du cadre de sélection.
8. Pour fusionner les pixels de contour pendant la pixellisation, sélectionnez l'option Lissage. Pour obtenir une transition par contours nets entre les pixels de contour pendant la pixellisation, désélectionnez l'option Lissage.
9. Pour valider l'illustration importée dans un nouveau calque, cliquez sur le bouton de validation .

[Haut de la page](#) 

Traitement de plusieurs fichiers

La commande Traitement de fichiers multiples applique des paramètres à un dossier de fichiers. Si vous possédez un appareil photo numérique ou un scanner avec un chargeur de documents, vous pouvez également importer et traiter plusieurs images. Il est parfois nécessaire d'ajouter au pilote logiciel du scanner ou de l'appareil photo numérique un module externe d'*acquisition* prenant en charge ces opérations.

Lors du traitement des fichiers, vous pouvez laisser tous les fichiers ouverts, fermer les fichiers d'origine en y enregistrant les modifications ou enregistrer les versions modifiées des fichiers à un nouvel emplacement (en conservant les fichiers d'origine inchangés). Si vous enregistrez les fichiers traités à un nouvel emplacement, vous pouvez créer un nouveau dossier pour ces fichiers traités avant de démarrer le traitement.

Remarque : la commande *Traitement de fichiers multiples* ne fonctionne pas avec les fichiers de plusieurs pages.

1. Choisissez la commande Fichier > Traitement de fichiers multiples.
2. Sélectionnez les fichiers à traiter dans le menu déroulant Traiter les fichiers de :

Dossier Traite les fichiers dans le dossier que vous spécifiez. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher et sélectionner le dossier.

Importation Traite les images obtenues à partir d'un appareil photo numérique ou d'un scanner.

Fichiers ouverts Traite tous les fichiers ouverts.

3. Sélectionnez l'option Inclure tous les sous-dossiers si vous souhaitez traiter les fichiers situés dans les sous-répertoires du dossier spécifié.
4. Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez un dossier pour les fichiers traités.
5. Si vous sélectionnez l'option Dossier comme destination, précisez une convention de dénomination des fichiers et sélectionnez les options de compatibilité de fichier pour les fichiers traités :
 - Dans la zone Renommer les fichiers, sélectionnez des éléments dans les menus déroulants ou entrez du texte dans les champs à associer aux noms par défaut pour tous les fichiers. Les champs permettent de modifier l'ordre et la mise en forme des composants du nom de fichier. Vous devez inclure au moins un champ unique pour chaque fichier (par exemple, le nom de fichier, le numéro de série ou la lettre de série) pour éviter qu'un fichier n'en écrase un autre. L'option Début du numéro de série indique le numéro par lequel commenceront tous les champs de numéro de série. Si vous sélectionnez l'option Lettres de série dans le menu déroulant, les champs de lettre de série commencent toujours par la lettre « A » pour le premier fichier.
 - Choisissez l'option de compatibilité Windows, Mac OS ou UNIX® pour rendre les noms de fichier compatibles avec ces systèmes d'exploitation.
6. Dans la zone Taille de l'image, sélectionnez l'option Redimensionner les images pour uniformiser la taille des fichiers traités. Saisissez alors les largeur et hauteur des photos, puis choisissez une option dans le menu Résolution. Sélectionnez l'option Conserver les proportions pour conserver le rapport largeur/hauteur.
7. Pour appliquer un réglage automatique aux images, sélectionnez une option dans la palette Retouche rapide.
8. Pour ajouter un libellé aux images, choisissez une option dans le menu Libellés, puis personnalisez le texte, l'emplacement du texte, la police et le corps des caractères, l'opacité et la couleur. Pour modifier la couleur du texte, cliquez sur le témoin de couleur, puis choisissez une autre couleur dans le sélecteur de couleurs.

Remarque : l'option *Filigrane* vous permet d'ajouter un filigrane visuel permanent aux

images. Pour plus d'informations, voir *Ajout de filigranes permanents à un lot de photos*.

9. Sélectionnez l'option Conserver les erreurs de traitement de fichiers pour enregistrer les erreurs dans un fichier sans interrompre le processus. Si des erreurs sont consignées dans un fichier, un message s'affiche après le traitement. Pour examiner le fichier d'erreurs, ouvrez-le dans un éditeur de texte après l'exécution de la commande Traitement par lots.
10. Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement et enregistrer les fichiers.

[Haut de la page](#) 

Fermeture d'un fichier

1. Effectuez l'une des opérations suivantes dans Photoshop Elements :

- Choisissez la commande Fichier > Fermer.
- Choisissez la commande Fichier > Tout fermer.

2. Indiquez si vous voulez enregistrer le fichier.

- Cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer le fichier.
- Cliquez sur le bouton Non pour fermer le fichier sans l'enregistrer.

Sélectionnez l'option Appliquer à tout, pour appliquer l'action en cours à tous les fichiers que vous fermez. Par exemple, si vous choisissez Appliquer à tout, cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer le premier fichier, tous les autres fichiers ouverts sont alors enregistrés puis fermés.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Informations sur les fichiers

A propos des informations de fichier (métadonnées)

Affichage ou ajout d'informations sur les fichiers

Utilisation du panneau Informations

Affichage des informations sur le fichier dans le panneau Informations ou dans la barre d'état

Enregistrement ou suppression de modèles de métadonnées

Utilisation d'un modèle de métadonnées enregistré

To the top ⁺

A propos des informations de fichier (métadonnées)

Lorsque vous prenez une photo avec un appareil numérique, chaque fichier contient des informations telles que la date et l'heure de la photo, la vitesse d'obturation, l'ouverture et le modèle de l'appareil photo. L'ensemble de ces informations constitue les métadonnées, que vous pouvez afficher ou compléter dans le panneau Propriétés d'Elements Organizer et dans la boîte de dialogue Informations de Photoshop Elements.

Vous pouvez ajouter des informations, par exemple un titre, des étiquettes de mots-clés et des descriptions pour vous aider à identifier les images lorsque vous gérez et organisez votre collection. Lorsque vous modifiez vos images, Photoshop Elements fait automatiquement le suivi de l'historique des modifications et ajoute les informations aux métadonnées du fichier.

De plus, l'application recherche automatiquement les filigranes *Digimarc* dans les images ouvertes. Lorsqu'elle en repère un, Photoshop Elements affiche un symbole de copyright dans la barre de titre de la fenêtre de l'image et entre les informations dans les sections Etat du copyright, Mention de copyright et URL des infos du copyright de la boîte de dialogue Informations.

Vous pouvez ajouter des filigranes aux images pour indiquer qu'il s'agit de votre propre travail. Les filigranes visuels ne font pas l'objet d'un suivi dans les informations sur les fichiers. Pour plus d'informations sur la création de filigranes visuels, consultez les articles suivants :

-
-
-

Pour consulter une vidéo sur la création d'un filigrane, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid927_pse_fr.

To the top ⁺

Affichage ou ajout d'informations sur les fichiers

La boîte de dialogue Informations affiche les données de l'appareil photo, la légende et les informations concernant le copyright et l'auteur qui ont été ajoutées au fichier. Cette boîte de dialogue permet de modifier ou d'ajouter des informations aux fichiers enregistrés dans Photoshop Elements. Les informations ajoutées sont incorporées au fichier à l'aide de l'extension XMP (eXtensible Metadata Platform). XMP offre aux applications Adobe et aux collaborateurs d'un flux de production une structure XML commune permettant d'uniformiser les créations, le traitement et l'échange des métadonnées de documents entre plusieurs méthodes de publication. Si vous entrez fréquemment les mêmes métadonnées, vous pouvez créer un modèle de métadonnées, qui permettra d'accélérer l'ajout des informations aux fichiers.

La modification des informations affichées pour la catégorie de métadonnées Données de l'appareil photo est impossible.

Important: les étiquettes ajoutées à un fichier dans le Navigateur de photos apparaissent en tant que mots-clés dans la boîte de dialogue Informations. Certains formats de fichier, tels que PDF et BMP, ne prennent pas en charge l'affichage des étiquettes sous forme de mots-clés.

1. Une fois que vous avez ouvert une image, choisissez la commande Fichier > Informations. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur une vignette dans la Corbeille des photos et choisir Informations.
2. Cliquez sur l'onglet Description, en haut de la boîte de dialogue, pour afficher des informations spécifiques. La section Description vous permet d'ajouter ou de modifier le titre d'un document, les informations concernant l'auteur, les mots-clés et les informations sur les droits d'auteur. Saisissez les informations dans les zones de texte prévues à cet effet, puis cliquez sur le bouton OK pour incorporer les informations. Pour entrer l'état du copyright, faites un choix dans la liste déroulante Etat du copyright.

To the top ⁺

Utilisation du panneau Informations

Dans le mode Expert, le panneau Informations affiche des informations de fichier sur une image et affiche la valeur de la couleur sous le pointeur. En fonction de l'outil en cours d'utilisation, le panneau Informations fournit également d'autres informations utiles.

Assurez-vous que le panneau Informations est visible dans votre zone de travail pour obtenir des informations lorsque vous faites glisser l'outil

sur l'image.

1. Choisissez la commande Fenêtre > Informations (F8) pour ouvrir le panneau Informations.
2. Sélectionnez un outil.
3. Placez le pointeur sur l'image ou faites glisser l'outil sur l'image. L'affichage des informations suivantes varie selon l'outil sélectionné :
 - Les valeurs numériques des couleurs situées sous le pointeur
 - Les coordonnées x et y du pointeur.
 - La largeur (L) et la hauteur (H) d'un rectangle de sélection ou d'une forme que vous faites glisser, ou les largeur et hauteur d'une sélection active.
 - Les coordonnées x et y de votre position de départ (lorsque vous cliquez sur l'image).
 - Le déplacement d'une sélection, d'un calque ou d'une forme le long de l'axe des abscisses (x) et de l'axe des ordonnées (y).
 - L'angle (A) d'une droite ou d'un dégradé, le nouvel angle adopté par la sélection, la forme ou le calque déplacé, ou encore l'angle de rotation d'une transformation. La distance (D) de déplacement d'une sélection, d'une forme ou d'un calque.
 - Le pourcentage de mise à l'échelle d'une sélection, d'une forme ou d'un calque, en largeur (L) et en hauteur (H).
 - L'angle d'inclinaison, sur l'axe horizontal (H) ou vertical (V), d'une sélection, d'une forme ou d'un calque.

Définition des modes de couleur et des unités de mesure dans le panneau Informations

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier le mode d'affichage des valeurs chromatiques, choisissez un mode de couleur dans le menu déroulant. Vous pouvez également choisir la commande Options de panneau dans le menu Plus du panneau Informations, puis sélectionner un mode de couleur dans les menus des sections Infos couleur 1re lecture et Infos couleur 2e lecture :

Niveaux de gris Affiche les valeurs de niveaux de gris sous le pointeur.

Couleurs RVB Affiche les valeurs RVB (rouge, vert, bleu) sous le pointeur.

Couleurs Web Affiche le code hexadécimal des valeurs RVB sous le pointeur.

Couleurs TSL Affiche les valeurs TSL (teinte, saturation, luminosité) sous le pointeur.

- Pour modifier l'unité de mesure affichée, choisissez une unité de mesure dans le menu déroulant. Vous pouvez également sélectionner la commande Options de panneau dans le menu Plus du panneau Informations. Choisissez une unité de mesure dans l'option Coordonnées de la souris, puis cliquez sur le bouton OK.

Affichage des informations sur le fichier dans le panneau Informations ou dans la barre d'état

[To the top](#)

Vous pouvez modifier les informations affichées dans le panneau Informations ou dans la barre d'état. (L'extrémité gauche de la barre d'état, située au bas de la fenêtre du document, affiche le taux actuel d'agrandissement. La section suivante affiche des informations sur le fichier actif.)

1. Choisissez la commande Options de panneau dans le menu Plus du panneau Informations.
2. Sélectionnez une option d'affichage :

Tailles du document (Documents) Affiche les informations sur la quantité de données de l'image. La valeur de gauche indique la taille d'impression de l'image : taille approximative du fichier enregistré et aplati au format PSD. La valeur de droite représente la taille approximative du fichier, calques compris.

Profil de document Affiche le nom du profil de couleur utilisé dans l'image.

Dimensions du document Affiche la taille de l'image dans l'unité de mesure sélectionnée.

Fichiers de travail Affiche les informations sur la mémoire vive (RAM) et d'espace sur le disque de travail utilisé pour le traitement de l'image. La valeur à gauche indique la quantité de mémoire actuellement utilisée par Photoshop Elements pour l'affichage de toutes les images ouvertes. La valeur à droite indique la quantité de mémoire RAM dont Photoshop Elements dispose pour traiter les images.

Efficacité Affiche la durée d'exécution (en pourcentage) réelle d'une opération, et non les opérations de lecture/écriture sur le disque de travail. Si la valeur est inférieure à 100 %, Photoshop Elements utilise le disque de travail et s'exécute donc plus lentement.

Durée Affiche la durée de la dernière opération.

Outil actif Affiche le nom de l'outil sélectionné.

Enregistrement ou suppression de modèles de métadonnées

[To the top](#)

Si vous entrez fréquemment les mêmes métadonnées, vous pouvez enregistrer les informations dans un modèle de métadonnées. Les modèles peuvent être utilisés pour entrer des informations et vous dispenser de ressaisir les mêmes métadonnées dans la boîte de dialogue Informations. Dans le Navigateur de photos, vous pouvez effectuer une recherche sur les métadonnées pour localiser des fichiers et des photos.

❖ Ouvrez la boîte de dialogue Informations (Fichier > Informations) et procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour enregistrer les métadonnées sous forme de modèle, cliquez sur le bouton déroulant situé dans la rangée de boutons de la boîte de dialogue Informations et sélectionnez l'option Exporter. Entrez un nom de modèle, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
- Pour supprimer un modèle de métadonnées, cliquez sur l'option Afficher le dossier de modèles. Accédez au modèle concerné et sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

Utilisation d'un modèle de métadonnées enregistré

[To the top](#) ⁴

1. Choisissez Fichier > Informations, cliquez sur le bouton déroulant situé dans la rangée de boutons de la boîte de dialogue Informations et sélectionnez Importer.
2. Sélectionnez une option d'importation et cliquez sur le bouton OK.
3. Sélectionnez un modèle dans la liste des modèles de métadonnées enregistrés et cliquez sur le bouton Ouvrir.

More Help topics

 [Recherche de fichiers de support par détails \(métadonnées\)](#)



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Disques de travail, modules externes et mises à jour de l'application

[A propos des disques de travail](#)

[Changement de disques de travail](#)

[A propos des modules externes](#)

[Installation de modules externes](#)

[Sélection d'un dossier de modules externes supplémentaires](#)

[Chargement des modules externes par défaut uniquement](#)

[Mises à jour de l'application](#)

[Haut de la page](#) 

A propos des disques de travail

Lorsque la mémoire vive (RAM) de votre système est insuffisante pour effectuer une opération, Photoshop Elements utilise des disques de travail. Un disque de travail est un disque ou une partition de disque dont la mémoire est disponible. Par défaut, Photoshop Elements utilise le disque dur sur lequel le système d'exploitation est installé comme disque de travail principal.

Vous pouvez changer le disque de travail principal ou désigner des disques de travail supplémentaires. Lorsque le disque principal est plein, des disques de travail supplémentaires sont utilisés. Définissez votre disque dur le plus rapide comme votre disque de travail principal. Assurez-vous que le disque dispose d'une grande quantité d'espace défragmenté.

Pour optimiser vos résultats, tenez compte des indications suivantes lors de l'affectation des disques de travail :

- Ne créez pas de disques de travail sur le lecteur physique où se trouve Photoshop Elements ou tout fichier volumineux que vous modifiez.
- Ne créez pas de disques de travail sur le lecteur physique utilisé pour la mémoire virtuelle du système d'exploitation.
- Créez les disques de travail sur un disque local, et non un emplacement du réseau.
- Créez des disques de travail sur un support conventionnel (non amovible).
- Les disques RAID et les piles de disques conviennent parfaitement comme volumes de disques de travail dédiés.
- Défragmentez régulièrement les unités comportant des disques de travail. Afin d'éviter les problèmes de fragmentation, une meilleure solution consiste toutefois à utiliser un disque vide ou disposant d'un espace disponible important.

[Haut de la page](#) 

Changement de disques de travail

Pour créer un disque de travail, Photoshop Elements requiert un espace de disque dur contigu. Défragmenter fréquemment votre disque dur garantit la disponibilité d'un espace contigu, en particulier le disque contenant votre disque de travail. Vous êtes invité à le faire au moyen d'un utilitaire pour disque, tel que le *Défragmenteur de Windows*. Pour plus de détails sur les utilitaires de défragmentation, reportez-vous à votre documentation Windows.

1. Sous Windows, choisissez la commande Edition > Préférences > Performances. Sous Mac OS, choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Performances.
2. Sélectionnez les disques de travail dans la liste correspondante (quatre au maximum).
3. Sélectionnez un disque de travail et utilisez les touches fléchées en regard de la liste Disques de travail afin de réorganiser l'ordre dans lequel les disques de travail sont utilisés.
4. Cliquez sur OK, puis redémarrez Photoshop Elements pour que la modification prenne effet.

[Haut de la page](#) 

A propos des modules externes

Adobe Systems et d'autres développeurs de logiciels créent des modules externes pour ajouter des fonctionnalités à Photoshop Elements. De nombreux modules externes accompagnent l'application, en particulier pour l'importation, l'exportation et les effets spéciaux ; ils se trouvent dans les dossiers des modules externes de Photoshop Elements et des modules externes en option.

Une fois installés, les modules externes s'affichent en tant que :

- options ajoutées dans le menu Importation ou Exportation ;
- filtres ajoutés dans le menu Filtre ou
- formats de fichier dans les boîtes de dialogue Ouvrir et Enregistrer sous.

Si vous installez un grand nombre de modules externes, Photoshop Elements risque de ne pas les répertorier tous dans les menus appropriés. Dans ce cas, les derniers modules externes installés apparaissent dans le sous-menu Filtre > Divers. Pour empêcher le chargement d'un module externe ou d'un dossier de modules externes, ajoutez le signe tilde (~) devant le nom du dossier, répertoire ou module externe. Le programme ignore les fichiers marqués d'un tilde, lors du démarrage. Pour afficher les informations relatives aux modules externes installés, choisissez la commande Aide > A propos des modules externes, puis sélectionnez un module externe dans le sous-menu.

Remarque : pour utiliser un module externe en option, copiez-le à partir du dossier des modules en option vers le sous-dossier approprié dans le dossier des modules. Installez ensuite le module externe et relancez Photoshop Elements.

Vous pouvez sélectionner un dossier de modules externes supplémentaires dans lequel charger les modules externes compatibles stockés dans une autre application. Vous pouvez également créer un raccourci vers un module externe stocké dans un autre dossier du système. Vous pouvez ensuite ajouter le raccourci ou l'alias pour le dossier de modules externes pour utiliser ce module externe avec Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) 

Installation de modules externes

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisez le programme d'installation du module externe, s'il est fourni.
 - Suivez les instructions d'installation qui accompagnent le module externe.
 - Assurez-vous que les fichiers des modules externes ne sont pas compressés avant de les copier dans le dossier des modules externes approprié du dossier Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) 

Sélection d'un dossier de modules externes supplémentaires

Vous pouvez sélectionner un dossier de modules externes supplémentaires dans lequel charger les modules

externes compatibles stockés dans une autre application.

1. Sous Windows, choisissez la commande Edition > Préférences > Modules externes. Sous Mac OS, choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Modules externes.
2. Dans la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez l'option Dossier des modules externes supplémentaires, sélectionnez un dossier dans la liste, puis cliquez sur le bouton Sélectionner.
3. Cliquez deux fois sur le nom d'un dossier pour en afficher le contenu. Le chemin d'accès au dossier s'affiche dans la fenêtre des préférences.

Remarque : ne sélectionnez pas un emplacement à l'intérieur du dossier des modules externes pour Photoshop Elements.

4. Relancez Photoshop Elements pour charger les modules externes.

[Haut de la page](#)


Chargement des modules externes par défaut uniquement

Lorsque Photoshop Elements démarre, tous les modules externes qui sont préinstallés, tiers ou qui se trouvent dans des dossiers de modules externes supplémentaires, sont chargés. Pour ne charger que les modules externes préinstallés fournis avec Photoshop Elements, appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée lors du démarrage du logiciel. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue qui demande la confirmation d'ignorer le chargement des modules externes en option et tiers.

[Haut de la page](#)

Mises à jour de l'application

Remarque : les options de mise à jour de l'application ne sont pas disponibles dans la version de Photoshop Elements de la boutique d'applications Windows.



Options de mise à jour de l'application dans la boîte de dialogue Préférences

Vous pouvez choisir la date d'installation des mises à jour de l'application. Dans Photoshop Elements, Premiere Elements et Elements Organizer, vous avez la possibilité de définir la marche à suivre lorsqu'une mise à jour de l'application est fournie par Adobe.

Pour accéder à la boîte de dialogue de mise à jour, appuyez sur les touches Ctrl/Cmde+K pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez l'onglet Mises à jour de l'application, puis choisissez une option :

- **Télécharger et installer automatiquement les mises à jour :** télécharge une mise à jour disponible et l'installe lors du prochain redémarrage de votre application.
- **M'avertir lorsqu'une mise à jour est disponible :** avertit l'utilisateur lorsqu'une mise à jour est disponible dans l'application. Vous pouvez choisir de repousser la mise à jour ou de lancer le processus de mise à jour via la notification.

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Disques de travail et modules externes

[A propos des disques de travail](#)

[Changement de disques de travail](#)

[A propos des modules externes](#)

[Installation de modules externes](#)

[Utilisation de modules externes tiers supplémentaires](#)

[Chargement des modules externes par défaut uniquement](#)

[Haut de la page](#) ¹

A propos des disques de travail

Lorsque la mémoire vive (RAM) de votre système est insuffisante pour effectuer une opération, Photoshop Elements utilise des disques de travail. Un disque de travail est un disque ou une partition de disque dont la mémoire est disponible. Par défaut, Photoshop Elements utilise le disque dur sur lequel le système d'exploitation est installé comme disque de travail principal.

Vous pouvez changer le disque de travail principal ou désigner des disques de travail supplémentaires. Lorsque le disque principal est plein, des disques de travail supplémentaires sont utilisés. Définissez votre disque dur le plus rapide comme votre disque de travail principal. Assurez-vous que le disque dispose d'une grande quantité d'espace défragmenté.

Pour optimiser vos résultats, tenez compte des indications suivantes lors de l'affectation des disques de travail :

- Ne créez pas de disques de travail sur le lecteur physique où se trouve Photoshop Elements ou tout fichier volumineux que vous modifiez.
- Ne créez pas de disques de travail sur le lecteur physique utilisé pour la mémoire virtuelle du système d'exploitation.
- Créez les disques de travail sur un disque local, et non un emplacement du réseau.
- Créez des disques de travail sur un support conventionnel (non amovible).
- Les disques RAID et les piles de disques conviennent parfaitement comme volumes de disques de travail dédiés.
- Défragmentez régulièrement les unités comportant des disques de travail. Afin d'éviter les problèmes de fragmentation, une meilleure solution consiste toutefois à utiliser un disque vide ou disposant d'un espace disponible important.

[Haut de la page](#) ¹

Changement de disques de travail

Pour créer un disque de travail, Photoshop Elements requiert un espace de disque dur contigu. Défragmenter fréquemment votre disque dur garantit la disponibilité d'un espace contigu, en particulier le disque contenant votre disque de travail. Vous êtes invité à le faire au moyen d'un utilitaire pour disque. Pour plus de détails sur les utilitaires de défragmentation, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation.

1. Choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Performances.
2. Sélectionnez les disques de travail dans la liste correspondante (quatre au maximum).

3. Sélectionnez un disque de travail et utilisez les touches fléchées en regard de la liste Disques de travail afin de réorganiser l'ordre dans lequel les disques de travail sont utilisés.
4. Cliquez sur OK, puis redémarrez Photoshop Elements pour que la modification prenne effet.

[Haut de la page](#) ¹¹

A propos des modules externes

Adobe Systems et d'autres développeurs de logiciels créent des modules externes pour ajouter des fonctionnalités à Photoshop Elements. De nombreux modules externes accompagnent l'application, en particulier pour l'importation, l'exportation et les effets spéciaux ; ils se trouvent dans les dossiers des modules externes de Photoshop Elements et des modules externes en option.

Une fois installés, les modules externes s'affichent en tant que :

- options ajoutées dans le menu Importation ou Exportation ;
- filtres ajoutés dans le menu Filtre ou
- formats de fichier dans les boîtes de dialogue Ouvrir et Enregistrer sous.

Si vous installez un grand nombre de modules externes, Photoshop Elements risque de ne pas les répertorier tous dans les menus appropriés. Dans ce cas, les derniers modules externes installés apparaissent dans le sous-menu Filtre > Divers. Pour empêcher le chargement d'un module externe ou d'un dossier de modules externes, ajoutez le signe tilde (~) devant le nom du dossier, répertoire ou module externe. Le programme ignore les fichiers marqués d'un tilde, lors du démarrage. Pour afficher les informations relatives aux modules externes installés, choisissez la commande Photoshop Elements Editor > A propos des modules externes, puis sélectionnez un module externe dans le sous-menu.

Vous pouvez sélectionner un dossier de modules externes supplémentaires dans lequel charger les modules externes compatibles stockés dans une autre application. Vous pouvez également créer un raccourci vers un module externe stocké dans un autre dossier du système. Vous pouvez ensuite ajouter le raccourci ou l'alias pour le dossier de modules externes pour utiliser ce module externe avec Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) ¹¹

Installation de modules externes

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Utilisez le programme d'installation du module externe, s'il est fourni.
 - Suivez les instructions d'installation qui accompagnent le module externe.
 - Assurez-vous que les fichiers des modules externes ne sont pas compressés avant de les copier dans le dossier des modules externes approprié du dossier Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) ¹¹

Utilisation de modules externes tiers supplémentaires

Vous pouvez utiliser un dossier supplémentaire pour les modules externes tiers. Voici comment vous pouvez configurer d'autres modules externes :

1. Appuyez sur les touches Commande + K, puis, dans la boîte de dialogue Préférences, sélectionnez l'onglet Modules externes.
2. Cliquez sur le dossier Ouvrir les modules externes du bouton Finder.
3. Importez les modules externes tiers dans le dossier qui s'affiche dans la fenêtre du Finder.

4. Relancez Photoshop Elements pour charger les modules externes tiers supplémentaires.

[Haut de la page](#) 

Chargement des modules externes par défaut uniquement

Lorsque Photoshop Elements démarre, tous les modules externes qui sont préinstallés, tiers ou qui se trouvent dans des dossiers de modules externes supplémentaires, sont chargés. Pour ne charger que les modules externes préinstallés fournis avec Photoshop Elements, appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée lors du démarrage du logiciel. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue qui demande la confirmation d'ignorer le chargement des modules externes en option et tiers.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Informations sur les fichiers

[A propos des informations de fichier \(métadonnées\)](#)

[Affichage ou ajout d'informations sur les fichiers](#)

[Utilisation du panneau Informations](#)

[Affichage des informations sur le fichier dans le panneau Informations ou dans la barre d'état](#)

[Enregistrement ou suppression de modèles de métadonnées](#)

[Utilisation d'un modèle de métadonnées enregistré](#)

[Haut de la page](#) ¹¹

A propos des informations de fichier (métadonnées)

Lorsque vous prenez une photo avec un appareil numérique, chaque fichier contient des informations telles que la date et l'heure de la photo, la vitesse d'obturation, l'ouverture et le modèle de l'appareil photo. L'ensemble de ces informations constitue les *métadonnées*, que vous pouvez afficher ou compléter dans le panneau Propriétés d'Elements Organizer et dans la boîte de dialogue Informations de Photoshop Elements.

Vous pouvez ajouter des informations, par exemple un titre, des étiquettes de mots-clés et des descriptions pour vous aider à identifier les images lorsque vous gérez et organisez votre collection. Lorsque vous modifiez vos images, Photoshop Elements fait automatiquement le suivi de l'historique des modifications et ajoute les informations aux métadonnées du fichier.

De plus, l'application recherche automatiquement les filigranes *Digimarc* dans les images ouvertes. Lorsqu'elle en repère un, Photoshop Elements affiche un symbole de copyright dans la barre de titre de la fenêtre de l'image et entre les informations dans les sections Etat du copyright, Mention de copyright et URL des infos du copyright de la boîte de dialogue Informations.

Vous pouvez ajouter des filigranes aux images pour indiquer qu'il s'agit de votre propre travail. Les filigranes visuels ne font pas l'objet d'un suivi dans les informations sur les fichiers. Pour plus d'informations sur la création de filigranes visuels, consultez les articles suivants :

- [Ajout de filigranes permanents à un lot de photos](#)
- [Création d'un filigrane à l'aide de calques de texte](#)
- [Création d'une forme de filigrane](#)

[Haut de la page](#) ¹¹

Affichage ou ajout d'informations sur les fichiers

La boîte de dialogue Informations affiche les données de l'appareil photo, la légende et les informations concernant le copyright et l'auteur qui ont été ajoutées au fichier. Cette boîte de dialogue permet de modifier ou d'ajouter des informations aux fichiers enregistrés dans Photoshop Elements. Les informations ajoutées sont incorporées au fichier à l'aide de l'extension XMP (eXtensible Metadata Platform). XMP offre aux applications Adobe et aux collaborateurs d'un flux de production une structure XML commune permettant d'uniformiser les créations, le traitement et l'échange des métadonnées de documents entre plusieurs méthodes de publication. Si vous entrez fréquemment les mêmes métadonnées, vous pouvez créer un modèle de métadonnées, qui permettra d'accélérer l'ajout des informations aux fichiers.

La modification des informations affichées pour la catégorie de métadonnées Données de l'appareil photo est impossible.

Remarque : les étiquettes ajoutées à un fichier dans le Navigateur de photos apparaissent en tant que mots-clés dans la boîte de dialogue Informations. Certains formats de fichier, tels que PDF et BMP, ne prennent pas en charge l'affichage des étiquettes sous forme de mots-clés.

1. Une fois que vous avez ouvert une image, choisissez la commande Fichier > Informations. Vous pouvez également cliquer sur une vignette dans la Corbeille des photos tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionner Informations.
2. Cliquez sur l'onglet Description, en haut de la boîte de dialogue, pour afficher des informations spécifiques. La section Description vous permet d'ajouter ou de modifier le titre d'un document, les informations concernant l'auteur, les mots-clés et les informations sur les droits d'auteur. Saisissez les informations dans les zones de texte prévues à cet effet, puis cliquez sur le bouton OK pour incorporer les informations. Pour entrer l'état du copyright, faites un choix dans la liste déroulante Etat du copyright.

[Haut de la page](#) 

Utilisation du panneau Informations

Dans le mode Expert, le panneau Informations affiche des informations de fichier sur une image et affiche la valeur de la couleur sous le pointeur. En fonction de l'outil en cours d'utilisation, le panneau Informations fournit également d'autres informations utiles.

Assurez-vous que le panneau Informations est visible dans votre zone de travail pour obtenir des informations lorsque vous faites glisser l'outil sur l'image.

1. Choisissez la commande Fenêtre > Informations (F8) pour ouvrir le panneau Informations.
2. Sélectionnez un outil.
3. Placez le pointeur sur l'image ou faites glisser l'outil sur l'image. L'affichage des informations suivantes varie selon l'outil sélectionné :
 - Les valeurs numériques des couleurs situées sous le pointeur.
 - Les coordonnées x et y du pointeur.
 - La largeur (L) et la hauteur (H) d'un rectangle de sélection ou d'une forme que vous faites glisser, ou les largeur et hauteur d'une sélection active.
 - Les coordonnées x et y de votre position de départ (lorsque vous cliquez sur l'image).
 - Le déplacement d'une sélection, d'un calque ou d'une forme le long de l'axe des abscisses (x) et de l'axe des ordonnées (y).
 - L'angle (A) d'une droite ou d'un dégradé, le nouvel angle adopté par la sélection, la forme ou le calque déplacé, ou encore l'angle de rotation d'une transformation. La distance (D) de déplacement d'une sélection, d'une forme ou d'un calque.
 - Le pourcentage de mise à l'échelle d'une sélection, d'une forme ou d'un calque, en largeur (L) et en hauteur (H).
 - L'angle d'inclinaison, sur l'axe horizontal (H) ou vertical (V), d'une sélection, d'une forme ou d'un calque.

Définition des modes de couleur et des unités de mesure dans le panneau Informations

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour modifier le mode d'affichage des valeurs chromatiques, choisissez un mode de couleur dans le menu déroulant. Vous pouvez également choisir la commande Options de panneau dans le menu Plus du panneau Informations, puis sélectionner un mode de couleur dans les menus des sections Infos couleur 1re lecture et Infos couleur 2e lecture :

Niveaux de gris

Affiche les valeurs de niveaux de gris sous le pointeur.

Couleurs RVB

Affiche les valeurs RVB (rouge, vert, bleu) sous le pointeur.

Couleurs Web

Affiche le code hexadécimal des valeurs RVB sous le pointeur.

Couleurs TSL

Affiche les valeurs TSL (teinte, saturation, luminosité) sous le pointeur.

- Pour modifier l'unité de mesure affichée, choisissez une unité de mesure dans le menu déroulant. Vous pouvez également sélectionner la commande Options de panneau dans le menu Plus du panneau Informations. Choisissez une unité de mesure dans l'option Coordonnées de la souris, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#) 

Affichage des informations sur le fichier dans le panneau Informations ou dans la barre d'état

Vous pouvez modifier les informations affichées dans le panneau Informations ou dans la barre d'état. (L'extrémité gauche de la barre d'état, située au bas de la fenêtre du document, affiche le taux actuel d'agrandissement. La section suivante affiche des informations sur le fichier actif.)

1. Choisissez la commande Options de panneau dans le menu Plus du panneau Informations.
2. Sélectionnez une option d'affichage :

Tailles du document Affiche les informations sur la quantité de données de l'image. La valeur de gauche indique la taille d'impression de l'image : taille approximative du fichier enregistré et aplati au format PSD. La valeur de droite représente la taille approximative du fichier, calques compris.

Profil de document Affiche le nom du profil de couleur utilisé dans l'image.

Dimensions du document Affiche la taille de l'image dans l'unité de mesure sélectionnée.

Fichiers de travail Affiche les informations sur la mémoire vive (RAM) et d'espace sur le disque de travail utilisé pour le traitement de l'image. La valeur à gauche indique la quantité de mémoire actuellement utilisée par Photoshop Elements pour l'affichage de toutes les images ouvertes. La valeur à droite indique la quantité de mémoire RAM dont Photoshop Elements dispose pour traiter les images.

Efficacité Affiche la durée d'exécution (en pourcentage) réelle d'une opération, et non les opérations de lecture/écriture sur le disque de travail. Si la valeur est inférieure à 100 %, Photoshop Elements utilise le disque de travail et s'exécute donc plus lentement.

Durée Affiche la durée de la dernière opération.

Outil actif Affiche le nom de l'outil sélectionné.

[Haut de la page](#) 

Enregistrement ou suppression de modèles de métadonnées

Si vous entrez fréquemment les mêmes métadonnées, vous pouvez enregistrer les informations dans un modèle de métadonnées. Les modèles peuvent être utilisés pour entrer des informations et vous dispenser de ressaisir les mêmes métadonnées dans la boîte de dialogue Informations. Dans le Navigateur de photos, vous pouvez effectuer une recherche sur les métadonnées pour localiser des fichiers et des photos.

- Ouvrez la boîte de dialogue Informations (Fichier > Informations) et procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour enregistrer les métadonnées sous forme de modèle, cliquez sur le bouton déroulant situé dans la rangée de boutons de la boîte de dialogue Informations et sélectionnez l'option Exporter. Entrez un nom de modèle, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
 - Pour supprimer un modèle de métadonnées, cliquez sur l'option Afficher le dossier de modèles. Accédez au modèle concerné et sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer.


[Haut de la page](#) ¹¹

Utilisation d'un modèle de métadonnées enregistré

1. Choisissez Fichier > Informations, cliquez sur le bouton déroulant situé dans la rangée de boutons de la boîte de dialogue Informations et sélectionnez Importer.
2. Sélectionnez une option d'importation et cliquez sur le bouton OK.
3. Sélectionnez un modèle dans la liste des modèles de métadonnées enregistrés et cliquez sur le bouton Ouvrir.

Adobe recommande également

- A propos de la couleur
- A propos des modes de couleur des images
- A propos de la couleur
- [A propos des disques de travail](#)
- A propos des règles, grilles et repères
- Recherche de fichiers multimédia par détails (métadonnées)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Ouverture des fichiers

[Création d'un fichier vide](#)

[Ouverture d'un fichier](#)

[Ouverture d'un fichier PDF](#)

[Importation d'un fichier PDF dans un nouveau calque](#)

[Traitement de plusieurs fichiers](#)

[Fermeture d'un fichier](#)

L'espace de travail Modifier de Photoshop Elements vous permet de choisir la façon dont vous souhaitez travailler sur vos fichiers. Vous pouvez définir des options relatives à l'ouverture, l'enregistrement et l'exportation de fichiers par type, taille de fichier et résolution. Vous pouvez également traiter et enregistrer des fichiers Camera Raw. Ces outils permettent de combiner des fichiers de types différents et de les optimiser dans Adobe Photoshop Elements.

L'espace de travail Modifier permet de créer un fichier vierge, d'ouvrir un fichier récemment utilisé, de spécifier quels types de fichiers vous voulez ouvrir dans Photoshop Elements, et bien plus encore.

Vous pouvez en outre utiliser la fonction Modification guidée lorsque vous travaillez dans l'espace de travail Modifier. Les modifications guidées peuvent vous être utiles si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre. Les utilisateurs peuvent exécuter des flux de modification complexes en un petit nombre d'étapes simples.

[Haut de la page](#) 

Création d'un fichier vide

Si vous souhaitez créer un graphique web, une bannière, un logo ou un papier à en-tête, vous devez commencer avec un nouveau fichier vide.

1. Choisissez Fichier > Nouveau > Fichier vide.
2. Entrez les options de la nouvelle image, puis cliquez sur le bouton OK.

Nom Attribue un nom au nouveau fichier d'image.

Paramètre prédéfini Fournit des options permettant de définir la largeur, la hauteur et la résolution des images que vous prévoyez d'imprimer ou d'afficher à l'écran. Sélectionnez l'option Presse-papiers pour utiliser la taille et la résolution des données que vous avez copiées dans le Presse-papiers. Vous pouvez également attribuer à une nouvelle image la taille et la résolution d'une image ouverte quelconque en choisissant son nom au bas du menu Paramètre prédéfini.

Epaisseur Choisissez dans la liste de tailles standard du paramètre prédéfini sélectionné.

Largeur, Hauteur et Résolution Définit ces options individuellement. Les valeurs par défaut sont basées sur la dernière image que vous avez créée, sauf si vous avez copié des données dans le Presse-papiers.

Couleur Mode Définit une image en mode RVB, Niveaux de gris ou Bitmap

(mode 1 bit).

Contenu de l'arrière-plan Définit la couleur du calque d'arrière-plan de l'image. Blanc est l'option par défaut. Sélectionnez l'option Couleur d'arrière-plan pour utiliser la couleur d'arrière-plan actuelle (affichée dans la palette d'outils). Sélectionnez l'option Transparent pour rendre le calque par défaut transparent sans aucune valeur chromatique ; ainsi, la nouvelle image n'aura pas de calque d'arrière-plan, mais un calque 1.

Vous pouvez également cliquer sur l'arrière-plan d'une image tout en appuyant sur la touche Cmde pour sélectionner une couleur d'arrière-plan (gris, noir ou une couleur personnalisée).

[Haut de la page](#)

Ouverture d'un fichier

Vous pouvez ouvrir et importer des images sous divers formats de fichier. Les formats disponibles sont affichés dans les boîtes de dialogue Ouvrir et Ouvrir sous et dans le sous-menu Importation.

Pour ouvrir un fichier à partir d'Elements Organizer, sélectionnez-le, puis cliquez sur l'Éditeur dans la barre des tâches.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Choisissez Fichier > Ouvrir. Localisez le fichier à ouvrir, puis sélectionnez-le. Si le fichier ne s'affiche pas, choisissez l'option Tous les formats dans le menu Type de fichiers. Cliquez sur le bouton Ouvrir.
- Cliquez sur la liste déroulante Ouvrir (au-dessus de la palette d'outils). La liste déroulante Ouvrir est une liste des fichiers récemment ouverts.
- Faites glisser une image à partir d'un dossier sur votre ordinateur ou appareil de stockage, et déplacez-le dans l'éditeur.

2. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, définissez des options spécifiques de format et poursuivez avec l'ouverture du fichier.

Parfois, Photoshop Elements ne parvient pas à déterminer le format correct d'un fichier. Par exemple, lors du transfert d'un fichier entre Mac OS® et Windows, il arrive qu'un format soit libellé de manière incorrecte. Le cas échéant, vous devez spécifier le format correct pour l'ouverture du fichier.

1. Faites glisser un fichier depuis n'importe quel emplacement de votre ordinateur vers le cadre de l'application. Vous pouvez également faire glisser des photos à partir du Navigateur de photos ou de tout appareil de stockage connecté à votre ordinateur.
2. Pour faire glisser des images supplémentaires dans le cadre de l'application afin de les ouvrir, activez les fenêtres de document flottantes (voir la section Affichage et organisation de plusieurs fenêtres). Pour afficher le cadre de l'application, convertissez les images ouvertes en fenêtres de document flottantes.

Ouverture d'un fichier récemment modifié

- Choisissez Fichier > Ouvrir un fichier récemment modifié, puis sélectionnez un fichier dans le sous-menu.

Remarque : pour définir le nombre de fichiers présentés dans ce sous-menu, choisissez Photoshop Elements Editor > Préférences > Enregistrement des fichiers, puis entrez un nombre dans la zone de texte La liste des fichiers récents contient.

Spécification du format d'ouverture d'un fichier

- Choisissez la commande Fichier > Ouvrir sous, puis sélectionnez le fichier à ouvrir. Choisissez ensuite un format dans le menu Ouvrir sous, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

Remarque : si le fichier ne s'ouvre pas, cela signifie que le format sélectionné ne correspond peut-être pas au format réel du fichier ou que le fichier est endommagé.

[Haut de la page](#)

Ouverture d'un fichier PDF

Le format PDF (*Portable Document Format*) est un format de fichier polyvalent pouvant représenter à la fois des données vectorielles et bitmap, et pouvant proposer des fonctions de navigation et de recherche électronique de document. Le format PDF est le format principal d'Adobe® Acrobat®.

La boîte de dialogue Importer un fichier PDF vous permet de prévisualiser les pages et les images d'un fichier PDF multipage, puis de décider si vous souhaitez les ouvrir dans Photoshop Editor. Vous pouvez choisir d'importer les pages complètes (avec texte et images) ou seulement les images d'un fichier PDF. Si vous n'importez que les images, la résolution, la taille et le mode colorimétrique des images ne changent pas. Si vous importez les pages, vous pouvez modifier la résolution et le mode colorimétrique.



Importation de pages à partir d'un fichier PDF

Chaque page s'affiche sous forme de vignette. Pour agrandir la taille des vignettes, choisissez une option dans le menu déroulant Vignette.

1. Choisissez Fichier > Ouvrir.
2. Sélectionnez un fichier PDF, puis cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez modifier le type de fichier affiché en sélectionnant une option dans le menu Type de fichiers.
3. Pour importer seulement les images d'un fichier PDF, choisissez l'option Images dans la zone de sélection de la boîte de dialogue Importer un fichier PDF. Choisissez l'image ou les images à importer. (Pour sélectionner plusieurs images, cliquez sur chacune d'elles tout en maintenant la touche Commande enfoncée). Si vous ne souhaitez pas importer des pages, passez à l'étape 5.
4. Pour importer des pages d'un fichier PDF, choisissez l'option Pages dans la zone de sélection de la boîte de dialogue Importer un fichier PDF, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si le fichier contient plusieurs pages, sélectionnez la ou les pages à ouvrir, puis cliquez sur le bouton OK. (Pour sélectionner plusieurs pages, maintenez la touche Commande enfoncée et cliquez sur chaque page.)
 - Dans la section Options de page, acceptez le nom existant ou saisissez le nouveau nom du fichier dans la zone Nom.
 - Sélectionnez l'option Lissé pour minimiser les bords crénelés lors de la pixellisation de l'image (en mode point).
 - Indiquez la largeur et la hauteur. Activez l'option Conserver les proportions afin d'éviter toute distorsion de l'image due au changement de taille.
 - Sous Résolution, acceptez la valeur par défaut (300 ppp) ou entrez une nouvelle valeur. Une résolution plus élevée augmente la taille du fichier.
 - Choisissez une option dans le menu Mode (RVB pour conserver les photos en

couleurs ou Niveaux de gris pour les convertir automatiquement en noir et blanc). Si le fichier contient un profil ICC (International Color Consortium) incorporé, il est possible de sélectionner ce profil à partir du menu déroulant.

5. Sélectionnez l'option Supprimer les avertissements pour masquer les avertissements pendant l'importation.
6. Cliquez sur le bouton OK pour ouvrir le fichier.
1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez Fichier > Ouvrir.
2. Sélectionnez le fichier à ouvrir, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
3. Indiquez les dimensions, la résolution et le mode. Pour conserver le rapport hauteur/largeur, sélectionnez l'option Conserver les proportions.
4. Cochez la case Lissé pour minimiser l'aspect crénelé des contours, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#) ¹¹


Importation d'un fichier PDF dans un nouveau calque

Vous pouvez importer des pages ou des images à partir de fichiers PDF vers le nouveau calque d'une image. Comme l'illustration importée est pixellisée (en mode point), vous ne pouvez modifier ni son texte ni ses données vectorielles. L'illustration est pixellisée selon la résolution du fichier dans lequel vous l'importez.

1. Dans Photoshop Elements, ouvrez l'image dans laquelle importer l'illustration.
2. Choisissez la commande Fichier > Importer, sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Importer.
3. Si vous importez un fichier PDF contenant plusieurs pages, sélectionnez celle à importer dans la boîte de dialogue ouverte à cet effet, puis cliquez sur le bouton OK.

L'illustration importée s'affiche dans un cadre de sélection au centre de l'image Photoshop Elements, dans ses proportions d'origine. Toutefois, si sa taille est supérieure à celle de l'image Photoshop Elements, elle est redimensionnée en conséquence.

4. (Facultatif) Repositionnez l'illustration importée en plaçant le pointeur à l'intérieur du cadre de sélection de l'illustration et en le faisant glisser.
5. (Facultatif) Mettez l'illustration importée à l'échelle en utilisant une ou plusieurs des méthodes suivantes :
 - Faites glisser l'une des poignées d'angle ou latérales du cadre de sélection.
 - Dans la barre Options d'outil, entrez les valeurs L (largeur) et H (hauteur) pour spécifier les dimensions de l'illustration. Par défaut, ces options représentent l'échelle sous la forme d'un pourcentage. Vous pouvez cependant définir une autre unité de mesure : pouce (po), centimètre (cm) ou pixel (px). Pour conserver les proportions de l'illustration, cliquez sur la case Conserver les proportions. Cette option est activée lorsque l'arrière-plan de l'icône est blanc.
6. (Facultatif) Faites pivoter l'illustration importée en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Placez le pointeur à l'extérieur du cadre de sélection de l'illustration importée (le pointeur prend la forme d'une flèche courbe) et faites glisser.
 - Dans la barre Options d'outil, cliquez et faites glisser le pointeur dans l'option Angle.
7. (Facultatif) Inclinez l'illustration importée en maintenant la touche Commande enfoncée et en faisant glisser une poignée latérale du cadre de sélection.
8. Pour fusionner les pixels de contour pendant la pixellisation, sélectionnez l'option Lissage. Pour obtenir une transition par contours nets entre les pixels de contour pendant la pixellisation, désélectionnez l'option Lissage.

9. Pour valider l'illustration importée dans un nouveau calque, cliquez sur le bouton de validation .

Traitement de plusieurs fichiers

La commande Traitement de fichiers multiples applique des paramètres à un dossier de fichiers. Si vous possédez un appareil photo numérique ou un scanner avec un chargeur de documents, vous pouvez également importer et traiter plusieurs images. Il est parfois nécessaire d'ajouter au pilote logiciel du scanner ou de l'appareil photo numérique un module externe d'*acquisition* prenant en charge ces opérations.

Lors du traitement des fichiers, vous pouvez laisser tous les fichiers ouverts, fermer les fichiers d'origine en y enregistrant les modifications ou enregistrer les versions modifiées des fichiers à un nouvel emplacement (en conservant les fichiers d'origine inchangés). Si vous enregistrez les fichiers traités à un nouvel emplacement, vous pouvez créer un nouveau dossier pour ces fichiers traités avant de démarrer le traitement.

Remarque : la commande *Traitement de fichiers multiples* ne fonctionne pas avec les fichiers de plusieurs pages.

1. Choisissez la commande Fichier > Traitement de fichiers multiples.
2. Sélectionnez les fichiers à traiter dans le menu déroulant Traiter les fichiers de :

Dossier Traite les fichiers dans le dossier que vous spécifiez. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher et sélectionner le dossier.

Importation Traite les images obtenues à partir d'un appareil photo numérique ou d'un scanner.

Fichiers ouverts Traite tous les fichiers ouverts.

3. Sélectionnez l'option Inclure tous les sous-dossiers si vous souhaitez traiter les fichiers situés dans les sous-répertoires du dossier spécifié.
4. Dans la zone Destination, cliquez sur le bouton Parcourir, puis sélectionnez un dossier pour les fichiers traités.
5. Si vous sélectionnez l'option Dossier comme destination, précisez une convention de dénomination des fichiers et sélectionnez les options de compatibilité de fichier pour les fichiers traités :
 - Dans la zone Renommer les fichiers, sélectionnez des éléments dans les menus déroulants ou entrez du texte dans les champs à associer aux noms par défaut pour tous les fichiers. Les champs permettent de modifier l'ordre et la mise en forme des composants du nom de fichier. Vous devez inclure au moins un champ unique pour chaque fichier (par exemple, le nom de fichier, le numéro de série ou la lettre de série) pour éviter qu'un fichier n'en écrase un autre. L'option Début du numéro de série indique le numéro par lequel commenceront tous les champs de numéro de série. Si vous sélectionnez l'option Lettres de série dans le menu déroulant, les champs de lettre de série commencent toujours par la lettre « A » pour le premier fichier.
 - Choisissez l'option de compatibilité Windows, Mac OS ou UNIX® pour rendre les noms de fichier compatibles avec ces systèmes d'exploitation.
6. Dans la zone Taille de l'image, sélectionnez l'option Redimensionner les images pour uniformiser la taille des fichiers traités. Saisissez alors la largeur et hauteur des photos, puis choisissez une option dans le menu Résolution. Sélectionnez l'option Conserver les proportions pour conserver le rapport largeur/hauteur.
7. Pour appliquer un réglage automatique aux images, sélectionnez une option dans la palette Retouche rapide.

8. Pour ajouter un libellé aux images, choisissez une option dans le menu Libellés, puis personnalisez le texte, l'emplacement du texte, la police et le corps des caractères, l'opacité et la couleur. Pour modifier la couleur du texte, cliquez sur le témoin de couleur, puis choisissez une autre couleur dans le sélecteur de couleurs.
Remarque : l'option *Filigrane* vous permet d'ajouter un filigrane visuel permanent aux images. Pour plus d'informations, consultez [cet article](#).
9. Sélectionnez l'option Conserver les erreurs de traitement de fichiers pour enregistrer les erreurs dans un fichier sans interrompre le processus. Si des erreurs sont consignées dans un fichier, un message s'affiche après le traitement. Pour examiner le fichier d'erreurs, ouvrez-le dans un éditeur de texte après l'exécution de la commande Traitement par lots.
10. Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement et enregistrer les fichiers.

[Haut de la page](#) 

Fermeture d'un fichier

1. Effectuez l'une des opérations suivantes dans Photoshop Elements :
 - Choisissez la commande Fichier > Fermer.
 - Choisissez la commande Fichier > Tout fermer.
2. Indiquez si vous voulez enregistrer le fichier.
 - Cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer le fichier.
 - Cliquez sur le bouton Non pour fermer le fichier sans l'enregistrer.

Sélectionnez l'option Appliquer à tout, pour appliquer l'action en cours à tous les fichiers que vous fermez. Par exemple, si vous choisissez Appliquer à tout, cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer le premier fichier, tous les autres fichiers ouverts sont alors enregistrés puis fermés.

Adobe recommande également

- [Importation de vos photos et vidéos dans Elements Organizer](#)



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification des photos

Réglage de la saturation et de la teinte des couleurs

[Réglage de la saturation et de la teinte](#)

[Réglage de la coloration de la peau](#)

[Réglage de la saturation de zones isolées](#)

[Modification de la couleur d'un objet](#)

[Conversion précise des images en noir et blanc](#)

[Conversion automatique des images en noir et blanc](#)

[Ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc](#)

[Ajout de couleurs à une image en niveaux de gris](#)

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

[Haut de la page](#) 

Réglage de la saturation et de la teinte

La commande Teinte/Saturation permet de régler la teinte (couleur), la saturation (pureté) et la luminosité de la totalité de l'image ou de composantes de couleur isolées.

Utilisez le curseur Teinte pour obtenir des effets spéciaux, colorer une image en noir et blanc (par exemple, pour lui donner un aspect sépia) ou pour modifier la gamme des couleurs d'une partie de l'image.



Modification des couleurs d'une image à l'aide de la commande Teinte/Saturation

A. Original **B.** Application d'une teinte sépia à toute l'image avec l'option Redéfinir **C.** Couleurs magenta modifiées à l'aide du curseur Teinte avec l'option Magentas sélectionnée dans le menu déroulant Modifier

Utilisez le curseur Saturation pour rendre les couleurs plus vives ou pour les atténuer. Par exemple, vous pouvez ajouter un poinçon de couleur à un paysage en saturant les couleurs de celui-ci. Vous pouvez aussi atténuer une couleur trop voyante, comme celle d'un pull rouge vif dans un portrait.



Avant et après le réglage de la saturation de couleur

Utilisez le curseur Luminosité avec les autres réglages pour éclaircir ou assombrir une partie d'une image. Veillez à ne pas l'utiliser sur toute l'image, car ce réglage réduit la gamme des tons globale.


Modification de la saturation ou de la teinte des couleurs

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/saturation.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation ou ouvrez un calque de teinte/saturation existant.
 - Les deux gammes de couleurs dans la boîte de dialogue représentent les couleurs selon leur ordre sur la roue chromatique. La gamme (barre) supérieure indique la couleur avant réglage, tandis que celle du bas montre l'effet du réglage sur toutes les teintes à pleine saturation.
2. Dans le menu déroulant Modifier, sélectionnez les couleurs à régler :
 - Sélectionnez l'option Global pour régler toutes les couleurs simultanément.
 - Sélectionnez l'une des autres gammes de couleurs prédéfinies répertoriées pour la couleur à régler. Un curseur de réglage apparaît entre les gammes de couleur, vous permettant de modifier les gammes de teintes.
3. Pour l'option Teinte, entrez une valeur ou faites glisser le curseur jusqu'à ce que les couleurs s'affichent comme vous le souhaitez.

Les valeurs affichées dans la zone de texte reflètent l'angle de rotation autour de la roue chromatique, à partir de la couleur d'origine du pixel. Une valeur positive indique une rotation vers la droite, tandis qu'une valeur négative correspond à une rotation vers la gauche. Les valeurs sont comprises entre -180 et +180.
4. Pour l'option Saturation, entrez une valeur ou faites glisser le curseur vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la diminuer. Les valeurs sont comprises entre -100 et +100.
5. Pour l'option Luminosité, entrez une valeur ou faites glisser le curseur vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la diminuer. Les valeurs sont comprises entre -100 et +100. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce curseur sur toute une image. En effet, il réduit la gamme des tons globale de l'image.
6. Cliquez sur OK. Pour annuler les modifications et recommencer, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

Modification de la gamme des curseurs Teinte/Saturation

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/saturation.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation ou ouvrez un calque de teinte/saturation existant.
2. Choisissez une couleur individuelle dans le menu Modifier.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes sur le curseur de réglage :
 - Faites glisser l'un des triangles pour régler la réduction de quantité de couleur sans aucune incidence sur la gamme.
 - Faites glisser l'une des gammes de gris clair pour régler la gamme sans créer d'impact sur la réduction de quantité de couleur.
 - Faites glisser la partie centrale grise pour déplacer entièrement le curseur de réglage, sélectionnant ainsi une zone de couleur différente.
 - Faites glisser l'une des gammes blanches verticales en regard de la partie centrale gris foncé pour régler la gamme de la composante chromatique. L'augmentation de la gamme diminue la réduction de quantité de couleur, et inversement.
 - Pour déplacer la gamme de couleurs et le curseur de réglage en même temps, maintenez la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée tout en faisant glisser la gamme de couleurs.



Curseur de réglage

A. Réglage de la réduction de quantité de couleur progressive sans incidence sur la gamme **B.** Réglage de la gamme sans incidence sur la réduction de quantité de couleur progressive **C.** Réglage de l'étendue de la composante chromatique **D.** Déplacement de la totalité du curseur

- Si vous modifiez le curseur de réglage pour le placer dans une autre gamme de couleurs, son nom reflète ce changement. Par exemple, si vous sélectionnez les jaunes, puis modifiez la gamme de couleurs en déplaçant le curseur vers la partie rouge de la gamme (barre) des couleurs, son nom change en Rouge 2. Vous pouvez convertir jusqu'à six gammes de couleurs individuelles en variantes de la même gamme de couleurs (par exemple, de Rouge 1 à Rouge 6).

Remarque : par défaut, la gamme de couleurs sélectionnée, lorsque vous choisissez une composante de couleur, est de 30° de largeur avec une réduction de quantité de couleur progressive de 30° de part et d'autre. La définition d'une réduction trop faible risque de produire un effet de bande à l'image.

4. Pour modifier la gamme en choisissant des couleurs dans l'image, sélectionnez le sélecteur de couleurs, puis cliquez sur l'image. Augmentez cette plage à l'aide de l'outil + du sélecteur de couleurs et réduisez-la à l'aide de l'outil -.

Tandis que le sélecteur de couleurs est sélectionné, vous pouvez également appuyer sur la touche Maj pour effectuer un ajout à la gamme ou sur la touche Alt (Option sous Mac OS) pour effectuer une soustraction à la gamme.

La commande Coloration de la peau permet de régler la couleur globale d'une photo pour faire ressortir la coloration plus naturelle de la peau. Lorsque vous cliquez sur une zone de peau dans une photo, Photoshop Elements règle la coloration de la peau ainsi que les autres couleurs de la photo. Vous pouvez régler manuellement les couleurs marron et rouge séparément pour obtenir la couleur recherchée.



Image d'origine (en haut) et après réglage de la coloration de la peau (en bas)

1. Ouvrez la photo, puis sélectionnez le calque à corriger.
2. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Coloration de la peau.
3. Cliquez sur une zone de peau.

Photoshop Elements règle automatiquement les couleurs de l'image. Ces réglages peuvent être très subtils.

Remarque : vérifiez que la case *Aperçu* est cochée pour voir les effets du réglage au fur et à mesure.

4. (Facultatif) Faites glisser les curseurs suivants pour affiner la correction :

Hâle Augmente ou réduit le niveau de la couleur marron des tons chair.

Rougeur Augmente ou réduit le niveau de la couleur rouge des tons chair.

Température Modifie la couleur globale des tons chair.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK. Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser.

[Haut de la page](#)

Réglage de la saturation de zones isolées

L'outil Eponge permet de modifier la saturation des couleurs d'une zone de l'image.



Augmentation de la saturation à l'aide de l'outil Eponge

1. Sélectionnez l'outil Eponge.
2. Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

Mode Augmente ou réduit la saturation des couleurs. Choisissez l'option Saturer pour renforcer la couleur. En mode Niveaux de gris, cette option augmente le contraste. Choisissez l'option Désaturer pour diluer la couleur. En mode Niveaux de gris, cette option diminue le contraste.

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

Épaisseur Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Flux Définit le taux de modification de la saturation. Déplacez le curseur de flux ou entrez une valeur dans la zone de texte.

3. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à modifier.

[Haut de la page](#) 

Modification de la couleur d'un objet

La commande Remplacement de couleur remplace une couleur précise dans une image. Vous pouvez définir la teinte, la saturation et la luminosité de cette couleur.

1. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Remplacement de couleur.
2. Sélectionnez une option d'affichage sous la vignette de l'image :

Sélection Affiche le masque, qui ressemble à une version en noir et blanc de l'image, dans la zone d'aperçu.

Image Affiche l'image dans la zone d'aperçu. Cette option est utile lorsque vous traitez une image agrandie ou que l'espace écran est limité.

3. Cliquez sur le sélecteur de couleurs, puis sur la couleur à remplacer dans l'image ou dans la zone d'aperçu. Utilisez l'outil Ajouter pour ajouter des couleurs ou l'outil Retirer pour en supprimer de manière à les protéger.
4. Faites glisser le curseur Tolérance pour commander le degré d'inclusion, dans la sélection, des couleurs associées.
5. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner une couleur :

- Faites glisser les curseurs Teinte, Saturation et Luminosité (ou entrez des valeurs dans les zones de texte).
- Cliquez dans la case Résultats, choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs, puis cliquez sur le bouton OK.

6. Pour annuler les modifications et recommencer, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

Conversion précise des images en noir et blanc

La commande Convertir en noir et blanc permet de choisir un style spécifique de conversion à appliquer à l'image. Elle diffère de la commande Suppression de la couleur qui réalise automatiquement la conversion en noir et blanc.

Dans la boîte de dialogue Convertir en noir et blanc, les styles disponibles de l'image permettent de comparer et de choisir différents paramètres prédéfinis de conversion. Sélectionnez un style, puis utilisez les curseurs disponibles pour affiner la conversion.



Convertir en noir et blanc

A. Avant et après **B.** Sélectionner un style **C.** Intensité du réglage

1. Ouvrez une image, puis sélectionnez une zone ou un calque à convertir. L'image entière est convertie si vous ne sélectionnez pas de zone ou de calque.

Convertissez un calque dupliqué pour tester la conversion en noir et blanc tout en conservant la photo d'origine.

2. Choisissez la commande Réglages > Convertir en noir et blanc.
3. Sélectionnez une option de style reflétant le contenu de votre image (par exemple, Portraits ou Paysages panoramiques).
4. Faites glisser les curseurs d'intensité du réglage pour modifier le rouge, le bleu, le vert ou le contraste.

Remarque : les curseurs d'intensité du réglage du rouge, vert et bleu ne colorent pas votre image ; ils incluent simplement plus ou moins de données provenant des couches de couleur d'origine dans la nouvelle image en noir et blanc.

5. Cliquez sur le bouton OK pour convertir l'image. Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser. Pour fermer la boîte de dialogue Convertir en noir et blanc, cliquez sur le bouton Annuler.

Conversion automatique des images en noir et blanc

La commande Supprimer la couleur effectue une conversion en noir et blanc en attribuant les mêmes valeurs de rouge, de vert et de bleu à chaque pixel d'une image RVB. La luminosité globale de chaque pixel demeure constante. Cette commande produit le même résultat que la définition de la saturation à -100 dans la boîte de dialogue Teinte/Saturation.

1. Pour agir sur une seule partie de l'image, sélectionnez cette zone avec l'un des outils de sélection. Pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection.
2. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Supprimer la couleur.

Ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc

Vous pouvez ajouter manuellement des paramètres prédéfinis au convertisseur en noir et blanc en éditant un fichier texte spécifique.

Remarque : *l'ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc est une opération réservée aux utilisateurs avancés.*

1. Fermez Photoshop Elements et naviguez jusqu'au dossier contenant le fichier bwconvert.txt:
 - Windows : [Répertoire d'installation de Photoshop Elements]\Required\bwconvert.txt
 - Mac OS : Applications/Adobe Photoshop Elements/Support Files/Adobe Photoshop Elements Editor.app/Contents/Required/bwconvert.txt. Cliquez sur Adobe Photoshop Elements tout en maintenant la touche Commande enfoncée, puis sélectionnez la commande Afficher le contenu du paquet. Recherchez le dossier Contenu/Obligatoire.
2. Ouvrez le fichier bwconvert.txt dans un éditeur de texte brut (par exemple, Bloc-notes).
3. Ajoutez votre nouveau paramètre prédéfini en observant la convention de dénomination déjà existante dans le fichier, puis donnez-lui un nom unique.
4. Enregistrez le fichier (sous son nom de fichier d'origine).
5. Lancez Photoshop Elements, puis choisissez la commande Réglages > Convertir en noir et blanc pour afficher les paramètres prédéfinis.

Ajout de couleurs à une image en niveaux de gris

Vous pouvez coloriser l'ensemble d'une image en niveaux de gris ou sélectionner des zones à redéfinir avec d'autres couleurs. Par exemple, vous pourriez sélectionner les cheveux d'une personne pour les colorer en brun, puis lui ajouter du rose aux joues après avoir effectué une autre sélection.

Remarque : *si l'image que vous colorez est en mode Niveaux de gris, convertissez-la en mode RVB en choisissant la commande Image > Mode > Couleurs RVB.*

1. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/Saturation ou Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation pour travailler sur un calque de réglage.
2. Sélectionnez l'option Coloriser. Si la couleur de premier plan n'est ni le noir ni le blanc, Photoshop Elements convertit l'image dans la teinte de la couleur du premier plan. La valeur de luminosité de chaque pixel demeure inchangée.
3. Utilisez le curseur Teinte pour sélectionner une nouvelle couleur, le cas échéant. Utilisez

le curseur Saturation pour régler la saturation. Cliquez ensuite sur OK.

Voir aussi

- [Modification guidée Noir et blanc](#)
- Roue chromatique
- Présentation des calques



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Retouche et correction des photos

[Régler les traits du visage](#)

[Suppression précise de l'effet yeux rouges](#)

[Suppression de l'effet yeux d'animaux](#)

[Déplacement et réorganisation d'objets](#)

[Suppression des taches et des objets superflus](#)

[Correction des imperfections importantes](#)

[Correction de la distorsion de l'objectif](#)

[Suppression automatique de la brume](#)

[Suppression manuelle de la brume](#)

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

[Haut de la page](#) 

Régler les traits du visage

Nouveautés de Photoshop Elements version 15


Le workflow Régler les traits du visage utilise la technologie de reconnaissance des visages afin d'identifier et d'ajuster les caractéristiques des visages dans une photo. Vous pouvez prendre une photo en mode portrait et ajuster les traits du visage comme la mâchoire, le nez, les lèvres et les yeux en utilisant de simples curseurs pour augmenter ou diminuer l'effet.

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.

Pour que l'option Régler les traits du visage fonctionne correctement, assurez-vous que la photo que vous utilisez contient un ou plusieurs visages.

2. Cliquez sur Réglages > Régler les traits du visage.
3. Dans la boîte de dialogue Régler les traits du visage, le visage de la personne est entouré d'un cercle en surbrillance pour indiquer que la fonction de reconnaissance a bien identifié un visage sur la photo.

***L'image contient plusieurs visages ?** Si la photo contient plusieurs visages, plusieurs cercles en surbrillance apparaîtront pour indiquer que Photoshop Elements a réussi à détecter les visages. Cliquez sur un cercle ou sur un visage pour ajuster les fonctions de ce visage.*



Sélectionner un visage et ajuster les caractéristiques faciales d'une personne

4. Pour un visage sélectionné, vous pouvez ajuster les fonctions suivantes en utilisant les curseurs disponibles :

Fonctionnalité	Caractéristiques
Lèvres	Sourire, hauteur, largeur, lèvre supérieure, lèvre inférieure
Yeux	Hauteur, largeur, taille, inclinaison, distance
Nez	Hauteur, largeur
Visage	Largeur, hauteur du front, forme de la mâchoire, hauteur du menton

Cliquez sur le bouton bascule Avant/Après pour observer les modifications liées au déplacement des curseurs vers la gauche ou la droite.



Déplacez les curseurs pour apporter des modifications d'effet sur le visage.

5. (Facultatif) Pour rétablir les modifications apportées à une caractéristique particulière, cliquez deux fois sur le curseur. Les modifications apportées à cette caractéristique sont annulées.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour annuler l'ensemble des modifications que vous avez apportées aux traits du visage, cliquez sur Réinitialiser.
- Pour appliquer les modifications apportées aux traits du visage, cliquez sur OK.

[Haut de la page](#) ¹⁴


Suppression précise de l'effet yeux rouges

L'effet yeux rouges est un défaut assez courant qui se produit lorsque la rétine du sujet de la photo est illuminée par le flash de l'appareil photo. Ce phénomène se produit souvent lorsque vous prenez des photos dans un lieu sombre, parce que la pupille du sujet est alors dilatée. Pour éviter les yeux rouges, utilisez la fonction de réduction de l'effet yeux rouges de votre appareil photo, si disponible.

Pour corriger automatiquement les yeux rouges lorsque vous importez des photos dans Elements Organizer, sélectionnez l'option Correction automatique des yeux rouges dans la boîte de dialogue Obtenir des photos. Vous pouvez également retoucher les yeux rouges sur les photos sélectionnées dans le Navigateur de photos.



Retouchez les yeux rouges en sélectionnant un œil (en haut) ou en cliquant sur un œil (au centre).

1. Pour corriger manuellement les yeux rouges, sélectionnez l'outil Retouche des yeux rouges  dans les modes Rapide ou Expert.
2. Sur la barre d'options des outils, définissez le rayon de la pupille et l'obscurcissement.
3. Dans l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur une zone rouge d'un œil.
 - Dessinez un cadre de sélection sur la surface recouvrant l'œil.



Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le rouge disparaît de l'œil.

Remarque : vous pouvez également retoucher automatiquement les yeux rouges en cliquant sur le bouton Correction automatique dans la barre d'options de l'outil Retouche des yeux rouges.

[Haut de la page](#) ¹⁵

Suppression de l'effet yeux d'animaux


L'outil Retouche des yeux rouges vous permet de supprimer la lueur rougeâtre causée par la réflexion de la lumière (résultant d'un manque de lumière ambiante ou de l'utilisation d'un flash). Les yeux des animaux peuvent émettre une lueur blanche, verte, rouge ou jaune, et les outils de retouche des yeux rouges traditionnels peuvent ne pas corriger cet effet de façon adéquate.



Golden retriever avec effet yeux d'animaux (à gauche) et après application de l'outil Yeux d'animaux (à droite)

Pour corriger l'effet yeux d'animaux :

1. En mode Rapide ou Expert, sélectionnez l'outil Retouche des yeux rouges.
2. Dans la barre Options d'outils, cochez la case Yeux d'animaux.



3. Effectuez l'une des opérations suivantes à l'aide de la souris :
 - Tracez un rectangle autour de la zone de l'œil que vous souhaitez corriger.
 - Cliquez sur l'œil dans l'image.

Remarque : lorsque vous cochez la case *Yeux d'animaux*, le bouton *Correction automatique* est désactivé.


[Haut de la page](#)

Déplacement et réorganisation d'objets

L'outil Déplacement basé sur le contenu vous permet de sélectionner un objet sur la photo, puis de le déplacer vers un emplacement différent ou de l'étendre.



Photo d'origine (à gauche) ; le cerf-volant a été placé plus près du sol (au centre) ; le cerf-volant a été déplacé plus haut dans le ciel (à droite).

1. Sélectionnez l'outil Déplacement basé sur le contenu .
2. Sélectionnez un mode pour préciser si vous souhaitez déplacer un objet ou créer une copie de cet objet.

Déplacer Vous permet de déplacer des objets vers un emplacement différent sur l'image.

Étendre Vous permet de dupliquer l'objet à plusieurs reprises.


3. Sélectionnez le type de sélection que vous souhaitez effectuer :


Nouvelle sélection Faites glisser la souris autour de l'objet que vous souhaitez déplacer ou étendre pour créer une nouvelle sélection.

Addition Toute sélection effectuée s'ajoute à la sélection précédente.

Soustraction Lorsque vous effectuez une nouvelle sélection sur une sélection existante, la portion superposée est supprimée de la sélection obtenue.

Intersection Lorsque vous effectuez une nouvelle sélection sur une sélection existante, seule la zone commune qui chevauche la nouvelle et l'ancienne sélection continue à être sélectionnée.

4. Faites glisser le curseur de la souris () sur l'image, puis sélectionnez l'objet à déplacer ou à étendre.



Faites glisser la souris autour de l'objet que vous souhaitez sélectionner

5. Lorsque vous avez effectué votre sélection, déplacez l'objet vers un nouvel emplacement. Pour ce faire, cliquez sur l'objet et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

La zone d'où la sélection est déplacée est automatiquement remplie, en fonction du contenu de l'image qui entoure cette zone.

6. Transformez votre sélection au nouvel emplacement. Cliquez sur l'une des options suivantes :
 - **Rotation** Vous permet de faire pivoter votre sélection d'un angle différent dans l'image.
 - **Echelle** Vous permet d'ajuster la taille de votre sélection.
 - **Inclinaison** Vous permet de modifier la perspective de votre sélection dans l'image.
7. Si la zone remplie automatiquement ne semble pas correcte, cochez la case Echantillonner tous les calques, puis réglez le curseur Correcteur.

[Haut de la page](#)

Suppression des taches et des objets superflus


Photoshop Elements comprend plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour supprimer de vos photos les petits défauts, tels que des taches ou des objets indésirables.

Correction des taches et des petites imperfections

L'outil Correcteur localisé supprime rapidement les imperfections de vos photos. Vous pouvez soit cliquer une fois sur une imperfection, soit faire glisser le pointeur pour éliminer toutes les imperfections d'une zone.



Supprimez facilement les taches ou les imperfections à l'aide de l'outil Correcteur localisé.

1. Sélectionnez l'outil Correcteur localisé .
2. Choisissez une épaisseur de pinceau. Il est conseillé de choisir une épaisseur légèrement supérieure à la zone à recouvrir, de façon à appliquer la correction d'un seul clic.
3. Choisissez l'une des options de type suivantes dans la barre d'options des outils.

Similarité des couleurs Utilise les pixels autour du bord de la sélection pour trouver une zone d'image pouvant être appliquée sur la zone sélectionnée. Si cette option ne permet pas une retouche satisfaisante, choisissez la commande Edition > Annuler, puis essayez l'option Nouvelle texture.

Nouvelle texture Utilise tous les pixels d'une sélection pour créer une texture permettant de corriger la zone. Si la texture ne convient pas, essayez de la faire glisser sur la zone une deuxième fois.

Remarque : cliquez sur Echantillonner tous les calques pour appliquer la modification à

tous les calques dans l'image.

4. Cliquez sur la zone de l'image à corriger, ou cliquez et faites glisser le pointeur sur une zone plus large.


Suppression d'objets superflus par correction basée sur le contenu

Vous pouvez supprimer des objets indésirables ou des chiffres de vos photos sans détruire les photos. Grâce à l'option Contenu pris en compte de l'outil Correcteur localisé, vous pouvez effacer les objets sélectionnés sur une photo. Photoshop Elements compare le contenu de l'image pour remplir la sélection de manière continue, tout en conservant les détails clés, tels que les tons foncés et bords des objets.



Image avant et après suppression de l'objet superflu (la brosse) par l'application d'un fond basé sur le contenu.

Pour éliminer un objet superflu :

1. Sélectionnez l'outil Correcteur localisé .
2. Dans la barre d'options des outils, sélectionnez l'option Contenu pris en compte.
3. Appliquez l'outil Correcteur localisé jusqu'à recouvrir l'objet superflu à effacer.

La correction localisée donne de meilleurs résultats sur les objets de petite taille. Si vous retouchez une image de grande dimension et souhaitez en éliminer un objet encombrant, vous devez travailler sur une configuration de haute qualité. Vous pouvez voir la configuration minimale requise de Photoshop Elements pour la configuration de l'ordinateur recommandée.

Si vous rencontrez des difficultés avec les images de grande dimension, essayez les approches suivantes :


- Procédez en traçant des traits de pinceau plus petits.
- Sous-échantillonnez l'image.
- Augmentez la RAM allouée à l'application et redémarrez cette dernière.

[Haut de la page](#) 

Correction des imperfections importantes

L'outil Correcteur corrige des imperfections étendues lorsque vous faites glisser le pointeur dessus. Vous pouvez supprimer des objets d'un arrière-plan uniforme, tel qu'un objet au milieu d'une pelouse.



1. Sélectionnez l'outil Correcteur  .
2. Choisissez une épaisseur de pinceau dans la barre d'options des outils, puis définissez les options du correcteur :

Mode Détermine le mode de fusion de la source ou du motif avec les pixels existants. Le mode Normal recouvre les pixels d'origine par les nouveaux pixels. Le mode Remplacer conserve le grain et la texture du film sur le contour de la forme.

Source Définit la source à utiliser pour corriger les pixels. L'option Echantillon utilise les pixels de l'image actuelle. L'option Motif utilise les pixels du motif spécifié dans le panneau Motif.

Aligné Applique les pixels de façon continue, sans perdre le point d'échantillonnage courant, même si vous relâchez le bouton de la souris. Désélectionnez l'option Aligné pour appliquer les pixels prélevés à partir du point d'échantillonnage initial après chaque interruption et à chaque reprise.

Echantillonner tous les calques Choisissez l'option Echantillonner tous les calques pour prélever des données du calque actif, du calque actif et des calques inférieurs ou de tous les calques visibles.

3. Positionnez le pointeur dans une image ouverte, puis maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et cliquez pour prélever des données.

Remarque : *si vous prélevez un échantillon d'une image pour l'appliquer à une autre, les deux images doivent utiliser le même mode de couleur, à moins que l'une des deux ne soit en mode Niveaux de gris.*

4. Faites glisser le pointeur sur l'imperfection pour fusionner les données existantes avec les données prélevées. Les pixels échantillonnés sont fusionnés avec les pixels existants à chaque fois que vous relâchez le bouton de la souris.

Si le contraste est prononcé sur les bords de la zone à corriger, effectuez une sélection avant d'utiliser l'outil Correcteur. Procédez en sélectionnant une zone plus grande que celle à corriger tout en suivant précisément la limite des pixels contrastés. Lorsque vous dessinez avec l'outil Correcteur, cette sélection empêche les couleurs extérieures de se mélanger à la sélection.

[Haut de la page](#) 

Correction de la distorsion de l'objectif

La boîte de dialogue Correction de la distorsion de l'objectif vous permet de corriger les problèmes courants de distorsion de l'objectif, tels que l'obscurcissement des bords découlant d'un mauvais fonctionnement de l'objectif ou d'un réglage incorrect de ce dernier. Par exemple, sur une photo du ciel prise avec un faible éclairage, les coins de l'image sont plus foncés que le centre. Une modification de la quantité de vignetage et un réglage des tons moyens permettent de corriger la distorsion.

Réglage des distorsions en raison d'inclinaison verticale ou horizontale de l'appareil en utilisant les commandes de la perspective. Faire pivoter une image ou corriger la perspective de l'image pour régler des distorsions. La grille d'image du filtre de la fonction Correction de la distorsion de l'objectif permet de rendre les réglages faciles et précis.



Correction de la distorsion de l'objectif

1. Sélectionnez la commande Filtre > Corriger la distorsion de l'objectif.
2. Cochez la case Aperçu.
3. Définissez les options suivantes pour corriger votre image, puis cliquez sur le bouton OK :

Suppression de la distorsion Corrige la distorsion en barillet ou en coussinet de l'objectif. Entrez une valeur dans la zone correspondante, ou utilisez le curseur pour redresser les lignes horizontales et verticales courbées vers le centre de l'image ou dans le sens opposé.

Quantité de vignetage Définit la quantité d'éclaircissement ou d'obscurcissement sur les bords de l'image. Entrez une valeur dans la zone correspondante ou utilisez le curseur pour nuancer progressivement l'image.

Milieu du vignetage Spécifie la largeur de la zone affectée par le curseur Quantité. Déplacez le curseur ou saisissez une valeur inférieure pour agir sur une plus grande partie de l'image. Spécifiez une valeur supérieure pour restreindre l'effet aux bords de l'image.

Perspective verticale Corrige la perspective de l'image provoquée par l'inclinaison de l'appareil photo dans un sens ou dans l'autre. Saisissez une valeur dans la zone correspondante, ou utilisez le curseur pour rendre parallèles les lignes verticales d'une image.

Perspective horizontale Saisissez une valeur dans la zone correspondante ou utilisez le curseur pour corriger la perspective en rendant parallèles les lignes horizontales d'une image.

Angle Fait pivoter l'image afin de corriger une inclinaison de l'appareil photo ou d'apporter des ajustements après la correction de la perspective. Entrez une valeur dans la zone correspondante ou faites glisser le cadran d'angle pour faire pivoter l'image vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) ou vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).

Echelle Ajuste la mise à l'échelle de l'image dans un sens ou dans l'autre. La dimension des pixels de l'image reste inchangée. Saisissez une valeur dans la zone correspondante, ou utilisez le curseur pour supprimer les zones vides de l'image

résultant des corrections de distorsion en coussinet, de rotation ou de perspective.
L'augmentation de la taille entraîne un recadrage de l'image et une interpolation à la dimension initiale des pixels.

Afficher la grille Cette option affiche la grille lorsqu'elle est sélectionnée, et la masque lorsqu'elle est désélectionnée.

Zoom Le zoom avant et le zoom arrière offrent une vue plus rapprochée ou plus éloignée, respectivement.

Couleur Définit la couleur de la grille.

[Haut de la page](#)

Suppression automatique de la brume

Suppression de la brume, du brouillard ou du « smog » sur une photo

Vous pouvez désormais supprimer l'effet d'atténuation que les conditions environnementales ou atmosphériques ont sur vos images, en particulier les photos de paysage. A l'aide de la fonction de suppression automatique de la brume, vous pouvez réduire l'effet de masquage créé par la brume, le brouillard ou le « smog ».

Pour utiliser la fonction de suppression automatique de la brume :

1. Ouvrez une image dans Photoshop Elements, en mode Rapide ou Expert.
2. Une fois l'image ouverte, sélectionnez l'option Réglages > Suppression automatique de la brume.

L'image est traitée et les effets de la brume ou du brouillard sont réduits. Répétez l'étape 2 pour traiter davantage la photo.

La suppression automatique de brume fonctionne de façon optimale sur les images non compressées/brutes.

[Haut de la page](#)

Suppression manuelle de la brume

Alternative à la suppression automatique de la brume




Photo prise dans des conditions brumeuses



Photo traitée avec fonction de suppression de la brume, exposition supplémentaire et modifications du contraste

1. Ouvrez une image dans Photoshop Elements, en mode Rapide ou Expert.

2. Sélectionnez l'option Réglages > Suppression de la brume.
3. Utilisez les curseurs de sensibilité et de réduction de la brume pour obtenir le niveau de réduction de la brume souhaité.



Application de faibles niveaux de suppression de la brume



Application de la suppression de la brume jusqu'à obtention d'une image plus claire

N'oubliez pas qu'une utilisation excessive des curseurs peut donner des niveaux élevés de contraste ou entraîner des imperfections mineures si la photo est agrandie. Faites glisser les deux curseurs jusqu'à ce que vous obteniez le bon résultat.

4. Utilisez le bouton Avant/Après pour voir l'effet de la fonction de réduction de la brume sur la photo.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK. Pour annuler la suppression de la brume sur l'image, cliquez sur Annuler.

Voir aussi

- Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs
- Réglage de la coloration de la peau
- Retouche des photos à l'aide des boutons de retouche
- Réglage de la coloration de la peau
- A propos des modes de fusion
- A propos des motifs
- Réglage des courbes des couleurs
- Amélioration des détails des tons foncés et des tons clairs



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Amélioration des photos

[Atténuation ou adoucissement des contours](#)

[Remplacement de couleurs dans une image](#)

[Duplication des images ou des zones d'une image](#)

[Concordance de style Photomerge](#)

[Haut de la page](#)

Atténuation ou adoucissement des contours

L'outil Goutte d'eau adoucit les contours ou les zones d'une image en dissipant leurs détails. L'atténuation d'un arrière-plan très chargé peut rendre vos images cibles plus nettes. Vous pouvez également utiliser des filtres Atténuation.



Photo d'origine (à gauche) et après atténuation de son arrière-plan (à droite).

1. Sélectionnez l'outil Goutte d'eau.
2. Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

Pinceau Définit la pointe de la forme, à partir du menu contextuel. Pour d'autres formes de pinceaux, cliquez sur la liste déroulante Pinceau à l'intérieur de la fenêtre contextuelle, puis sélectionnez une vignette.

Épaisseur Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Mode Spécifie la manière dont les pixels que vous adoucissez se fondent avec les autres pixels de l'image.

Intensité Spécifie le degré d'atténuation à chaque application..

Echantillonner tous les calques Atténue tous les calques visibles. Si cette option est désélectionnée, l'outil atténue le calque actif uniquement.

3. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à adoucir.

[Haut de la page](#)

Remplacement de couleurs dans une image

L'outil Remplacement de couleur permet de remplacer plus facilement des couleurs spécifiques dans votre image. Vous pouvez choisir une couleur cible (par exemple, une fleur jaune de l'image) et peindre par-dessus en choisissant une autre couleur, par exemple du rouge. L'outil Remplacement de couleur permet également de corriger les couleurs.



Remplacement de couleurs

1. Sélectionnez l'outil Remplacement de couleur (vous le trouverez dans la barre d'options de l'outil Pinceau).
2. Choisissez une pointe de forme dans le menu Forme de la barre d'options. Dans la plupart des cas, vous garderez le mode de fusion défini sur Couleur.
3. Dans le menu Limites, sélectionnez l'une des options suivantes :

Discontiguës Remplace la couleur échantillonnée partout où elle apparaît sous le pointeur.

Contiguës Remplace les couleurs contiguës par la couleur immédiatement sous le pointeur.

4. Dans le menu déroulant Tolérance, choisissez un faible pourcentage pour remplacer les couleurs très semblables au pixel sur lequel vous cliquez, et un pourcentage élevé pour remplacer une gamme des couleurs plus large.
5. Pour définir un bord lisse dans les zones que vous corrigez, sélectionnez l'option Lissage.
6. Choisissez la méthode requise d'échantillonnage. Les options disponibles sont les suivantes :

Continu Echantillonnage des couleurs en continu, alors que vous faites glisser l'outil de remplacement de couleur.

Une fois Echantillonnage des couleurs une seule fois, lorsque vous commencez à faire glisser l'outil de remplacement de couleur.

Nuance de fond Remplacement de la zone contenant la couleur d'arrière-plan, chaque fois que vous faites glisser l'outil de remplacement de couleur au-dessus de celle-ci.

7. Choisissez une couleur de premier plan à substituer à la couleur actuelle.
8. Cliquez sur la couleur à remplacer dans l'image.
9. Faites glisser l'image pour remplacer la couleur cible.

Duplication des images ou des zones d'une image

L'outil Tampon de duplication applique un échantillon d'une image, que vous pouvez utiliser pour dupliquer des objets, retoucher les imperfections ou recouvrir des objets dans votre photo.



Photo d'origine (en haut), après l'ajout de deux étoiles de mer à l'aide de l'outil Tampon de duplication (au centre) et après la suppression d'une personne à l'aide de l'outil Tampon de duplication (en bas).

1. Sélectionnez l'outil Tampon de duplication.
2. (Facultatif) Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

Echantillonner tous les calques Sélectionnez cette option pour prélever (copier) des données de tous les calques visibles, et désélectionnez-la pour prélever des données à partir du calque actif uniquement.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Mode Détermine le mode de fusion de la source ou du motif avec les pixels existants. Le mode Normal recouvre les pixels d'origine par les nouveaux pixels.

Aligné Déplace la zone d'échantillon avec le curseur lorsque vous commencez à peindre, sans tenir compte du nombre d'interruptions et de reprises effectuées. Cette option est utile lorsque vous souhaitez éliminer des zones dont vous n'avez pas besoin, comme une ligne téléphonique dans le ciel ou une déchirure dans une photo numérisée. Si l'option Aligné est désélectionnée, l'outil Tampon de duplication applique la zone

d'échantillon à partir du point de prélèvement initial à chaque interruption et à chaque reprise. Cela est pratique pour appliquer plusieurs copies de la même partie d'une image à différentes zones de la même image ou à une autre image.

3. Cliquez sur Cloner l'incrustation, puis définissez les options suivantes :

Afficher le recouvrement Sélectionnez l'option Incrustation pour afficher l'incrustation à l'intérieur de l'épaisseur de la forme.

Opacité Pour définir l'opacité de l'incrustation, entrez un pourcentage dans la zone de texte Opacité.

Ecrêtage Pour écrêter l'incrustation en fonction de l'épaisseur, activez l'option Ecrêtage.

Masquage automatique Pour masquer l'incrustation tout en appliquant l'étendue de peinture, sélectionnez Masquage automatique.

Inverser l'incrustation Pour inverser les couleurs dans l'incrustation, sélectionnez Inverser.

4. Positionnez le pointeur sur la partie d'une image ouverte qui vous intéresse, puis maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et cliquez. L'outil duplique les pixels à ce point de prélèvement de l'image au fur et à mesure que vous peignez.
5. Faites glisser le pointeur ou cliquez pour appliquer l'échantillon.

[Haut de la page](#)

Concordance de style Photomerge

<i>Non disponible dans Photoshop Elements 13 ou version ultérieure</i>

Si le style d'une image vous plaît, rien ne vous empêche d'appliquer les propriétés de style correspondantes à une autre image. Vous pouvez travailler avec un ensemble d'images, appliquer les styles et choisir de mettre à jour l'image avec le style qui produit les meilleurs résultats.

Remarque : lorsque vous appliquez des styles plusieurs fois, l'effet ne s'accumule pas. Seul le dernier style appliqué est enregistré.



Image après application du style de l'image

1. Ouvrez l'image, puis sélectionnez la commande Réglages > Photomerge > Concordance de style Photomerge
2. Dans la corbeille des styles, ajoutez les images à partir desquelles transférer le style. Choisissez des images ayant des propriétés et des détails de style très marqués.

Remarque : vous pouvez également choisir l'une des images de style par défaut affichées dans la corbeille des styles.

3. Pour appliquer le style à l'image, cliquez deux fois sur l'image dans la corbeille des styles ou faites-la glisser de la corbeille des styles vers l'espace qui lui est réservé.
4. Pour peaufiner l'image, utilisez les options du panneau Edition.

Intensité Contrôle l'intensité du style à transférer. La valeur maximale signifie que vous souhaitez transférer 100 % du style de l'image de style.

Clarté Améliore le contraste local d'une image stylisée. Cette option permet d'augmenter le contraste des zones comportant de faibles variations d'intensité pour faire mieux ressortir les détails dans les zones sombres.

Détails Améliore le contraste général ou global de l'image.

Gomme de styles Efface le style appliqué sur des parties bien spécifiques de l'image.

Peinture de styles Restaure le style supprimé dans les zones où il a été appliqué.

Adoucir les contours du tracé Lisse les contours nets résultant de l'application et de la suppression de styles.

Transférer les tons Transfère les tons de l'image de style. Par exemple, si l'image de style est en noir et blanc ou sépia, et que l'image à laquelle vous voulez transférer le style Photomerge est en couleurs, sélectionnez l'option Transférer les tons pour transférer le ton du style (noir et blanc ou sépia) à l'image en couleurs.




Image originale en couleurs transformée en noir et blanc à l'aide de l'option Transférer les tons

5. Cliquez sur le bouton Terminer pour mettre à jour l'image avec le style appliqué.

Voir aussi

- Flou et Plus flou
- Flou gaussien
- A propos des modes de fusion
- Réglage de la coloration de la peau



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Réglage des tons foncés et des tons clairs

[Réglage de la couleur et de la tonalité à l'aide des outils de forme dynamique](#)

[Application des outils de forme dynamique](#)

[A propos des réglages des niveaux](#)

[Amélioration des détails des tons foncés et des tons clairs](#)

[Réglage des tons foncés et de la luminosité à l'aide des niveaux](#)

[Réglage de la luminosité et du contraste de zones sélectionnées](#)

[Eclaircissement ou obscurcissement rapide de zones isolées](#)

[Saturation ou désaturation rapide de zones isolées](#)

[Haut de la page](#)

Réglage de la couleur et de la tonalité à l'aide des outils de forme dynamique

Les outils Forme dynamique et Détail de forme dynamique permettent de régler la tonalité et la couleur dans certaines parties d'une photo. Ces outils permettent également d'appliquer certains effets. Il suffit de sélectionner un réglage prédéfini et d'appliquer la correction. Ces deux outils créent automatiquement des calques de réglage. Le calque de l'image d'origine restant ainsi intact, la manipulation des photos n'en est que plus souple. N'hésitez pas à revenir en arrière et à modifier légèrement vos réglages sachant que vous ne perdrez aucune information de l'image.

L'application de l'outil Forme dynamique a pour effet de délimiter une sélection par analogie de couleur et de texture. Le réglage est appliqué simultanément à la zone sélectionnée. Vous pouvez régler les tons foncés, les tons clairs, les couleurs et les contrastes. Appliquez les couleurs des objets dans votre image, ajoutez des textures, appliquez divers effets photographiques.




Outil Forme dynamique appliquant une sélection de réglage

1. Sélectionnez l'outil Forme dynamique.
2. Sélectionnez un effet dans la liste déroulante des paramètres prédéfinis de la barre d'options des outils, puis faites-glisser le pointeur de la souris sur les objets de l'image à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet.

Vous pouvez appliquer divers effets et motifs à l'aide de l'outil Forme dynamique parmi les paramètres prédéfinis disponibles.

Toutefois, vous ne pouvez pas modifier les paramètres d'un effet car le calque auquel l'effet s'applique est un calque de pixels et non un calque de réglage.



Option Textures

Les paramètres prédéfinis de texture permettent d'appliquer les effets suivants à vos images :

- Améliorer les arrière-plans ternes et sans attrait.
- Créer un effet Satin pour les vêtements/textiles figurant sur une image.
- Ajouter des motifs fleuris aux robes figurant sur une image.
- Ajouter des motifs de conception aux murs ou arrière-plans figurant dans une image.

L'outil Détail de forme dynamique applique le réglage à certaines parties de la photo, tout comme un outil de peinture. Cet outil permet d'ajuster les petits détails avec des paramètres prédéfinis de motif et d'effet. La peinture et l'application des paramètres prédéfinis dans de petites zones est plus précis. Cliquez sur un effet dans la liste déroulante et appliquez le pinceau sur la zone pour appliquer l'effet. Plusieurs formes vous sont proposées. Vous pouvez choisir l'épaisseur et la forme du pinceau dans la barre d'options.

Il fonctionne également comme un outil de sélection ; vous pouvez cliquer sur l'option Améliorer le contour dans la barre d'options pour modifier la forme et la taille de la sélection. Pour retirer une zone de la sélection, cliquez sur le bouton Soustraire de la sélection.

Ces deux outils vous permettent d'étendre (par ajout) ou de réduire (par suppression) les zones que vous réglez et même d'appliquer plusieurs réglages prédéfinis à une photo. Chaque réglage prédéfini est appliqué à son propre calque de réglage. Vous pouvez affiner les paramètres pour chaque correction séparément.

Une fois la correction effectuée, une épingle apparaît à l'endroit où le premier réglage a été appliqué. Cette épingle renvoie au réglage correspondant. Une nouvelle épingle apparaît à chaque application d'un réglage prédéfini différent. Cette fonction simplifie la modification d'une correction donnée, tout particulièrement si vous appliquez divers réglages.



Application d'un contour de réglage à l'aide de l'outil Détail de forme dynamique

Application des outils de forme dynamique

1. Sélectionnez l'outil Forme dynamique ou l'outil Détail de forme dynamique dans la palette d'outils.

Les réglages prédéfinis disponibles apparaissent dans un panneau déroulant.

2. Sélectionnez un effet dans la liste déroulante des paramètres prédéfinis de la barre d'options des outils.

Choisissez une option dans le menu du panneau déroulant pour afficher divers jeux de réglages. Pour plus de détails sur la configuration du panneau déroulant, reportez-vous à la section A propos des paramètres prédéfinis.

3. (Facultatif) Utilisez l'une des méthodes suivantes pour régler la taille et la qualité de l'outil de forme :

- Si vous avez sélectionné l'outil Forme dynamique, ouvrez le sélecteur de formes dans la barre d'options, puis modifiez les paramètres.
- Si vous avez sélectionné l'outil Détail de forme dynamique, sélectionnez une pointe de forme prédéfinie dans le panneau déroulant des formes prédéfinies. Modifiez ensuite le paramètre d'épaisseur dans la barre d'options.

4. Peignez ou faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image.

La correction est appliquée sur le calque de réglage correspondant, et une épingle de couleur apparaît à l'emplacement de la première application de l'outil de forme.

5. (Facultatif) Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour ajouter le réglage actuel à d'autres zones de la photo, peignez ou faites glisser le curseur sur l'image. Si nécessaire, assurez-vous que l'icône Ajouter à la sélection est sélectionnée.
- Pour supprimer certaines parties du réglage actuel, sélectionnez l'icône Soustraire de la sélection, puis peignez dans l'image.
- Pour appliquer un type de réglage différent, sélectionnez l'icône Nouvelle sélection, choisissez un réglage prédéfini dans le panneau déroulant, puis peignez dans l'image.
- Pour lisser les bords de la sélection, cliquez sur le bouton Améliorer le contour dans la barre d'options, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Lissage des contours de sélection à l'aide des fonctions de lissage et de contour progressif.

Remarque : si vous revenez à l'outil Forme dynamique ou Détail de forme dynamique après avoir utilisé un autre outil de la palette d'outils, le dernier réglage appliqué est actif.

6. (Facultatif) Si vous travaillez sur plusieurs réglages, effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner le réglage à ajouter, à retirer ou à modifier :

- Cliquez sur une épingle.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis choisissez le réglage figurant dans la partie inférieure du menu.

Modification des paramètres de correction de l'outil Forme dynamique

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans l'image, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une épingle ou une sélection active, puis choisissez la commande Modifier les paramètres de réglage.

- Dans le panneau Calques, cliquez deux fois sur la vignette du calque de réglage approprié.
 - Cliquez deux fois sur une épingle.
2. Modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK.

Changement d'une correction prédéfinie de l'outil Forme dynamique

1. Cliquez sur une épingle ou une sélection active, puis ouvrez le panneau déroulant des réglages prédéfinis dans la barre d'options.
2. Choisissez un réglage prédéfini dans le panneau déroulant.



Suppression d'une correction de l'outil Forme dynamique

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une épingle ou une sélection active, puis choisissez la commande Supprimer le réglage.

Remarque : dans le panneau Calques, vous pouvez également annuler une correction de l'outil Forme dynamique en supprimant le calque de réglage correspondant.

Panneau déroulant Forme dynamique

Photoshop Elements permet d'appliquer une multitude de réglages prédéfinis à l'aide de l'outil

Forme dynamique  et de l'outil Détail de forme dynamique . Ces réglages sont disponibles dans le panneau déroulant des réglages prédéfinis de la barre d'options. Le panneau déroulant des réglages prédéfinis Forme dynamique est configurable, comme tous les panneaux déroulants. Utilisez le menu du panneau pour afficher les réglages sous la forme de vignettes ou de liste. Vous pouvez également faire glisser le sélecteur en dehors de la barre d'options pour le rendre flottant dans l'espace de travail.


Il est possible d'afficher des jeux de réglages ou tous les réglages en choisissant une commande dans le menu situé dans la partie supérieure gauche du panneau. Ces réglages portent sur la tonalité et les corrections.

[Haut de la page](#)

A propos des réglages des niveaux

La boîte de dialogue Niveaux constitue un outil puissant de réglage des tons et des couleurs. Vous pouvez régler les niveaux sur toute l'image à la fois ou sur une partie sélectionnée. (Pour accéder à la boîte de dialogue, choisissez la commande Réglages > Régler l'éclairage > Niveaux.)

La boîte de dialogue Niveaux vous permet d'effectuer les opérations suivantes :



Boîte de dialogue Niveaux

A. Couche de réglage de la couleur **B.** Valeurs des tons foncés **C.** Valeurs des tons moyens **D.** Valeurs des tons clairs

- Définir les valeurs des tons foncés et des tons clairs pour vous assurer que l'image utilise la gamme des tons complète.
- Régler la luminosité des tons moyens de l'image sans modifier les valeurs des tons foncés et clairs.
- Retoucher une dominante couleur en rendant les gris neutres. Vous pouvez également améliorer une image en ajoutant une légère dominante couleur, par exemple, un effet réchauffant sur un coucher de soleil.
- Cibler les valeurs des tons foncés et des tons clairs RVB si vous destinez les images à une impression commerciale.

Lorsque vous utilisez les niveaux, vous pouvez manipuler les pixels de l'image directement ou par l'intermédiaire d'un calque de réglage. Les calques de réglage apportent une certaine souplesse :

- Vous pouvez modifier un réglage à tout moment en cliquant deux fois sur le calque de réglage pour rouvrir la boîte de dialogue Niveaux.
- Vous pouvez également réduire l'effet d'un réglage en diminuant l'opacité du calque de réglage dans le panneau Calques.
- Vous pouvez empiler les calques de réglage pour procéder à de nombreux réglages sans dégrader l'image à la suite d'un trop grand nombre de manipulations successives.
- Vous pouvez utiliser le masque de fusion du calque de réglage pour limiter un réglage à une partie de l'image.

[Haut de la page](#) ⁺

Amélioration des détails des tons foncés et des tons clairs

1. Choisissez la commande Réglages > Régler l'éclairage > Tons foncés/Tons clairs.
2. Faites glisser l'un des curseurs de réglage ou entrez des valeurs dans les zones de texte, puis cliquez sur le bouton OK.

Eclaircir les tons foncés Eclaircit les zones sombres de votre photo pour révéler une plus grande partie des détails des tons foncés capturés dans l'image.

Obscurcir les tons clairs Assombrit les zones claires de votre photo pour révéler une plus grande partie des détails des tons clairs capturés dans l'image. Les zones d'un blanc pur n'ont aucun détail et ne sont donc pas concernées par ce réglage.

Contraste des tons moyens Renforce ou réduit le contraste des tons moyens. Utilisez ce curseur si le contraste de l'image semble incorrect après réglage des tons foncés et clairs.

Pour rétablir l'image à son état initial lors de l'ouverture de la boîte de dialogue, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.




Avant réglage des tons foncés et des tons clairs (en haut) et après (en bas). Le réglage permet d'adoucir les traits du visage et de révéler plus de détails derrière les lunettes de soleil.

[Haut de la page](#) 

Réglage des tons foncés et de la luminosité à l'aide des niveaux

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler l'éclairage > Niveaux.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Niveaux ou ouvrez un calque de réglage existant.
2. Choisissez l'option RVB dans le menu déroulant Couche. Lorsque le menu déroulant Couche est réglé sur RVB, vos réglages s'appliquent aux trois couches (Rouge, Vert et Bleu). Si vous travaillez sur une image en niveaux de gris, elle ne contient que la couche de gris.
3. Définissez les valeurs des tons foncés et clairs en faisant glisser les curseurs Niveaux d'entrée noir et blanc (les curseurs de gauche et de droite situés directement sous l'histogramme) jusqu'à la limite du premier groupe de pixels à l'une des extrémités de l'histogramme. Vous pouvez également entrer directement des valeurs dans la première et la troisième zone de texte Niveaux d'entrée.



En faisant glisser le curseur des tons clairs vers la gauche, vous éclaircissez la photo.

Maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et faites glisser le curseur de tons foncés pour voir les zones qui seront écrêtées et remplacées par du noir (niveau 0). Maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et faites glisser le curseur de tons clairs pour voir les zones qui seront écrêtées et remplacées par du blanc (niveau 255). Les zones colorées indiquent l'écrêtage dans les couches individuelles.

4. Pour régler la luminosité des tons moyens sans modifier les valeurs des tons foncés et clairs, faites glisser le curseur Niveaux d'entrée gris (celui du milieu). Vous pouvez également entrer des valeurs directement dans la zone de texte Niveaux d'entrée du milieu. (La valeur 1 représente les tons moyens sans réglage actuels.) Cliquez sur OK.

Le réglage est répercuté dans le panneau Histogramme.

Remarque : vous pouvez cliquer sur Auto pour déplacer les curseurs de tons clairs et de tons foncés automatiquement sur les points les plus lumineux et les plus foncés de chaque couche. Cela revient au même que d'utiliser la commande Niveaux automatiques et peut provoquer une variation chromatique dans votre image.

[Haut de la page](#) 

Réglage de la luminosité et du contraste de zones sélectionnées

La commande Luminosité/Contraste est idéale sur des parties sélectionnées d'une image. Utilisez cette commande pour régler la luminosité d'une image entière ou pour réduire le contraste d'une image. Les commandes Niveaux et Tons foncés/Tons clairs sont préférables pour régler les tons.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler l'éclairage > Luminosité/Contraste pour effectuer des réglages directement sur les pixels de l'image.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Luminosité/Contraste pour effectuer des réglages sur un calque.
2. Faites glisser les curseurs pour régler la luminosité et le contraste, puis cliquez sur le bouton OK.

Faites glisser les curseurs vers la gauche pour diminuer la quantité et vers la droite pour l'augmenter. Le nombre à droite de chaque curseur indique la valeur de luminosité ou de contraste.

[Haut de la page](#) 

Eclaircissement ou obscurcissement rapide de zones isolées

Les outils Densité - et Densité + éclaircissent ou obscurcissent des zones de l'image. Vous pouvez utiliser l'outil Densité - pour faire ressortir les détails des tons foncés, et l'outil Densité + pour faire ressortir ceux des tons clairs.



Image d'origine (à gauche), après application de l'outil Densité + (en haut, au centre) et après application de l'outil Densité - (en bas, à droite)

1. Sélectionnez l'outil Densité - ou Densité +. Si vous ne voyez pas ces outils, cherchez-les dans le groupe de l'outil Eponge.
2. Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

Menu déroulant Formes Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

Épaisseur Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Gamme Définit la gamme des tons de l'image que l'outil règle. Sélectionnez l'option Tons moyens pour modifier la gamme médiane des gris, Tons foncés pour modifier les zones sombres et Tons clairs pour modifier les zones claires.

Exposition Définit l'effet de l'outil à chaque application. Un pourcentage élevé augmente l'effet.

Conseil : pour réduire ou augmenter graduellement la densité d'une zone, attribuez à l'outil une valeur d'exposition peu élevée, puis faites glisser le pointeur plusieurs fois sur la zone à retoucher.

3. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à modifier.

[Haut de la page](#) 

Saturation ou désaturation rapide de zones isolées

L'outil Eponge permet de saturer ou désaturer des zones de l'image. Vous pouvez utiliser cet outil pour rendre les couleurs d'un objet ou d'une zone plus vives ou plus ternes.

1. Sélectionnez l'outil Eponge. Si vous ne voyez pas l'outil Eponge, recherchez l'outil Densité - ou Densité +.
2. Définissez les options de l'outil dans la barre d'options.

Menu déroulant Formes Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

Épaisseur Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Mode Définit la saturation ou la désaturation.

Flux Définit l'intensité de l'outil à chaque application. En mode Saturation, un pourcentage plus élevé intensifie la saturation. En mode Désaturation, un pourcentage plus élevé intensifie la désaturation.

Voir aussi

- A propos des calques de réglage et de remplissage
- Suppression automatique d'une dominante couleur
- Réglage de la saturation et de la teinte
- Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs
- Réglage de la saturation et de la teinte
- Paramètres prédéfinis et bibliothèques



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Transformation

[Application d'une rotation ou d'une symétrie à un élément](#)

[Rotation manuelle d'un élément](#)

[Mise à l'échelle d'un élément](#)

[Application d'une inclinaison ou d'une torsion à un élément](#)

[Application d'une perspective à un élément](#)

[Transformation manuelle d'un élément](#)

[Application d'une transformation au calque d'arrière-plan](#)

[Haut de la page](#) 

Application d'une rotation ou d'une symétrie à un élément

Vous pouvez appliquer une rotation ou une symétrie à une sélection, un calque ou une image entière. Assurez-vous de choisir la commande de correction adaptée à l'élément auquel vous souhaitez appliquer une rotation ou une symétrie.

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez la photo, le calque, la sélection ou la forme auxquels appliquer une rotation ou une symétrie.
2. Sélectionnez Image > Rotation, choisissez une des commandes suivantes du sous-menu, puis cliquez sur OK :

90° vers la gauche, Calque 90° vers la gauche ou Sélection 90° vers la gauche Fait pivoter la photo, le calque ou la sélection d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (la commande Rotation de la sélection est disponible uniquement lorsqu'une sélection est active dans l'image).


90° vers la droite, Calque 90° vers la droite ou Sélection 90° vers la droite Fait pivoter la photo, le calque ou la sélection d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

180°, Calque 180° ou Sélection 180° Fait pivoter la photo, le calque ou la sélection d'un demi-tour.

Personnalisé Applique à l'élément une rotation égale à la valeur que vous avez spécifiée. Si vous sélectionnez cette option, indiquez la valeur de rotation en degrés que vous voulez appliquer à l'élément et la direction de la rotation.

Remarque : un nombre positif fait pivoter l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre, et un nombre négatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Symétrie axe horizontal, Symétrie horizontale du calque ou Symétrie horizontale de la sélection Applique une symétrie horizontale à la photo, au calque ou à la sélection.



Rotation d'une image

Rotation manuelle d'un élément


Grâce aux commandes Rotation manuelle du calque et Rotation manuelle de la sélection, vous pouvez faire pivoter un élément à votre convenance.






Utilisez la commande Rotation manuelle du calque pour redresser l'image, puis cliquez sur le bouton de validation pour appliquer la rotation.

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez le calque ou la sélection à faire pivoter.
2. Choisissez la commande Image > Rotation > Rotation manuelle du calque ou Rotation manuelle de la sélection. Un cadre de sélection s'affiche dans l'image.

Remarque : si vous sélectionnez une image qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.



3. (Facultatif) Pour modifier l'emplacement du point autour duquel la rotation de l'élément s'effectue, cliquez sur un carré du localisateur de point de référence  dans la barre

d'options.

4. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier la valeur de rotation :
 - Cliquez sur la poignée de rotation au bas du cadre de sélection, puis faites-la glisser. Le pointeur se transforme en flèches concentriques lorsqu'il se trouve au-dessus de la poignée. Pour contraindre la rotation à des incréments de 15°, maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser le pointeur.
 - Spécifiez un angle de rotation compris entre -180 (rotation maximale vers la gauche) et 180 (rotation maximale vers la droite) dans la zone de texte Définir la rotation  de la barre d'options.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour appliquer la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Entrée.
 - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.

[Haut de la page](#) 

Mise à l'échelle d'un élément

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez la photo, le calque, la sélection ou la forme à mettre à l'échelle.
2. Choisissez la commande Image > Redimensionner > Echelle.
***Remarque :** si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.*
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier la valeur d'échelle :
 - Pour conserver les proportions relatives (et éviter la distorsion de l'image) lors d'une opération de mise à l'échelle, cochez la case Conserver les proportions, puis faites glisser une poignée d'angle. Vous pouvez aussi maintenir la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et faire glisser une poignée d'angle.
 - Pour mettre uniquement la hauteur ou la largeur à l'échelle, faites glisser une poignée latérale.
 - Entrez un pourcentage pour la largeur, la hauteur ou les deux dans la barre d'options.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour appliquer la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Entrée.
 - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.

[Haut de la page](#) 

Application d'une inclinaison ou d'une torsion à un élément

L'inclinaison d'un élément consiste à le pencher verticalement ou horizontalement, alors que la torsion consiste à l'étirer ou à l'écraser.

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez la photo, le calque, la sélection ou la forme à transformer.
2. Choisissez la commande Image > Transformation > Inclinaison ou

Image > Transformation > Torsion. Si vous transformez une forme à l'aide d'un outil de forme, choisissez la commande Image > Forme Transformation > Inclinaison ou Image > Forme Transformation > Torsion.

Remarque : si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.

3. Faites glisser une poignée pour appliquer une inclinaison ou une torsion au cadre de sélection.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour appliquer la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation ✓ ou appuyez sur la touche Entrée.
 - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation ⓧ ou appuyez sur la touche Echap.

[Haut de la page](#)

Application d'une perspective à un élément

L'application d'une perspective donne l'impression d'objets en trois dimensions.



Image d'origine (à gauche) et image après application de la perspective (à droite)

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez l'élément à transformer.
 2. Choisissez la commande Image > Transformation > Perspective. Si vous transformez une forme avec un outil de forme, choisissez la commande Image > Forme Transformation > Perspective.
- Remarque :** si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.
3. Faites glisser une poignée d'angle du cadre de sélection pour appliquer une perspective.
 4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour valider la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation ✓ ou appuyez sur la touche Entrée.
 - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation ⓧ ou appuyez sur la touche Echap.

[Haut de la page](#)








Transformation manuelle d'un élément

La commande Transformation manuelle vous permet d'appliquer des transformations (rotation, mise à l'échelle, inclinaison, torsion et perspective) en une seule étape. Au lieu de choisir entre différentes

commandes, il suffit de maintenir une touche du clavier enfoncée pour passer d'un type de transformation à un autre.

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez l'élément à transformer.
2. Choisissez la commande Image > Transformation > Transformation manuelle. Si vous transformez une forme, choisissez la commande Image > Forme Transformation > Forme Transformation manuelle.

Remarque : si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.

3. (Facultatif) Pour modifier l'emplacement du point autour duquel la rotation de l'élément s'effectue, cliquez sur un carré du localisateur de point de référence  dans la barre d'options.
4. Utilisez l'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour transformer l'objet :
 - Pour effectuer une mise à l'échelle, faites glisser une poignée du cadre de sélection. Pour mettre la largeur et la hauteur à l'échelle de manière proportionnelle, appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser une poignée d'angle, ou cochez la case Conserver les proportions dans la barre d'options, puis faites glisser une poignée d'angle.
 - Pour effectuer une rotation, pointez à l'extérieur du cadre de sélection, puis faites glisser le pointeur. Le pointeur placé en dehors du cadre de sélection prend la forme d'une double flèche incurvée . Appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser le curseur pour contraindre la rotation à des incréments de 15°.
 - Pour appliquer une distorsion, maintenez la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée et faites glisser une poignée. Lorsque vous placez le pointeur sur une poignée, il se transforme en pointe de flèche grise .
 - Pour effectuer une inclinaison, appuyez sur les touches Ctrl+Maj (Commande+Maj sous Mac OS), puis faites glisser une poignée depuis le milieu d'un des côtés du cadre de sélection. Lorsque vous placez le pointeur sur une poignée latérale, ce dernier se transforme en pointe de flèche grise avec une petite flèche double .
 - Pour appliquer une perspective, appuyez sur les touches Ctrl+Alt+Maj (Commande+Option+Maj) et faites glisser une poignée d'angle. Lorsque vous placez le pointeur sur une poignée d'angle, il se transforme en pointe de flèche grise .
5. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour valider la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Entrée.
 - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.

[Haut de la page](#) 

Application d'une transformation au calque d'arrière-plan

Avant d'appliquer des transformations au calque d'arrière-plan, vous devez le convertir en calque ordinaire.

1. Sélectionnez le calque d'arrière-plan dans le panneau Calques de l'espace de travail Modifier.
2. Convertissez le calque d'arrière-plan.
3. Appliquez la transformation.

Voir aussi

- Redimensionnement d'une image



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Recadrage

[Recadrage d'une image](#)

[Recadrage d'une photo en fonction d'une sélection](#)

[Propositions de recadrage automatique](#)

[Utilisation des repères pour obtenir de meilleurs résultats de recadrage](#)

[Outil Correction de perspective par recadrage](#)

[Utilisation de l'outil Emporte-pièce](#)

[Redimensionnement de la zone de travail](#)

[Redressement d'une image](#)

[Division d'une image numérisée contenant plusieurs photos](#)

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)


[Haut de la page](#) ¹⁰

Recadrage d'une image

L'outil Recadrage supprime la partie d'une image située à l'extérieur du rectangle de recadrage ou de la sélection. Le recadrage est utile pour supprimer les éléments d'arrière-plan superflus et pour mettre l'accent sur un sujet particulier dans une photo. Par défaut, une photo recadrée conserve la résolution de la photo d'origine. L'option Utiliser le rapport photo permet d'afficher et de modifier la taille et la résolution pendant le recadrage d'une photo. La résolution s'adapte à la taille prédéfinie utilisée, le cas échéant.



Recadrage d'une photo pour supprimer une partie de l'arrière-plan

1. Sélectionnez l'outil Recadrage .
2. Dans la barre Options d'outil, sélectionnez le repère de recadrage qui répond à vos besoins. Vous pouvez choisir parmi la règle des tiers, la grille, le nombre d'or ou aucun. Pour plus d'informations sur les repères de recadrage, reportez-vous à la section sur les

repères [Utilisation des repères pour obtenir de meilleurs résultats de recadrage](#) dans cet article.


3. Si vous souhaitez utiliser une résolution différente de celle de la photo d'origine, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Proportions, ou spécifiez de nouvelles valeurs dans les zones Largeur et Hauteur de la barre d'options :

Aucune restriction Permet de redimensionner l'image selon les dimensions souhaitées.



Utiliser le rapport photo Affiche les proportions d'origine de la photo lors du recadrage. Les zones Largeur et Hauteur affichent les valeurs utilisées pour l'image recadrée. La boîte de dialogue Résolution vous permet de modifier la résolution de l'image.

Taille prédéfinie Spécifie une taille d'image prédéfinie pour la photo recadrée. Si vous souhaitez que la photo recadrée possède des dimensions précises, par exemple 10 x 15 cm, pour tenir dans un cadre à photos standard, choisissez cette taille prédéfinie.

Remarque : lorsque vous spécifiez des valeurs dans les zones Largeur et Hauteur, le menu déroulant Proportions affiche l'option Personnalisés.

4. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à conserver. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le rectangle de sélection de la zone recadrée (rectangle de recadrage) s'affiche comme un cadre de sélection avec des poignées d'angle et latérales.
5. (Facultatif) Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajuster le rectangle de recadrage :
 - Pour modifier la taille prédéfinie ou les proportions, choisissez de nouvelles valeurs dans le menu Proportions de la barre d'outils.
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, placez le pointeur à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez dessus, puis faites-le glisser, ou déplacez-le à l'aide des touches fléchées.
 - Pour redimensionner le rectangle de sélection, faites glisser l'une de ses poignées. (Si vous sélectionnez l'option Aucune restriction dans le menu Proportions, vous pouvez conserver les proportions lors de la mise à l'échelle en maintenant la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée d'angle.)
 - Pour permuter les valeurs de largeur et de hauteur, cliquez sur l'icône de permutation  dans la barre d'options.

Remarque : vous pouvez changer la couleur et l'opacité du masque de protection (zone recadrée autour de l'image) en modifiant les préférences de l'outil Recadrage. Choisissez la commande Edition > Préférences > Affichage et pointeurs, puis spécifiez de nouvelles valeurs de couleur et d'opacité dans la section Recadrage de la boîte de dialogue Préférences. Désélectionnez l'option Utiliser la protection pour que le masque de protection coloré soit invisible pendant le recadrage.

6. Cliquez sur le bouton vert Confirmer  dans l'angle inférieur droit du rectangle ou cliquez deux fois sur le cadre de sélection pour terminer le recadrage. Si vous préférez annuler le recadrage, cliquez sur le bouton rouge Annuler  ou appuyez sur la touche Echap.




Cliquez sur le bouton de validation pour effectuer le recadrage.

[Haut de la page](#)

Recadrage d'une photo en fonction d'une sélection

Utilisez la commande Recadrer pour supprimer les zones exclues de la sélection en cours. Si vous recadrez une photo en fonction d'une sélection, Photoshop Elements rogne l'image selon le cadre qui contient les limites de la sélection (les sélections de formes irrégulières, telles que celles réalisées à l'aide de l'outil Lasso, sont recadrées selon un cadre rectangulaire contenant la sélection). Si vous utilisez la commande Recadrer sans effectuer de sélection au préalable, Photoshop Elements rogne l'image de 50 pixels sur chaque bord visible.

1. Choisissez un outil de sélection quelconque, tel que l'outil Rectangle de sélection , pour sélectionner la partie de l'image à conserver.
2. Choisissez Image > Recadrer.

[Haut de la page](#)

Propositions de recadrage automatique

Nouveautés de Photoshop Elements version 13

L'outil et la technique de recadrage sont une partie essentielle du workflow d'édition photo. A partir de Photoshop Elements 13, l'outil Recadrage affiche automatiquement quatre propositions prêtes à l'emploi. Vous pouvez choisir le meilleur recadrage pour vos besoins à partir de l'une d'entre elles. Vous pouvez également continuer à recadrer une photo autant que vous le souhaitez après avoir choisi l'une des propositions ou rejeté les quatre.




Image d'origine



Quatre suggestions, comme recommandé par Photoshop Elements

Pour utiliser les propositions de recadrage automatique :

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.
2. Choisissez l'outil Recadrage. Quatre vignettes indiquant les propositions automatiques sont visibles dans la zone Options d'outil.
3. Cliquez sur une vignette qui vous semble la plus adaptée. Cependant, vous pouvez afficher plus de propositions lorsque vous sélectionnez un format différent dans la liste déroulante Options d'outil.

Placez le pointeur de la souris sur les propositions de la zone Options d'outil pour afficher un aperçu des recadrages possibles.

recadrage

Les options d'incrustation suivantes sont disponibles dans l'outil Recadrage :



Exemple de recadrage à l'aide du nombre d'or

Règle des tiers Divise l'image en trois, horizontalement et verticalement (lignes équidistantes) en neuf parties donnant ainsi une meilleure aide visuelle pour décider du recadrage. Vous pouvez valider ou annuler une suggestion de recadrage. L'incrustation de recadrage est déterminée en fonction des options L et H dans la barre d'options. Par exemple, votre sujet principal (un arbre, une personne ou un animal) peut être aux deux tiers de l'horizon coïncidant avec l'une des lignes.

Grille Crée un repère sous forme de grille sur l'image. Utilisez la grille pour positionner les objets avant de recadrer l'image.

Nombre d'or Le nombre d'or fournit un repère pour placer des objets sur une photographie. Positionner les objets de l'image le long des lignes et des intersections de cette grille permet de conférer à une image un impact visuel plus fort. Grâce à la grille du nombre d'or, vous pouvez positionner une partie importante de l'image, par exemple, un œil, un ornement ou une feuille à mettre en avant, qui est mis en évidence au moyen d'un cercle concentrique dans la grille.

Utilisez l'icône Permuter la hauteur et la largeur pour faire pivoter la grille. Selon le rapport L/H de la zone de recadrage (dans le sens de la hauteur ou de la largeur), l'option de symétrie verticale ou horizontale s'affiche.

Dans la barre Options d'outil, cliquez sur Symétrie pour inverser la grille de nombre d'or horizontalement ou verticalement. La partie recadrée à l'aide du Nombre d'or peut pivoter dans le sens horaire ou antihoraire. Le bouton Symétrie respecte la logique suivante :

- Si les dimensions de recadrage sont telles que la largeur est supérieure à la hauteur dans la barre des options de recadrage, le bouton représente (graphiquement) une symétrie horizontale.
- Si les dimensions de recadrage sont telles que la largeur est inférieure à la hauteur dans la barre d'options de recadrage, le bouton représente (graphiquement) une symétrie verticale.

Non Aucune incrustation du repère de recadrage n'apparaît à l'intérieur du cadre de sélection.

[Haut de la page](#)

Outil Correction de perspective par recadrage

Nouveautés de Photoshop Elements version 15

L'outil Correction de perspective par recadrage vous permet de transformer la perspective d'une image lors du recadrage. Cela est particulièrement utile lorsque vous disposez d'une image avec distorsion en trapèze

ou en barillet. La distorsion survient lorsqu'un objet est photographié depuis un plan oblique plutôt que sur un plan normal, ou lorsque les objectifs grand-angle sont utilisés pour photographier une large étendue d'un objet. Si, par exemple, vous photographiez un bâtiment vu du sol, ses bords se rapprochent vers le haut au lieu de rester parallèles.

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.
2. En mode Expert, dans la section Modifier de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Correction de perspective par recadrage.
3. Tracez un rectangle autour de l'objet dont vous souhaitez corriger la perspective pendant le recadrage de l'image au niveau de la sélection.



Rectangle dessiné à l'aide de l'outil Correction de perspective par recadrage.

4. Utilisez les coins de la sélection pour modifier la forme du rectangle. Placez le pointeur de la souris sur n'importe quel angle, et, lorsque le pointeur devient blanc, cliquez et déplacez le coin.

Pour des résultats optimaux, déplacez les coins pour aligner le bord vertical du rectangle avec un motif ou un objet dans la photo qui doit apparaître vertical.



Modifiez la forme du rectangle pour aligner les lignes verticales dans l'image.

5. (Facultatif) Dans la section Options d'outil, saisissez les valeurs de largeur (L), hauteur (H) et résolution. L'image finale est transformée à ces valeurs de hauteur, largeur et résolution.



Outil Correction de perspective par recadrage options


6. Cliquez sur  pour transformer la perspective et couper l'image au niveau de la zone du rectangle.




Image finale avec correction de la perspective.

[Haut de la page](#) 

Utilisation de l'outil Emporte-pièce

L'outil Emporte-pièce taille une photo selon la forme de votre choix. Faites glisser la forme sur votre photo, puis déplacez et/ou redimensionnez à volonté le cadre de sélection.



Utilisez l'outil Emporte-pièce pour tailler la photo dans une forme amusante.

1. Sélectionnez l'outil Emporte-pièce.
2. Cliquez sur le menu déroulant Emporte-pièce de la barre Options d'outil, puis sélectionnez une forme. Pour afficher d'autres bibliothèques, sélectionnez une autre bibliothèque dans la liste déroulante Formes.
3. Cliquez deux fois sur une forme pour la sélectionner.
4. Définissez les options de forme :

Libre Trace la forme selon la taille et les dimensions souhaitées.

Proportions définies Conserve les proportions de la hauteur et la largeur de la forme recadrée.



Taille définie Recadre l'image à la taille exacte de la forme choisie.

Taille fixe Permet de définir les dimensions exactes de la forme finale. Les mesures relevées correspondent à la hauteur et à la largeur que vous indiquez.

A partir du centre Trace la forme à partir du centre.


Contour progressif Détermine l'adoucissement des bords de la forme finale. Les contours progressifs adoucissent les bords de l'image recadrée de sorte qu'ils s'estompent et se confondent avec l'arrière-plan.

Recadrer Sélectionnez cette option pour rogner l'image à la taille du cadre de sélection qui contient la forme créée.

5. Faites glisser le curseur dans l'image pour définir les limites de la forme et déplacer cette dernière à l'emplacement voulu de l'image.
6. Cliquez sur le bouton Confirmer  ou appuyez sur la touche Entrée pour terminer le recadrage. Si vous préférez annuler le recadrage, cliquez sur le bouton Annuler  ou appuyez sur la touche Echap.

Redimensionnement de la zone de travail

La zone de travail correspond à l'espace de travail autour d'une image existante, dans la fenêtre de l'image. Il s'agit d'une zone de l'image entièrement modifiable. Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de la zone de travail, de part et d'autre de l'image. La zone de travail ajoutée s'affiche dans la couleur d'arrière-plan actuellement sélectionnée sur le calque d'arrière-plan (par défaut) ou dans la couleur d'arrière-plan de la zone de travail sélectionnée dans la fenêtre Taille de la zone de travail. Dans d'autres calques, la zone de travail ajoutée est transparente.



L'agrandissement de la zone de travail permet d'y ajouter un cadre coloré.

1. Choisissez la commande Image > Redimensionner > Taille de la zone de travail.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Entrez les dimensions complètes de la nouvelle zone de travail dans les zones Largeur et Hauteur. Choisissez les unités de mesure dans les menus déroulants adjacents.
 - Sélectionnez l'option Relative, puis indiquez de combien augmenter ou diminuer la taille de la zone de travail. Entrez un nombre négatif pour diminuer la taille. Utilisez cette option pour agrandir la zone de travail selon une valeur précise, par exemple 5 cm de chaque côté.
3. Cliquez sur une flèche de l'icône Ancre pour indiquer la position de l'image existante dans la nouvelle zone de travail.
4. Pour modifier la couleur de la zone de travail ajoutée, choisissez une option dans le menu Couleur de la zone de travail, puis cliquez sur le bouton OK.

Redressement d'une image

Si l'appareil photo n'est pas immobile au moment de la prise de vue, cela peut entraîner le mauvais alignement d'une image. Ainsi, l'horizon derrière un coucher de soleil peut ne pas être parfaitement horizontal. Dans Photoshop Elements, vous pouvez réaligner la photo de sorte que l'horizon soit parfaitement horizontal. L'outil Redressement (P) permet de réaligner une image à la verticale ou à l'horizontale. Au besoin, vous pouvez également choisir de redimensionner ou recadrer la zone de travail pour l'adapter à l'image redressée.

- En mode Rapide, l'outil Redressement (P) étant actif, tracez simplement une ligne sur l'horizon (si visible). Si l'horizon n'est pas visible, tracez une ligne que vous pensez représenter l'axe horizontal de la photo.
La photo est redressée et, suivant l'option choisie, les contours vides créés sont automatiquement remplis.

Redressement manuel d'une image en mode Expert

1. Sélectionnez l'outil Redressement.
2. Choisissez parmi les boutons d'option disponibles :

Étendre ou rétrécir la zone de travail Redimensionne la zone de travail à la taille de l'image pivotée. Le redressement place les angles de l'image hors des limites de la zone de travail sélectionnée. L'image redressée comportera des zones d'arrière-plan vide, mais les pixels ne seront pas écrêtés.

Recadrer pour supprimer l'arrière-plan Recadre l'image pour supprimer les zones d'arrière-plan vide visibles à la suite du redressement. Certains pixels seront écrêtés.

Recadrer selon la taille d'origine La taille de la zone de travail demeure identique à celle de l'image d'origine. L'image redressée comportera des zones d'arrière-plan vide, et certains pixels seront écrêtés.



Redressement et recadrage pour le détourage de l'arrière-plan

Remarque : les trois options de redressement sont activées en cas d'activation de l'option Rotation de tous les calques.

3. Pour redresser l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour aligner l'image horizontalement, tracez une ligne le long d'un élément qui devrait être horizontal. Prenons l'exemple d'une image montrant un train avec un horizon mal aligné. Tracez une ligne horizontale parallèle au train.



- Pour aligner l'image verticalement, tracez une ligne le long d'un élément qui devrait être vertical. Prenons l'exemple d'une image montrant une tour mal alignée. Tracez une ligne verticale parallèle à la tour.



Remplir automatiquement les contours vides

L'outil Redressement dispose d'une option avancée permettant de remplir automatiquement les contours à l'aide de données d'image pertinentes, au lieu de les remplir avec une couleur d'arrière-plan ou des pixels transparents.

L'option Remplir automatiquement les contours est uniquement disponible dans les modes Agrandissement ou réduction et Taille originale. Avant de tracer une ligne pour activer le redressement de l'image, cochez la case Remplir automatiquement les contours. Lorsque vous dessinez la ligne, tout espace créé le long des contours de la photo est automatiquement rempli de manière intelligente.

Redressement manuel d'une image en mode Rapide

1. Sélectionnez l'outil Redressement.
2. Choisissez parmi les boutons d'option disponibles :

Conserver la taille de la zone de travail Redimensionne la zone de travail à la taille de l'image pivotée. Le redressement place les angles de l'image hors des limites de la zone de travail sélectionnée. L'image redressée comportera des zones d'arrière-plan vide, mais les pixels ne seront pas écrêtés.

Conserver la taille de l'image Redimensionne l'image pour supprimer les zones d'arrière-plan vide visibles à la suite du redressement. Certains pixels seront écrêtés.

3. Pour redresser l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour aligner l'image horizontalement, tracez une ligne le long d'un élément qui devrait être horizontal. Prenons l'exemple d'une image montrant un train avec un horizon mal aligné. Tracez une ligne horizontale parallèle au train.
 - Pour aligner l'image verticalement, tracez une ligne le long d'un élément qui devrait être vertical. Prenons l'exemple d'une image montrant une tour mal alignée. Tracez une ligne verticale parallèle à la tour.

Remplir automatiquement les contours vides

L'outil Redressement dispose d'une option avancée permettant de remplir automatiquement les contours à l'aide de données d'image pertinentes, au lieu de les remplir avec une couleur d'arrière-plan ou des pixels transparents.

Avant de tracer une ligne pour activer le redressement de l'image, cochez la case Remplir automatiquement les contours. Lorsque vous dessinez la ligne, tout espace créé le long des contours de la photo est automatiquement rempli de manière intelligente.


Redressement automatique d'une image

- Pour redresser automatiquement l'image sans toucher à la zone de travail, choisissez la commande Image > Rotation > Redresser l'image. L'image redressée comporte des zones d'arrière-plan vides, mais les pixels ne sont pas écrêtés.
- Pour redresser et rogner l'image automatiquement, choisissez la commande Image > Rotation > Redresser et rogner l'image. L'image redressée ne comporte pas de zones d'arrière-plan vides, mais certains pixels sont écrêtés.

[Haut de la page](#)

Division d'une image numérisée contenant plusieurs photos

Si vous avez numérisé plusieurs photos à la fois sur un scanner à plat, vous pouvez automatiquement scinder et redresser l'image numérisée pour individualiser les photos qui la composent. Les photos doivent comporter une séparation claire.



Séparation des images numérisées à partir d'une même page en trois images distinctes

- Choisissez la commande Image > Diviser les photos numérisées. Photoshop Elements scinde automatiquement l'image et place chaque photo dans un fichier distinct.

Pour les images présentant du blanc sur les contours (ciel clair, neige, etc.), cette commande est plus efficace si vous recouvrez l'image d'une feuille sombre lorsque vous la placez sur le scanner.

Voir aussi

- Rééchantillonnage d'une image

Mots-clés : recadrage, format de l'image, résolution d'image, retouche, netteté, transformation, transformation 3D, faire pivoter, incliner, échelle, accentuation, prise de vue de groupe Photomerge, nettoyage de scène Photomerge, visages Photomerge, clone

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Retouche et correction des photos

[Régler les traits du visage](#)

[Suppression précise de l'effet yeux rouges](#)

[Suppression de l'effet yeux d'animaux](#)

[Déplacement et réorganisation d'objets](#)

[Suppression des taches et des objets superflus](#)

[Correction des imperfections importantes](#)

[Correction de la distorsion de l'objectif](#)

[Suppression automatique de la brume](#)

[Suppression manuelle de la brume](#)

[Haut de la page](#) 

Régler les traits du visage

Nouveautés de Photoshop Elements 15


Le workflow Régler les traits du visage utilise la technologie de reconnaissance des visages afin d'identifier et d'ajuster les caractéristiques des visages dans une photo. Vous pouvez prendre une photo en mode portrait et ajuster les traits du visage comme la mâchoire, le nez, les lèvres et les yeux en utilisant de simples curseurs pour augmenter ou diminuer l'effet.

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.

Pour que l'option Régler les traits du visage fonctionne correctement, assurez-vous que la photo que vous utilisez contient un ou plusieurs visages.

2. Cliquez sur Réglages > Régler les traits du visage.
3. Dans la boîte de dialogue Régler les traits du visage, le visage de la personne est entouré d'un cercle en surbrillance pour indiquer que la fonction de reconnaissance a bien identifié un visage sur la photo.

***L'image contient plusieurs visages ?** Si la photo contient plusieurs visages, plusieurs cercles en surbrillance apparaîtront pour indiquer que Photoshop Elements a réussi à détecter les visages. Cliquez sur un cercle ou sur un visage pour ajuster les fonctions de ce visage.*



Sélectionner un visage et ajuster les caractéristiques faciales d'une personne

4. Pour un visage sélectionné, vous pouvez ajuster les fonctions suivantes en utilisant les curseurs disponibles :

Fonctionnalité	Caractéristiques
Lèvres	Sourire, hauteur, largeur, lèvre supérieure, lèvre inférieure
Yeux	Hauteur, largeur, taille, inclinaison, distance
Nez	Hauteur, largeur
Visage	Largeur, hauteur du front, forme de la mâchoire, hauteur du menton

Cliquez sur le bouton bascule Avant/Après pour observer les modifications liées au déplacement des curseurs vers la gauche ou la droite.



Déplacez les curseurs pour apporter des modifications d'effet sur le visage.

5. (Facultatif) Pour rétablir les modifications apportées à une caractéristique particulière, cliquez deux fois sur le curseur. Les modifications apportées à cette caractéristique sont annulées.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour annuler l'ensemble des modifications que vous avez apportées aux traits du visage, cliquez sur Réinitialiser.
- Pour appliquer les modifications apportées aux traits du visage, cliquez sur OK.

[Haut de la page](#) ¹⁴


Suppression précise de l'effet yeux rouges

L'effet yeux rouges est un défaut assez courant qui se produit lorsque la rétine du sujet de la photo est illuminée par le flash de l'appareil photo. Ce phénomène se produit souvent lorsque vous prenez des photos dans un lieu sombre, parce que la pupille du sujet est alors dilatée. Pour éviter les yeux rouges, utilisez la fonction de réduction de l'effet yeux rouges de votre appareil photo, si disponible.

Pour corriger automatiquement les yeux rouges lorsque vous importez des photos dans Elements Organizer, sélectionnez l'option Correction automatique des yeux rouges dans la boîte de dialogue Obtenir des photos. Vous pouvez également retoucher les yeux rouges sur les photos sélectionnées dans le Navigateur de photos.



Retouchez les yeux rouges en sélectionnant un oeil (en haut) ou en cliquant sur un oeil (au centre).

1. Pour corriger manuellement les yeux rouges, sélectionnez l'outil Retouche des yeux rouges  dans les modes Rapide ou Expert.
2. Sur la barre d'options des outils, définissez le rayon de la pupille et l'obscurcissement.
3. Dans l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur une zone rouge d'un oeil.
 - Dessinez un cadre de sélection sur la surface recouvrant l'œil.



Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le rouge disparaît de l'œil.

Remarque : vous pouvez également retoucher automatiquement les yeux rouges en cliquant sur le bouton Correction automatique dans la barre d'options de l'outil Retouche des yeux rouges.

[Haut de la page](#) ¹⁴

Suppression de l'effet yeux d'animaux


L'outil Retouche des yeux rouges vous permet de supprimer la lueur rougeâtre causée par la réflexion de la lumière (résultant d'un manque de lumière ambiante ou de l'utilisation d'un flash). Les yeux des animaux peuvent émettre une lueur blanche, verte, rouge ou jaune, et les outils de retouche des yeux rouges traditionnels peuvent ne pas corriger cet effet de façon adéquate.



Golden retriever avec effet yeux d'animaux (à gauche) et après application de l'outil Yeux d'animaux (à droite)

Pour corriger l'effet yeux d'animaux :

1. En mode Rapide ou Expert, sélectionnez l'outil Retouche des yeux rouges.
2. Dans la barre Options d'outils, cochez la case Yeux d'animaux.



3. Effectuez l'une des opérations suivantes à l'aide de la souris :
 - Tracez un rectangle autour de la zone de l'œil que vous souhaitez corriger.
 - Cliquez sur l'œil dans l'image.

Remarque : lorsque vous cochez la case Yeux d'animaux, le bouton Correction automatique est désactivé.


[Haut de la page](#) 

Déplacement et réorganisation d'objets

L'outil Déplacement basé sur le contenu vous permet de sélectionner un objet sur la photo, puis de le déplacer vers un emplacement différent ou de l'étendre.



Photo d'origine (à gauche) ; le cerf-volant a été placé plus près du sol (au centre) ; le cerf-volant a été déplacé plus haut dans le ciel (à droite).

1. Sélectionnez l'outil Déplacement basé sur le contenu .
2. Sélectionnez un mode pour préciser si vous souhaitez déplacer un objet ou créer une copie de cet objet.

Déplacer Vous permet de déplacer des objets vers un emplacement différent sur l'image.

Étendre Vous permet de dupliquer l'objet à plusieurs reprises.


3. Sélectionnez le type de sélection que vous souhaitez effectuer :


Nouvelle sélection Faites glisser la souris autour de l'objet que vous souhaitez déplacer ou étendre pour créer une nouvelle sélection.

Addition Toute sélection effectuée s'ajoute à la sélection précédente.

Soustraction Lorsque vous effectuez une nouvelle sélection sur une sélection existante, la portion superposée est supprimée de la sélection obtenue.

Intersection Lorsque vous effectuez une nouvelle sélection sur une sélection existante, seule la zone commune qui chevauche la nouvelle et l'ancienne sélection continue à être sélectionnée.

4. Faites glisser le curseur de la souris () sur l'image, puis sélectionnez l'objet à déplacer ou à étendre.



Faites glisser la souris autour de l'objet que vous souhaitez sélectionner

5. Lorsque vous avez effectué votre sélection, déplacez l'objet vers un nouvel emplacement. Pour ce faire, cliquez sur l'objet et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

La zone d'où la sélection est déplacée est automatiquement remplie, en fonction du contenu de l'image qui entoure cette zone.

6. Transformez votre sélection au nouvel emplacement. Cliquez sur l'une des options suivantes :
 - **Rotation** Vous permet de faire pivoter votre sélection d'un angle différent dans l'image.
 - **Echelle** Vous permet d'ajuster la taille de votre sélection.
 - **Inclinaison** Vous permet de modifier la perspective de votre sélection dans l'image.
7. Si la zone remplie automatiquement ne semble pas correcte, cochez la case Echantillonner tous les calques, puis réglez le curseur Correcteur.

[Haut de la page](#) 

Suppression des taches et des objets superflus


Photoshop Elements comprend plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour supprimer de vos photos les petits défauts, tels que des taches ou des objets indésirables.

Correction des taches et des petites imperfections

L'outil Correcteur localisé supprime rapidement les imperfections de vos photos. Vous pouvez soit cliquer une fois sur une imperfection, soit faire glisser le pointeur pour éliminer toutes les imperfections d'une zone.



Supprimez facilement les taches ou les imperfections à l'aide de l'outil Correcteur localisé.

1. Sélectionnez l'outil Correcteur localisé .
2. Choisissez une épaisseur de pinceau. Il est conseillé de choisir une épaisseur légèrement supérieure à la zone à recouvrir, de façon à appliquer la correction d'un seul clic.
3. Choisissez l'une des options de type suivantes dans la barre d'options des outils.

Similarité des couleurs Utilise les pixels autour du bord de la sélection pour trouver une zone d'image pouvant être appliquée sur la zone sélectionnée. Si cette option ne permet pas une retouche satisfaisante, choisissez la commande Edition > Annuler, puis essayez l'option Nouvelle texture.

Nouvelle texture Utilise tous les pixels d'une sélection pour créer une texture permettant de corriger la zone. Si la texture ne convient pas, essayez de la faire glisser sur la zone une deuxième fois.

Remarque : cliquez sur *Echantillonner tous les calques* pour appliquer la modification à tous les calques dans l'image.

4. Cliquez sur la zone de l'image à corriger, ou cliquez et faites glisser le pointeur sur une zone plus large.


Suppression d'objets superflus par correction basée sur le contenu

Vous pouvez supprimer des objets indésirables ou des chiffres de vos photos sans détruire les photos. Grâce à l'option Contenu pris en compte de l'outil Correcteur localisé, vous pouvez effacer les objets sélectionnés sur une photo. Photoshop Elements compare le contenu de l'image pour remplir la sélection de manière continue, tout en conservant les détails clés, tels que les tons foncés et bords des objets.



Image avant et après suppression de l'objet superflu (la brosse) par l'application d'un fond basé sur le contenu.

Pour éliminer un objet superflu :

1. Sélectionnez l'outil Correcteur localisé .
2. Dans la barre d'options des outils, sélectionnez l'option Contenu pris en compte.

3. Appliquez l'outil Correcteur localisé jusqu'à recouvrir l'objet superflu à effacer.

La correction localisée donne de meilleurs résultats sur les objets de petite taille. Si vous retouchez une image de grande dimension et souhaitez en éliminer un objet encombrant, vous devez travailler sur une configuration de haute qualité. Vous pouvez voir la configuration minimale requise de Photoshop Elements pour la configuration de l'ordinateur recommandée.

Si vous rencontrez des difficultés avec les images de grande dimension, essayez les approches suivantes :

- Procédez en traçant des traits de pinceau plus petits.
- Sous-échantillonnez l'image.
- Augmentez la RAM allouée à l'application et redémarrez cette dernière.


[Haut de la page](#)

Correction des imperfections importantes

L'outil Correcteur corrige des imperfections étendues lorsque vous faites glisser le pointeur dessus. Vous pouvez supprimer des objets d'un arrière-plan uniforme, tel qu'un objet au milieu d'une pelouse.



Avant et après l'application de l'outil Correcteur

1. Sélectionnez l'outil Correcteur .
2. Choisissez une épaisseur de pinceau dans la barre d'options des outils, puis définissez les options du correcteur :

Mode Détermine le mode de fusion de la source ou du motif avec les pixels existants. Le mode Normal recouvre les pixels d'origine par les nouveaux pixels. Le mode Remplacer conserve le grain et la texture du film sur le contour de la forme.

Source Définit la source à utiliser pour corriger les pixels. L'option Echantillon utilise les pixels de l'image actuelle. L'option Motif utilise les pixels du motif spécifié dans le panneau Motif.

Aligné Applique les pixels de façon continue, sans perdre le point d'échantillonnage courant, même si vous relâchez le bouton de la souris. Désélectionnez l'option Aligné pour appliquer les pixels prélevés à partir du point d'échantillonnage initial après chaque interruption et à chaque reprise.

Echantillonner tous les calques Choisissez l'option Echantillonner tous les calques pour prélever des données du calque actif, du calque actif et des calques inférieurs ou de tous les calques visibles.

3. Positionnez le pointeur dans une image ouverte, puis maintenez la touche Option enfoncée et cliquez pour prélever des données.

Remarque : si vous prélevez un échantillon d'une image pour l'appliquer à une autre,

les deux images doivent utiliser le même mode de couleur, à moins que l'une des deux ne soit en mode Niveaux de gris.

4. Faites glisser le pointeur sur l'imperfection pour fusionner les données existantes avec les données prélevées. Les pixels échantillonnés sont fusionnés avec les pixels existants à chaque fois que vous relâchez le bouton de la souris.

Si le contraste est prononcé sur les bords de la zone à corriger, effectuez une sélection avant d'utiliser l'outil Correcteur. Procédez en sélectionnant une zone plus grande que celle à corriger tout en suivant précisément la limite des pixels contrastés. Lorsque vous dessinez avec l'outil Correcteur, cette sélection empêche les couleurs extérieures de se mélanger à la sélection.

[Haut de la page](#)

Correction de la distorsion de l'objectif

La boîte de dialogue Correction de la distorsion de l'objectif vous permet de corriger les problèmes courants de distorsion de l'objectif, tels que l'obscurcissement des bords découlant d'un mauvais fonctionnement de l'objectif ou d'un réglage incorrect de ce dernier. Par exemple, sur une photo du ciel prise avec un faible éclairage, les coins de l'image sont plus foncés que le centre. Une modification de la quantité de vignetage et un réglage des tons moyens permettent de corriger la distorsion.

Réglage des distorsions en raison d'inclinaison verticale ou horizontale de l'appareil en utilisant les commandes de la perspective. Faire pivoter une image ou corriger la perspective de l'image pour régler des distorsions. La grille d'image du filtre de la fonction Correction de la distorsion de l'objectif permet de rendre les réglages faciles et précis.



Correction de la distorsion de l'objectif

1. Sélectionnez la commande Filtre > Corriger la distorsion de l'objectif.
2. Cochez la case Aperçu.
3. Définissez les options suivantes pour corriger votre image, puis cliquez sur le bouton OK :

Suppression de la distorsion Corrige la distorsion en barillet ou en coussinet de l'objectif. Entrez une valeur dans la zone correspondante, ou utilisez le curseur pour redresser les lignes horizontales et verticales courbées vers le centre de l'image ou dans le sens opposé.

Quantité de vignetage Définit la quantité d'éclaircissement ou d'obscurcissement sur les bords de l'image. Entrez une valeur dans la zone correspondante ou utilisez le

curseur pour nuancer progressivement l'image.

Milieu du vignetage Spécifie la largeur de la zone affectée par le curseur Quantité. Déplacez le curseur ou saisissez une valeur inférieure pour agir sur une plus grande partie de l'image. Spécifiez une valeur supérieure pour restreindre l'effet aux bords de l'image.

Perspective verticale Corrige la perspective de l'image provoquée par l'inclinaison de l'appareil photo dans un sens ou dans l'autre. Saisissez une valeur dans la zone correspondante, ou utilisez le curseur pour rendre parallèles les lignes verticales d'une image.

Perspective horizontale Saisissez une valeur dans la zone correspondante ou utilisez le curseur pour corriger la perspective en rendant parallèles les lignes horizontales d'une image.

Angle Fait pivoter l'image afin de corriger une inclinaison de l'appareil photo ou d'apporter des ajustements après la correction de la perspective. Entrez une valeur dans la zone correspondante ou faites glisser le cadran d'angle pour faire pivoter l'image vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) ou vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).

Echelle Ajuste la mise à l'échelle de l'image dans un sens ou dans l'autre. La dimension des pixels de l'image reste inchangée. Saisissez une valeur dans la zone correspondante, ou utilisez le curseur pour supprimer les zones vides de l'image résultant des corrections de distorsion en coussinet, de rotation ou de perspective. L'augmentation de la taille entraîne un recadrage de l'image et une interpolation à la dimension initiale des pixels.

Afficher la grille Cette option affiche la grille lorsqu'elle est sélectionnée, et la masque lorsqu'elle est désélectionnée.

Zoom Le zoom avant et le zoom arrière offrent une vue plus rapprochée ou plus éloignée, respectivement.

Couleur Définit la couleur de la grille.

[Haut de la page](#) ¹¹

Suppression automatique de la brume

Suppression de la brume, du brouillard ou du « smog » sur une photo

Vous pouvez désormais supprimer l'effet d'atténuation que les conditions environnementales ou atmosphériques ont sur vos images, en particulier les photos de paysage. A l'aide de la fonction de suppression automatique de la brume, vous pouvez réduire l'effet de masquage créé par la brume, le brouillard ou le « smog ».

Pour utiliser la fonction de suppression automatique de la brume :

1. Ouvrez une image dans Photoshop Elements, en mode Rapide ou Expert.
2. Une fois l'image ouverte, sélectionnez l'option Réglages > Suppression automatique de la brume.

L'image est traitée et les effets de la brume ou du brouillard sont réduits. Répétez l'étape 2 pour traiter davantage la photo.

La suppression automatique de brume fonctionne de façon optimale sur les images non compressées/brutes.

Suppression manuelle de la brume

Alternative à la suppression automatique de la brume




Photo prise dans des conditions brumeuses




Photo traitée avec fonction de suppression de la brume, exposition supplémentaire et modifications du contraste

1. Ouvrez une image dans Photoshop Elements, en mode Rapide ou Expert.
2. Sélectionnez l'option Réglages > Suppression de la brume.
3. Utilisez les curseurs de sensibilité et de réduction de la brume pour obtenir le niveau de réduction de la brume souhaité.



Application de faibles niveaux de suppression de la brume




Application de la suppression de la brume jusqu'à obtention d'une image plus claire

N'oubliez pas qu'une utilisation excessive des curseurs peut donner des niveaux élevés de contraste ou entraîner des imperfections mineures si la photo est agrandie. Faites glisser les deux curseurs jusqu'à ce que vous obteniez le bon résultat.

4. Utilisez le bouton Avant/Après pour voir l'effet de la fonction de réduction de la brume sur la photo.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK. Pour annuler la suppression de la brume sur l'image, cliquez sur Annuler.

Voir aussi

- Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs
- Réglage de la coloration de la peau
- Retouche des photos à l'aide des boutons de retouche
- Réglage de la coloration de la peau
- A propos des modes de fusion
- A propos des motifs
- Réglage des courbes des couleurs
- Amélioration des détails des tons foncés et des tons clairs

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création d'un panorama

[Création d'un panorama Photomerge](#)

[Modification guidée Panorama Photomerge](#)

[Création d'une composition Panorama Photomerge](#)

[Haut de la page](#) 

Création d'un panorama Photomerge

La commande Panorama Photomerge assemble plusieurs photographies en une seule image continue. Vous pouvez, par exemple, prendre cinq photographies partiellement superposées de l'horizon, puis les assembler en un panorama. Cette commande permet tout aussi bien de juxtaposer des photos horizontalement que verticalement.

Lorsque vous configurez une composition Panorama Photomerge, il vous suffit de sélectionner les fichiers à fusionner (appelés *fichiers sources*), puis Photoshop Elements les assemble automatiquement sous forme de panorama. Une fois le panorama réalisé, vous pouvez encore repositionner individuellement des photos, si nécessaire.

La réussite d'une composition panoramique dépend largement de la qualité des photographies qui la composent. Pour éviter des problèmes éventuels, suivez les instructions suivantes lorsque vous prenez des photographies destinées à être utilisées pour un panorama Photomerge :



Création d'un panorama Photomerge

Prévoir un chevauchement suffisant Le chevauchement des images doit représenter environ 15 % à 40 %. Si le chevauchement est inférieur à ces valeurs, la commande Panorama Photomerge risque de ne pouvoir assembler automatiquement le panorama. Si les images se chevauchent de 50 % ou plus, elles sont plus difficiles à manipuler, et la fusion risque d'être moins satisfaisante.

Utiliser la même distance focale Evitez de zoomer avec l'appareil pendant que vous prenez la série de photos.

Garder l'appareil photo au même niveau Bien que la fonction Panorama Photomerge puisse traiter de légères rotations entre les images, une inclinaison supérieure à quelques degrés risque de générer des erreurs lors de l'assemblage automatique du panorama. Vous pouvez utiliser un trépied à tête rotative qui vous aidera à maintenir l'alignement de l'appareil et le point de visée.

Conseil : *lorsque vous photographiez une scène panoramique vue d'en haut, vous avez naturellement tendance à garder le niveau de l'horizon dans le viseur. Or, cela produit une rotation considérable entre les images. Il est recommandé d'utiliser un trépied pour maintenir l'alignement de l'appareil dans ce type de situation.*

Garder la même position Ne changez pas votre position pendant la prise d'une série de photographies, afin de garder le même point de visée. En utilisant le viseur optique avec l'appareil maintenu près de l'oeil, vous conserverez plus facilement un point de visée constant. Vous pouvez aussi utiliser un trépied pour maintenir l'appareil photo dans la même position.

Eviter les objectifs déformants Les objectifs, notamment ceux à très grand angle, déforment considérablement l'image et perturbent la fonction Panorama Photomerge.

Garder la même exposition Evitez d'utiliser le flash pour certaines photos et pas pour d'autres. La fonction de fusion avancée du panorama Photomerge permet de gommer les différences d'exposition. Toutefois, lorsque ces écarts sont extrêmes, elles rendent l'alignement difficile. Certains appareils photo adaptent automatiquement les réglages d'exposition lorsque vous prenez des photos ; vous devez donc vérifier ces paramètres pour vous assurer que toutes les photos sont prises avec la même exposition.

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Panorama Photomerge

La création d'un panorama en assemblant plusieurs photos est désormais simplifiée - grâce à la Modification guidée Panorama Photomerge. Dorénavant, pour créer un panorama, il vous suffit d'exécuter différentes actions dans un workflow étape par étape - et à la fin, vous obtenez un panorama prêt à être partagé ou imprimé.

Pour plus d'informations sur la Modification guidée Panorama, voir Modification guidée Panorama Photomerge.

[Haut de la page](#) ⁺

Création d'une composition Panorama Photomerge

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - En mode Retouche standard dans l'espace de travail Modifier, choisissez Fichier > Nouveau > Panorama Photomerge.
 - Dans Elements Organizer, choisissez Fichier > Nouveau > Panorama Photomerge.
2. Choisissez une option dans le menu déroulant Utiliser de la boîte de dialogue Photomerge :

Fichiers Génère la composition Photomerge à l'aide de fichiers image individuels.

Dossiers Utilise toutes les images stockées dans un dossier pour créer la composition Photomerge. Les fichiers du dossier apparaissent dans la boîte de dialogue.

Vous pouvez également sélectionner l'option Ajouter les fichiers ouverts pour utiliser les images que vous avez ouvertes dans l'espace de travail Modifier.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner les photos à utiliser :
 - Sélectionnez l'option Ajouter les fichiers ouverts pour utiliser les images que vous avez ouvertes dans l'espace de travail Modifier.
 - Cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder aux fichiers sources ou à leur dossier.

Vous pouvez ajouter d'autres fichiers en cliquant à nouveau sur le bouton Parcourir pour naviguer jusqu'aux fichiers sources. Vous pouvez supprimer un fichier de la liste Fichiers source en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton Supprimer.

4. Choisissez une option de disposition :

Auto Analyse les images sources et applique une disposition en perspective ou cylindrique en fonction du meilleur résultat Photomerge.

Perspective Crée une composition cohérente en désignant comme image référence l'une des images sources (par défaut, l'image du milieu). Les autres images sont alors transformées (repositionnées, étirées ou inclinées, selon les besoins) pour faire correspondre le contenu se chevauchant dans les calques.

Cylindrique Réduit la déformation « effet papillon » qui peut survenir avec la disposition Perspective en affichant chacune des images comme sur un cylindre déplié. Le contenu se chevauchant concorde toujours. L'image de référence est placée au centre. Cette option est parfaitement adaptée à la création de panoramas larges.

Sphérique Aligne et transforme les images comme si elles étaient à l'intérieur d'une sphère. Si vous avez pris une série de photos couvrant 360 degrés, utilisez cette option pour les panoramas à 360 °. Vous pouvez également la sélectionner pour produire des effets panoramiques esthétiques avec d'autres jeux de fichiers.

Collage Aligne les calques, fait correspondre les contenus se chevauchant et transforme (par rotation ou mise à l'échelle) tous les calques source.

Repositionnement Aligne les calques et ajuste le chevauchement du contenu mais ne transforme aucune image source (étirement ou inclinaison).

5. (Facultatif) Sélectionnez les options suivantes, selon vos besoins :

Fusion des images Détecte les contours optimaux entre les images puis les utilise pour créer des raccords et mettre les couleurs des images en correspondance. Lorsque cette option est désactivée, une simple fusion rectangulaire est réalisée. Optez de préférence pour cette solution si vous voulez retoucher les masques de fusion manuellement.

Correction du vignetage Supprime et compense les écarts d'exposition dans les images dont les bords ont été obscurcis en raison d'un défaut de l'objectif ou d'un ombrage de l'objectif inadéquat.

Correction de la déformation géométrique Corrige les distorsions en barillet, en coussinet ou en œil-de-poisson.

6. Cliquez sur le bouton OK pour générer le panorama sous la forme d'un nouveau fichier.

Un message vous invite à préciser si vous désirez remplir les contours du panorama qui sont restés transparents. Si vous répondez Oui, Photoshop Elements applique une correction aux contours en respectant le contexte.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Réglage de la saturation et de la teinte des couleurs

[Réglage de la saturation et de la teinte](#)

[Réglage de la coloration de la peau](#)

[Réglage de la saturation de zones isolées](#)

[Modification de la couleur d'un objet](#)

[Conversion précise des images en noir et blanc](#)

[Conversion automatique des images en noir et blanc](#)

[Ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc](#)

[Ajout de couleurs à une image en niveaux de gris](#)

[Haut de la page](#) 

Réglage de la saturation et de la teinte

La commande Teinte/Saturation permet de régler la teinte (couleur), la saturation (pureté) et la luminosité de la totalité de l'image ou de composantes de couleur isolées.

Utilisez le curseur Teinte pour obtenir des effets spéciaux, colorer une image en noir et blanc (par exemple, pour lui donner un aspect sépia) ou pour modifier la gamme des couleurs d'une partie de l'image.



Modification des couleurs d'une image à l'aide de la commande Teinte/Saturation

A. Original **B.** Application d'une teinte sépia à toute l'image avec l'option Redéfinir **C.** Couleurs magenta modifiées à l'aide du curseur Teinte avec l'option Magentas sélectionnée dans le menu déroulant Modifier

Utilisez le curseur Saturation pour rendre les couleurs plus vives ou pour les atténuer. Par exemple, vous pouvez ajouter un poinçon de couleur à un paysage en saturant les couleurs de celui-ci. Vous pouvez aussi atténuer une couleur trop voyante, comme celle d'un pull rouge vif dans un portrait.



Avant et après le réglage de la saturation de couleur

Utilisez le curseur Luminosité avec les autres réglages pour éclaircir ou assombrir une partie d'une image. Veillez à ne pas l'utiliser sur toute l'image, car ce réglage réduit la gamme des tons globale.

Modification de la saturation ou de la teinte des couleurs


1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/saturation.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation ou ouvrez un calque de teinte/saturation existant.
 - Les deux gammes de couleurs dans la boîte de dialogue représentent les couleurs selon leur ordre sur la roue chromatique. La gamme (barre) supérieure indique la couleur avant réglage, tandis que celle du bas montre l'effet du réglage sur toutes les teintes à pleine saturation.
2. Dans le menu déroulant Modifier, sélectionnez les couleurs à régler :
 - Sélectionnez l'option Global pour régler toutes les couleurs simultanément.
 - Sélectionnez l'une des autres gammes de couleurs prédéfinies répertoriées pour la couleur à régler. Un curseur de réglage apparaît entre les gammes de couleur, vous permettant de modifier les gammes de teintes.
3. Pour l'option Teinte, entrez une valeur ou faites glisser le curseur jusqu'à ce que les couleurs s'affichent comme vous le souhaitez.

Les valeurs affichées dans la zone de texte reflètent l'angle de rotation autour de la roue chromatique, à partir de la couleur d'origine du pixel. Une valeur positive indique une rotation vers la droite, tandis qu'une valeur négative correspond à une rotation vers la gauche. Les valeurs sont comprises entre -180 et +180.
4. Pour l'option Saturation, entrez une valeur ou faites glisser le curseur vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la diminuer. Les valeurs sont comprises entre -100 et +100.
5. Pour l'option Luminosité, entrez une valeur ou faites glisser le curseur vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la diminuer. Les valeurs sont comprises entre -100 et +100. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce curseur sur toute une image. En effet, il réduit la gamme des tons globale de l'image.
6. Cliquez sur OK. Pour annuler les modifications et recommencer, maintenez la touche Option enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

Modification de la gamme des curseurs Teinte/Saturation

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/saturation.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation ou ouvrez un calque de teinte/saturation existant.
2. Choisissez une couleur individuelle dans le menu Modifier.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes sur le curseur de réglage :
 - Faites glisser l'un des triangles pour régler la réduction de quantité de couleur sans aucune incidence sur la gamme.
 - Faites glisser l'une des gammes de gris clair pour régler la gamme sans créer d'impact sur la réduction de quantité de couleur.

- Faites glisser la partie centrale grise pour déplacer entièrement le curseur de réglage, sélectionnant ainsi une zone de couleur différente.
- Faites glisser l'une des gammes blanches verticales en regard de la partie centrale gris foncé pour régler la gamme de la composante chromatique. L'augmentation de la gamme diminue la réduction de quantité de couleur, et inversement.
- Pour déplacer la gamme de couleurs et le curseur de réglage en même temps, maintenez la touche Commande enfoncée tout en faisant glisser la gamme de couleurs.



Curseur de réglage

A. Réglage de la réduction de quantité de couleur progressive sans incidence sur la gamme **B.** Réglage de la gamme sans incidence sur la réduction de quantité de couleur progressive **C.** Réglage de l'étendue de la composante chromatique **D.** Déplacement de la totalité du curseur

- Si vous modifiez le curseur de réglage pour le placer dans une autre gamme de couleurs, son nom reflète ce changement. Par exemple, si vous sélectionnez les jaunes, puis modifiez la gamme de couleurs en déplaçant le curseur vers la partie rouge de la gamme (barre) des couleurs, son nom change en Rouge 2. Vous pouvez convertir jusqu'à six gammes de couleurs individuelles en variantes de la même gamme de couleurs (par exemple, de Rouge 1 à Rouge 6).

Remarque : par défaut, la gamme de couleurs sélectionnée, lorsque vous choisissez une composante de couleur, est de 30° de largeur avec une réduction de quantité de couleur progressive de 30° de part et d'autre. La définition d'une réduction trop faible risque de produire un effet de bande à l'image.

4. Pour modifier la gamme en choisissant des couleurs dans l'image, sélectionnez le sélecteur de couleurs, puis cliquez sur l'image. Utilisez l'outil Sélecteur de couleurs + pour effectuer un ajout à la gamme et l'outil Sélecteur de couleurs - pour effectuer une soustraction à la gamme.

Tandis que le Sélecteur de couleurs est sélectionné, vous pouvez également appuyer sur la touche Maj pour effectuer un ajout à la gamme ou sur la touche Option pour effectuer une soustraction à la gamme.

[Haut de la page](#)

Réglage de la coloration de la peau

La commande Coloration de la peau permet de régler la couleur globale d'une photo pour faire ressortir la coloration plus naturelle de la peau. Lorsque vous cliquez sur une zone de peau dans une photo, Photoshop Elements règle la coloration de la peau ainsi que les autres couleurs de la photo. Vous pouvez régler manuellement les couleurs marron et rouge séparément pour obtenir la couleur recherchée.




Image d'origine (à gauche) et après réglage de la coloration de la peau (à droite)

1. Ouvrez la photo, puis sélectionnez le calque à corriger.
2. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Coloration de la peau.
3. Cliquez sur une zone de peau.

Photoshop Elements règle automatiquement les couleurs de l'image. Ces réglages peuvent être très subtils.

Remarque : vérifiez que la case *Aperçu* est cochée pour voir les effets du réglage au fur et à mesure.

4. (Facultatif) Faites glisser les curseurs suivants pour affiner la correction :

Hâle Augmente ou réduit le niveau de la couleur marron des tons chair.

Rougeur Augmente ou réduit le niveau de la couleur rouge des tons chair.

Température Modifie la couleur globale des tons chair.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK. Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser.

[Haut de la page](#)

Réglage de la saturation de zones isolées

L'outil Eponge permet de modifier la saturation des couleurs d'une zone de l'image.



Augmentation de la saturation à l'aide de l'outil Eponge

1. Sélectionnez l'outil Eponge.
2. Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

Mode Augmente ou réduit la saturation des couleurs. Choisissez l'option Saturer pour renforcer la couleur. En mode Niveaux de gris, cette option augmente le contraste. Choisissez l'option Désaturer pour diluer la couleur. En mode Niveaux de gris, cette option diminue le contraste.

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

Épaisseur Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Flux Définit le taux de modification de la saturation. Déplacez le curseur de flux ou entrez une valeur dans la zone de texte.

3. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à modifier.

[Haut de la page](#) ⁺

Modification de la couleur d'un objet

La commande Remplacement de couleur remplace une couleur précise dans une image. Vous pouvez définir la teinte, la saturation et la luminosité de cette couleur.

1. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Remplacement de couleur.
2. Sélectionnez une option d'affichage sous la vignette de l'image :

Sélection Affiche le masque, qui ressemble à une version en noir et blanc de l'image, dans la zone d'aperçu.

Image Affiche l'image dans la zone d'aperçu. Cette option est utile lorsque vous traitez une image agrandie ou que l'espace écran est limité.

3. Cliquez sur le sélecteur de couleurs, puis sur la couleur à remplacer dans l'image ou dans la zone d'aperçu. Utilisez l'outil Sélecteur de couleurs (+) pour ajouter des couleurs ou l'outil Sélecteur de couleurs (-) pour en supprimer de manière à les protéger.
4. Faites glisser le curseur Tolérance pour commander le degré d'inclusion, dans la sélection, des couleurs associées.
5. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner une couleur :
 - Faites glisser les curseurs Teinte, Saturation et Luminosité (ou entrez des valeurs dans les zones de texte).
 - Cliquez dans la case Résultats, choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs, puis cliquez sur le bouton OK.
6. Pour annuler les modifications et recommencer, maintenez la touche Option enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.


[Haut de la page](#) ⁺

Conversion précise des images en noir et blanc

Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2325_pse9_fr.

La commande Convertir en noir et blanc permet de choisir un style spécifique de conversion à appliquer à l'image. Elle diffère de la commande Suppression de la couleur qui réalise automatiquement la conversion en noir et blanc.

Dans la boîte de dialogue Convertir en noir et blanc, les styles disponibles de l'image permettent de comparer et de choisir différents paramètres prédéfinis de conversion. Sélectionnez un style, puis utilisez les curseurs disponibles pour affiner la conversion.



Convertir en noir et blanc

1. Ouvrez une image, puis sélectionnez une zone ou un calque à convertir. L'image entière est convertie si vous ne sélectionnez pas de zone ou de calque.

Convertissez un calque dupliqué pour tester la conversion en noir et blanc tout en conservant la photo d'origine.

2. Choisissez la commande Réglages > Convertir en noir et blanc.
3. Sélectionnez une option de style reflétant le contenu de votre image (par exemple, Portraits ou Paysages panoramiques).
4. Faites glisser les curseurs d'intensité du réglage pour modifier le rouge, le bleu, le vert ou le contraste.

Remarque : les curseurs d'intensité du réglage du rouge, vert et bleu ne colorent pas votre image ; ils incluent simplement plus ou moins de données provenant des couches de couleur d'origine dans la nouvelle image en noir et blanc.

5. Cliquez sur le bouton OK pour convertir l'image. Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser. Pour fermer la boîte de dialogue Convertir en noir et blanc, cliquez sur le bouton Annuler.

Conversion automatique des images en noir et blanc

La commande Supprimer la couleur effectue une conversion en noir et blanc en attribuant les mêmes valeurs de rouge, de vert et de bleu à chaque pixel d'une image RVB. La luminosité globale de chaque pixel demeure constante. Cette commande produit le même résultat que la définition de la saturation à -100 dans la boîte de dialogue Teinte/Saturation.

1. Pour agir sur une seule partie de l'image, sélectionnez cette zone avec l'un des outils de sélection. Pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection.
2. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Supprimer la couleur.

[Haut de la page](#) ⁺

Ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc

Vous pouvez ajouter manuellement des paramètres prédéfinis au convertisseur en noir et blanc en éditant un fichier texte spécifique.

Remarque : *l'ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc est une opération réservée aux utilisateurs avancés.*

1. Fermez Photoshop Elements et naviguez jusqu'au dossier contenant le fichier bwconvert.txt.

Photoshop Elements 15 :

- /Applications/Adobe Photoshop Elements 15.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop Elements 15 Editor.app/Contents/Required/bwconvert.txt. Cliquez sur Adobe Photoshop Elements tout en maintenant la touche Commande enfoncée, puis sélectionnez la commande Afficher le contenu du paquet. Recherchez le dossier Contenu/Obligatoire.
2. Ouvrez le fichier bwconvert.txt dans un éditeur de texte brut (par exemple, TextEdit).
 3. Ajoutez votre nouveau paramètre prédéfini en observant la convention de dénomination déjà existante dans le fichier, puis donnez-lui un nom unique.
 4. Enregistrez le fichier (sous son nom de fichier d'origine).
 5. Lancez Photoshop Elements, puis choisissez la commande Réglages > Convertir en noir et blanc pour afficher les paramètres prédéfinis.

[Haut de la page](#) ⁺

Ajout de couleurs à une image en niveaux de gris

Vous pouvez coloriser l'ensemble d'une image en niveaux de gris ou sélectionner des zones à redéfinir avec d'autres couleurs. Par exemple, vous pourriez sélectionner les cheveux d'une personne pour les colorer en brun, puis lui ajouter du rose aux joues après avoir effectué une autre sélection.

Remarque : *si l'image que vous colorez est en mode Niveaux de gris, convertissez-la en mode RVB en choisissant la commande Image > Mode > Couleurs RVB.*

1. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/Saturation ou Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation pour travailler sur un calque de réglage.
2. Sélectionnez l'option Coloriser. Si la couleur de premier plan n'est ni le noir ni le blanc, Photoshop Elements convertit l'image dans la teinte de la couleur du premier plan. La valeur de luminosité de chaque pixel demeure inchangée.
3. Utilisez le curseur Teinte pour sélectionner une nouvelle couleur, le cas échéant. Utilisez le curseur Saturation pour régler la saturation. Cliquez ensuite sur OK.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création d'un panorama

[Création de panoramas Photomerge](#)

[Modification guidée Panorama Photomerge](#)

[Création d'une composition Panorama Photomerge](#)

[Création interactive d'un panorama Photomerge | \(Photoshop Elements 10 et 11 uniquement\)](#)

[Haut de la page](#) 

Création de panoramas Photomerge

La commande Panorama Photomerge assemble plusieurs photographies en une seule image continue. Vous pouvez, par exemple, prendre cinq photographies partiellement superposées de l'horizon, puis les assembler en un panorama. Cette commande permet tout aussi bien de juxtaposer des photos horizontalement que verticalement.

Lorsque vous configurez une composition Panorama Photomerge, il vous suffit de sélectionner les fichiers à fusionner (appelés *fichiers sources*), puis Photoshop Elements les assemble automatiquement sous forme de panorama. Une fois le panorama réalisé, vous pouvez encore repositionner individuellement des photos, si nécessaire.

La réussite d'une composition panoramique dépend largement de la qualité des photographies qui la composent. Pour éviter des problèmes éventuels, suivez les instructions suivantes lorsque vous prenez des photographies destinées à être utilisées pour un panorama Photomerge :



Création d'un panorama Photomerge

Prévoir un chevauchement suffisant Le chevauchement des images doit représenter environ 15 % à 40 %. Si le chevauchement est inférieur à ces valeurs, la commande Panorama Photomerge risque de ne pouvoir assembler automatiquement le panorama. Si les images se chevauchent de 50 % ou plus, elles sont plus difficiles à manipuler, et la fusion risque d'être moins satisfaisante.

Utiliser la même distance focale Evitez de zoomer avec l'appareil pendant que vous prenez la série de photos.

Garder l'appareil photo au même niveau Bien que la fonction Panorama Photomerge puisse traiter de légères rotations entre les images, une inclinaison supérieure à quelques degrés risque de générer des erreurs lors de l'assemblage automatique du panorama. Vous pouvez utiliser un trépied à tête rotative qui vous aidera à maintenir l'alignement de l'appareil et le point de visée.

Conseil : lorsque vous photographiez une scène panoramique vue d'en haut, vous avez naturellement tendance à garder le niveau de l'horizon dans le viseur. Or, cela produit une rotation considérable entre les images. Il est recommandé d'utiliser un trépied pour maintenir l'alignement de l'appareil dans ce type de

situation.

Garder la même position Ne changez pas votre position pendant la prise d'une série de photographies, afin de garder le même point de visée. En utilisant le viseur optique avec l'appareil maintenu près de l'oeil, vous conserverez plus facilement un point de visée constant. Vous pouvez aussi utiliser un trépied pour maintenir l'appareil photo dans la même position.

Eviter les objectifs déformants Les objectifs, notamment ceux à très grand angle, déforment considérablement l'image et perturbent la fonction Panorama Photomerge.

Garder la même exposition Evitez d'utiliser le flash pour certaines photos et pas pour d'autres. La fonction de fusion avancée du panorama Photomerge permet de gommer les différences d'exposition. Toutefois, lorsque ces écarts sont extrêmes, elles rendent l'alignement difficile. Certains appareils photo adaptent automatiquement les réglages d'exposition lorsque vous prenez des photos ; vous devez donc vérifier ces paramètres pour vous assurer que toutes les photos sont prises avec la même exposition.

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Panorama Photomerge

La création d'un panorama en assemblant plusieurs photos est désormais simplifiée - grâce à la Modification guidée Panorama Photomerge. Dorénavant, pour créer un panorama, il vous suffit d'exécuter différentes actions dans un workflow étape par étape. Résultat : vous obtenez un panorama prêt à être partagé ou imprimé.

Pour plus d'informations sur la Modification guidée Panorama, voir la rubrique Modification guidée Panorama Photomerge.

[Haut de la page](#) ⁺

Création d'une composition Panorama Photomerge

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - En mode Retouche standard dans l'espace de travail Modifier, choisissez Fichier > Nouveau > Panorama Photomerge.
 - Dans Elements Organizer, choisissez Fichier > Nouveau > Panorama Photomerge.
2. Choisissez une option dans le menu déroulant Utiliser de la boîte de dialogue Photomerge :

Fichiers Génère la composition Photomerge à l'aide de fichiers image individuels.

Dossiers Utilise toutes les images stockées dans un dossier pour créer la composition Photomerge. Les fichiers du dossier apparaissent dans la boîte de dialogue.

Vous pouvez également sélectionner l'option Ajouter les fichiers ouverts pour utiliser les images que vous avez ouvertes dans l'espace de travail Modifier.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner les photos à utiliser :
 - Sélectionnez l'option Ajouter les fichiers ouverts pour utiliser les images que vous avez ouvertes dans l'espace de travail Modifier.
 - Cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder aux fichiers sources ou à leur dossier.

Vous pouvez ajouter d'autres fichiers en cliquant à nouveau sur le bouton Parcourir pour naviguer jusqu'aux fichiers sources. Vous pouvez supprimer un fichier de la liste Fichiers source en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton Supprimer.

4. Choisissez une option de disposition :

Auto Analyse les images sources et applique une disposition en perspective ou cylindrique en fonction du meilleur résultat Photomerge.

Perspective Crée une composition cohérente en désignant comme image référence l'une des images sources (par défaut, l'image du milieu). Les autres images sont alors transformées (repositionnées, étirées ou inclinées, selon les besoins) pour faire correspondre le contenu se chevauchant dans les calques.

Cylindrique Réduit la déformation « effet papillon » qui peut survenir avec la disposition Perspective en affichant chacune des images comme sur un cylindre déplié. Le contenu se chevauchant concorde toujours. L'image de référence est placée au centre. Cette option est parfaitement adaptée à la création de panoramas larges.

Sphérique Aligne et transforme les images comme si elles étaient à l'intérieur d'une sphère. Si vous avez pris une série de photos couvrant 360 degrés, utilisez cette option pour les panoramas à 360°. Vous pouvez également la sélectionner pour produire des effets panoramiques esthétiques avec d'autres jeux de fichiers.

Collage Aligne les calques, fait correspondre les contenus se chevauchant et transforme (par rotation ou mise à l'échelle) tous les calques source.

Repositionnement Aligne les calques et ajuste le chevauchement du contenu mais ne transforme aucune image source (étirement ou inclinaison).

(Photoshop Elements versions 10 et 11 uniquement) Disposition interactive

Choisissez cette option pour ouvrir les images sources dans une boîte de dialogue et les placer manuellement.

5. (Facultatif) Sélectionnez les options suivantes, selon vos besoins :

Fusion des images Détecte les contours optimaux entre les images puis les utilise pour créer des raccords et mettre les couleurs des images en correspondance. Lorsque cette option est désactivée, une simple fusion rectangulaire est réalisée. Optez de préférence pour cette solution si vous voulez retoucher les masques de fusion manuellement.

Correction du vignetage Supprime et compense les écarts d'exposition dans les images dont les bords ont été obscurcis en raison d'un défaut de l'objectif ou d'un ombrage de l'objectif inadéquat.

Correction de la déformation géométrique Corrige les distorsions en barillet, en coussinet ou en oeil-de-poisson.

Zones transparentes avec remplissage sensible au contenu Remplissez facilement les zones transparentes avec un contenu d'image similaire.

6. Cliquez sur le bouton OK pour générer le panorama sous la forme d'un nouveau fichier.

Un message vous invite à préciser si vous désirez remplir les contours du panorama qui sont restés transparents. Si vous répondez Oui, Photoshop Elements applique une correction aux contours en respectant le contexte.

Habituellement, les options automatiques de la boîte de dialogue Photomerge produisent des panoramas satisfaisants. Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés avec ces options, utilisez l'option Disposition interactive. La boîte de dialogue Photomerge spécifique aux dispositions interactives vous permet de réorganiser manuellement vos images sources.

1. Sélectionnez l'option Disposition interactive dans la boîte de dialogue Photomerge principale pour ouvrir la boîte de dialogue Photomerge interactive.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez les options Repositionnement seul et Aligner sur l'image pour conserver l'alignement des zones de chevauchement de l'image. Photoshop Elements applique une fusion pour uniformiser l'exposition entre les images sources.
 - Sélectionnez l'option Perspective et Photoshop Elements sélectionne l'une des images sources pour créer un point de fuite. puis étire ou incline les autres images pour créer un effet d'enveloppement. Utilisez l'outil Point de fuite pour modifier le point de fuite et réorienter la perspective.
3. Faites glisser les images sur la zone de travail pour les disposer manuellement.
4. Une fois la composition organisée, cliquez sur le bouton OK pour générer le panorama sous la forme d'un nouveau fichier. La composition s'ouvre alors dans Photoshop Elements.




Boîte de dialogue Photomerge spécifique aux dispositions interactives

La boîte de dialogue Photomerge regroupe des outils pour manipuler la composition, une table lumineuse pour stocker les images sources inutilisées, une zone de travail pour assembler la composition et des options pour afficher et modifier la composition. Vous pouvez également effectuer un zoom avant et arrière pour mieux visualiser l'alignement de chaque fichier.





Boîte de dialogue de dispositions interactives Photomerge

A. Table lumineuse B. Outils C. Zone de travail D. Image sélectionnée E. Barre d'état

- Pour vous déplacer, sélectionnez l'outil Déplacement de la vue , puis faites glisser le curseur dans la zone de travail. A défaut, faites glisser la zone d'affichage (le cadre rouge) ou la barre de défilement dans la section de navigation.
- Pour effectuer un zoom, cliquez sur l'icône Zoom avant  et l'icône Zoom arrière , ou


utilisez l'outil Zoom . Maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée pour effectuer un zoom arrière à l'aide de l'outil Zoom.

- Pour faire pivoter une image, sélectionnez l'outil Sélection de l'image , cliquez sur l'image à faire pivoter, sélectionnez ensuite l'outil Rotation , puis faites glisser le pointeur en un mouvement circulaire autour de l'image.
- Pour réorganiser les images sur la table lumineuse, sélectionnez l'outil Sélection de l'image, puis faites glisser une image sur la table.
- Pour ajouter une image à la composition, sélectionnez l'outil Sélection de l'image, puis faites glisser l'image de la table lumineuse jusqu'à la zone de travail.
- Pour supprimer une des images de la composition, sélectionnez l'outil Sélection de l'image, puis faites glisser l'image depuis la zone de travail jusqu'à la table lumineuse.


Assurez-vous que l'option Aligner sur l'image est sélectionnée pour aligner automatiquement les images qui se chevauchent lorsqu'une similitude est détectée.

Modification du point de fuite dans un panorama Photomerge

L'outil Point de fuite permet de sélectionner l'image de point de fuite, laquelle modifie la perspective de la composition du Panorama Photomerge.


1. Sélectionnez l'option Perspective dans la zone Paramètres de la boîte de dialogue Photomerge. Par défaut, l'image du milieu est considérée comme l'image de point de fuite (elle présente une bordure bleue lorsqu'elle est sélectionnée).
2. Sélectionnez l'outil Point de fuite , puis cliquez sur une image dans la zone de travail pour en faire l'image de point de fuite. Il ne peut y avoir qu'une seule image de point de fuite par composition.

Remarque : maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée lorsque vous déplacez le pointeur sur une image pour afficher le cadre de sélection de cette photo.

3. Si nécessaire, utilisez l'outil Sélection de l'image  pour ajuster la position des autres images. Les autres images ont une bordure rouge lorsqu'elles sont sélectionnées.

Lorsque vous appliquez une correction de perspective à une composition, les autres images sont liées à l'image de point de fuite. Vous pouvez rompre ce lien en cliquant sur le bouton Repositionnement seul, en séparant les images dans la zone de travail ou en ramenant l'image de point de fuite dans la table lumineuse. Une fois le lien rompu, les images retrouvent leurs formes originales.

La correction de la perspective ne fonctionne que sur des vues avec un angle de champ maximum d'environ 120 degrés. Si l'angle de champ visuel de votre composition est plus élevé, désélectionnez l'option Perspective.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Correction des dominantes couleur

[Suppression automatique d'une dominante couleur](#)

[Suppression d'une dominante couleur à l'aide des niveaux](#)

[Réglage des courbes des couleurs](#)

[Haut de la page](#) 

Suppression automatique d'une dominante couleur

Une *dominante couleur* est une variation chromatique malvenue dans une photo. Par exemple, une photo prise en intérieur sans flash risque de contenir trop de jaune. La commande Suppression de la dominante couleur modifie le mélange d'ensemble des couleurs pour supprimer les dominantes couleur dans une image.



Image d'origine (à gauche) et image après suppression de la dominante couleur verte (à droite)

1. Choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Supprimer la dominante couleur.
2. Dans votre image, cliquez sur une zone devant être blanche, noire ou d'un gris neutre. L'image change en fonction de la couleur sélectionnée.
3. Pour recommencer à zéro en annulant les modifications apportées à l'image, cliquez sur Réinitialiser.
4. Cliquez sur OK pour accepter le changement de couleur.

[Haut de la page](#) 

Suppression d'une dominante couleur à l'aide des niveaux

Cette technique exige une expérience de la correction des couleurs, de même qu'une certaine connaissance de la roue chromatique RVB.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler l'éclairage > Niveaux.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Niveaux ou ouvrez un calque de réglage existant.
2. Choisissez une couche de couleur à régler dans le menu local Couche :
 - Rouge, pour ajouter du rouge ou du cyan à l'image.

- Vert, pour ajouter du vert ou du magenta à l'image.
 - Bleu, pour ajouter du bleu ou du jaune à l'image.
3. Faites glisser le curseur d'entrée du milieu vers la gauche ou la droite pour ajouter ou soustraire de la couleur.
 4. Lorsque vous êtes satisfait de la couleur globale, cliquez sur le bouton OK.


Vous pouvez utiliser le sélecteur de couleurs de gris de la boîte de dialogue Niveaux pour supprimer rapidement une dominante couleur. Cliquez deux fois sur le sélecteur de couleurs, puis assurez-vous que les valeurs RVB sont identiques. Après avoir fermé le sélecteur de couleurs, cliquez sur une zone de votre image qui devrait être d'un gris neutre.

[Haut de la page](#)

Réglage des courbes des couleurs

La commande Réglage des courbes de couleur permet d'améliorer les tons d'une photo en ajustant les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés dans chaque couche de couleur. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette commande pour retoucher des photos sur lesquelles le sujet apparaît en silhouette en raison d'un éclairage en contre-jour intense ou présentant des objets légèrement effacés en raison de la proximité du flash de l'appareil photo.

Dans la boîte de dialogue Régler les courbes de couleur, vous pouvez comparer et choisir différents paramètres de tons prédéfinis. Sélectionnez-les dans la liste des styles de la zone Sélectionner un style. Pour affiner le réglage, ajustez les tons clairs, la luminosité et le contraste des tons moyens, ainsi que les tons foncés.



Réglage des courbes de couleur dans une image

A. Sélectionnez un style (choisissez parmi des styles prédéfinis). **B.** Réglez les curseurs (options personnalisées).

1. Dans Photoshop Elements, ouvrez une image.
2. Pour agir sur une seule partie ou un seul calque de l'image, sélectionnez la zone ou le calque concerné à l'aide de l'un des outils de sélection (pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection).

Faites vos essais de réglage des courbes de couleur sur un calque dupliqué afin de conserver la photo d'origine.

3. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Réglage des courbes de couleur.
4. Sélectionnez un style (par exemple, Eclairage en contre-jour ou Solarisation).

5. Réglez les curseurs de tons clairs, luminosité des tons moyens, contraste des tons moyens et tons foncés.
6. Pour appliquer les réglages à votre image, cliquez sur le bouton OK. Pour annuler le réglage et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser. Pour fermer la boîte de dialogue Régler les courbes de couleur, cliquez sur le bouton Annuler.

Voir aussi

- Amélioration des détails des tons foncés et des tons clairs
- Réglage des tons foncés et de la luminosité à l'aide des niveaux
- Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs
- Roue chromatique
- Présentation des calques



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Réglage de la netteté

Présentation du réglage de la netteté

Accentuation d'une image

Utilisation du filtre Accentuation

Réduction du tremblement

[Haut de la page](#) 

Présentation du réglage de la netteté

Le renforcement de la netteté accentue la définition des contours d'une image. Qu'elles proviennent d'un appareil photo numérique ou d'un scanner, la plupart des images sont améliorées lors d'un renforcement de la netteté. Lorsque vous renforcez la netteté de vos images, tenez compte des points suivants :

- Une image très floue ne peut pas être corrigée en améliorant la netteté.
- Renforcez la netteté de votre image sur un calque séparé afin de pouvoir la retravailler ultérieurement si vous avez besoin de modifier le réglage. Réglez le mode de fusion du calque sur Luminosité pour éviter les variations chromatiques sur les bords. Si vous constatez que les tons clairs et les tons foncés sont atténués suite au renforcement de la netteté, utilisez les commandes de fusion des calques pour empêcher le renforcement de la netteté dans les zones de tons clairs et de tons foncés.
- Si vous devez réduire le bruit de l'image, faites-le avant de renforcer la netteté afin de ne pas intensifier le bruit.
- Travaillez sur la netteté de l'image en progressant par petites étapes. Commencez par renforcer la netteté pour corriger le flou capturé par un scanner ou un appareil photo numérique. Une fois que vous avez corrigé les couleurs et redimensionné votre image, renforcez sa netteté une fois de plus.
- Si possible, réalisez une sortie de votre image afin d'évaluer la netteté de cette dernière après vos diverses opérations de renforcement. Le degré de netteté nécessaire varie selon que l'image est imprimée ou affichée sur une page Web.

[Haut de la page](#) 

Accentuation d'une image

La commande Netteté automatique augmente la clarté et la précision, sans risque de trop renforcer la netteté d'une image.

L'outil Netteté accentue les contours flous d'une photo pour augmenter leur netteté ou précision. Une photo trop nette présente un aspect granuleux. Vous pouvez éviter cet aspect en définissant une valeur d'intensité faible dans la barre d'options. Il est recommandé de rendre la netteté plus subtile et d'augmenter son niveau au besoin en faisant glisser le pointeur plusieurs fois sur une zone pour cumuler l'effet.

Certaines commandes de renforcement de la netteté de la boîte de dialogue Régler la netteté ne sont pas disponibles avec l'outil Netteté ou la commande Netteté automatique. Vous pouvez définir l'algorithme de renforcement ou contrôler la quantité de correction appliquée aux zones de tons clairs et de tons foncés.

Renforcement automatique de la netteté d'une image

- Sélectionnez Réglages > Netteté automatique.

Renforcement de la netteté des zones d'une image



Image d'origine (en haut), deux visages présentant une netteté correcte (en bas, à gauche) et deux visages présentant une netteté trop élevée (en bas, à droite)

1. Sélectionnez l'outil Netteté ▲.
2. Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

Mode Indique la manière dont la peinture appliquée fusionne avec les pixels existants de l'image.

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

Épaisseur Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur Épaisseur ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Intensité Spécifie le degré de renforcement de la netteté produit à chaque application.

Echantillonner tous les calques Renforce la netteté de tous les calques visibles. Si cette option est désélectionnée, l'outil utilise les données du calque actif uniquement.

Protéger les détails Sélectionnez l'option Protéger les détails pour améliorer les détails et réduire les artefacts pixellisés. Désélectionnez cette option si vous souhaitez produire des effets de renforcement plus exagérés

3. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à corriger.

Renforcement précis de la netteté d'une image

1. Sélectionnez Réglages > Régler la netteté.
2. Cochez la case Aperçu.
3. Définissez les options suivantes pour renforcer la netteté de l'image, puis cliquez sur le bouton OK :

Facteur Définit le degré de renforcement de la netteté. Saisissez une valeur dans la zone correspondante, ou faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer le contraste entre les pixels du contour. Cette opération permet d'améliorer la netteté.

Rayon Détermine le nombre de pixels entourant les pixels de contour affectés par le renforcement. Saisissez une valeur dans la zone correspondante, ou faites glisser le curseur pour modifier la valeur de rayon. Lorsque vous augmentez le rayon, le renforcement de la netteté est visible.

Supprimer Définit l'algorithme de renforcement utilisé pour accentuer la netteté de l'image. Flou gaussien est la méthode utilisée par le filtre Accentuation. Flou de l'objectif détecte les contours et le détail d'une image, fournit un détail plus net et réduit les halos de définition des contours. Flou directionnel tente de réduire les effets de flou dus au déplacement de l'appareil ou du sujet. Sélectionnez une option de flou dans le menu déroulant.

Angle Définit la direction du mouvement pour l'option Flou directionnel de la commande Supprimer. Saisissez une valeur dans la zone correspondante ou faites glisser le cadran d'angle pour modifier le pourcentage d'angle vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) ou vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).

Plus raffiné Traite le fichier plus lentement, pour une suppression plus précise du flou.

[Haut de la page](#) ¹

Utilisation du filtre Accentuation

Le filtre Accentuation reproduit une technique de composition de film traditionnelle utilisée pour renforcer la netteté des contours d'une image. Ce filtre corrige l'effet de flou produit après photographie, numérisation, rééchantillonnage ou impression. Il est utile pour les images destinées à la fois à l'impression et à l'affichage en ligne.

Ce filtre permet de repérer les pixels qui diffèrent des pixels avoisinants en fonction d'un seuil que vous spécifiez et augmente le contraste des pixels selon le degré que vous indiquez. Pour les pixels adjacents situés dans le rayon spécifié, les pixels plus clairs s'éclaircissent, et les pixels plus foncés s'assombrissent.

Les effets du filtre Accentuation sont bien plus prononcés à l'écran que sur une sortie imprimée haute résolution. Si l'image est destinée à l'impression, faites des essais pour déterminer les meilleurs paramètres.



Le filtre Accentuation augmente le contraste pour réduire l'aspect de flou.

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Réglages > Accentuation.
3. Sélectionnez l'option Aperçu.
4. Définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

Facteur Détermine le degré d'augmentation du contraste des pixels. Pour les images imprimées haute résolution, un gain compris entre 150 et 200 % est généralement

recommandé.

Rayon Spécifie le nombre de pixels à rendre plus nets autour des contours. Pour les images haute résolution, un rayon compris entre 1 et 2 est généralement recommandé. Une valeur inférieure renforce uniquement les pixels de contour, tandis qu'une valeur supérieure traite une plus large bande de pixels. L'effet de cette opération est bien moins visible à l'impression qu'à l'écran, car un rayon de deux pixels représente une zone plus petite sur une image imprimée haute résolution.

Seuil Détermine la distance recherchée entre les pixels et la zone environnante avant qu'ils ne soient pris en compte comme pixels de contour et renforcés. Pour éviter d'introduire du bruit, faites des essais avec des valeurs de seuil comprises entre 2 et 20. La valeur de seuil par défaut (0) renforce tous les pixels de l'image.

[Haut de la page](#) 

Réduction du tremblement

Nouveautés de Photoshop Elements version 14

Si l'appareil photo ou le photographe tremble lorsqu'il prend une photo, l'image peut présenter des zones floues dues au tremblement de l'appareil. Il n'est pas toujours possible de garder une vitesse d'obturation élevée pour éviter le tremblement de l'appareil. La prise de photos dans des conditions de luminosité médiocres nécessite que l'obturateur reste ouvert longtemps, ce qui entraîne un flou dû aux tremblements. De même, si la photo est prise depuis un véhicule en déplacement, l'image peut devenir floue en raison du tremblement dû à la surface inégale de la route.

Vous pouvez réduire le flou dû aux tremblements dans une photo à l'aide de deux méthodes : automatique et manuelle.

Réduction automatique du tremblement

1. Ouvrez une photographie de la corbeille des photos.
2. Sélectionnez Réglages > Réduction automatique du tremblement.
3. (Facultatif) Si le résultat ne vous satisfait pas, cliquez sur Réglages > Réduction automatique du tremblement pour recommencer le processus.
4. Si vous n'arrivez pas à obtenir une réduction du tremblement à l'aide du mode automatique, essayez de le réduire avec l'[option manuelle](#).

Réduction manuelle du tremblement

1. Ouvrez une photographie de la corbeille des photos.
2. Cliquez sur Réglages > Réduire le tremblement.
3. Lorsque la boîte de dialogue Réduire le tremblement s'ouvre, Photoshop Elements place une zone de tremblement sur l'image et commence à analyser la partie de l'image. Lorsque l'analyse est terminée, la correction du tremblement est appliquée à la photo.



Boîte de dialogue Réduire le tremblement

4. Utilisez le curseur Sensibilité pour modifier le seuil de tremblement. L'augmentation de la sensibilité peut améliorer l'image qui en résulte.
5. Utilisez l'épingle (📌) située au centre d'une zone de tremblement pour la déplacer. Lorsque vous déplacez une zone de tremblement, la partie sous cette zone est de nouveau analysée pour corrections du tremblement et l'image est de nouveau optimisée.
6. Pour analyser davantage la photographie et réduire les zones flues, ajoutez d'autres zones de tremblement.
 - a. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Utilisez la souris pour dessiner une forme rectangulaire sur une partie de la photo.
 - Cliquez sur l'icône Zone de tremblement (📌) dans la boîte de dialogue Réduire le tremblement.
 - b. Utilisez le curseur Sensibilité pour modifier le seuil de tremblement.

La nouvelle zone de tremblement est analysée et les corrections sont appliquées.


Dessinez des zones de réduction du tremblement sur des zones de l'image présentant des niveaux visibles et importants de flou.



Boîte de dialogue Réduire le tremblement. La zone de tremblement dans le coin inférieur droit est actuellement traitée et la barre de progression est visible.

Remarque : si la zone ou les informations de la zone de tremblement ne sont pas suffisantes pour échantillonner le tremblement, un avertissement (⚠) s'affiche dans la zone de tremblement. Utilisez les poignées de la zone de tremblement pour agrandir sa taille.

7. (Facultatif) Si vous ne souhaitez pas utiliser de zone de tremblement :
 - Pour exclure temporairement la zone de tremblement lors de l'analyse de la photo, cliquez sur l'épingle pour indiquer que la zone est exclue (📌).
 - Pour retirer une zone de tremblement, sélectionnez l'épingle de la zone et cliquez sur l'icône Supprimer (🗑) située dans le coin supérieur droit de la zone de tremblement.
8. Utilisez le bouton bascule Avant/Après pour un aperçu rapide de l'image d'origine et de l'image actuelle dont le tremblement a été corrigé.
9. Cliquez sur OK pour continuer.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Traitement des fichiers image Camera Raw

[A propos des fichiers image Camera Raw](#)

[Versions de processus](#)

[Ouverture et traitement des fichiers Camera Raw](#)

[Réglage de la netteté dans les fichiers Camera Raw](#)

[Réduction du bruit dans les images Camera Raw](#)

[Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw](#)

[Ouverture d'une image Camera Raw dans l'espace de travail Modifier](#)

[Paramètres et commandes](#)

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

[Haut de la page](#) 

A propos des fichiers image Camera Raw

Dans le domaine de la photographie numérique, une image est capturée par le capteur de l'appareil photo dans un fichier image. Un fichier image est, en règle générale, traité et compressé avant d'être stocké sur la carte de mémoire de votre appareil photo. Toutefois, les appareils photo peuvent également stocker une photo sans traitement ni compression, en tant que fichier Raw. Les fichiers Camera Raw sont comparables à des négatifs. Vous pouvez ouvrir un fichier de ce type dans Photoshop Elements, le traiter et l'enregistrer, plutôt que de laisser à l'appareil photo le soin de s'en charger. Ce format permet de déterminer la balance des blancs, la gamme des tons, le contraste, la saturation des couleurs et la netteté.

Pour utiliser des fichiers Camera Raw, vous devez configurer votre appareil photo afin qu'il enregistre les fichiers dans son format Raw natif. Lorsque vous téléchargez les fichiers à partir de l'appareil photo, ils sont dotés d'une extension .nef, .cr2, .crw ou d'une autre extension de formats Raw. Photoshop Elements ouvre uniquement les fichiers Camera Raw des [appareils photo pris en charge](#).

Photoshop Elements n'enregistre pas les modifications effectuées dans le fichier Camera Raw d'origine (modification non destructrice). Une fois le fichier Raw traité à l'aide des fonctionnalités de la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez choisir de l'ouvrir dans Photoshop Elements. Vous pouvez alors modifier le fichier, puis l'enregistrer sous un format pris en charge par Photoshop Elements. Le fichier Raw original demeure intact.

[Haut de la page](#) 

Versions de processus

Une version de processus est une méthode qui permet de déchiffrer le format de fichier Camera Raw. La version par défaut utilisée est la **version du processus 2012**. Cette méthode de déchiffrement du format de fichier Camera Raw permet de travailler avec les fonctionnalités les plus récentes et améliorées dans le format de fichier .raw. Photoshop Elements comprend trois versions de processus (une version actuelle et deux versions précédentes). La liste complète des versions est la suivante :

- Version de processus 2012 (par défaut, utilisée depuis Adobe Photoshop Elements 11)
- Version de processus 2010 (utilisée dans Adobe Photoshop Elements 10)

- Version de processus 2003 (utilisée dans Adobe Photoshop Elements 9, ou les versions antérieures)

Quelle version de processus est appliquée à mon image Camera raw ?

Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw qui n'a pas été ouvert dans une édition antérieure de Photoshop Elements, la Version de processus 2012 est utilisée. Cependant, si vous ouvrez un fichier Raw dans une version antérieure de Photoshop Elements, une version plus ancienne de processus est utilisée.

Pour vérifier la version de processus appliquée à votre image Camera Raw, dans la boîte de dialogue Camera Raw 9.1, cliquez sur l'onglet Etalonnage de l'appareil photo. Le champ Processus affiche la version de processus actuelle utilisée.

Remarque : si vous n'utilisez pas la version 2012 du processus, une icône affichée au-dessous de l'image Raw indique qu'une version antérieure est utilisée.

Puis-je changer de version de processus ?

Oui. Dans la boîte de dialogue Camera Raw 9.1, cliquez sur l'onglet Etalonnage de l'appareil photo, puis sélectionnez la version de processus que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante Processus.

Quelle version vous convient le mieux ?

La Version de processus 2012 permet de travailler avec les dernières améliorations apportées au format Camera Raw. Cependant, si vous avez de nombreuses images Raw qui ont été ouvertes avec des éditions précédentes de Photoshop Elements (et par conséquent, avec des versions plus anciennes du processus), vous pouvez choisir d'appliquer une ancienne version du processus à vos images Camera Raw plus récentes. Cela permet une cohérence de traitement des images anciennes et nouvelles, et facilite la maintenance de votre workflow plus ancien.

Quelles sont les différences parmi les versions de processus ?

- **Onglet Options de base.** Dans la version de processus 2012, les curseurs Tons clairs, Tons foncés et Blancs remplacent les curseurs Récupération, Lumière d'appoint et Luminosité.
- **Onglet Détails :**
 - Dans la Version de processus 2012, le curseur Détail de la couleur a été introduit. Ce curseur reste désactivé jusqu'à ce que le curseur de couleur soit modifié.
 - Dans la Version de processus 2012, Détail de la luminance et Contraste de la luminance ont été ajoutés. Ces curseurs restent désactivés jusqu'à ce que la luminance soit modifiée.

Remarque : lors du passage à une ancienne version de processus, les curseurs dernièrement ajoutés compatibles avec la dernière version de processus sont désactivés.



Boîte de dialogue Camera Raw

A. Options d'affichage B. Cliquer sur l'onglet Réglages de base ou Détail pour accéder à diverses commandes C. Valeurs RVB D. Histogramme E. Paramètres d'image F. Menu Plus G. Outils H. Echelle I. Options de profondeur

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Ouvrir.
2. Parcourez les fichiers pour sélectionner un ou plusieurs fichiers Camera Raw, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

L'histogramme de la boîte de dialogue Camera Raw présente la gamme des tons de l'image avec les paramètres actuels. Lorsque vous effectuez le réglage de paramètres, l'histogramme est automatiquement mis à jour.

3. (Facultatif) Réglez l'affichage de l'image à l'aide de commandes comme l'outil Zoom et d'options comme Tons foncés et Tons clairs, qui mettent en évidence l'écrêtage dans la zone d'aperçu. (voir la section [Commandes des fichiers Camera Raw](#)).

Remarque : la commande Aperçu affiche un aperçu de l'image tenant compte des modifications que vous avez apportées aux paramètres. Lorsque vous désélectionnez l'option Aperçu, vous affichez l'image Camera Raw avec les paramètres d'origine de l'onglet sélectionné associés aux paramètres des onglets non sélectionnés.

4. Pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, cliquez sur les boutons de rotation des images  .
5. Afin d'appliquer les paramètres utilisés pour l'image Camera Raw précédente ou les paramètres par défaut de votre appareil photo, choisissez l'option correspondante dans le menu Paramètres (Menu Paramètres > Conversion précédente). Pour traiter rapidement des images avec des conditions d'éclairage similaires, il est judicieux d'utiliser les mêmes options. (voir la section [Définition des paramètres d'appareil photo personnalisés](#)).
6. (Facultatif) Définissez les options pour régler la balance des blancs (voir la section Commandes de la balance des blancs pour les fichiers Camera Raw).

Vous pouvez contrôler les valeurs RVB des pixels dans l'image pendant que vous réglez ces dernières dans la boîte de dialogue Camera Raw. Placez l'outil Zoom, Main, Balance des blancs ou Recadrage sur l'image d'aperçu pour afficher les valeurs RVB des pixels situés directement sous le pointeur.

7. Réglez la tonalité à l'aide des curseurs Exposition, Luminosité, Contraste et Saturation. (voir Réglages des tons et d'image des fichiers Camera Raw).

Pour annuler vos réglages manuels et passer au mode de réglage automatique, sélectionnez l'option Auto. Pour rétablir les paramètres d'origine de toutes les options, appuyez sur la touche Alt (Option sous Mac OS), puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

8. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ouvrir une copie d'un fichier Camera Raw (avec les paramètres Camera Raw appliqués) dans Photoshop Elements, cliquez sur le bouton Ouvrir l'image. Vous pouvez modifier l'image et l'enregistrer dans un format pris en charge par Photoshop Elements. Le fichier Camera Raw original demeure intact.
- Pour annuler les réglages et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Annuler.
- Pour enregistrer les réglages dans un fichier DNG, cliquez sur le bouton Enregistrer l'image. (Voir la section [Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw.](#))

Remarque : le format Digital Negative (DNG) constitue le format standard d'Adobe pour les fichiers Camera Raw. Les fichiers DNG sont utiles pour archiver les images Camera Raw, car ils contiennent les données brutes du capteur de l'appareil photo et des données définissant l'aspect de l'image. Ces fichiers peuvent également stocker les paramètres d'image Camera Raw, se substituant ainsi aux fichiers annexes XMP ou à la base de données Camera Raw.

Le curseur Netteté permet de régler l'accentuation de l'image afin d'augmenter la définition du bord des objets. Le réglage Netteté est une variante du filtre Accentuation d'Adobe Photoshop. Ce réglage permet de repérer les pixels qui diffèrent des pixels avoisinants d'après le seuil que vous spécifiez et d'augmenter le contraste des pixels de la valeur que vous définissez. Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw, le module externe Camera Raw calcule le seuil à utiliser en fonction du modèle d'appareil photo, de la sensibilité ISO et de la compensation d'exposition. Vous pouvez décider si l'accentuation doit être appliquée à toutes les images ou aux aperçus.

1. Faites un zoom sur l'image d'aperçu avec une valeur d'au moins 100 %.
2. Cliquez sur l'onglet Détail.
3. Faites glisser le curseur Netteté vers la droite pour augmenter le degré d'accentuation et vers la gauche pour le réduire. Lorsque le curseur se trouve sur la position Zéro, l'accentuation de l'image Camera Raw est désactivée. En général, il est préférable de régler le curseur Netteté sur une valeur assez faible pour obtenir des images propres.

Si vous ne prévoyez pas beaucoup de modifications de l'image dans Photoshop Elements, utilisez le curseur Netteté de Camera Raw. Si, à l'inverse, vous avez prévu d'apporter beaucoup de modifications à l'image dans Photoshop Elements, désactivez l'accentuation de l'image dans Camera Raw. Une fois que vous avez effectué toutes les modifications et tous les redimensionnements souhaités dans Photoshop Elements, vous pouvez appliquer des filtres d'accentuation.

[Haut de la page](#) 

Réduction du bruit dans les images Camera Raw

L'onglet Détail de la boîte de dialogue Camera Raw comprend des commandes permettant de réduire le bruit de l'image (ces artefacts incongrus qui dégradent la qualité de l'image). Le bruit d'une image comprend un bruit de luminance (niveaux de gris), qui a pour effet de rendre l'image granuleuse, et un bruit de chrominance (couleur), visible sous forme d'artefacts dans l'image. Les photos prises avec des sensibilités ISO élevées ou un appareil photo numérique peu sophistiqué peuvent être affectées d'un bruit considérable.

Faites glisser les curseurs Luminance et Couleur vers la droite pour réduire respectivement le bruit de luminance et le bruit de chrominance.

Avant d'effectuer des réglages avec les options Luminance ou Couleur, prévisualisez l'image et agrandissez-la à 100 % afin d'obtenir une meilleure vue.



Faites glisser le curseur Luminance vers la droite pour réduire le bruit de luminance.

[Haut de la page](#) 

Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw

Vous pouvez enregistrer les modifications que vous apportez à un fichier Camera Raw. La boîte de dialogue Camera Raw permet d'enregistrer l'image Camera Raw comportant vos modifications dans un fichier .dng. L'enregistrement du fichier ne permet pas automatiquement son ouverture dans Photoshop Elements. (Pour ouvrir un fichier Camera Raw, cliquez simplement sur le bouton Ouvrir, comme pour n'importe quel fichier, puis modifiez-le et enregistrez-le comme toute autre image.)

1. Dans la boîte de dialogue Camera Raw, appliquez des réglages à une ou plusieurs images Camera Raw.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer l'image.
3. Dans la boîte de dialogue Options d'enregistrement, définissez l'emplacement d'enregistrement du fichier et la dénomination à utiliser en cas d'enregistrement de plusieurs fichiers Camera Raw.

Autres options :

- **Intégrer des données de chargement rapides** : intègre une copie bien plus petite de l'image Camera Raw dans le fichier dng. Cela permet d'accélérer la vitesse d'affichage de l'image Camera Raw.
 - **Utiliser la compression avec pertes** : réduit la taille du fichier dng et entraîne une perte de qualité. Recommandé uniquement pour les images Camera Raw destinées à l'archivage, et qui ne seront jamais utilisées à des fins d'impression ou de production (autre utilisation).
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

[Haut de la page](#) 

Ouverture d'une image Camera Raw dans l'espace de travail Modifier

Après avoir traité une image Camera Raw dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez l'ouvrir et la retoucher dans l'espace de travail Modifier.

1. Dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez appliquer des réglages à une ou plusieurs images Camera Raw.
2. Cliquez sur le bouton Ouvrir une image. La boîte de dialogue Camera Raw se ferme, et la photo s'ouvre dans l'espace de travail Modifier.

[Haut de la page](#) 

Paramètres et commandes

Commandes des fichiers Camera Raw

Outil Zoom Définit le zoom d'aperçu sur la valeur prédéfinie suivante lorsque vous cliquez dans la photo d'aperçu. Pour faire un zoom arrière, cliquez tout en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée. Faites glisser l'outil Zoom sur l'image d'aperçu pour agrandir la partie sélectionnée. Pour revenir à l'affichage en 100 %, cliquez deux fois sur l'outil Zoom.

Outil Main Déplace l'image dans la fenêtre d'aperçu si la photo d'aperçu est plus grande que la fenêtre. Pour utiliser l'outil Main alors qu'un autre outil est sélectionné, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en faisant glisser l'outil Main sur l'image. Cliquez deux fois sur l'outil Main pour adapter l'aperçu de l'image à la taille de la fenêtre.

Outil Balance des blancs Définit la zone dans laquelle vous cliquez sur un ton de gris neutre pour supprimer les dominantes couleur et ajuster la couleur de l'image tout entière. Les valeurs Température et

Teinte varie afin de refléter l'ajustement colorimétrique.

Outil Recadrage Supprime une partie de l'image. Faites glisser l'outil dans l'aperçu pour sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez conserver, puis appuyez sur la touche Entrée.

Outil Redressement L'outil Redressement permet de réaligner une image à la verticale ou à l'horizontale. Il redimensionne ou recadre également la zone de travail pour l'adapter à l'image redressée.

Retouche des yeux rouges Retouche dans les photos au flash les yeux rouges des personnes, ainsi que les yeux verts ou blancs des animaux.

Ouvrir la boîte de dialogue Préférences Ouvre la boîte de dialogue Préférences Camera Raw.

Boutons de rotation Fait pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.


Définition des paramètres d'appareil photo personnalisés

Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw, Photoshop Elements lit les informations du fichier afin de déterminer le modèle d'appareil photo utilisé, puis applique les paramètres appropriés à l'image. Si vous apportez sans cesse les mêmes modifications, nous vous conseillons de changer les paramètres par défaut de votre appareil photo. Vous pouvez également modifier les paramètres de chaque modèle d'appareil photo, mais pas de plusieurs appareils du même modèle.

1. Pour enregistrer les paramètres actuels comme paramètres par défaut de l'appareil photo utilisé, cliquez sur le triangle situé en regard du menu Paramètres, puis choisissez la commande Enregistrer les nouveaux paramètres par défaut de Camera Raw.
2. Dans l'espace de travail Modifier, ouvrez un fichier Camera Raw, puis modifiez l'image.
3. Pour utiliser les paramètres par défaut de Photoshop Elements dans l'appareil photo, cliquez sur le triangle situé en regard du menu Paramètres, puis choisissez la commande Réinitialiser les paramètres par défaut de Camera Raw.

Voir aussi

- [Couleur et Camera Raw](#)
- [Appareils photo pris en charge par Camera Raw](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Réglages

[Application du filtre Egaliser](#)

[Application du filtre Courbe de transfert de dégradé](#)

[Application du filtre Inverser](#)

[Application du filtre Isohélie](#)

[Application du filtre Seuil](#)

[Application du filtre Photo](#)

[Haut de la page](#) ¹

Application du filtre Egaliser

Le filtre Egaliser permet de redistribuer les valeurs de luminosité des pixels d'une image, afin qu'ils représentent plus régulièrement la plage entière des niveaux de luminosité. Lorsque vous appliquez cette commande, Photoshop Elements recherche les valeurs les plus lumineuses et les plus sombres de l'image composite. Ensuite, il les met en correspondance de sorte que la valeur la plus lumineuse représente le blanc et la valeur la plus sombre le noir. Photoshop Elements procède ensuite à l'égalisation de la luminosité, c'est-à-dire qu'il répartit régulièrement les valeurs de pixel intermédiaires sur les niveaux de gris.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Réglages > Egaliser.
3. Si vous avez sélectionné une zone de l'image, sélectionnez l'élément à égaliser dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK :
 - Sélection seule, pour répartir uniformément les pixels de la sélection uniquement.
 - Image entière en fonction de la sélection, pour répartir régulièrement tous les pixels de l'image en fonction de ceux présents dans la sélection.

[Haut de la page](#) ¹

Application du filtre Courbe de transfert de dégradé

Le filtre Courbe de transfert de dégradé met en correspondance la gamme des niveaux de gris d'une image avec les couleurs d'un fond en dégradé donné.



Utilisation du filtre Courbe de transfert de dégradé pour simuler un ton sépia

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.

2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Filtre > Réglages > Courbe de transfert de dégradé.
- A l'aide du panneau Calques ou du menu Calque, créez un calque de réglage Courbe de transfert de dégradé ou ouvrez un calque de ce type.

3. Spécifiez le fond en dégradé à utiliser.

- Pour afficher la liste des fonds en dégradé disponibles, cliquez sur le triangle à droite du fond en dégradé affiché dans la boîte de dialogue Courbe de transfert de dégradé. Cliquez pour sélectionner le fond en dégradé recherché, puis cliquez sur une zone vide de la boîte de dialogue pour fermer la liste.
- Pour modifier le fond en dégradé affiché dans la boîte de dialogue Courbe de transfert de dégradé, cliquez sur ce dernier. Modifiez ensuite le fond en dégradé existant ou créez-en un.

Par défaut, les tons foncés, moyens et clairs de l'image sont respectivement mis en correspondance avec les couleurs de début (à gauche), du milieu et de fin (à droite) du fond en dégradé.

4. Sélectionnez l'une et/ou l'autre des options de dégradé, ou aucune :

- L'option Simuler a pour effet d'ajouter du bruit aléatoire pour lisser l'aspect du fond en dégradé et réduire les effets de bande.
- L'option Inverser a pour effet d'inverser la direction du fond en dégradé, en inversant la courbe de transfert de dégradé.

5. Cliquez sur OK.

[Haut de la page](#)

Application du filtre Inverser

Le filtre Inverser permet d'inverser les couleurs d'une image. Cette commande permet ainsi de transformer un positif noir et blanc en négatif noir et blanc ou de convertir un négatif numérisé noir et blanc en positif.

Remarque : comme la base des films couleur contient un masque orange, la commande Inverser ne peut pas produire d'images positives précises à partir de négatifs couleur numérisés. Assurez-vous d'utiliser les paramètres appropriés aux négatifs couleur lorsque vous numérisez une pellicule sur des scanners pour diapositives.

Lorsque vous inversez une image, la valeur de luminosité de chaque pixel est convertie en sa valeur inverse sur l'échelle des 256 valeurs chromatiques. Par exemple, la valeur 255 d'un pixel d'une image positive devient 0.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Réglages > Inverser.

[Haut de la page](#)

Application du filtre Isohémie

Le filtre Isohémie permet de spécifier le nombre de niveaux de tons (ou valeurs de luminosité) pour chacune des couches d'une image. Il mappe ensuite les pixels au niveau correspondant le plus proche. Si, par exemple, vous choisissez deux niveaux de tons dans une image RVB, vous obtenez six couleurs : deux pour le rouge, deux pour le vert et deux pour le bleu.

Cette commande présente une grande utilité pour la création d'effets spéciaux, tels que des zones plates et étendues sur une photographie. Le résultat de cette commande est des plus probants lorsque vous réduisez le nombre de niveaux de gris dans une image à niveaux de gris. Elle produit également des effets intéressants pour les images couleur.

Pour que votre image comporte un nombre de couleurs précis, convertissez-la en niveaux de gris, puis spécifiez le nombre de niveaux voulu. Reconvertissez ensuite l'image dans le mode couleur précédemment utilisé, puis remplacez les tons de gris par les couleurs voulues.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Filtre > Réglages > Isohémie.
 - Depuis le panneau Calques ou le menu Calque, créez un calque de réglage Isohémie ou ouvrez un calque de ce type.
3. Utilisez le curseur pour obtenir l'effet approprié ou entrez le nombre de niveaux de tons voulu, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#) ¹¹

Application du filtre Seuil

Le filtre Seuil convertit les images en niveaux de gris ou en couleurs en images noir et blanc fortement contrastées. Vous pouvez spécifier un certain niveau comme seuil. Tous les pixels plus clairs sont alors convertis en blanc, tandis que les pixels plus foncés sont convertis en noir. La commande Seuil est utile pour déterminer les zones les plus claires et les plus foncées d'une image.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Filtre > Réglages > Seuil.
 - Depuis le panneau Calques ou le menu Calque, créez un calque de réglage Seuil ou ouvrez un calque de ce type.
 - La boîte de dialogue Seuil affiche un histogramme des niveaux de luminance des pixels de la sélection active.
3. Cochez la case Aperçu, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour convertir l'image en noir et blanc, faites glisser le curseur sous l'histogramme jusqu'à ce que le seuil recherché s'affiche en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK. Lorsque vous faites glisser le curseur, l'image change pour refléter le nouveau paramètre de seuil.
 - Pour identifier un ton clair représentatif, faites glisser le curseur vers la droite jusqu'à ce que l'image devienne du noir pur. Faites ensuite glisser le curseur dans l'autre sens jusqu'à ce que des zones blanches unies apparaissent dans l'image.
 - Pour identifier un ton foncé représentatif, faites glisser le curseur vers la gauche jusqu'à ce que l'image présente un blanc pur. Faites ensuite glisser le curseur dans l'autre sens jusqu'à ce que des zones noires unies apparaissent dans l'image.
4. (Facultatif) Pour rétablir les paramètres par défaut, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.
5. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Annuler pour refermer la boîte de dialogue Seuil sans appliquer les modifications.

[Haut de la page](#) ¹¹

Application du filtre Photo

La commande Filtre photo simule la technique qui consiste à placer un filtre de couleur devant l'objectif de l'appareil photo pour changer la balance et la température des couleurs de la lumière transmise par l'objectif et exposant le film. Cette commande vous permet également de choisir une couleur prédéfinie pour appliquer

un réglage de teinte à une image. Si vous voulez appliquer un réglage de couleur personnalisé, la commande Filtre photo permet de spécifier une couleur à l'aide du sélecteur de couleurs Adobe.



Image d'origine (à gauche) et Filtre réchauffant (81) avec une densité de 60 % (à droite)

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Filtre > Réglages > Filtre photo.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Filtre photo. Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Nouveau calque.

2. Pour choisir la couleur du filtre, utilisez l'une des méthodes suivantes dans la boîte de dialogue Filtre photo :

Filtre réchauffant (85) et Filtre refroidissant (80) Filtres de conversion chromatique qui ajustent la balance des blancs d'une image. Si une photo a été prise avec une température de couleurs faible (jaunâtre), le filtre refroidissant (80) bleuit les couleurs de l'image pour compenser la baisse de température des couleurs de la lumière ambiante. À l'inverse, si une photo a été prise avec une température de couleurs élevée (bleuâtre), le filtre réchauffant (85) rend les couleurs de l'image plus chaudes pour compenser la hausse de température des couleurs de la lumière ambiante.

Filtre réchauffant (81) et Filtre refroidissant (82) Filtres de correction de la lumière conçus pour les réglages mineurs de la qualité des couleurs d'une image. Le filtre réchauffant (81) rend l'image plus chaude (plus jaune), tandis que le filtre refroidissant (82) la rend plus froide (plus bleue).

Couleurs individuelles Réglez la teinte de l'image en fonction de la couleur prédéfinie de votre choix. Ce choix de couleur dépend de la façon dont vous utilisez la commande Filtre photo. Si la photo présente une dominante couleur, vous pouvez choisir une couleur complémentaire pour neutraliser cette dominante. Vous pouvez également appliquer des couleurs pour obtenir des effets spéciaux ou améliorer la photo. Par exemple, la couleur Subaquatique simule la dominante turquoise des prises de vue sous-marines.

- Sélectionnez l'option Filtre, puis sélectionnez un paramètre prédéfini à partir du menu Filtre.
 - Sélectionnez l'option Couleur, puis cliquez sur le témoin de couleur pour choisir la couleur de votre filtre coloré personnalisé dans le sélecteur de couleurs Adobe.
 - Vérifiez que la case Aperçu est cochée pour voir les effets du filtre coloré.
 - Si vous ne voulez pas que l'image soit foncée par l'application du filtre photo, vérifiez que la case Conserver la luminosité est bien cochée.
3. Pour ajuster la quantité de couleur appliquée à l'image, utilisez le curseur Densité ou entrez un pourcentage dans la zone de texte Densité. Plus la densité est élevée, plus le réglage est fort.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi

- A propos des filtres
- Application d'un filtre
- A propos des dégradés
- A propos des calques de réglage et de remplissage
- Réglage de la coloration de la peau



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation d'actions pour traiter les photos

Présentation des actions

Exécuter un fichier d'action sur une image

Gestion des fichiers d'action

[Haut de la page](#) ⁺

Présentation des actions

Une action est une série d'étapes (de tâches) que vous exécutez sur une photo. Ces étapes peuvent être des commandes de menus, des options de panneaux, des scripts d'outils, etc. Par exemple, l'opération qui crée un effet d'instantané, consiste en une série d'étapes qui modifie la taille de l'image, applique un effet à celle-ci, crée un cadre qui s'étend sous l'image, puis enregistre le fichier au format désiré.

Un ensemble d'actions est disponible dans Photoshop Elements, dans le panneau Actions (Fenêtre > Actions). Vous pouvez exécuter une ou plusieurs de ces actions sur une photographie. Les fichiers d'action ne peuvent pas être créés avec Photoshop Elements. Toutefois, vous pouvez charger des fichiers d'action (fichiers .atn) créés avec Adobe Photoshop.

Les actions qui partagent un thème sont regroupées en jeux d'actions.

Remarque : *il est impossible d'exécuter des actions de Photoshop qui contiennent des étapes qui ne sont pas prises en charge dans Photoshop Elements. Les actions créées dans Photoshop ne peuvent pas toutes être exécutées dans Photoshop Elements.*

[Haut de la page](#) ⁺

Exécuter un fichier d'action sur une image

1. Ouvrez une image à traiter à l'aide d'une action.
2. Si le panneau Actions n'est pas ouvert, cliquez sur Fenêtre > Actions.
3. Dans le panneau Actions, cliquez sur une action ou sur le triangle en regard d'un jeu d'actions.
4. Cliquez sur le bouton de lecture pour appliquer l'action sur l'image ou cliquez sur le menu du panneau Actions, puis cliquez sur le bouton Lecture.

[Haut de la page](#) ⁺

Gestion des fichiers d'action

Ajout d'actions Dans le panneau Actions, cliquez sur l'icône du menu du panneau, puis choisissez la commande Charger des actions. Spécifiez un fichier .atn et accédez aux actions ajoutées dans le panneau Actions.

Supprimer les actions Dans le panneau Actions, sélectionnez une action ou un jeu d'actions, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Cliquez sur OK pour confirmer la suppression de l'action.

Réinitialisation des actions Dans le panneau Actions, cliquez sur l'icône du menu du panneau, puis choisissez la commande Réinitialiser les actions. Toutes les actions disponibles dans Photoshop Elements

par défaut sont restaurées.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Réglage optimisé et automatique des tons

Nouveautés de Photoshop Elements 12

[Appliquer le réglage optimisé et automatique des tons à une photographie](#)


[Réglage optimisé et automatique des tons en mémoire](#)

[Réinitialiser le réglage optimisé et automatique des tons en mémoire](#)

La fonction Réglage optimisé et automatique des tons utilise un algorithme intelligent pour modifier la valeur tonale de l'image. La fonction Réglage optimisé et automatique des tons applique une correction colorimétrique à votre photographie. En outre, vous disposez d'une manette que vous pouvez déplacer dans l'image pour peaufiner les résultats.

Lorsque vous déplacez la manette sur les différentes zones de votre photo, Photoshop Elements analyse la qualité tonale de chaque zone échantillonnée. Une correction tonale est alors appliquée à la photo entière. Par conséquent, déplacer la manette sur différentes zones de la photo produit des résultats différents. Dans la photo (ci-dessous), le passage de la manette aux zones plus claires (le ciel clair ou l'herbe) provoque un éclaircissement de l'ensemble de l'image. Cet effet est nettement visible sur les images dans les angles supérieurs et inférieurs droits.

L'outil Réglage optimisé et automatique des tons est disponible dans les modes Rapide et Expert.




(à gauche) Déplacer la manette sur les zones plus foncées (le feuillage ou les endroits ombragés) provoque un assombrissement de l'ensemble de l'image. Cet effet est nettement visible dans les vignettes à gauche de l'image principale. (à droite) Déplacer la manette sur les zones plus claires (le ciel clair ou l'herbe) provoque un éclaircissement de l'ensemble de l'image. Cet effet est nettement visible dans les vignettes à droite de l'image principale.

[Haut de la page](#)

Appliquer le réglage optimisé et automatique des tons à une photographie

1. Avec une image ouverte, cliquez sur Améliorer > Réglage optimisé et automatique des tons.

Une correction tonale par défaut est automatiquement appliquée.



A. Options de la fonction Réglage optimisé et automatique des tons **B.** Activer/Désactiver, pour afficher l'image avant et après **C.** Cadre de sélection, dans lequel vous pouvez déplacer la manette **D.** Manette, qui peut être déplacée dans le cadre de sélection **E.** Bouton Réinitialiser, qui renvoie la manette à son emplacement d'origine suggéré par l'option Réglage optimisé et automatique des tons **F.** L'une des quatre vignettes d'aperçu en direct générées automatiquement

2. Déplacez le contrôle de la manette qui apparaît sur l'image pour affiner l'image obtenue.
3. Pour voir comment l'image s'affiche lorsque vous déplacez le contrôle de la manette dans une direction spécifique, examinez les vignettes visibles qui s'affichent aux quatre coins de la photo.

[Haut de la page](#)

Réglage optimisé et automatique des tons en mémoire

En utilisant la fonction Réglage optimisé et automatique des tons, vous pouvez sélectionner l'option Garder cette correction en mémoire. Lorsque vous sélectionnez cette option, Photoshop Elements continue son apprentissage à partir de vos actions d'édition. L'algorithme apprend à partir des plages tonales d'une image, avant et après avoir appliqué l'outil Réglage optimisé et automatique des tons. La fonction Réglage optimisé et automatique des tons produit ainsi de meilleures suggestions tonales automatiques pour une nouvelle image.

Par conséquent, chaque fois que vous utilisez la fonction sur une image, l'algorithme suggère un traitement des tons (emplacement du contrôle de la manette) en fonction des corrections que vous avez appliquées aux images précédentes. Plus le nombre d'images auxquelles vous apportez des corrections tonales à l'aide de cette fonction est grand, plus l'algorithme est apte à apporter à une nouvelle image le type de modifications que vous souhaitez. La fonction utilise cet apprentissage pour vous fournir des corrections similaires sur les images du même type.

[Haut de la page](#)

Réinitialiser le réglage optimisé et automatique des tons en mémoire

Pour annuler l'apprentissage que la fonction Réglage optimisé et automatique des tons a effectué à partir de votre utilisation et de vos actions, dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Général > Réinitialiser le

réglage optimisé et automatique des tons en mémoire.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Recadrage

[Recadrage d'une image](#)

[Recadrage d'une photo en fonction d'une sélection](#)

[Propositions de recadrage automatique](#)

[Utilisation de repères pour obtenir de meilleurs résultats de recadrage](#)

[Outil Correction de perspective par recadrage](#)

[Utilisation de l'outil Emporte-pièce](#)

[Redimensionnement de la zone de travail](#)


[Redressement d'une image](#)

[Division d'une image numérisée contenant plusieurs photos](#)


[Haut de la page](#)

Recadrage d'une image

L'outil Recadrage supprime la partie d'une image située à l'extérieur du rectangle de recadrage ou de la sélection. Le recadrage est utile pour supprimer les éléments d'arrière-plan superflus et pour mettre l'accent sur un sujet particulier dans une photo. Par défaut, une photo recadrée conserve la résolution de la photo d'origine. L'option Utiliser le rapport photo permet d'afficher et de modifier la taille et la résolution pendant le recadrage d'une photo. La résolution s'adapte à la taille prédéfinie utilisée, le cas échéant.



Recadrage d'une photo pour supprimer une partie de l'arrière-plan

1. Sélectionnez l'outil Recadrage .
2. Dans la barre Options d'outil, sélectionnez le repère de recadrage qui répond à vos besoins. Vous pouvez choisir parmi la règle des tiers, la grille, le nombre d'or ou aucun. Pour plus d'informations sur les repères de recadrage, reportez-vous à la section [Utilisation de repères pour obtenir de meilleurs résultats de recadrage](#) de cet article.
3. Si vous souhaitez utiliser une résolution différente de celle de la photo d'origine, sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant Proportions, ou spécifiez de nouvelles valeurs dans les zones Largeur et Hauteur de la barre d'options :

Aucune restriction Permet de redimensionner l'image selon les dimensions souhaitées.

Utiliser le rapport photo Affiche les proportions d'origine de la photo lors du recadrage. Les zones Largeur et Hauteur affichent les valeurs utilisées pour l'image recadrée. La boîte de dialogue Résolution vous permet de modifier la résolution de l'image.

Taille prédéfinie Spécifie une taille d'image prédéfinie pour la photo recadrée. Si vous souhaitez que la photo recadrée possède des dimensions précises, par exemple 10 x 15 cm, pour tenir dans un cadre à photos standard, choisissez cette taille prédéfinie.

Remarque : lorsque vous spécifiez des valeurs dans les zones Largeur et Hauteur, le menu déroulant Proportions affiche l'option Personnalisés.

4. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à conserver. Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, le rectangle de sélection de la zone recadrée (rectangle de recadrage) s'affiche comme un cadre de sélection avec des poignées d'angle et latérales.
5. (Facultatif) Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajuster le rectangle de recadrage :
 - Pour modifier la taille prédéfinie ou les proportions, choisissez de nouvelles valeurs dans le menu Proportions de la barre d'outils.
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, placez le pointeur à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez dessus, puis faites-le glisser, ou déplacez-le à l'aide des touches fléchées.
 - Pour redimensionner le rectangle de sélection, faites glisser l'une de ses poignées. (Si vous sélectionnez l'option Aucune restriction dans le menu Proportions, vous pouvez conserver les proportions lors de la mise à l'échelle en maintenant la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée d'angle.)
 - Pour permuter les valeurs de largeur et de hauteur, cliquez sur l'icône de permutation ↔ dans la barre d'options.
 - Pour faire pivoter le rectangle de sélection, placez le pointeur en dehors du cadre de sélection (le pointeur prend la forme d'une flèche incurvée ↻), puis faites-le glisser. (Il est impossible de faire pivoter le rectangle de recadrage sur une image en mode Bitmap.)

Remarque : vous pouvez changer la couleur et l'opacité du masque de protection (zone recadrée autour de l'image) en modifiant les préférences de l'outil Recadrage. Sélectionnez Photoshop Elements Editor > Préférences > Affichage et pointeurs, puis spécifiez de nouvelles valeurs de Couleur et d'opacité dans la section Recadrage de la boîte de dialogue Préférences. Désélectionnez l'option Utiliser la protection pour que le masque de protection coloré soit invisible pendant le recadrage.

6. Cliquez sur le bouton vert Confirmer ✓ dans l'angle inférieur droit du rectangle ou cliquez deux fois sur le cadre de sélection pour terminer le recadrage. Si vous préférez annuler le recadrage, cliquez sur le bouton rouge Annuler ✗ ou appuyez sur la touche Echap.




Cliquez sur le bouton de validation pour effectuer le recadrage.

[Haut de la page](#)

Recadrage d'une photo en fonction d'une sélection

Utilisez la commande Recadrer pour supprimer les zones exclues de la sélection en cours. Si vous recadrez une photo en fonction d'une sélection, Photoshop Elements rogne l'image selon le cadre qui contient les limites de la sélection (les sélections de formes irrégulières, telles que celles réalisées à l'aide de l'outil Lasso, sont recadrées selon un cadre rectangulaire contenant la sélection). Si vous utilisez la commande Recadrer sans effectuer de sélection au préalable, Photoshop Elements rogne l'image de 50 pixels sur chaque bord visible.

1. Choisissez un outil de sélection quelconque, tel que l'outil Rectangle de sélection , pour sélectionner la partie de l'image à conserver.
2. Choisissez Image > Recadrer.

[Haut de la page](#)

Propositions de recadrage automatique

L'outil et la technique de recadrage sont une partie essentielle du workflow d'édition photo. A partir de Photoshop Elements, l'outil Recadrage affiche automatiquement quatre propositions prêtes à l'emploi. Vous pouvez choisir le meilleur recadrage pour vos besoins à partir de l'une d'entre elles. Vous pouvez également continuer à recadrer une photo autant que vous le souhaitez après avoir choisi l'une des propositions ou rejeté les quatre.




Image d'origine



Quatre suggestions, comme recommandé par Photoshop Elements

Pour utiliser les propositions de recadrage automatique :

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.
2. Choisissez l'outil Recadrage. Quatre vignettes indiquant les propositions automatiques sont visibles dans la zone Options d'outil.
3. Cliquez sur une vignette qui vous semble la plus adaptée. Cependant, vous pouvez afficher plus de propositions lorsque vous sélectionnez un format différent dans la liste déroulante Options d'outil.

Placez le pointeur de la souris sur les propositions de la zone Options d'outil pour afficher un aperçu des recadrages possibles.

[Haut de la page](#) ¹¹

Utilisation de repères pour obtenir de meilleurs résultats de recadrage

Les options d'incrustation suivantes sont disponibles dans l'outil Recadrage :

Règle des tiers Divise l'image en trois, horizontalement et verticalement (lignes équidistantes) en neuf parties donnant ainsi une meilleure aide visuelle pour décider du recadrage. Vous pouvez valider ou annuler une suggestion de recadrage. L'incrustation de recadrage est déterminée en fonction des options L et H dans la barre d'options. Par exemple, votre sujet principal (un arbre, une personne ou un animal) peut être aux deux tiers de l'horizon coïncidant avec l'une des lignes.

Grille Crée un repère sous forme de grille sur l'image. Utilisez la grille pour positionner les objets avant de recadrer l'image.

Nombre d'or Le nombre d'or fournit un repère pour placer des objets sur une photographie. Positionner les objets de l'image le long des lignes et des intersections de cette grille permet de conférer à une image un impact visuel plus fort. Grâce à la grille du nombre d'or, vous pouvez positionner une partie importante de l'image, par exemple, un œil, un ornement ou une feuille à mettre en avant, qui est mis en évidence au moyen d'un cercle concentrique dans la grille.

Utilisez l'icône Permuter la hauteur et la largeur pour faire pivoter la grille. Selon le rapport L/H de la zone de recadrage (dans le sens de la hauteur ou de la largeur), l'option de symétrie verticale ou horizontale s'affiche. Dans la barre Options d'outil, cliquez sur Symétrie pour inverser la grille de nombre d'or horizontalement ou verticalement. La partie recadrée à l'aide du nombre d'or peut pivoter dans le sens horaire ou antihoraire. Le bouton Symétrie respecte la logique suivante :

- Si les dimensions de recadrage sont telles que la largeur est supérieure à la hauteur dans la barre des options de recadrage, le bouton représente (graphiquement) une symétrie horizontale.

Si les dimensions de recadrage sont telles que la largeur est inférieure à la hauteur dans la barre d'options de recadrage, le bouton représente (graphiquement) une symétrie verticale.

Non Aucune incrustation du repère de recadrage n'apparaît à l'intérieur du cadre de sélection.

[Haut de la page](#)

Outil Correction de perspective par recadrage

Nouveautés de Photoshop Elements 15

L'outil Correction de perspective par recadrage vous permet de transformer la perspective d'une image lors du recadrage. Cela est particulièrement utile lorsque vous disposez d'une image avec distorsion en trapèze ou en barillet. La distorsion survient lorsqu'un objet est photographié depuis un plan oblique plutôt que sur un plan normal, ou lorsque les objectifs grand-angle sont utilisés pour photographier une large étendue d'un objet. Si, par exemple, vous photographiez un bâtiment vu du sol, ses bords se rapprochent vers le haut au lieu de rester parallèles.

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.
2. En mode Expert, dans la section Modifier de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Correction de perspective par recadrage.
3. Tracez un rectangle autour de l'objet dont vous souhaitez corriger la perspective pendant le recadrage de l'image au niveau de la sélection.



Rectangle dessiné à l'aide de l'outil Correction de perspective par recadrage.

4. Utilisez les coins de la sélection pour modifier la forme du rectangle. Placez le pointeur de la souris sur n'importe quel angle, et, lorsque le pointeur devient blanc, cliquez et déplacez le coin.

Pour des résultats optimaux, déplacez les coins pour aligner le bord vertical du rectangle avec un motif ou un objet dans la photo qui doit apparaître vertical.



Modifiez la forme du rectangle pour aligner les lignes verticales dans l'image.

5. (*Facultatif*) Dans la section Options d'outil, saisissez les valeurs de largeur (l), hauteur (H) et résolution. L'image finale est transformée à ces valeurs de hauteur, largeur et résolution.



Outil Correction de perspective par recadrage options


6. Cliquez sur  pour transformer la perspective et couper l'image au niveau de la zone du rectangle.



Image finale avec correction de la perspective.




Image finale avec correction de la perspective

[Haut de la page](#)

Utilisation de l'outil Emporte-pièce

L'outil Emporte-pièce taille une photo selon la forme de votre choix. Faites glisser la forme sur votre photo, puis déplacez et/ou redimensionnez à volonté le cadre de sélection.



Utilisez l'outil Emporte-pièce pour tailler la photo dans une forme amusante.

1. Sélectionnez l'outil Emporte-pièce.
2. Cliquez sur le menu contextuel Emporte-pièce de la barre Options d'outil, puis sélectionnez une forme. Pour afficher d'autres bibliothèques, sélectionnez une autre bibliothèque dans la liste déroulante Formes.

3. Cliquez deux fois sur une forme pour la sélectionner.

4. Définissez les options de forme :

Libre Trace la forme selon la taille et les dimensions souhaitées.

Proportions définies Conserve les proportions de la hauteur et la largeur de la forme recadrée.

Taille définie Recadre l'image à la taille exacte de la forme choisie.



Taille fixe Permet de définir les dimensions exactes de la forme finale. Les mesures relevées correspondent à la hauteur et à la largeur que vous indiquez.

A partir du centre Trace la forme à partir du centre.

Contour progressif Détermine l'adoucissement des bords de la forme finale. Les contours progressifs adoucissent les bords de l'image recadrée de sorte qu'ils s'estompent et se confondent avec l'arrière-plan.

Recadrer Sélectionnez cette option pour rogner l'image à la taille du cadre de sélection qui contient la forme créée.


5. Faites glisser le curseur dans l'image pour définir les limites de la forme et déplacer cette dernière à l'emplacement voulu de l'image.

6. Cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Retour pour terminer le recadrage. Si vous préférez annuler le recadrage, cliquez sur le bouton Annuler  ou appuyez sur la touche Echap.

[Haut de la page](#) 

Redimensionnement de la zone de travail

La zone de travail correspond à l'espace de travail autour d'une image existante, dans la fenêtre de l'image. Il s'agit d'une zone de l'image entièrement modifiable. Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille de la zone de travail, de part et d'autre de l'image. La zone de travail ajoutée s'affiche dans la couleur d'arrière-plan actuellement sélectionnée sur le calque d'arrière-plan (par défaut) ou dans la couleur d'arrière-plan de la zone de travail sélectionnée dans la fenêtre Taille de la zone de travail. Dans d'autres calques, la zone de travail ajoutée est transparente.



L'agrandissement de la zone de travail permet d'y ajouter un cadre coloré.

1. Choisissez la commande Image > Redimensionner > Taille de la zone de travail.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Entrez les dimensions complètes de la nouvelle zone de travail dans les zones Largeur et Hauteur. Choisissez les unités de mesure dans les menus déroulants adjacents.
 - Sélectionnez l'option Relative, puis indiquez de combien augmenter ou diminuer la taille de la zone de travail. Entrez un nombre négatif pour diminuer la taille. Utilisez cette option pour agrandir la zone de travail selon une valeur précise, par exemple 5 cm de chaque côté.
3. Cliquez sur une flèche de l'icône Ancre pour indiquer la position de l'image existante dans la nouvelle zone de travail.
4. Pour modifier la couleur de la zone de travail ajoutée, choisissez une option dans le menu Couleur de la zone de travail, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#) ¹⁴

Redressement d'une image

Si l'appareil photo n'est pas immobile au moment de la prise de vue, cela peut entraîner le mauvais alignement d'une image. Ainsi, l'horizon derrière un coucher de soleil peut ne pas être parfaitement horizontal. Dans Photoshop Elements, vous pouvez réaligner la photo de sorte que l'horizon soit parfaitement horizontal. L'outil Redressement (P) permet de réaligner une image à la verticale ou à l'horizontale. Au besoin, vous pouvez également choisir de redimensionner ou recadrer la zone de travail pour l'adapter à l'image redressée.

- En mode Rapide, l'outil Redressement (P) étant actif, tracez simplement une ligne sur l'horizon (si visible). Si l'horizon n'est pas visible, tracez une ligne que vous pensez représenter l'axe horizontal de la photo.

La photo est redressée et, suivant l'option choisie, les contours vides créés sont automatiquement remplis.

Redressement manuel d'une image

1. Sélectionnez l'outil Redressement.
2. Choisissez parmi les boutons d'option disponibles :

Étendre ou rétrécir la zone de travail Redimensionne la zone de travail à la taille de l'image pivotée. Le redressement place les angles de l'image hors des limites de la zone de travail sélectionnée. L'image redressée comportera des zones d'arrière-plan vide, mais les pixels ne seront pas écrêtés.

Recadrer pour supprimer l'arrière-plan Recadre l'image pour supprimer les zones d'arrière-plan vide visibles à la suite du redressement. Certains pixels seront écrêtés.

Recadrer selon la taille d'origine La taille de la zone de travail demeure identique à celle de l'image d'origine. L'image redressée comportera des zones d'arrière-plan vide, et certains pixels seront écrêtés.



Redressement et recadrage pour le détourage de l'arrière-plan

Remarque : les trois options de redressement sont activées en cas d'activation de l'option Rotation de tous les calques.

3. Sélectionnez l'option Rotation de tous les calques pour redresser tous les calques de l'image.
4. Pour redresser l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour aligner l'image horizontalement, tracez une ligne dans l'image pour indiquer la nouvelle ligne droite horizontale. Prenons l'exemple d'une image montrant un coucher de soleil avec un horizon mal aligné. Tracez une ligne horizontale parallèle à l'horizon.
 - Pour aligner l'image verticalement, cliquez sur le point d'origine, maintenez la touche Commande enfoncée et faites glisser l'image pour indiquer la nouvelle ligne droite verticale. Par exemple, vous pouvez avoir une photo d'une personne prise dans une salle dont les murs ne semblent pas verticaux. Appuyez sur la touche Commande et tracez une ligne verticale parallèle au bord vertical d'une étagère ou d'un chandelier.

Redressement automatique d'une image

- Pour redresser automatiquement l'image sans toucher à la zone de travail, choisissez la commande Image > Rotation > Redresser l'image. L'image redressée comporte des zones d'arrière-plan vides, mais les pixels ne sont pas écrêtés.
- Pour redresser et rogner l'image automatiquement, choisissez la commande Image > Rotation > Redresser et rogner l'image. L'image redressée ne comporte pas de

zones d'arrière-plan vides, mais certains pixels sont écrêtés.

Redressement manuel d'une image en mode Rapide

1. Sélectionnez l'outil Redressement.
2. Choisissez parmi les boutons d'option disponibles :

Conserver la taille de la zone de travail Redimensionne la zone de travail à la taille de l'image pivotée. Le redressement place les angles de l'image hors des limites de la zone de travail sélectionnée. L'image redressée comportera des zones d'arrière-plan vide, mais les pixels ne seront pas écrêtés.

Conserver la taille de l'image Redimensionne l'image pour supprimer les zones d'arrière-plan vide visibles à la suite du redressement. Certains pixels seront écrêtés.

3. Pour redresser l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour aligner l'image horizontalement, tracez une ligne le long d'un élément qui devrait être horizontal. Prenons l'exemple d'une image montrant un train avec un horizon mal aligné. Tracez une ligne horizontale parallèle au train.
 - Pour aligner l'image verticalement, tracez une ligne le long d'un élément qui devrait être vertical. Prenons l'exemple d'une image montrant une tour mal alignée. Tracez une ligne verticale parallèle à la tour.

Remplir automatiquement les contours vides


L'outil Redressement dispose d'une option avancée permettant de remplir automatiquement les contours à l'aide de données d'image pertinentes, au lieu de les remplir avec une couleur d'arrière-plan ou des pixels transparents.

L'option Remplir automatiquement les contours est uniquement disponible dans les modes Agrandissement ou réduction et Taille originale. Avant de tracer une ligne pour activer le redressement de l'image, cochez la case Remplir automatiquement les contours. Lorsque vous dessinez la ligne, tout espace créé le long des contours de la photo est automatiquement rempli de manière intelligente.

[Haut de la page](#)

Division d'une image numérisée contenant plusieurs photos

Si vous avez numérisé plusieurs photos à la fois sur un scanner à plat, vous pouvez automatiquement scinder et redresser l'image numérisée pour individualiser les photos qui la composent. Les photos doivent comporter une séparation claire.



Séparation des images numérisées à partir d'une même page en trois images distinctes

- Choisissez la commande Image > Diviser les photos numérisées. Photoshop Elements scinde automatiquement l'image et place chaque photo dans un fichier distinct.

Pour les images présentant du blanc sur les contours (ciel clair, neige, etc.), cette commande est plus efficace si vous recouvrez l'image d'une feuille sombre lorsque vous la placez sur le scanner.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Amélioration

[Atténuation ou adoucissement des contours](#)

[Remplacement de couleurs dans une image](#)

[Duplication des images ou des zones d'une image](#)

[Visages Photomerge](#)

[Exposition Photomerge](#)

[Haut de la page](#) 

Atténuation ou adoucissement des contours

L'outil Goutte d'eau adoucit les contours ou les zones d'une image en dissipant leurs détails. L'atténuation d'un arrière-plan très chargé peut rendre vos images cibles plus nettes. Vous pouvez également utiliser des filtres Atténuation.



Photo d'origine (à gauche) et après atténuation de son arrière-plan (à droite).

1. Sélectionnez l'outil Goutte d'eau.
2. Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

Pinceau Définit la pointe de la forme, à partir du menu contextuel. Pour d'autres formes de pinceaux, cliquez sur la liste déroulante Pinceau à l'intérieur de la fenêtre contextuelle, puis sélectionnez une vignette.

Épaisseur Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Mode Spécifie la manière dont les pixels que vous adoucissez se fondent avec les autres pixels de l'image.

Intensité Spécifie le degré d'atténuation à chaque application..

Echantillonner tous les calques Atténue tous les calques visibles. Si cette option est désélectionnée, l'outil atténue le calque actif uniquement.

3. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à adoucir.

[Haut de la page](#) 

Remplacement de couleurs dans une image

L'outil Remplacement de couleur permet de remplacer plus facilement des couleurs spécifiques dans votre image. Vous pouvez choisir une couleur cible (par exemple, une fleur jaune de l'image) et peindre par-dessus en choisissant une autre couleur, par exemple du rouge. L'outil Remplacement de couleur permet également de corriger les couleurs.



Remplacement de couleurs

1. Sélectionnez l'outil Remplacement de couleur (celui-ci fait partie de la barre d'options Outil Pinceau).
2. Choisissez une pointe de forme dans le menu Forme de la barre d'options. Dans la plupart des cas, vous garderez le mode de fusion défini sur Couleur.
3. Dans le menu Limites, sélectionnez l'une des options suivantes :

Discontiguës Remplace la couleur échantillonnée partout où elle apparaît sous le pointeur.

Contiguës Remplace les couleurs contiguës par la couleur immédiatement sous le pointeur.

4. Dans le menu déroulant Tolérance, choisissez un faible pourcentage pour remplacer les couleurs très semblables au pixel sur lequel vous cliquez, et un pourcentage élevé pour remplacer une gamme des couleurs plus large.
5. Pour définir un bord lisse dans les zones que vous corrigez, sélectionnez l'option Lissage.
6. Choisissez la méthode requise d'échantillonnage. Les options disponibles sont les suivantes :

Continu Echantillonnage des couleurs en continu, alors que vous faites glisser l'outil de remplacement de couleur.

Une fois Echantillonnage des couleurs une seule fois, lorsque vous commencez à faire glisser l'outil de remplacement de couleur.

Nuance de fond Remplacement de la zone contenant la couleur d'arrière-plan, chaque fois que vous faites glisser l'outil de remplacement de couleur au-dessus de celle-ci.

7. Choisissez une couleur de premier plan à substituer à la couleur actuelle.
8. Cliquez sur la couleur à remplacer dans l'image.

9. Faites glisser l'image pour remplacer la couleur cible.

Duplication des images ou des zones d'une image

L'outil Tampon de duplication applique un échantillon d'une image, que vous pouvez utiliser pour dupliquer des objets, retoucher les imperfections ou recouvrir des objets dans votre photo.



Photo d'origine (en haut), après l'ajout de deux étoiles de mer à l'aide de l'outil Tampon de duplication (au centre) et après la suppression d'une personne à l'aide de l'outil Tampon de duplication (en bas).

1. Sélectionnez l'outil Tampon de duplication.
2. (Facultatif) Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

Echantillonner tous les calques Sélectionnez cette option pour prélever (copier) des données de tous les calques visibles, et désélectionnez-la pour prélever des données à partir du calque actif uniquement.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Épaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Mode Détermine le mode de fusion de la source ou du motif avec les pixels existants. Le mode Normal recouvre les pixels d'origine par les nouveaux pixels.

Aligné Déplace la zone d'échantillon avec le curseur lorsque vous commencez à peindre, sans tenir compte du nombre d'interruptions et de reprises effectuées. Cette option est utile lorsque vous souhaitez éliminer des zones dont vous n'avez pas besoin,

comme une ligne téléphonique dans le ciel ou une déchirure dans une photo numérisée. Si l'option Aligné est désélectionnée, l'outil Tampon de duplication applique la zone d'échantillon à partir du point de prélèvement initial à chaque interruption et à chaque reprise. Cela est pratique pour appliquer plusieurs copies de la même partie d'une image à différentes zones de la même image ou à une autre image.

3. Cliquez sur Cloner l'incrustation, puis définissez les options suivantes :

Afficher le recouvrement Sélectionnez l'option Incrustation pour afficher l'incrustation à l'intérieur de l'épaisseur de la forme.

Opacité Pour définir l'opacité de l'incrustation, entrez un pourcentage dans la zone de texte Opacité.

Ecrêtage Pour écrêter l'incrustation en fonction de l'épaisseur, activez l'option Ecrêtage.

Masquage automatique Pour masquer l'incrustation tout en appliquant l'étendue de peinture, sélectionnez Masquage automatique.

Inverser l'incrustation Pour inverser les couleurs dans l'incrustation, sélectionnez Inverser.

4. Positionnez le pointeur sur la partie d'une image ouverte qui vous intéresse, puis maintenez la touche Option enfoncée et cliquez. L'outil duplique les pixels à ce point de prélèvement de l'image au fur et à mesure que vous peignez.
5. Faites glisser le pointeur ou cliquez pour appliquer l'échantillon.

[Haut de la page](#) 

Visages Photomerge

Pour visionner une vidéo sur les fonctions Photomerge, rendez-vous à l'adresse www.adobe.com/go/Invid2342_pse9_fr.

Utilisez la fonction Visages Photomerge pour combiner plusieurs visages et créer une vue composite.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner les images de visage à utiliser comme images sources pour les visages Photomerge :
 - Sélectionnez les photos de visages dans Elements Organizer.
 - Ouvrez les photos de face.
2. Choisissez la commande Réglages > Photomerge > Visages Photomerge.
3. Choisissez un visage pour l'image de base, puis faites-le glisser de la corbeille des photos vers la fenêtre Finale.
4. Cliquez sur une autre image dans la corbeille des photos, puis cliquez sur l'outil Alignement. Placez les trois marqueurs d'alignement sur les yeux et la bouche de l'image source et de l'image finale, puis cliquez sur le bouton Aligner les photos.
5. Cliquez sur d'autres photos dans la corbeille des photos (à codage couleur pour un meilleur suivi). Utilisez l'outil Crayon pour marquer les zones que vous souhaitez fusionner dans la photo finale. Apportez la dernière touche à l'image en enrichissant son contenu avec l'outil Crayon ou en le simplifiant avec l'outil Gomme.
6. Définissez les options suivantes :

Afficher les contours Cliquez sur cette option pour afficher les traits de crayon que

vous avez tracés dans l'image source.

Afficher les régions Cliquez sur cette option pour faire apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

7. Cliquez sur le bouton Rétablir pour recommencer, sur le bouton Terminer pour terminer la prise de vue de visages Photomerge ou sur le bouton Annuler pour fermer la prise de vue de visages Photomerge.



Fenêtre de visages Photomerge

[Haut de la page](#)

Exposition Photomerge

Pour visionner une vidéo sur les fonctions Photomerge, rendez-vous à l'adresse www.adobe.com/go/Invid2342_pse9_fr.

Utilisez la fonction Exposition Photomerge pour traiter de façon optimale les scènes de photos qui nécessitent une correction de l'exposition. Vous pouvez fusionner deux photos afin d'obtenir une photo parfaitement exposée. Imaginons, par exemple, qu'une fenêtre fait figure d'arrière-plan sur une photo et que vous souhaitez obtenir un résultat parfait pour cette image avec les propriétés suivantes :

- Une exposition satisfaisante du décor en dehors de la fenêtre
- Une exposition satisfaisante des objets sombres à l'intérieur de la pièce

Dans une telle situation, il n'est pas rare d'obtenir un décor surexposé en dehors de la fenêtre ou des objets sous-exposés à l'intérieur de la pièce.

Pour être sûr d'obtenir une photo parfaite, procédez comme suit :

- Prenez au moins deux photos de la même scène avec différentes expositions. Pour un résultat optimal, prenez les photos selon une valeur d'exposition différente en évitant les mouvements de secousse. Par exemple :
 - Vous pouvez prendre au moins deux photos avec flash pour obtenir une exposition satisfaisante du sujet (les objets à l'intérieur de la pièce).
 - Vous pouvez ensuite prendre une photo sans flash pour obtenir une exposition satisfaisante de l'arrière-plan (le décor à l'extérieur de la fenêtre).

Conseil : vous pouvez utiliser sur votre appareil photo la fonction d'exposition avec prise de vue en fourchette afin de réaliser plusieurs prises de vue du même sujet selon différents paramètres d'exposition.


- Fusionnez les photos pour créer une photo parfaitement exposée.

La fonction Exposition Photomerge simplifie la fusion de deux photos et crée une photo parfaitement exposée.

La fonction Exposition Photomerge est disponible avec les modes suivants :

- Mode automatique
- Mode manuel

Pour obtenir un résultat optimal en mode automatique, utilisez les photos prises selon différentes valeurs d'exposition à l'aide de la fonction d'exposition avec prise de vue en fourchette. Pour obtenir un résultat optimal en mode manuel, utilisez les photos prises avec et sans flash.



Exposition Photomerge

Exposition Photomerge automatique

Vous pouvez sélectionner les photos de votre choix depuis Elements Organizer, puis sélectionner et désélectionner les photos dans la corbeille des photos.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans Elements Organizer, choisissez entre 2 et 10 photos, puis choisissez la commande Réglages > Photomerge > Exposition Photomerge.
- Ouvrez les fichiers requis au moyen de la commande Fichier > Ouvrir.
 1. Dans la corbeille des photos, sélectionnez l'option Afficher documents ouverts pour visualiser tous les fichiers ouverts.
 2. Dans la corbeille des photos, sélectionnez entre deux et dix photos.
 3. Sélectionnez la commande Réglages > Photomerge >

Exposition Photomerge.

Photoshop Elements affiche les photos sélectionnées.

2. Dans le panneau Photomerge, sélectionnez Automatique.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Fusion simple Cette option ne vous permet pas de modifier les paramètres de la fonction Exposition Photomerge. Si vous sélectionnez cette option, la photo fusionnée s'affiche.

Fusion dynamique Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez régler les paramètres à l'aide des curseurs. Vous pouvez afficher la photo finale selon les paramètres indiqués. Vous pouvez également régler les paramètres suivants :

Sélecteur Permet d'augmenter ou de diminuer les détails des tons clairs.

Tons foncés Permet d'éclaircir ou d'obscurcir les tons foncés.

Saturation Permet de modifier l'intensité de la couleur.

4. Après avoir obtenu le résultat souhaité, cliquez sur le bouton Terminer pour terminer l'exposition Photomerge.

Exposition Photomerge manuelle

Remarque : lorsque vous utilisez des photos prises avec flash, le mode Exposition Photomerge manuelle est défini par défaut pour la fonction Exposition Photomerge.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Dans Elements Organizer, choisissez entre 2 et 10 photos, puis choisissez la commande Réglages > Photomerge > Exposition Photomerge.
 - Ouvrez les fichiers requis au moyen de la commande Fichier > Ouvrir.
 1. Dans la corbeille des photos, sélectionnez l'option Afficher documents ouverts pour visualiser tous les fichiers ouverts.
 2. Dans la corbeille des photos, sélectionnez entre deux et dix photos.
 3. Sélectionnez la commande Réglages > Photomerge > Exposition Photomerge.

Photoshop Elements affiche les photos sélectionnées.

2. Dans le panneau Photomerge, sélectionnez Manuel.

La première image de la corbeille des photos s'affiche en tant que photo source. Vous pouvez sélectionner une image dans la corbeille des photos pour la définir comme photo finale.

3. Définissez les options suivantes :

Afficher les contours Cliquez sur cette option pour afficher les traits de crayon dans l'image source.

Afficher les régions Cliquez sur cette option pour faire apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

4. A l'aide de l'outil Crayon, sélectionnez les zones exposées dans l'image source affichée.

Changez la photo source, puis sélectionnez les zones sur cette photo, le cas échéant.

Vous pouvez désormais afficher une image finale avec différentes zones copiées à partir de différentes photos source au-dessus de la photo finale préalablement sélectionnée.

5. Modifiez la transparence des zones sélectionnées pour les fusionner convenablement avec l'arrière-plan à l'aide du curseur Transparence. Sélectionnez l'option Fusion du contour pour atténuer les contours fusionnés.

Remarque : *le curseur Transparence s'applique uniquement aux zones sélectionnées dans l'image source affichée. Changez d'image source si vous souhaitez modifier la transparence des zones sélectionnées des autres images. Les valeurs utilisées pour une image spécifique sont mémorisées. Si le curseur est conservé tel quel, 0 est la valeur par défaut.*

6. Pour corriger l'alignement de plusieurs photos, sélectionnez Option avancée, puis cliquez sur Outil Alignement. Placez trois marqueurs sur l'image source et trois autres marqueurs sur l'image finale, puis cliquez sur l'option Aligner les photos. Cliquez ensuite sur le bouton Terminer.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Transformation

[Application d'une rotation ou d'une symétrie à un élément](#)

[Rotation manuelle d'un élément](#)

[Mise à l'échelle d'un élément](#)

[Application d'une inclinaison ou d'une torsion à un élément](#)

[Application d'une perspective à un élément](#)

[Transformation manuelle d'un élément](#)

[Application d'une transformation au calque d'arrière-plan](#)

[Haut de la page](#) 

Application d'une rotation ou d'une symétrie à un élément

Vous pouvez appliquer une rotation ou une symétrie à une sélection, un calque ou une image entière. Assurez-vous de choisir la commande de correction adaptée à l'élément auquel vous souhaitez appliquer une rotation ou une symétrie.

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez la photo, le calque, la sélection ou la forme auxquels appliquer une rotation ou une symétrie.
2. Sélectionnez le menu Image > Rotation, puis choisissez l'une des commandes suivantes dans le sous-menu :

90° vers la gauche, Calque 90° vers la gauche ou Sélection 90° vers la gauche Fait pivoter la photo, le calque ou la sélection d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (la commande Rotation de la sélection est disponible uniquement lorsqu'une sélection est active dans l'image).

90° vers la droite, Calque 90° vers la droite ou Sélection 90° vers la droite Fait pivoter la photo, le calque ou la sélection d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.


180°, Calque 180° ou Sélection 180° Fait pivoter la photo, le calque ou la sélection d'un demi-tour.

Personnalisé Applique à l'élément une rotation égale à la valeur que vous avez spécifiée. Si vous sélectionnez cette option, indiquez la valeur de rotation en degrés que vous voulez appliquer à l'élément et la direction de la rotation.

Remarque : un nombre positif fait pivoter l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre, et un nombre négatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Lorsque vos réglages sont définitifs, cliquez sur le bouton OK.

Symétrie axe horizontal, Symétrie horizontale du calque ou Symétrie horizontale de la sélection Applique une symétrie horizontale à la photo, au calque ou à la sélection.



Rotation d'une image

Rotation manuelle d'un élément


Grâce aux commandes Rotation manuelle du calque et Rotation manuelle de la sélection, vous pouvez faire pivoter un élément à votre convenance.






Utilisez la commande Rotation manuelle du calque pour redresser l'image, puis cliquez sur le bouton de validation pour appliquer la rotation.

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez le calque ou la sélection à faire pivoter.
2. Choisissez la commande Image > Rotation > Rotation manuelle du calque ou Rotation manuelle de la sélection. Un cadre de sélection s'affiche dans l'image.

Remarque : si vous sélectionnez une image qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.



3. (Facultatif) Pour modifier l'emplacement du point autour duquel la rotation de l'élément s'effectue, cliquez sur un carré du localisateur de point de référence  dans la barre

d'options.

- Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier la valeur de rotation :
 - Cliquez sur la poignée de rotation au bas du cadre de sélection, puis faites-la glisser. Le pointeur se transforme en flèches concentriques lorsqu'il se trouve au-dessus de la poignée. Pour contraindre la rotation à des incréments de 15°, maintenez la touche Maj enfoncée tout en faisant glisser le pointeur.
 - Spécifiez un angle de rotation compris entre -180 (rotation maximale vers la gauche) et 180 (rotation maximale vers la droite) dans la zone de texte Définir la rotation  de la barre d'options.
- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour appliquer la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Retour.
 - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.

[Haut de la page](#) 

Mise à l'échelle d'un élément

- Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez la photo, le calque, la sélection ou la forme à mettre à l'échelle.
- Choisissez la commande Image > Redimensionner > Echelle.
Remarque : si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.
- Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier la valeur d'échelle :
 - Pour conserver les proportions relatives (et éviter la distorsion de l'image) lors d'une opération de mise à l'échelle, cochez la case Conserver les proportions, puis faites glisser une poignée d'angle. Vous pouvez également appuyer sur la touche Option tout en faisant glisser une poignée d'angle.
 - Pour mettre uniquement la hauteur ou la largeur à l'échelle, faites glisser une poignée latérale.
 - Entrez un pourcentage pour la largeur, la hauteur ou les deux dans la barre d'options.
- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour appliquer la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Retour.
 - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.

[Haut de la page](#) 

Application d'une inclinaison ou d'une torsion à un élément

L'inclinaison d'un élément consiste à le pencher verticalement ou horizontalement, alors que la torsion consiste à l'étirer ou à l'écraser.

- Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez la photo, le calque, la sélection ou la forme à transformer.
- Choisissez la commande Image > Transformation > Inclinaison ou

Image > Transformation > Torsion. Si vous transformez une forme à l'aide d'un outil de forme, choisissez la commande Image > Forme Transformation > Inclinaison ou Image > Forme Transformation > Torsion.

Remarque : si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.

3. Faites glisser une poignée pour appliquer une inclinaison ou une torsion au cadre de sélection.
4. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour appliquer la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation ✓ ou appuyez sur la touche Retour.
 - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation ⓧ ou appuyez sur la touche Echap.

[Haut de la page](#)

Application d'une perspective à un élément

L'application d'une perspective donne l'impression d'objets en trois dimensions.



Image d'origine (à gauche) et image après application de la perspective (à droite)

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez l'élément à transformer.
2. Choisissez la commande Image > Transformation > Perspective. Si vous transformez une forme avec un outil de forme, choisissez la commande Image > Forme Transformation > Perspective.

Remarque : si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.
3. Faites glisser une poignée d'angle du cadre de sélection pour appliquer une perspective.
4. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour confirmer la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation ✓ ou appuyez sur la touche Retour.
 - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation ⓧ ou appuyez sur la touche Echap.

[Haut de la page](#)








Transformation manuelle d'un élément

La commande Transformation manuelle vous permet d'appliquer des transformations (rotation, mise à l'échelle, inclinaison, torsion et perspective) en une seule étape. Au lieu de choisir entre différentes

commandes, il suffit de maintenir une touche du clavier enfoncée pour passer d'un type de transformation à un autre.

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez l'élément à transformer.
2. Choisissez la commande Image > Transformation > Transformation manuelle. Si vous transformez une forme, choisissez la commande Image > Forme Transformation > Forme Transformation manuelle.

Remarque : si vous sélectionnez une photo qui est en fait un calque d'arrière-plan (photo importée d'un appareil photo ou d'un scanner, par exemple), vous avez la possibilité de la convertir en calque ordinaire afin de la transformer.

3. (Facultatif) Pour modifier l'emplacement du point autour duquel la rotation de l'élément s'effectue, cliquez sur un carré du localisateur de point de référence  dans la barre d'options.
4. Utilisez l'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour transformer l'objet :
 - Pour effectuer une mise à l'échelle, faites glisser une poignée du cadre de sélection. Pour mettre la largeur et la hauteur à l'échelle de manière proportionnelle, appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser une poignée d'angle, ou cochez la case Conserver les proportions dans la barre d'options, puis faites glisser une poignée d'angle.
 - Pour effectuer une rotation, pointez à l'extérieur du cadre de sélection, puis faites glisser le pointeur. Le pointeur placé en dehors du cadre de sélection prend la forme d'une double flèche incurvée . Appuyez sur la touche Maj tout en faisant glisser le curseur pour contraindre la rotation à des incréments de 15°.
 - Pour effectuer une torsion, appuyez sur la touche Commande, puis faites glisser une poignée. Lorsque vous placez le pointeur sur une poignée, il se transforme en pointe de flèche grise .
 - Pour effectuer une inclinaison, appuyez sur les touches Commande+Maj, puis faites glisser une poignée depuis le milieu d'un des côtés du cadre de sélection. Lorsque vous placez le pointeur sur une poignée latérale, ce dernier se transforme en pointe de flèche grise avec une petite flèche double .
 - Pour appliquer une perspective, appuyez sur les touches Commande+Option+Maj, puis faites glisser une poignée d'angle. Lorsque vous placez le pointeur sur une poignée d'angle, il se transforme en pointe de flèche grise .
5. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour confirmer la transformation, cliquez deux fois à l'intérieur du cadre de sélection, cliquez sur le bouton de validation  ou appuyez sur la touche Retour.
 - Pour annuler la transformation, cliquez sur le bouton d'annulation  ou appuyez sur la touche Echap.

[Haut de la page](#) 

Application d'une transformation au calque d'arrière-plan

Avant d'appliquer des transformations au calque d'arrière-plan, vous devez le convertir en calque ordinaire.

1. Sélectionnez le calque d'arrière-plan dans le panneau Calques de l'espace de travail Modifier.
2. Convertissez le calque d'arrière-plan.
3. Appliquez la transformation.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Réglage des tons foncés et des tons clairs

[Réglage de la couleur et de la tonalité à l'aide des outils de forme dynamique](#)

[Application des outils de forme dynamique](#)

[A propos des réglages des niveaux](#)

[Amélioration des détails des tons foncés et des tons clairs](#)

[Réglage des tons foncés et de la luminosité à l'aide des niveaux](#)

[Réglage de la luminosité et du contraste de zones sélectionnées](#)

[Eclaircissement ou obscurcissement rapide de zones isolées](#)

[Saturation ou désaturation rapide de zones isolées](#)

[Haut de la page](#)

Réglage de la couleur et de la tonalité à l'aide des outils de forme dynamique

Les outils Forme dynamique et Détail de forme dynamique permettent de régler la tonalité et la couleur dans certaines parties d'une photo. Ces outils permettent également d'appliquer certains effets. Il suffit de sélectionner un réglage prédéfini et d'appliquer la correction. Ces deux outils créent automatiquement des calques de réglage. Le calque de l'image d'origine restant ainsi intact, la manipulation des photos n'en est que plus souple. N'hésitez pas à revenir en arrière et à modifier légèrement vos réglages sachant que vous ne perdrez aucune information de l'image.

L'application de l'outil Forme dynamique a pour effet de délimiter une sélection par analogie de couleur et de texture. Le réglage est appliqué simultanément à la zone sélectionnée. Vous pouvez régler les tons foncés, les tons clairs, les couleurs et les contrastes. Appliquez les couleurs des objets dans votre image, ajoutez des textures, appliquez divers effets photographiques.




Outil Forme dynamique appliquant une sélection de réglage

1. Sélectionnez l'outil Forme dynamique.
2. Sélectionnez un effet dans la liste déroulante des paramètres prédéfinis de la barre d'options des outils, puis faites-glisser le pointeur de la souris sur les objets de l'image à laquelle vous souhaitez appliquer l'effet.

Vous pouvez appliquer divers effets et motifs à l'aide de l'outil Forme dynamique parmi les paramètres prédéfinis disponibles.

Toutefois, vous ne pouvez pas modifier les paramètres d'un effet car le calque auquel l'effet s'applique est un calque de pixels et non un calque de réglage.

Il y a un nouveau jeu de paramètres prédéfinis très utile, désormais disponible sous la catégorie Textures de l'outil Forme dynamique.



Option Textures

Les paramètres prédéfinis permettent d'appliquer les effets suivants à vos images :

- Améliorer les arrière-plans ternes et sans attrait.
- Créer un effet Satin pour les vêtements/textiles figurant sur une image.
- Ajouter des motifs fleuris aux robes figurant sur une image.
- Ajouter des motifs de conception aux murs ou arrière-plans figurant dans une image.

L'outil Détail de forme dynamique applique le réglage à certaines parties de la photo, tout comme un outil de peinture. Cet outil permet d'ajuster les petits détails avec des paramètres prédéfinis de motif et d'effet. La peinture et l'application des paramètres prédéfinis dans de petites zones est plus précise. Cliquez sur un effet dans la liste déroulante et appliquez le pinceau sur la zone pour appliquer l'effet. Plusieurs formes vous sont proposées. Vous pouvez choisir l'épaisseur et la forme du pinceau dans la barre d'options.

Il fonctionne également comme un outil de sélection ; vous pouvez cliquer sur l'option Améliorer le contour dans la barre d'options pour modifier la forme et la taille de la sélection. Pour retirer une zone de la sélection, cliquez sur le bouton Soustraire de la sélection.

Ces deux outils vous permettent d'étendre (par ajout) ou de réduire (par suppression) les zones que vous réglez et même d'appliquer plusieurs réglages prédéfinis à une photo. Chaque réglage prédéfini est appliqué à son propre calque de réglage. Vous pouvez affiner les paramètres pour chaque correction séparément.

Une fois la correction effectuée, une épingle apparaît à l'endroit où le premier réglage a été appliqué. Cette épingle renvoie au réglage correspondant. Une nouvelle épingle apparaît à chaque application d'un réglage prédéfini différent. Cette fonction simplifie la modification d'une correction donnée, tout particulièrement si vous appliquez divers réglages.



Application d'un contour de réglage à l'aide de l'outil Détail de forme dynamique

[Haut de la page](#)

Application des outils de forme dynamique

1. Sélectionnez l'outil Forme dynamique ou l'outil Détail de forme dynamique dans la palette d'outils.

Les réglages prédéfinis disponibles apparaissent dans un panneau déroulant.

2. Sélectionnez un effet dans la liste déroulante des paramètres prédéfinis de la barre d'options des outils.

Choisissez une option dans le menu du panneau déroulant pour afficher divers jeux de réglages. Pour plus de détails sur la configuration du panneau déroulant, reportez-vous à la section A propos des paramètres prédéfinis.

3. (Facultatif) Utilisez l'une des méthodes suivantes pour régler la taille et la qualité de l'outil de forme :

- Si vous avez sélectionné l'outil Forme dynamique, ouvrez le sélecteur de formes dans la barre d'options, puis modifiez les paramètres.
- Si vous avez sélectionné l'outil Détail de forme dynamique, sélectionnez une pointe de forme prédéfinie dans le panneau déroulant des formes prédéfinies. Modifiez ensuite le paramètre d'épaisseur dans la barre d'options.

4. Peignez ou faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image.

La correction est appliquée sur le calque de réglage correspondant, et une épingle de couleur apparaît à l'emplacement de la première application de l'outil de forme.

5. (Facultatif) Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour ajouter le réglage actuel à d'autres zones de la photo, peignez ou faites glisser le curseur sur l'image. Si nécessaire, assurez-vous que l'icône Ajouter à la sélection est sélectionnée.
- Pour supprimer certaines parties du réglage actuel, sélectionnez l'icône Soustraire de la sélection, puis peignez dans l'image.
- Pour appliquer un type de réglage différent, sélectionnez l'icône Nouvelle sélection, choisissez un réglage prédéfini dans le panneau déroulant, puis peignez dans l'image.
- Pour lisser les bords de la sélection, cliquez sur le bouton Améliorer le contour dans la barre d'options, modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Lissage des contours de sélection à l'aide des fonctions de lissage et de contour progressif.

Remarque : si vous revenez à l'outil *Forme dynamique* ou *Détail de forme dynamique* après avoir utilisé un autre outil de la palette d'outils, le dernier réglage appliqué est actif.

- (Facultatif) Si vous travaillez sur plusieurs réglages, effectuez l'une des opérations suivantes pour sélectionner le réglage à ajouter, à retirer ou à modifier :
 - Cliquez sur une épingle.
 - Cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez le réglage figurant dans la partie inférieure du menu.

Modification des paramètres de correction de l'outil *Forme dynamique*

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans l'image, cliquez sur une épingle ou une sélection active tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez *Modifier les paramètres de réglage*.
 - Dans le panneau *Calques*, cliquez deux fois sur la vignette du calque de réglage approprié.
 - Cliquez deux fois sur une épingle.
- Modifiez les paramètres dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton *OK*.

Changement d'une correction prédéfinie de l'outil *Forme dynamique*

- Cliquez sur une épingle ou une sélection active, puis ouvrez le panneau déroulant des réglages prédéfinis dans la barre d'options.
- Choisissez un réglage prédéfini dans le panneau déroulant.



Suppression d'une correction de l'outil *Forme dynamique*

- Cliquez sur une épingle ou une sélection active tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez *Supprimer le réglage*.

Remarque : dans le panneau *Calques*, vous pouvez également annuler une correction de l'outil *Forme dynamique* en supprimant le calque de réglage correspondant.

Panneau déroulant *Forme dynamique*

Photoshop Elements permet d'appliquer une multitude de réglages prédéfinis à l'aide de l'outil

Forme dynamique  et de l'outil *Détail de forme dynamique* . Ces réglages sont disponibles dans le panneau déroulant des réglages prédéfinis de la barre d'options. Le panneau déroulant des réglages prédéfinis *Forme dynamique* est configurable, comme tous les panneaux déroulants. Utilisez le menu du panneau pour afficher les réglages sous la forme de vignettes ou de liste. Vous pouvez également faire glisser le sélecteur en dehors de la barre d'options pour le rendre flottant dans l'espace de travail.

Il est possible d'afficher des jeux de réglages ou tous les réglages en choisissant une commande dans le menu situé dans la partie supérieure gauche du panneau. Ces réglages portent sur la tonalité et les corrections.


[Haut de la page](#) 

A propos des réglages des niveaux

La boîte de dialogue *Niveaux* constitue un outil puissant de réglage des tons et des couleurs. Vous pouvez

réglage des niveaux sur toute l'image à la fois ou sur une partie sélectionnée. (Pour accéder à la boîte de dialogue, choisissez la commande Réglages > Régler l'éclairage > Niveaux.)

La boîte de dialogue Niveaux vous permet d'effectuer les opérations suivantes :



Boîte de dialogue Niveaux

A. Couche de réglage de la couleur **B.** Valeurs des tons foncés **C.** Valeurs des tons moyens **D.** Valeurs des tons clairs

- Définir les valeurs des tons foncés et des tons clairs pour vous assurer que l'image utilise la gamme des tons complète.
- Régler la luminosité des tons moyens de l'image sans modifier les valeurs des tons foncés et clairs.
- Retoucher une dominante couleur en rendant les gris neutres. Vous pouvez également améliorer une image en ajoutant une légère dominante couleur, par exemple, un effet réchauffant sur un coucher de soleil.
- Cibler les valeurs des tons foncés et des tons clairs RVB si vous destinez les images à une impression commerciale.

Lorsque vous utilisez les niveaux, vous pouvez manipuler les pixels de l'image directement ou par l'intermédiaire d'un calque de réglage. Les calques de réglage apportent une certaine souplesse :

- Vous pouvez modifier un réglage à tout moment en cliquant deux fois sur le calque de réglage pour rouvrir la boîte de dialogue Niveaux.
- Vous pouvez également réduire l'effet d'un réglage en diminuant l'opacité du calque de réglage dans le panneau Calques.
- Vous pouvez empiler les calques de réglage pour procéder à de nombreux réglages sans dégrader l'image à la suite d'un trop grand nombre de manipulations successives.
- Vous pouvez utiliser le masque de fusion du calque de réglage pour limiter un réglage à une partie de l'image.

[Haut de la page](#)

Amélioration des détails des tons foncés et des tons clairs

1. Choisissez la commande Réglages > Régler l'éclairage > Tons foncés/Tons clairs.
2. Faites glisser l'un des curseurs de réglage ou entrez des valeurs dans les zones de texte, puis cliquez sur le bouton OK.

Eclaircir les tons foncés Eclaircit les zones sombres de votre photo pour révéler une plus grande partie des détails des tons foncés capturés dans l'image.

Obscurcir les tons clairs Assombrit les zones claires de votre photo pour révéler une plus grande partie des détails des tons clairs capturés dans l'image. Les zones d'un blanc pur n'ont aucun détail et ne sont donc pas concernées par ce réglage.

Contraste des tons moyens Renforce ou réduit le contraste des tons moyens. Utilisez ce curseur si le contraste de l'image semble incorrect après réglage des tons foncés et clairs.

Pour rétablir l'image à son état initial lors de l'ouverture de la boîte de dialogue, maintenez la touche Option enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.




Avant réglage des tons foncés et des tons clairs (en haut) et après (en bas). Le réglage permet d'adoucir les traits du visage et de révéler plus de détails derrière les lunettes de soleil.

[Haut de la page](#) ¹¹

Réglage des tons foncés et de la luminosité à l'aide des niveaux

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler l'éclairage > Niveaux.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Niveaux ou ouvrez un calque de réglage existant.
2. Choisissez l'option RVB dans le menu déroulant Couche. Lorsque le menu déroulant Couche est réglé sur RVB, vos réglages s'appliquent aux trois couches (Rouge, Vert et Bleu). Si vous travaillez sur une image en niveaux de gris, elle ne contient que la couche de gris.
3. Définissez les valeurs des tons foncés et clairs en faisant glisser les curseurs Niveaux d'entrée noir et blanc (les curseurs de gauche et de droite situés directement sous l'histogramme) jusqu'à la limite du premier groupe de pixels à l'une des extrémités de l'histogramme. Vous pouvez également entrer directement des valeurs dans la première et la troisième zone de texte Niveaux d'entrée.



En faisant glisser le curseur des tons clairs vers la gauche, vous éclaircissez la photo.

Maintenez la touche Option enfoncée et faites glisser le curseur des tons foncés pour voir les zones qui seront écrêtées et remplacées par du noir (niveau 0). Maintenez la touche Option enfoncée et faites glisser le curseur des tons clairs pour voir les zones qui seront écrêtées et remplacées par du blanc (niveau 255). Les zones colorées indiquent l'écrêtage dans les couches individuelles.

4. Pour régler la luminosité des tons moyens sans modifier les valeurs des tons foncés et clairs, faites glisser le curseur Niveaux d'entrée gris (celui du milieu). Vous pouvez également entrer des valeurs directement dans la zone de texte Niveaux d'entrée du milieu. (La valeur 1 représente les tons moyens sans réglage actuels.) Cliquez sur OK.

Le réglage est répercuté dans le panneau Histogramme.

Remarque : vous pouvez cliquer sur Auto pour déplacer les curseurs de tons clairs et de tons foncés automatiquement sur les points les plus lumineux et les plus foncés de chaque couche. Cela revient au même que d'utiliser la commande Niveaux automatiques et peut provoquer une variation chromatique dans votre image.

[Haut de la page](#) ¹¹

Réglage de la luminosité et du contraste de zones sélectionnées

La commande Luminosité/Contraste est idéale sur des parties sélectionnées d'une image. Utilisez cette commande pour régler la luminosité d'une image entière ou pour réduire le contraste d'une image. Les commandes Niveaux et Tons foncés/Tons clairs sont préférables pour régler les tons.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler l'éclairage > Luminosité/Contraste pour effectuer des réglages directement sur les pixels de l'image.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Luminosité/Contraste pour effectuer des réglages sur un calque.
2. Faites glisser les curseurs pour régler la luminosité et le contraste, puis cliquez sur le bouton OK.

Faites glisser les curseurs vers la gauche pour diminuer la quantité et vers la droite pour l'augmenter. Le nombre à droite de chaque curseur indique la valeur de luminosité ou de contraste.

Eclaircissement ou obscurcissement rapide de zones isolées

Les outils Densité - et Densité + éclaircissent ou obscurcissent des zones de l'image. Vous pouvez utiliser l'outil Densité - pour faire ressortir les détails des tons foncés, et l'outil Densité + pour faire ressortir ceux des tons clairs.



Image d'origine (à gauche), après application de l'outil Densité + (en haut, au centre) et après application de l'outil Densité - (en bas, à droite)

1. Sélectionnez l'outil Densité - ou Densité +. Si vous ne voyez pas ces outils, cherchez-les dans le groupe de l'outil Eponge.
2. Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

Menu déroulant Formes Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

Épaisseur Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Gamme Définit la gamme des tons de l'image que l'outil règle. Sélectionnez l'option Tons moyens pour modifier la gamme médiane des gris, Tons foncés pour modifier les zones sombres et Tons clairs pour modifier les zones claires.

Exposition Définit l'effet de l'outil à chaque application. Un pourcentage élevé augmente l'effet.

Conseil : pour réduire ou augmenter graduellement la densité d'une zone, attribuez à l'outil une valeur d'exposition peu élevée, puis faites glisser le pointeur plusieurs fois sur la zone à retoucher.

3. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à modifier.

Saturation ou désaturation rapide de zones isolées

L'outil Eponge permet de saturer ou désaturer des zones de l'image. Vous pouvez utiliser cet outil pour rendre les couleurs d'un objet ou d'une zone plus vives ou plus ternes.

1. Sélectionnez l'outil Eponge. Si vous ne voyez pas l'outil Eponge, recherchez l'outil Densité - ou Densité +.
2. Définissez les options de l'outil dans la barre d'options.

Menu déroulant Formes Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

Épaisseur Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Mode Définit la saturation ou la désaturation.

Flux Définit l'intensité de l'outil à chaque application. En mode Saturation, un pourcentage plus élevé intensifie la saturation. En mode Désaturation, un pourcentage plus élevé intensifie la désaturation.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Outils de peinture

[Utilisation de l'outil Pinceau](#)

[Utilisation de l'outil Crayon](#)

[Utilisation de l'outil Forme impressionniste](#)

[Utilisation de l'outil Doigt](#)

[Utilisation de l'outil Gomme](#)

[Utilisation de l'outil Gomme magique](#)

[Utilisation de l'outil Gomme d'arrière-plan](#)

[Haut de la page](#) ⁺

Utilisation de l'outil Pinceau

L'outil Pinceau permet d'appliquer des touches colorées légères ou franches. Vous pouvez l'utiliser pour simuler les techniques du pistolet à peinture. (S'il n'apparaît pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme impressionniste ou l'outil Remplacement de couleur, puis cliquez sur l'icône de l'outil Forme dans la barre d'options de l'outil.)

1. Sélectionnez une couleur de peinture en définissant la couleur de premier plan.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme.
3. Définissez les options de l'outil Forme dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

Pour tracer une droite, cliquez sur un point de départ dans l'image. Puis, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez pour définir un point d'arrivée.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Forme suivantes :

Mode Aérographe Permet de produire des effets d'aérographe. Cette option applique des tons graduels à une image, en simulant les techniques d'aérographe traditionnelles.

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image

Options de tablette Définit les options à contrôler avec votre stylet si vous utilisez une tablette sensible à la pression au lieu d'une souris.

Paramètres de forme Définit des options de forme supplémentaires.

[Haut de la page](#) ⁺

Utilisation de l'outil Crayon

L'outil Crayon permet de tracer à main levée des traits à contours nets.

1. Sélectionnez une couleur de peinture en définissant la couleur de premier plan.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Crayon.
3. Définissez les options de l'outil Crayon dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

Pour tracer une droite, cliquez sur un point de départ dans l'image. Puis, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez pour définir un point d'arrivée.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Crayon suivantes :

Pointe de forme Définit la pointe. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image

Inversion auto Si vous commencez à dessiner et que vous faites glisser le pointeur sur une zone ne contenant pas la couleur de premier plan, l'outil applique la couleur de premier plan. En d'autres termes, si vous commencez avec une couleur autre que la couleur de premier plan, l'outil applique la couleur de premier plan uniquement. Cliquez et peignez les zones avec la couleur de premier plan ; si cette option est sélectionnée, les zones vides de l'image seront peintes avec la couleur d'arrière-plan.

Utilisation de l'outil Forme impressionniste

La Forme impressionniste apporte aux couleurs et aux détails existants de l'image des petites touches de peinture stylisées. En combinant diverses options de style, de taille et de tolérance, il est possible de simuler la texture associée à la peinture de différents styles artistiques.

1. Avec l'outil Forme sélectionné dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme impressionniste dans la barre d'options de l'outil.
2. Définissez les options de l'outil de votre choix, puis faites glisser le pointeur sur l'image pour peindre.



Photo d'origine (à gauche) et après utilisation de la Forme impressionniste (à droite)

Vous pouvez spécifier les options de la Forme impressionniste suivantes :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image Voir la section [A propos des modes de fusion](#) pour plus d'informations.

Options avancées Style affecte la forme dessinée par le pinceau. Zone contrôle la taille de l'empreinte de forme. Une valeur de zone élevée augmentera également le nombre d'empreintes. Tolérance définit l'écart chromatique admis pour que les pixels adjacents soient pris en compte par le tracé d'une forme.

[Haut de la page](#)

Utilisation de l'outil Doigt

L'outil Doigt simule l'effet d'un doigt étalant de la peinture fraîche. Il prélève la couleur au point de départ et l'étale lorsque vous faites glisser. Vous pouvez appliquer l'outil Doigt aux couleurs existantes de l'image ou maculer l'image avec la couleur de premier plan.



Image d'origine (à gauche) et après étalement sur des parties de la photo (à droite)

1. Dans la section Réglages de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Doigt (s'il ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Flou ou Netteté, puis cliquez sur l'icône de l'outil Doigt dans la barre d'options de l'outil).
2. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur sur l'image pour étaler la couleur.

Pour utiliser temporairement l'option Peinture au doigt lorsque vous faites glisser l'outil Doigt, appuyez sur la touche Option.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Doigt suivantes :

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image Voir la section [A propos des modes de fusion](#) pour plus d'informations.

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Intensité Définit l'importance de l'effet d'étalement.

Echantillonner tous les calques Etale la couleur de tous les calques visibles. Si cette option est désélectionnée, l'outil Doigt étale les couleurs du calque actif uniquement.

Peinture au doigt Etale la couleur de premier plan au début de chaque application. Si cette option est désélectionnée, l'outil Doigt applique la couleur sous le pointeur au début de chaque application.

Utilisation de l'outil Gomme

L'outil Gomme modifie les pixels d'une image au fur et à mesure que vous faites glisser la souris dessus. Si vous travaillez sur le calque d'arrière-plan ou sur un calque dont les pixels transparents sont verrouillés, les pixels adoptent la couleur d'arrière-plan ; à défaut, les pixels gommés deviennent transparents. Les pixels transparents sont indiqués par la grille de transparence.

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme d'arrière-plan ou Gomme magique, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme dans la barre d'options de l'outil.)
2. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser l'outil sur la zone à effacer.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme suivantes :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'intensité du gommage. Une opacité de 100 % rend complètement transparents les pixels d'un calque et efface les pixels de la couleur d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan. Une opacité plus faible rend les pixels d'un calque partiellement transparents et peint partiellement avec la couleur d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan. (Si le mode Carré est sélectionné dans la barre d'options de l'outil, l'option Opacité n'est pas disponible.)

Texte Forme efface en utilisant les caractéristiques de l'outil Pinceau, ce qui permet de réaliser des effacements graduels. Crayon effectue des effacements nets de la même manière qu'un crayon. Carré utilise un carré de 16 pixels aux contours nets comme gomme.

Utilisation de l'outil Gomme magique

L'outil Gomme magique modifie tous les pixels similaires lorsque vous le faites glisser sur une photo. Si vous travaillez sur un calque dont les pixels transparents sont verrouillés, les pixels adoptent la couleur d'arrière-plan ; à défaut, les pixels deviennent transparents. Vous pouvez choisir d'effacer uniquement des pixels contigus ou tous les pixels similaires du calque actif.



Image d'origine (à gauche) et après effacement des nuages (à droite)

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les zones à effacer.

Remarque : si vous sélectionnez l'arrière-plan, il devient automatiquement un calque lorsque vous utilisez la

gomme magique.

2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme magique dans la palette d'outils. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme ou Gomme d'arrière-plan, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme magique dans la barre d'options de l'outil.)
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis cliquez sur la zone de calque à effacer.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme magique suivantes :

Tolérance Définit la gamme des couleurs effaçables. Une faible tolérance remplace les pixels dont la valeur chromatique est très proche de celle du pixel sur lequel vous avez cliqué. Une tolérance élevée remplace une plus large plage de pixels.

Opacité Définit l'intensité du gommage. Une opacité de 100 % rend les pixels complètement transparents sur un calque et efface les pixels de la couleur d'arrière-plan sur un calque verrouillé. Une opacité plus faible rend les pixels partiellement transparents sur un calque et peint partiellement avec la couleur d'arrière-plan sur un calque verrouillé.

Echantillonner tous les calques Echantillonne la couleur gommée à partir de données provenant de tous les calques visibles. Désélectionnez cette option pour effacer uniquement les pixels sur le calque actif.

Contiguës Efface uniquement les pixels adjacents à celui sur lequel vous cliquez. Désélectionnez cette option pour effacer tous les pixels similaires de l'image.

Lissage Lisse les contours de la zone gommée, en donnant un aspect plus naturel.

[Haut de la page](#) ¹¹

Utilisation de l'outil Gomme d'arrière-plan

L'outil Gomme d'arrière-plan rend transparents les pixels de couleur pour vous permettre de supprimer facilement un objet de son arrière-plan. En agissant délicatement, vous pouvez conserver les contours de l'objet de premier plan tout en éliminant les pixels de la frange d'arrière-plan.

Le pointeur de l'outil se présente sous la forme d'un cercle avec une croix indiquant la zone sensible. Au fur et à mesure que vous déplacez le pointeur, les pixels contenus dans le cercle et d'une valeur chromatique semblable à celle du pixel sous la zone sensible sont effacés. Si le cercle chevauche votre objet de premier plan et ne contient pas de pixels semblables au pixel de la zone sensible, l'objet de premier plan n'est pas effacé.



Effacement des éléments d'arrière-plan superflus. Vous pouvez remplacer des éléments d'arrière-plan par d'autres éléments à l'aide de l'outil Tampon de duplication ou en ajoutant un autre calque.

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les zones à effacer.

Remarque : si vous sélectionnez l'arrière-plan, il devient automatiquement un calque lorsque vous utilisez la gomme d'arrière-plan.

2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme d'arrière-plan. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme ou Gomme magique, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme d'arrière-plan dans la barre d'options de l'outil.)
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser l'outil sur la zone à effacer. Maintenez la zone sensible de l'outil en dehors des zones à conserver..

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme d'arrière-plan suivantes :

Épaisseur Largeur en pixels de la forme

Tolérance Définit l'écart chromatique admis entre un pixel et la zone sensible pour être pris en compte par l'outil. Une faible tolérance limite l'effacement aux zones qui sont très semblables à la couleur de la zone sensible. Une tolérance élevée remplace une gamme des couleurs plus étendue.

Paramètres de forme Définit les paramètres prédéfinis de la forme, tels que l'épaisseur, le diamètre, la dureté et le pas. Déplacez les curseurs Épaisseur ou entrez des chiffres dans les zones de texte.

Limites Contiguës efface les parties juxtaposées arborant la couleur de la zone sensible. Discontiguës efface les pixels contenus dans le cercle qui sont semblables à la couleur de la zone sensible.

Adobe recommande également



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Réglages

[Application du filtre Egaliser](#)

[Application du filtre Courbe de transfert de dégradé](#)

[Application du filtre Inverser](#)

[Application du filtre Isohélie](#)

[Application du filtre Seuil](#)

[Application du filtre Photo](#)

[Haut de la page](#) ¹

Application du filtre Egaliser

Le filtre Egaliser permet de redistribuer les valeurs de luminosité des pixels d'une image, afin qu'ils représentent plus régulièrement la plage entière des niveaux de luminosité. Lorsque vous appliquez cette commande, Photoshop Elements recherche les valeurs les plus lumineuses et les plus sombres de l'image composite. Ensuite, il les met en correspondance de sorte que la valeur la plus lumineuse représente le blanc et la valeur la plus sombre le noir. Photoshop Elements procède ensuite à l'égalisation de la luminosité, c'est-à-dire qu'il répartit régulièrement les valeurs de pixel intermédiaires sur les niveaux de gris.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Réglages > Egaliser.
3. Si vous avez sélectionné une zone de l'image, sélectionnez l'élément à égaliser dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK :
 - Sélection seule, pour répartir uniformément les pixels de la sélection uniquement.
 - Image entière en fonction de la sélection, pour répartir régulièrement tous les pixels de l'image en fonction de ceux présents dans la sélection.

[Haut de la page](#) ¹

Application du filtre Courbe de transfert de dégradé

Le filtre Courbe de transfert de dégradé met en correspondance la gamme des niveaux de gris d'une image avec les couleurs d'un fond en dégradé donné.



Utilisation du filtre Courbe de transfert de dégradé pour simuler un ton sépia

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.

2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Filtre > Réglages > Courbe de transfert de dégradé.
- A l'aide du panneau Calques ou du menu Calque, créez un calque de réglage Courbe de transfert de dégradé ou ouvrez un calque de ce type.

3. Spécifiez le fond en dégradé à utiliser.

- Pour afficher la liste des fonds en dégradé disponibles, cliquez sur le triangle à droite du fond en dégradé affiché dans la boîte de dialogue Courbe de transfert de dégradé. Cliquez pour sélectionner le fond en dégradé recherché, puis cliquez sur une zone vide de la boîte de dialogue pour fermer la liste.
- Pour modifier le fond en dégradé affiché dans la boîte de dialogue Courbe de transfert de dégradé, cliquez sur ce dernier. Modifiez ensuite le fond en dégradé existant ou créez-en un.

Par défaut, les tons foncés, moyens et clairs de l'image sont respectivement mis en correspondance avec les couleurs de début (à gauche), du milieu et de fin (à droite) du fond en dégradé.

4. Sélectionnez l'une et/ou l'autre des options de dégradé, ou aucune :

- L'option Simuler a pour effet d'ajouter du bruit aléatoire pour lisser l'aspect du fond en dégradé et réduire les effets de bande.
- L'option Inverser a pour effet d'inverser la direction du fond en dégradé, en inversant la courbe de transfert de dégradé.

5. Cliquez sur OK.

[Haut de la page](#) ¹¹

Application du filtre Inverser

Le filtre Inverser permet d'inverser les couleurs d'une image. Cette commande permet ainsi de transformer un positif noir et blanc en négatif noir et blanc ou de convertir un négatif numérisé noir et blanc en positif.

Remarque : comme la base des films couleur contient un masque orange, la commande Inverser ne peut pas produire d'images positives précises à partir de négatifs couleur numérisés. Assurez-vous d'utiliser les paramètres appropriés aux négatifs couleur lorsque vous numérisez une pellicule sur des scanners pour diapositives.

Lorsque vous inversez une image, la valeur de luminosité de chaque pixel est convertie en sa valeur inverse sur l'échelle des 256 valeurs chromatiques. Par exemple, la valeur 255 d'un pixel d'une image positive devient 0.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Réglages > Inverser.

[Haut de la page](#) ¹¹

Application du filtre Isohémie

Le filtre Isohémie permet de spécifier le nombre de niveaux de tons (ou valeurs de luminosité) pour chacune des couches d'une image. Il mappe ensuite les pixels au niveau correspondant le plus proche. Si, par exemple, vous choisissez deux niveaux de tons dans une image RVB, vous obtenez six couleurs : deux pour le rouge, deux pour le vert et deux pour le bleu.

Cette commande présente une grande utilité pour la création d'effets spéciaux, tels que des zones plates et étendues sur une photographie. Le résultat de cette commande est des plus probants lorsque vous réduisez le nombre de niveaux de gris dans une image à niveaux de gris. Elle produit également des effets intéressants pour les images couleur.

Pour que votre image comporte un nombre de couleurs précis, convertissez-la en niveaux de gris, puis spécifiez le nombre de niveaux voulu. Reconvertissez ensuite l'image dans le mode couleur précédemment utilisé, puis remplacez les tons de gris par les couleurs voulues.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Filtre > Réglages > Isohémie.
 - Depuis le panneau Calques ou le menu Calque, créez un calque de réglage Isohémie ou ouvrez un calque de ce type.
3. Utilisez le curseur pour obtenir l'effet approprié ou entrez le nombre de niveaux de tons voulu, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#) ¹¹

Application du filtre Seuil

Le filtre Seuil convertit les images en niveaux de gris ou en couleurs en images noir et blanc fortement contrastées. Vous pouvez spécifier un certain niveau comme seuil. Tous les pixels plus clairs sont alors convertis en blanc, tandis que les pixels plus foncés sont convertis en noir. La commande Seuil est utile pour déterminer les zones les plus claires et les plus foncées d'une image.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Filtre > Réglages > Seuil.
 - Depuis le panneau Calques ou le menu Calque, créez un calque de réglage Seuil ou ouvrez un calque de ce type.
 - La boîte de dialogue Seuil affiche un histogramme des niveaux de luminance des pixels de la sélection active.
3. Cochez la case Aperçu, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour convertir l'image en noir et blanc, faites glisser le curseur sous l'histogramme jusqu'à ce que le seuil recherché s'affiche en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK. Lorsque vous faites glisser le curseur, l'image change pour refléter le nouveau paramètre de seuil.
 - Pour identifier un ton clair représentatif, faites glisser le curseur vers la droite jusqu'à ce que l'image devienne du noir pur. Faites ensuite glisser le curseur dans l'autre sens jusqu'à ce que des zones blanches unies apparaissent dans l'image.
 - Pour identifier un ton foncé représentatif, faites glisser le curseur vers la gauche jusqu'à ce que l'image présente un blanc pur. Faites ensuite glisser le curseur dans l'autre sens jusqu'à ce que des zones noires unies apparaissent dans l'image.
4. (Facultatif) Pour rétablir les paramètres par défaut, maintenez la touche Option enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.
5. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Annuler pour refermer la boîte de dialogue Seuil sans appliquer les modifications.

[Haut de la page](#) ¹¹

Application du filtre Photo

La commande Filtre photo simule la technique qui consiste à placer un filtre de couleur devant l'objectif de l'appareil photo pour changer la balance et la température des couleurs de la lumière transmise par l'objectif et exposant le film. Cette commande vous permet également de choisir une couleur prédéfinie pour appliquer

un réglage de teinte à une image. Si vous voulez appliquer un réglage de couleur personnalisé, la commande Filtre photo permet de spécifier une couleur à l'aide du sélecteur de couleurs Adobe.



Image d'origine (à gauche) et Filtre réchauffant (81) avec une densité de 60 % (à droite)

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Filtre > Réglages > Filtre photo.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Filtre photo. Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Nouveau calque.

2. Pour choisir la couleur du filtre, utilisez l'une des méthodes suivantes dans la boîte de dialogue Filtre photo :

Filtre réchauffant (85) et Filtre refroidissant (80) Filtres de conversion chromatique qui ajustent la balance des blancs d'une image. Si une photo a été prise avec une température de couleurs faible (jaunâtre), le filtre refroidissant (80) bleuit les couleurs de l'image pour compenser la baisse de température des couleurs de la lumière ambiante. À l'inverse, si une photo a été prise avec une température de couleurs élevée (bleuâtre), le filtre réchauffant (85) rend les couleurs de l'image plus chaudes pour compenser la hausse de température des couleurs de la lumière ambiante.

Filtre réchauffant (81) et Filtre refroidissant (82) Filtres de correction de la lumière conçus pour les réglages mineurs de la qualité des couleurs d'une image. Le filtre réchauffant (81) rend l'image plus chaude (plus jaune), tandis que le filtre refroidissant (82) la rend plus froide (plus bleue).

Couleurs individuelles Réglez la teinte de l'image en fonction de la couleur prédéfinie de votre choix. Ce choix de couleur dépend de la façon dont vous utilisez la commande Filtre photo. Si la photo présente une dominante couleur, vous pouvez choisir une couleur complémentaire pour neutraliser cette dominante. Vous pouvez également appliquer des couleurs pour obtenir des effets spéciaux ou améliorer la photo. Par exemple, la couleur Subaquatique simule la dominante turquoise des prises de vue sous-marines.

- Sélectionnez l'option Filtre, puis sélectionnez un paramètre prédéfini à partir du menu Filtre.
 - Sélectionnez l'option Couleur, puis cliquez sur le témoin de couleur pour choisir la couleur de votre filtre coloré personnalisé dans le sélecteur de couleurs Adobe.
 - Vérifiez que la case Aperçu est cochée pour voir les effets du filtre coloré.
 - Si vous ne voulez pas que l'image soit foncée par l'application du filtre photo, vérifiez que la case Conserver la luminosité est bien cochée.
3. Pour ajuster la quantité de couleur appliquée à l'image, utilisez le curseur Densité ou entrez un pourcentage dans la zone de texte Densité. Plus la densité est élevée, plus le réglage est fort.

4. Cliquez sur OK.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Redimensionnement

[A propos de la taille et de la résolution d'image](#)

[A propos de la résolution du moniteur](#)

[Affichage de la taille d'image d'un fichier ouvert](#)

[Visualisation de la taille d'impression à l'écran](#)

[Modification des dimensions et de la résolution d'impression sans rééchantillonnage](#)

[Rééchantillonnage d'une image](#)


[Haut de la page](#)

A propos de la taille et de la résolution d'image

La taille d'une image (ses dimensions en pixels) mesure le nombre de pixels sur la largeur et la hauteur de l'image. Par exemple, votre appareil photo numérique peut prendre une photo mesurant 1 500 pixels de large sur 1 000 pixels de haut. Ces deux mesures indiquent la quantité de données d'image contenues dans une photo et déterminent la taille du fichier.


La résolution correspond à la quantité de données d'image dans un espace donné. Elle est mesurée en pixels par pouce (ppi). Plus le nombre de pixels par pouce est grand, plus la résolution est élevée. En général, plus la résolution de l'image est élevée, meilleure est la qualité de l'image imprimée. La résolution détermine la finesse des détails visibles dans une image.

Bien qu'une image numérique contienne une quantité spécifique de données d'image, elle n'a pas de taille de sortie physique ni de résolution spécifiques. Lorsque vous modifiez la résolution d'une image, ses dimensions physiques changent ; lorsque vous modifiez la largeur ou la hauteur d'une image, sa résolution change.



Deux images (A et B) avec les mêmes données d'image et taille de fichier mais une taille d'image et une résolution différentes ; l'image C présente une résolution plus élevée, ce qui se traduit par une meilleure qualité.

La relation entre taille de l'image et résolution est apparente dans la boîte de dialogue Taille de l'image (Image > Redimensionner > Taille de l'image). La modification d'une valeur se répercute sur les deux autres.



L'option *Conserver les proportions* vous permet de modifier la taille de l'image sans modifier les données d'image.

L'option *Conserver les proportions* vous permet de conserver le rapport entre la largeur et la hauteur de l'image. Si vous sélectionnez cette option et que vous modifiez la taille et la résolution de l'image, l'image ne s'élargit pas et ne se rétrécit pas.

L'option *Rééchantillonnage* vous permet de modifier la taille d'une image sans en modifier la résolution. Si vous devez imprimer à une résolution particulière ou à une résolution plus grande ou plus petite que l'image actuelle le permet, rééchantillonnez l'image. Le rééchantillonnage peut toutefois réduire la qualité de l'image.

[Haut de la page](#)

A propos de la résolution du moniteur

La résolution de votre moniteur est exprimée en pixels. Si, par exemple, cette résolution est de 1 600 x 1 200, et que les dimensions en pixels de votre photo sont identiques, à 100 %, la photo occupe tout l'écran. La taille d'affichage d'une image à l'écran dépend d'une combinaison de facteurs : les dimensions en pixels de l'image, la taille et la résolution du moniteur. Dans Photoshop Elements, pour travailler plus facilement avec des images de différentes tailles, vous pouvez modifier l'agrandissement de l'image à l'écran.




Image de 620 x 400 pixels affichée sur deux moniteurs de taille et de résolution différentes

Lorsque vous préparez des images destinées à un affichage à l'écran, tenez compte de la plus petite résolution de moniteur à laquelle elles sont susceptibles d'être visionnées.

[Haut de la page](#)

Affichage de la taille d'image d'un fichier ouvert

- Cliquez sur la zone d'informations de fichier au bas du document, puis maintenez le bouton de la souris enfoncé. La zone affiche la largeur et la hauteur de l'image (en pixels et dans l'unité de mesure actuellement sélectionnée pour les règles), le nombre de couches de couleur et la résolution d'image (ppp).

[Haut de la page](#)

Visualisation de la taille d'impression à l'écran

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande *Affichage > Taille d'impression*.
 - Sélectionnez l'outil *Main* ou *Zoom*, puis cliquez sur *Taille d'impression* dans la barre d'options des outils.

- L'agrandissement de l'image est réglé de façon à afficher approximativement la taille d'impression de l'image, telle que spécifiée dans la section Taille du document de la boîte de dialogue Taille de l'image. Retenez que la taille et la résolution de votre moniteur influent sur la taille d'impression à l'écran.

Modification des dimensions et de la résolution d'impression sans rééchantillonnage

Vous devrez peut-être modifier les dimensions et la résolution d'impression si vous envisagez d'envoyer l'image à un atelier d'impression qui a besoin de fichiers à une résolution spécifique.

Si vous imprimez une photo directement dans Photoshop Elements, ces étapes ne sont pas nécessaires. Il suffit de choisir une taille dans la boîte de dialogue d'impression pour que Photoshop Elements applique la résolution d'image appropriée.

Remarque : pour modifier uniquement les dimensions ou la résolution d'impression et ajuster proportionnellement le nombre total de pixels de l'image, vous devez rééchantillonner l'image.

1. Choisissez la commande Image > Redimensionner > Taille de l'image.
2. Vérifiez que l'option Rééchantillonnage n'est pas sélectionnée. Dans ce cas, vous pouvez modifier les dimensions d'impression et la résolution sans modifier le nombre total de pixels de l'image ; il se peut cependant que l'image ne conserve pas ses proportions.

Remarque : l'option Rééchantillonnage doit être sélectionnée pour activer les options Conserver les proportions et Mettre les styles à l'échelle.

3. Pour conserver les mêmes proportions, cochez la case Conserver les proportions. Cette option permet de mettre automatiquement à jour la largeur lorsque vous modifiez la hauteur, et inversement.
4. Dans la zone Taille du document, entrez les nouvelles valeurs pour la hauteur et la largeur. S'il y a lieu, sélectionnez une autre unité de mesure.
5. Entrez une nouvelle valeur de résolution. S'il y a lieu, sélectionnez une autre unité de mesure, puis cliquez sur le bouton OK.

Pour restaurer les valeurs d'origine affichées dans la boîte de dialogue Taille de l'image, maintenez la touche Option enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

Rééchantillonnage d'une image

La modification des dimensions en pixels d'une image est appelée *rééchantillonnage*. Le rééchantillonnage agit non seulement sur la taille d'une image à l'écran, mais également sur sa qualité et sa sortie imprimée, notamment ses dimensions à l'impression ou sa résolution. Le rééchantillonnage peut réduire la qualité de l'image. Lorsque vous effectuez un *sous-échantillonnage*, à savoir que vous réduisez le nombre de pixels de l'image, des informations sont supprimées de cette dernière. Lorsque vous *suréchantillonnez*, à savoir que vous augmentez le nombre de pixels de l'image, les nouveaux pixels sont ajoutés d'après les valeurs chromatiques des pixels existants, et l'image perd en détail et en netteté.

Pour ne pas avoir à suréchantillonner une image, il est préférable de la numériser ou de la créer à la résolution de l'imprimante ou du périphérique de sortie. Si vous voulez obtenir un aperçu des effets de la modification des dimensions en pixel à l'écran ou imprimer des épreuves dans différentes résolutions, rééchantillonnez une copie de votre fichier.



Rééchantillonnage d'une image

A. Image sous-échantillonnée **B.** Image d'origine **C.** Image suréchantillonnée

Si vous préparez des images pour le Web, il est utile de définir la taille de l'image par ses dimensions en pixels.

1. Choisissez la commande Image > Redimensionner > Taille de l'image.
2. Sélectionnez l'option Rééchantillonnage, puis choisissez une méthode d'interpolation :

Au plus proche Méthode rapide mais moins précise. Elle est recommandée pour les illustrations contenant des bords sans lissage, afin de conserver des bords nets et d'obtenir un fichier plus petit. Elle peut cependant créer des bords dentelés, visibles lors de la déformation ou de la mise à l'échelle d'une image ou lors d'une série de manipulations sur une sélection.

Bilinéaire Méthode de qualité moyenne.

Bicubique Méthode lente, mais plus précise, produisant les gradations de tons les plus lisses.

Bicubique plus lisse A utiliser pour agrandir des images.

Bicubique plus net A utiliser pour réduire la taille d'une image. Cette méthode permet de préserver les détails d'une image rééchantillonnée. Notez qu'elle peut également provoquer l'apparition de zones trop nettes dans l'image. Dans ce cas, choisissez plutôt la méthode Bicubique.

3. Pour conserver les mêmes proportions, cochez la case Conserver les proportions. Cette option permet de mettre automatiquement à jour la largeur lorsque vous modifiez la hauteur, et inversement.
4. Dans la zone Dimensions de pixel, entrez les valeurs correspondant à la largeur et à la hauteur. Pour entrer ces valeurs sous la forme d'un pourcentage des dimensions actuelles, sélectionnez l'option % comme unité de mesure.

La nouvelle taille de fichier de l'image s'affiche à côté de la zone Dimensions de pixel, l'ancienne taille étant spécifiée entre parenthèses.

5. Cliquez sur le bouton OK pour modifier les dimensions en pixel et rééchantillonner l'image.

Pour optimiser la création d'une image plus petite, procédez à un sous-échantillonnage, puis appliquez le filtre Accentuation (Réglages > Accentuation). Pour obtenir une image plus grande, numérisez de nouveau l'image avec une résolution plus élevée.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Traitement des fichiers image Camera Raw

[A propos des fichiers image Camera Raw](#)

[Versions de processus](#)

[Ouverture et traitement des fichiers Camera Raw](#)

[Réglage de la netteté dans les fichiers Camera Raw](#)

[Réduction du bruit dans les images Camera Raw](#)

[Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw](#)

[Ouverture d'une image Camera Raw dans l'espace de travail Modifier](#)

[Paramètres et commandes](#)

[Haut de la page](#) ⁺

A propos des fichiers image Camera Raw

Dans le domaine de la photographie numérique, une image est capturée par le capteur de l'appareil photo dans un fichier image. Un fichier image est, en règle générale, traité et compressé avant d'être stocké sur la carte de mémoire de votre appareil photo. Toutefois, les appareils photo peuvent également stocker une photo sans traitement ni compression, en tant que fichier Raw. Les fichiers Camera Raw sont comparables à des négatifs. Vous pouvez ouvrir un fichier de ce type dans Photoshop Elements, le traiter et l'enregistrer, plutôt que de laisser à l'appareil photo le soin de s'en charger. Ce format permet de déterminer la balance des blancs, la gamme des tons, le contraste, la saturation des couleurs et la netteté.

Pour utiliser des fichiers Camera Raw, vous devez configurer votre appareil photo afin qu'il enregistre les fichiers dans son format Raw natif. Lorsque vous téléchargez les fichiers à partir de l'appareil photo, ils sont dotés d'une extension .nef, .cr2, .crw ou d'une autre extension de formats Raw. Photoshop Elements ouvre uniquement les fichiers Camera Raw des appareils photo pris en charge. Visitez le site web d'Adobe pour obtenir une liste des appareils pris en charge.

Photoshop Elements n'enregistre pas les modifications effectuées dans le fichier Camera Raw d'origine (modification non destructrice). Une fois le fichier Raw traité à l'aide des fonctionnalités de la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez choisir de l'ouvrir dans Photoshop Elements. Vous pouvez alors modifier le fichier, puis l'enregistrer sous un format pris en charge par Photoshop Elements. Le fichier Raw original demeure intact.

[Haut de la page](#) ⁺

Versions de processus

Une version de processus est une méthode qui permet de déchiffrer le format de fichier Camera Raw. La version par défaut utilisée est la **version du processus 2012**. Cette méthode de déchiffrement du format de fichier Camera Raw permet de travailler avec les fonctionnalités les plus récentes et améliorées dans le format de fichier .raw. Photoshop Elements comprend trois versions de processus (une version actuelle et deux versions précédentes). La liste complète des versions est la suivante :

- Version de processus 2012 (par défaut, utilisée depuis Adobe Photoshop Elements 11)
- Version de processus 2010 (utilisée dans Adobe Photoshop Elements 10)
- Version de processus 2003 (utilisée dans Adobe Photoshop Elements 9, ou les versions antérieures)

Quelle version de processus est appliquée à mon image Camera raw ?

Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw qui n'a pas été ouvert dans une édition antérieure de Photoshop Elements, la Version de processus 2012 est utilisée. Cependant, si vous ouvrez un fichier Raw dans une

version antérieure de Photoshop Elements, une version plus ancienne de processus est utilisée.

Pour vérifier la version de processus appliquée à votre image Camera Raw, dans la boîte de dialogue Camera Raw, cliquez sur l'onglet Etalonnage de l'appareil photo. Le champ Processus affiche la version de processus actuelle utilisée.

Remarque : si vous n'utilisez pas la version 2012 du processus, une icône affichée au-dessous de l'image Raw indique qu'une version antérieure est utilisée.

Puis-je changer de version de processus ?

Oui. Dans la boîte de dialogue Camera Raw, cliquez sur l'onglet Etalonnage de l'appareil photo, puis sélectionnez la version de processus que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante Processus.


Quelle version vous convient le mieux ?

La Version de processus 2012 permet de travailler avec les dernières améliorations apportées au format Camera Raw. Cependant, si vous avez de nombreuses images Raw qui ont été ouvertes avec des éditions précédentes de Photoshop Elements (et par conséquent, avec des versions plus anciennes du processus), vous pouvez choisir d'appliquer une ancienne version du processus à vos images Camera Raw plus récentes. Cela permet une cohérence de traitement des images anciennes et nouvelles, et facilite la maintenance de votre workflow plus ancien.

Quelles sont les différences parmi les versions de processus ?

- **Onglet Options de base.** Dans la version de processus 2012, les curseurs Tons clairs, Tons foncés et Blancs remplacent les curseurs Récupération, Lumière d'appoint et Luminosité.
- **Onglet Détails :**
 - Dans la Version de processus 2012, le curseur Détail de la couleur a été introduit. Ce curseur reste désactivé jusqu'à ce que le curseur de couleur soit modifié.
 - Dans la Version de processus 2012, Détail de la luminance et Contraste de la luminance ont été ajoutés. Ces curseurs restent désactivés jusqu'à ce que la luminance soit modifiée.

Remarque : lors du passage à une ancienne version de processus, les curseurs dernièrement ajoutés compatibles avec la dernière version de processus sont désactivés.



Boîte de dialogue Camera Raw

A. Options d'affichage B. Cliquer sur l'onglet Réglages de base ou Détail pour accéder à diverses commandes C. Valeurs RVB D. Histogramme E. Paramètres d'image F. Menu Plus G. Outils H. Echelle I. Options de profondeur

[Haut de la page](#)

Ouverture et traitement des fichiers Camera Raw

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Ouvrir.
2. Parcourez les fichiers pour sélectionner un ou plusieurs fichiers Camera Raw, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

L'histogramme de la boîte de dialogue Camera Raw présente la gamme des tons de

l'image avec les paramètres actuels. Lorsque vous effectuez le réglage de paramètres, l'histogramme est automatiquement mis à jour.

3. (Facultatif) Réglez l'affichage de l'image à l'aide de commandes comme l'outil Zoom et d'options comme Tons foncés et Tons clairs, qui mettent en évidence l'écrêtage dans la zone d'aperçu. (voir la section [Commandes des fichiers Camera Raw](#)).

Remarque : la commande Aperçu affiche un aperçu de l'image tenant compte des modifications que vous avez apportées aux paramètres. Lorsque vous désélectionnez l'option Aperçu, vous affichez l'image Camera Raw avec les paramètres d'origine de l'onglet sélectionné associés aux paramètres des onglets non sélectionnés.

4. Pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, cliquez sur les boutons de rotation des images  .
5. Afin d'appliquer les paramètres utilisés pour l'image Camera Raw précédente ou les paramètres par défaut de votre appareil photo, choisissez l'option correspondante dans le menu Paramètres (Menu Paramètres > Conversion précédente). Pour traiter rapidement des images avec des conditions d'éclairage similaires, il est judicieux d'utiliser les mêmes options. (voir la section [Définition des paramètres d'appareil photo personnalisés](#)).
6. (Facultatif) Définissez les options pour régler la balance des blancs (voir la section Commandes de la balance des blancs pour les fichiers Camera Raw).

Vous pouvez contrôler les valeurs RVB des pixels dans l'image pendant que vous réglez ces dernières dans la boîte de dialogue Camera Raw. Placez l'outil Zoom, Main, Balance des blancs ou Recadrage sur l'image d'aperçu pour afficher les valeurs RVB des pixels situés directement sous le pointeur.

7. Réglez la tonalité à l'aide des curseurs Exposition, Luminosité, Contraste et Saturation. (voir Réglages des tons et d'image des fichiers Camera Raw).

Pour annuler vos réglages manuels et passer au mode de réglage automatique, sélectionnez l'option Auto. Pour rétablir les paramètres d'origine de toutes les options, appuyez sur la touche Option, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

8. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ouvrir une copie d'un fichier Camera Raw (avec les paramètres Camera Raw appliqués) dans Photoshop Elements, cliquez sur le bouton Ouvrir l'image. Vous pouvez modifier l'image et l'enregistrer dans un format pris en charge par Photoshop Elements. Le fichier Camera Raw original demeure intact.
- Pour annuler les réglages et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Annuler.
- Pour enregistrer les réglages dans un fichier DNG, cliquez sur le bouton Enregistrer l'image. (Voir la section [Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw.](#))

[Haut de la page](#) 

Réglage de la netteté dans les fichiers Camera Raw

Le curseur Netteté permet de régler l'accentuation de l'image afin d'augmenter la définition du bord des objets. Le réglage Netteté est une variante du filtre Accentuation d'Adobe Photoshop. Ce réglage permet de repérer les pixels qui diffèrent des pixels avoisinants d'après le seuil que vous spécifiez et d'augmenter le contraste des pixels de la valeur que vous définissez. Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw, le module externe Camera Raw calcule le seuil à utiliser en fonction du modèle d'appareil photo, de la sensibilité ISO et de la compensation d'exposition. Vous pouvez décider si l'accentuation doit être appliquée à toutes les images ou aux aperçus.

1. Faites un zoom sur l'image d'aperçu avec une valeur d'au moins 100 %.
2. Cliquez sur l'onglet Détail.

3. Faites glisser le curseur Netteté vers la droite pour augmenter le degré d'accentuation et vers la gauche pour le réduire. Lorsque le curseur se trouve sur la position Zéro, l'accentuation de l'image Camera Raw est désactivée. En général, il est préférable de régler le curseur Netteté sur une valeur assez faible pour obtenir des images propres.

Si vous ne prévoyez pas beaucoup de modifications de l'image dans Photoshop Elements, utilisez le curseur Netteté de Camera Raw. Si, à l'inverse, vous avez prévu d'apporter beaucoup de modifications à l'image dans Photoshop Elements, désactivez l'accentuation de l'image dans Camera Raw. Une fois que vous avez effectué toutes les modifications et tous les redimensionnements souhaités dans Photoshop Elements, vous pouvez appliquer des filtres d'accentuation.


[Haut de la page](#)

Réduction du bruit dans les images Camera Raw

L'onglet Détail de la boîte de dialogue Camera Raw comprend des commandes permettant de réduire le bruit de l'image (ces artefacts incongrus qui dégradent la qualité de l'image). Le bruit d'une image comprend un bruit de luminance (niveaux de gris), qui a pour effet de rendre l'image granuleuse, et un bruit de chrominance (couleur), visible sous forme d'artefacts dans l'image. Les photos prises avec des sensibilités ISO élevées ou un appareil photo numérique peu sophistiqué peuvent être affectées d'un bruit considérable.

Faites glisser les curseurs Luminance et Couleur vers la droite pour réduire respectivement le bruit de luminance et le bruit de chrominance.

Avant d'effectuer des réglages avec les options Luminance ou Couleur, prévisualisez l'image et agrandissez-la à 100 % afin d'obtenir une meilleure vue.



Faites glisser le curseur Luminance vers la droite pour réduire le bruit de luminance.

[Haut de la page](#)

Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw

Vous pouvez enregistrer les modifications que vous apportez à un fichier Camera Raw. La boîte de dialogue Camera Raw permet d'enregistrer l'image Camera Raw comportant vos modifications dans un fichier .dng. L'enregistrement du fichier ne permet pas automatiquement son ouverture dans Photoshop Elements. (Pour ouvrir un fichier Camera Raw, cliquez simplement sur le bouton Ouvrir, comme pour n'importe quel fichier, puis modifiez-le et enregistrez-le comme toute autre image.)

1. Dans la boîte de dialogue Camera Raw, appliquez des réglages à une ou plusieurs images Camera Raw.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer l'image.
3. Dans la boîte de dialogue Options d'enregistrement, définissez l'emplacement d'enregistrement du fichier et la dénomination à utiliser en cas d'enregistrement de

plusieurs fichiers Camera Raw.

Autres options :

- **Intégrer des données de chargement rapides** : intègre une copie bien plus petite de l'image Camera Raw dans le fichier dng. Cela permet d'accélérer la vitesse d'affichage de l'image Camera Raw.
- **Utiliser la compression avec pertes** : réduit la taille du fichier dng et entraîne une perte de qualité. Recommandé uniquement pour les images Camera Raw destinées à l'archivage, et qui ne seront jamais utilisées à des fins d'impression ou de production (autre utilisation).

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

[Haut de la page](#) ⁺

Ouverture d'une image Camera Raw dans l'espace de travail Modifier

Après avoir traité une image Camera Raw dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez l'ouvrir et la retoucher dans l'espace de travail Modifier.

1. Dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez appliquer des réglages à une ou plusieurs images Camera Raw.
2. Cliquez sur le bouton Ouvrir une image. La boîte de dialogue Camera Raw se ferme, et la photo s'ouvre dans l'espace de travail Modifier.

[Haut de la page](#) ⁺

Paramètres et commandes

Commandes Camera Raw

Outil Zoom Définit le zoom d'aperçu sur la valeur prédéfinie suivante lorsque vous cliquez dans la photo d'aperçu. Cliquez tout en maintenant la touche Option enfoncée pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser l'outil Zoom sur l'image d'aperçu pour agrandir la partie sélectionnée. Pour revenir à l'affichage en 100 %, cliquez deux fois sur l'outil Zoom.

Outil Main Déplace l'image dans la fenêtre d'aperçu si la photo d'aperçu est plus grande que la fenêtre. Pour utiliser l'outil Main alors qu'un autre outil est sélectionné, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en faisant glisser l'outil Main sur l'image. Cliquez deux fois sur l'outil Main pour adapter l'aperçu de l'image à la taille de la fenêtre.

Outil Balance des blancs Définit la zone dans laquelle vous cliquez sur un ton de gris neutre pour supprimer les dominantes couleur et ajuster la couleur de l'image tout entière. Les valeurs Température et Teinte varient afin de refléter l'ajustement colorimétrique.

Outil Recadrage Supprime une partie de l'image. Faites glisser l'outil dans l'aperçu pour sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez conserver, puis appuyez sur la touche Retour.

Outil Redressement L'outil Redressement permet de réaligner une image à la verticale ou à l'horizontale. Il redimensionne ou recadre également la zone de travail pour l'adapter à l'image redressée.

Retouche des yeux rouges Retouche dans les photos au flash les yeux rouges des personnes, ainsi que les yeux verts ou blancs des animaux.

Ouvrir la boîte de dialogue Préférences Ouvre la boîte de dialogue Préférences Camera Raw.

Boutons de rotation Fait pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

Définition des paramètres d'appareil photo personnalisés

Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw, Photoshop Elements lit les informations du fichier afin de déterminer le modèle d'appareil photo utilisé, puis applique les paramètres appropriés à l'image. Si vous apportez sans cesse les mêmes modifications, nous vous conseillons de changer les paramètres par défaut de votre appareil photo. Vous pouvez également modifier les paramètres de chaque modèle d'appareil photo, mais pas de plusieurs appareils du même modèle.

1. Pour enregistrer les paramètres actuels comme paramètres par défaut de l'appareil photo utilisé, cliquez sur le triangle situé en regard du menu Paramètres, puis choisissez la commande Enregistrer les nouveaux paramètres par défaut de Camera Raw.
2. Dans l'espace de travail Modifier, ouvrez un fichier Camera Raw, puis modifiez l'image.
3. Pour utiliser les paramètres par défaut de Photoshop Elements dans l'appareil photo, cliquez sur le triangle situé en regard du menu Paramètres, puis choisissez la commande Réinitialiser les paramètres par défaut de Camera Raw.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Recomposition

Recomposition d'une photo en mode Modification guidée

Recomposition d'une photo en mode Expert

Options de recomposition

L'outil Recomposition facilite le redimensionnement intelligent des photos sans pour autant modifier les éléments essentiels du contenu visuel, tels que les sujets humains, les bâtiments, les animaux, etc. Lors du redimensionnement d'une image, la mise à l'échelle normale s'applique à tous les pixels de façon uniforme. L'option Recomposition s'applique aux pixels des zones dont le contenu visuel n'inclut pas d'éléments importants. La recomposition vous permet d'augmenter ou de réduire la résolution des images pour améliorer une composition, les adapter à une disposition ou changer leur orientation.

Si vous souhaitez conserver ou supprimer des zones spécifiques lors de la mise à l'échelle d'une image, l'option Recomposition vous permet de protéger le contenu au cours du redimensionnement.

Remarque : une image peut également être recomposée sans utiliser l'option de protection de zones. Par exemple, pour recomposer une photo sans marquer de zones à protéger ou à supprimer, faites glisser les poignées de l'image.



Avant la recomposition (à gauche) et après la recomposition



A. Photo sélectionnée pour la recomposition B. Zones marquées pour la protection (en vert) et pour la suppression (en rouge) C. Photo après la recomposition

[Haut de la page](#)

Recomposition d'une photo en mode Modification guidée

1. Dans la Corbeille des photos, ouvrez une photo à redimensionner, puis sélectionnez le mode Modification guidée.

2. Dans le panneau Mode de modification guidée, développez les retouches, puis sélectionnez l'option Recomposer.
3. Marquez les zones à protéger en utilisant l'option Protéger la forme. Cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez l'un des modes suivants :

Mise en surbrillance normale Ce mode est similaire au mode de dessin. Marquez toutes les zones à protéger. Si, par exemple, vous protégez un cercle en utilisant l'option Mise en surbrillance normale, vous devez marquer ou dessiner l'intégralité du cercle.

Mise en surbrillance rapide Vous pouvez sélectionner rapidement les zones que vous souhaitez protéger. Entourez le sujet pour sélectionner les zones de votre choix. Par exemple, pour mettre en surbrillance une zone contenue dans un cercle, tracez le contour de ce cercle. La mise en surbrillance rapide permet de vous assurer que la zone contenue dans le cercle est marquée pour la protection.

Vous pouvez définir l'épaisseur de la forme et la taille de la photo.

La couleur verte indique les zones marquées pour la protection.

4. Pour effacer les parties des zones marquées dont vous n'avez pas besoin (en vert), cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Effacer les surbrillances de protection.
5. Marquez les zones à supprimer (c'est-à-dire les zones dont vous n'avez pas besoin) à l'aide de l'outil Supprimer la forme.

La couleur rouge indique les zones marquées pour la suppression.

Cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Effacer toutes les surbrillances pour effacer les zones marquées protégées et non protégées.

6. Pour effacer les parties des zones marquées dont vous n'avez pas besoin (rouge), cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Effacer les surbrillances de suppression.
7. Faites glisser les poignées de l'image ou sélectionnez une taille dans la liste déroulante Préconfiguration, pour recomposer la photo.

[Haut de la page](#) ⁺

Recomposition d'une photo en mode Expert

1. Dans la Corbeille des photos, ouvrez une photo à redimensionner, puis choisissez Image > Recomposition ou cliquez sur l'outil Recomposition.
2. Marquez les zones à protéger en utilisant l'option Protéger la forme. Cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez l'un des modes suivants :

- Mise en surbrillance normale
- Mise en surbrillance rapide

Vous pouvez définir l'épaisseur de la forme et la taille de la photo.

La couleur verte indique les zones marquées pour la protection.

Remarque : une image peut également être recomposée sans utiliser l'option de protection de zones. Par exemple, pour recomposer une photo sans marquer de zones pour la protection ou la suppression, faites glisser les poignées de l'image ↔.

3. Pour effacer les parties des zones marquées dont vous n'avez pas besoin (en vert), utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Effacement à l'aide de l'outil Gomme.
 - Cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Effacer les surbrillances de protection.

4. Marquez les zones à supprimer (c'est-à-dire les zones dont vous n'avez pas besoin) à l'aide de l'outil Supprimer la forme.

La couleur rouge indique les zones marquées pour la suppression.

Cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Effacer toutes les surbrillances pour effacer les zones marquées protégées et non protégées.

5. Pour effacer les parties des zones marquées dont vous n'avez pas besoin (en rouge), utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Effacement à l'aide de l'outil Gomme.
 - Cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Effacer les surbrillances de suppression.

Vous pouvez définir l'épaisseur de la forme et la taille de la photo.
6. Faites glisser les poignées de l'image pour recomposer la photo. Une fois l'opération terminée, cliquez sur l'icône Valider l'opération en cours.

[Haut de la page](#) 

Options de recomposition

Lorsque vous utilisez l'outil Recomposition, les options suivantes sont disponibles :


Epaisseur Permet de définir l'épaisseur de la forme.

Paramètre prédéfini Permet de définir le rapport que vous souhaitez utiliser pour le redimensionnement. L'option Paramètre prédéfini s'applique au rapport photo mais pas aux dimensions de la photo. Par exemple, si vous utilisez un rapport prédéfini de 3x5, l'image est redimensionnée selon ce rapport. Si vous voulez mettre la photo à l'échelle en utilisant le même rapport, maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser les poignées d'angle. Le menu Paramètres prédéfinis comporte désormais un paramètre permettant de recadrer une image au format 16:9.


Remarque : *si vous ne maintenez pas la touche Maj enfoncée, l'image est redimensionnée selon n'importe quel rapport.*

Facteur Permet de déterminer le seuil de recomposition. Un seuil défini sur 100 % entraîne une recomposition à 100 %. Si le seuil est défini sur 0 %, l'outil Recomposition fonctionne de la même façon que l'outil Transformation.

Mise en surbrillance de la coloration de la peau Identifie et met en surbrillance la coloration de la peau pour protection. Vous pouvez conserver les zones avec les tons chair. Cliquez sur l'icône Mise en surbrillance de la coloration de peau pour afficher la zone de tons chair suggérée. Pour effacer les zones identifiées comme comportant des tons chair, utilisez l'outil de suppression de protection ou cliquez sur l'image tout en appuyant sur la touche Cmde et sélectionnez Effacer les surbrillances de protection.

Permuter la hauteur et la largeur Permet de permuter les valeurs spécifiées pour la hauteur et la largeur. Par exemple, vous avez entré les valeurs suivantes : H : 10 et L : 15. Cliquez sur l'icône Permuter la hauteur et la largeur  pour échanger ces valeurs. Les nouvelles valeurs sont : H :15 et L : 10.

- Création de projets dans Photoshop Elements

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Réglage optimisé et automatique des tons

Nouveautés de Photoshop Elements version 12

[Appliquer le réglage optimisé et automatique des tons à une photographie](#)


[Réglage optimisé et automatique des tons en mémoire](#)

[Réinitialiser le réglage optimisé et automatique des tons en mémoire](#)

La fonction Réglage optimisé et automatique des tons utilise un algorithme intelligent pour modifier la valeur tonale de l'image. La fonction Réglage optimisé et automatique des tons applique une correction colorimétrique à votre photographie. En outre, vous disposez d'une manette que vous pouvez déplacer dans l'image pour peaufiner les résultats.

Lorsque vous déplacez la manette sur les différentes zones de votre photo, Photoshop Elements analyse la qualité tonale de chaque zone échantillonnée. Une correction tonale est alors appliquée à la photo entière. Par conséquent, déplacer la manette sur différentes zones de la photo produit des résultats différents. Dans la photo (ci-dessous), le passage de la manette aux zones plus claires (le ciel clair ou l'herbe) provoque un éclaircissement de l'ensemble de l'image. Cet effet est nettement visible sur les images dans les angles supérieurs et inférieurs droits.

L'outil Réglage optimisé et automatique des tons est disponible dans les modes Rapide et Expert.




(à gauche) Déplacer la manette sur les zones plus foncées (le feuillage ou les endroits ombragés) provoque un assombrissement de l'ensemble de l'image. Cet effet est nettement visible dans les vignettes à gauche de l'image principale.

(à droite) Déplacer la manette sur les zones plus claires (le ciel clair ou l'herbe) provoque un éclaircissement de l'ensemble de l'image. Cet effet est nettement visible dans les vignettes à droite de l'image principale.

Appliquer le réglage optimisé et automatique des tons à une photographie

1. Avec une image ouverte, cliquez sur Améliorer > Réglage optimisé et automatique des tons.

Une correction tonale par défaut est automatiquement appliquée.



A. Options de la fonction Réglage optimisé et automatique des tons **B.** Activer/Désactiver, pour afficher l'image avant et après **C.** Cadre de sélection, dans lequel vous pouvez déplacer la manette **D.** Manette, qui peut être déplacée dans le cadre de sélection **E.** Bouton Réinitialiser, qui renvoie la manette à son emplacement d'origine suggéré par l'option Réglage optimisé et automatique des tons **F.** L'une des quatre vignettes d'aperçu en direct générées automatiquement

2. Déplacez le contrôle de la manette qui apparaît sur l'image pour affiner l'image obtenue.
3. Pour voir comment l'image s'affiche lorsque vous déplacez le contrôle de la manette dans une direction spécifique, examinez les vignettes visibles qui s'affichent aux quatre coins de la photo.

[Haut de la page](#)

Réglage optimisé et automatique des tons en mémoire

En utilisant la fonction Réglage optimisé et automatique des tons, vous pouvez sélectionner l'option Garder cette correction en mémoire. Lorsque vous sélectionnez cette option, Photoshop Elements continue son apprentissage à partir de vos actions d'édition. L'algorithme apprend à partir des plages tonales d'une image, avant et après avoir appliqué l'outil Réglage optimisé et automatique des tons. La fonction Réglage optimisé et automatique des tons produit ainsi de meilleures suggestions tonales automatiques pour une nouvelle image.

Par conséquent, chaque fois que vous utilisez la fonction sur une image, l'algorithme suggère un traitement des tons (emplacement du contrôle de la manette) en fonction des corrections que vous avez appliquées aux images précédentes. Plus le nombre d'images auxquelles vous apportez des corrections tonales à l'aide de cette fonction est grand, plus l'algorithme est apte à apporter à une nouvelle image le type de modifications que vous souhaitez. La fonction utilise cet apprentissage pour vous fournir des corrections similaires sur les images du même type.

[Haut de la page](#)

Réinitialiser le réglage optimisé et automatique des tons en mémoire

Pour annuler l'apprentissage que la fonction Réglage optimisé et automatique des tons a effectué à partir de votre utilisation et de vos actions, dans la boîte de dialogue Préférences, cliquez sur Général > Réinitialiser le réglage optimisé et automatique des tons en mémoire.

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.


[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Composition Photomerge

Nouveautés de la Photoshop Elements version 13

La fonction Composition Photomerge permet de remplacer des parties d'une image. Par exemple, vous pouvez modifier l'arrière-plan d'une image. Vous avez besoin de deux images : une image source et une image cible. Vous pouvez sélectionner une zone, la recadrer à partir de l'image source, puis la coller dans l'image cible.

1. Ouvrez deux images (source et cible), cliquez sur Réglages > Photomerge > Composition Photomerge.




2. Sélectionnez des éléments. Il existe trois modes de sélection : Sélection rapide, Modifier la sélection et Contour.


Remarque : le contour est une nouvelle méthode de sélection avec laquelle l'utilisateur doit dessiner le contour de la sélection.



3. Collez la sélection dans la cible. Vous pouvez déplacer ou redimensionner la sélection. Vous pouvez également masquer/afficher des parties de la sélection à l'aide des formes disponibles.



4. Vous pouvez choisir de régler les tons de sorte que la sélection collée et l'image cible correspondent, et que la modification semble naturelle. Vous disposez d'options entre le mode de correspondance automatique et les curseurs pour régler manuellement les tonalités.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Présentation de la peinture

[A propos des outils de peinture](#)

[A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan](#)


[A propos des modes de fusion](#)

[Couleurs Web sécurisées](#)

[To the top](#)

A propos des outils de peinture

Photoshop Elements fournit divers outils qui permettent d'appliquer les couleurs ou de les modifier. Lorsque vous sélectionnez un outil de peinture, plusieurs formes de pointe prédéfinies et paramètres d'épaisseur de forme, de fusion de peinture et d'opacité, ainsi que d'effets d'aérographe, s'affichent dans la barre d'options de l'outil. Vous pouvez créer de nouvelles formes prédéfinies et les enregistrer dans des bibliothèques de formes. Vous avez également la possibilité de personnaliser les formes et les paramètres des outils de peinture et de retouche, puis de les gérer à l'aide du Gestionnaire des paramètres prédéfinis.



Options de forme dans la barre d'options de l'outil

A. Curseur d'épaisseur de forme et zone de texte **B.** Panneau déroulant des formes et vignette de forme **C.** Menu Plus

L'outil Pinceau permet de peindre des lignes lissées. Les autres outils de peinture incluent notamment le crayon pour créer des contours marqués et la gomme pour effacer des pixels de couleur sur les calques. L'outil Pot de peinture et la commande Remplir permettent de remplir les zones de l'image avec de la couleur ou des motifs. L'outil Tampon de motif permet d'appliquer l'un des motifs prédéfinis ou un motif créé par vous-même.


La Forme impressionniste modifie la couleur existante par application de petites touches. L'outil Doigt modifie également la couleur de l'image en simulant l'effet d'un doigt étalant de la peinture fraîche.

L'outil Détail de forme dynamique crée automatiquement un calque de réglage dès que vous appliquez de la peinture. Il garde intact le calque de l'image d'origine. Vous pouvez peindre et peaufiner les réglages à volonté sans dégrader votre photo d'origine Voir [Réglage de la couleur et de la tonalité à l'aide des outils de forme dynamique](#).

[To the top](#)

A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan

Vous appliquez la couleur de premier plan lorsque vous utilisez les outils Pinceau ou Crayon et lorsque vous remplissez des sélections avec l'outil Pot de peinture. La couleur que vous appliquez au calque d'arrière-plan à l'aide de l'outil Gomme est appelée *couleur d'arrière-plan*. Vous pouvez voir et modifier les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans les deux cases intersectées au bas de la palette d'outils. La case supérieure représente la couleur de premier plan et la case inférieure, la couleur d'arrière-plan. Les couleurs de premier plan et d'arrière plan sont également utilisées conjointement par l'outil Dégradé et certains filtres d'effets spéciaux.



Cases de couleur de premier plan et d'arrière-plan dans la palette d'outils

A. Case de couleur de premier plan **B.** Cliquer ici pour utiliser les couleurs par défaut (noir et blanc) **C.** Cliquer ici pour permuter entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan **D.** Case de couleur d'arrière-plan


Vous pouvez modifier les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans la palette d'outils avec l'outil Pipette, dans le panneau Nuancier ou le sélecteur de couleurs.

To the top ⁴

A propos des modes de fusion

Les modes de fusion déterminent l'incidence d'un outil de peinture ou de retouche sur les pixels de l'image. Lorsque vous observez l'effet d'un mode de fusion, gardez à l'esprit les définitions suivantes :

- La couleur de base est la couleur d'origine de l'image.
- La couleur de fusion est la couleur appliquée à l'aide de l'outil de peinture ou de retouche.
- La couleur finale est la couleur résultant de la fusion.



Mode de fusion Produit (en haut), mode de fusion Superposition (au centre) et mode de fusion Luminosité (en bas) appliqués au calque de l'étoile de mer

Vous pouvez choisir l'un des modes de fusion suivants dans le menu Mode de la barre d'options de l'outil :

Normal Modifie ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Il s'agit du mode par défaut. Le mode Normal est appelé *Seuil* lorsque vous travaillez sur une image en mode Bitmap ou Couleurs indexées.

Fondu Modifie ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Cependant, la couleur finale est obtenue par un remplacement aléatoire des pixels avec la couleur de base ou la couleur de fusion, selon l'opacité d'un pixel à cet endroit. Ce mode convient parfaitement à l'outil Pinceau et aux formes de grande taille.

Arrière Modifie ou peint seulement la partie transparente d'un calque. Ce mode fonctionne uniquement sur les calques dont les pixels transparents sont déverrouillés et équivaut à peindre au dos des zones transparentes d'une feuille de verre.

Transparent Modifie ou peint tous les pixels et les rend transparents. Pour utiliser ce mode, vous devez sélectionner un calque pour lequel l'option Verrouiller les pixels transparents est désélectionnée dans le panneau Calques.

Obscurcir Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et sélectionne la couleur de base ou de fusion (selon la couleur la plus foncée) comme couleur finale. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus foncés demeurent intacts.

Produit Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et multiplie la couleur de base par la couleur de fusion. La couleur obtenue est toujours plus foncée. Si vous multipliez une couleur avec du noir, vous obtenez du noir. Si vous multipliez une couleur avec du blanc, la couleur reste inchangée. Lorsque vous peignez avec une couleur autre que le noir ou le blanc, les traits successifs appliqués à l'aide d'un outil de dessin produisent des couleurs progressivement plus foncées. Cet effet équivaut à dessiner sur une image à l'aide de plusieurs marqueurs magiques.

Densité couleur + Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et obscurcit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.

Densité linéaire + Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et obscurcit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion par

réduction de la luminosité. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.

Couleur plus foncée Compare la somme des valeurs des couches des couleurs de fusion et de base et affiche la couleur présentant la valeur la plus faible. Le mode Couleur plus foncée ne génère pas une troisième couleur, issue de la fusion Obscurcir, mais choisit les valeurs de couche les plus faibles entre la couleur de base et la couleur de fusion afin de créer la couleur finale.

Eclaircir Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et sélectionne la couleur de base ou de fusion (selon la couleur la plus claire) comme couleur finale. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus clairs demeurent intacts.

Superposition Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et multiplie l'inverse des couleurs de fusion et de base. La couleur obtenue est toujours plus claire. La couleur reste inchangée si vous y superposez du noir. Vous obtenez du blanc si vous superposez du blanc à une couleur. Cet effet équivaut à projeter plusieurs diapositives photographiques les unes sur les autres.

Densité couleur - Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et éclaircit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Densité linéaire - (Ajout) Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et éclaircit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion par augmentation de la luminosité, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Plus clair Compare toutes les valeurs de couche pour la couleur de base et la couleur de fusion et affiche la valeur chromatique la plus forte. Cette option ne génère pas une troisième couleur, comme c'est le cas avec le mode Eclaircir, mais choisit les valeurs de couche les plus élevées parmi les couleurs de base et de fusion pour créer la couleur finale.

Incrustation Multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de base. Les motifs ou les couleurs recouvrent les pixels existants tout en préservant les tons clairs et les tons foncés de la couleur de base. La couleur de base est mélangée à la couleur de fusion pour refléter la teinte foncée ou claire de la couleur d'origine.

Lumière tamisée Obscurcit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet effet équivaut à projeter une lumière de projecteur diffuse sur l'image. Si la couleur de fusion contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie. Lorsque vous dessinez avec un noir ou un blanc pur, vous obtenez une zone nettement plus foncée ou plus claire, mais vous n'obtenez ni un noir ni un blanc pur.

Lumière crue Multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet effet équivaut à projeter une lumière de projecteur crue sur une image. Si la couleur de fusion contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie. Cet effet est utile pour ajouter des tons clairs à une image. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie. Cet effet permet d'ajouter des tons foncés à une image. Lorsque vous peignez avec un noir ou un blanc pur, vous obtenez un noir pur ou un blanc pur.

Lumière vive Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou réduction du contraste, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie par diminution du contraste. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie par augmentation du contraste.

Lumière linéaire Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou réduction de la luminosité, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie par augmentation de la luminosité. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie par diminution de la luminosité.

Lumière ponctuelle Remplace les couleurs, selon la couleur de sous-fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, les pixels plus sombres que la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus clairs restent intacts. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus sombres restent intacts. Ce mode permet d'ajouter des effets spéciaux à une image.

Mélange maximal Réduit les couleurs au blanc, noir, rouge, vert, bleu, jaune, cyan et magenta, selon la couleur de base et la couleur de fusion.

Différence Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et soustrait la couleur de fusion de la couleur de base, ou inversement, selon la couleur la plus lumineuse. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Exclusion Crée un effet semblable au mode Différence, mais moins contrasté. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Teinte Crée une couleur finale ayant la luminance et la saturation de la couleur de base, et la teinte de la couleur de fusion.

Saturation Crée une couleur finale ayant la luminance et la teinte de la couleur de base, et la saturation de la couleur de fusion. Peindre dans ce mode ne produit aucun effet sur une zone non saturée (avec une valeur de gris neutre).

Couleur Crée une couleur finale ayant la luminance de la couleur de base, et la teinte et la saturation de la couleur de fusion. Ce mode préserve les niveaux de gris de l'image et est pratique pour colorer des images monochromes ou pour teinter des images en couleurs.



Utilisation du mode de fusion Couleur pour modifier la couleur d'une chemise

Luminosité Crée une couleur finale ayant la teinte et la saturation de la couleur de base, et la luminance de la couleur de fusion. Ce mode produit l'effet inverse du mode Couleur.

Couleurs Web sécurisées

[To the top](#)

Les couleurs Web sécurisées correspondent aux 216 couleurs utilisées par les navigateurs sous Windows et Mac OS. En travaillant exclusivement avec ces couleurs, vous garantissez que les couleurs de l'illustration destinée à être publiée sur le Web s'afficheront correctement dans un navigateur Web.

Vous pouvez repérer les couleurs Web sécurisées dans le sélecteur de couleurs Adobe en procédant comme suit :

- Sélectionnez l'option Couleurs Web uniquement dans l'angle inférieur gauche du sélecteur de couleurs, puis choisissez une couleur. Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les couleurs que vous choisissez sont compatibles avec le Web.
- Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs. Si vous choisissez une couleur incompatible avec le Web, un cube s'affiche en regard du rectangle de couleur situé dans l'angle supérieur droit du sélecteur de couleurs. Cliquez sur ce cube pour sélectionner la couleur Web la plus proche. (Si aucun cube n'apparaît, la couleur choisie est sécurisée.)

[More Help topics](#)



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Outils de peinture

[Utilisation de l'outil Pinceau](#)

[Utilisation de l'outil Crayon](#)

[Utilisation de l'outil Forme impressionniste](#)

[Utilisation de l'outil Doigt](#)

[Utilisation de l'outil Gomme](#)

[Utilisation de l'outil Gomme magique](#)

[Utilisation de l'outil Gomme d'arrière-plan](#)

[To the top](#)

Utilisation de l'outil Pinceau

L'outil Pinceau permet d'appliquer des touches colorées légères ou franches. Vous pouvez l'utiliser pour simuler les techniques du pistolet à peinture. (S'il n'apparaît pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme impressionniste ou l'outil Remplacement de couleur, puis cliquez sur l'icône de l'outil Forme dans la barre d'options de l'outil.)

1. Sélectionnez une couleur de peinture en définissant la couleur de premier plan.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme.
3. Définissez les options de l'outil Forme dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

Pour tracer une droite, cliquez sur un point de départ dans l'image. Puis, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez pour définir un point d'arrivée.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Pinceau suivantes :

Mode Aérographe Permet de produire des effets d'aérographe. Cette option applique des tons graduels à une image, en simulant les techniques d'aérographe traditionnelles.

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image.

Options de tablette Définit les options à contrôler avec votre stylet si vous utilisez une tablette sensible à la pression au lieu d'une souris.

Paramètres de forme Définit des options de forme supplémentaires.

[To the top](#)

Utilisation de l'outil Crayon

L'outil Crayon permet de tracer à main levée des traits à contours nets.

1. Sélectionnez une couleur de peinture en définissant la couleur de premier plan.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Crayon.
3. Définissez les options de l'outil Crayon dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

Pour tracer une droite, cliquez sur un point de départ dans l'image. Puis, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez pour définir un point d'arrivée.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Crayon suivantes :

Pointe de forme Définit la pointe. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de

forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image.

Inversion auto Si vous commencez à dessiner et que vous faites glisser le pointeur sur une zone ne contenant pas la couleur de premier plan, l'outil applique la couleur de premier plan. En d'autres termes, si vous commencez avec une couleur autre que la couleur de premier plan, l'outil applique la couleur de premier plan uniquement. Cliquez et peignez les zones avec la couleur de premier plan ; si cette option est sélectionnée, les zones vides de l'image seront peintes avec la couleur d'arrière-plan.

[To the top](#)

Utilisation de l'outil Forme impressionniste

La Forme impressionniste apporte aux couleurs et aux détails existants de l'image des petites touches de peinture stylisées. En combinant diverses options de style, de taille et de tolérance, il est possible de simuler la texture associée à la peinture de différents styles artistiques.

1. Avec l'outil Forme sélectionné dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme impressionniste dans la barre d'options de l'outil.
2. Définissez les options de l'outil de votre choix, puis faites glisser le pointeur sur l'image pour peindre.




Photo d'origine (à gauche) et après utilisation de la Forme impressionniste (à droite)

Vous pouvez spécifier les options de la Forme impressionniste suivantes :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Épaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image (voir la section A propos des modes de fusion pour plus de détails).

Options avancées Style affecte la forme dessinée par le pinceau. Zone contrôle la taille de l'empreinte de forme. Une valeur de zone élevée augmentera également le nombre d'empreintes. Tolérance définit l'écart chromatique admis pour que les pixels adjacents soient pris en compte par le tracé d'une forme.

[To the top](#)

Utilisation de l'outil Doigt

L'outil Doigt simule l'effet d'un doigt étalant de la peinture fraîche. Il prélève la couleur au point de départ et l'étale lorsque vous faites glisser. Vous pouvez appliquer l'outil Doigt aux couleurs existantes de l'image ou maculer l'image avec la couleur de premier plan.



Image d'origine (à gauche) et après étalement sur des parties de la photo (à droite)

1. Dans la section Réglages de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Doigt (s'il ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Flou ou Netteté, puis cliquez sur l'icône de l'outil Doigt dans la barre d'options de l'outil).
2. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur sur l'image pour étaler la couleur.
Pour utiliser temporairement l'option Peinture au doigt lorsque vous faites glisser l'outil Doigt, appuyez sur la touche Alt (Option sous Mac OS).

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Doigt suivantes :

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image (voir la section A propos des modes de fusion pour plus de détails).

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Épaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Intensité Définit l'importance de l'effet d'étalement.

Echantillonner tous les calques Etale la couleur de tous les calques visibles. Si cette option est désélectionnée, l'outil Doigt étale les couleurs du calque actif uniquement.

Peinture au doigt Etale la couleur de premier plan au début de chaque application. Si cette option est désélectionnée, l'outil Doigt applique la couleur sous le pointeur au début de chaque application.

Utilisation de l'outil Gomme

To the top ⁴

L'outil Gomme modifie les pixels d'une image au fur et à mesure que vous faites glisser la souris dessus. Si vous travaillez sur le calque d'arrière-plan ou sur un calque dont les pixels transparents sont verrouillés, les pixels adoptent la couleur d'arrière-plan ; à défaut, les pixels gommés deviennent transparents. Les pixels transparents sont indiqués par la grille de transparence.

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme d'arrière-plan ou Gomme magique, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme dans la barre d'options de l'outil.)
2. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser l'outil sur la zone à effacer.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme suivantes :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Épaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'intensité du gommage. Une opacité de 100 % rend complètement transparents les pixels d'un calque et efface les pixels de la couleur d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan. Une opacité plus faible rend les pixels d'un calque partiellement transparents et peint partiellement avec la couleur d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan. (Si le mode Carré est sélectionné dans la barre d'options de l'outil, l'option Opacité n'est pas disponible.)

Texte Forme efface en utilisant les caractéristiques de l'outil Pinceau, ce qui permet de réaliser des effacements graduels. Crayon effectue des effacements nets de la même manière qu'un crayon. Carré utilise un carré de 16 pixels aux contours nets comme gomme.

Utilisation de l'outil Gomme magique

To the top ⁴

L'outil Gomme magique modifie tous les pixels similaires lorsque vous le faites glisser sur une photo. Si vous travaillez sur un calque dont les pixels transparents sont verrouillés, les pixels adoptent la couleur d'arrière-plan ; à défaut, les pixels deviennent transparents. Vous pouvez choisir

d'effacer uniquement des pixels contigus ou tous les pixels similaires du calque actif.



Image d'origine (à gauche) et après effacement des nuages (à droite)

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les zones à effacer.
Note: si vous sélectionnez l'arrière-plan, il devient automatiquement un calque lorsque vous utilisez la gomme magique.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme magique dans la palette d'outils. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme ou Gomme d'arrière-plan, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme magique dans la barre d'options de l'outil.)
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis cliquez sur la zone de calque à effacer.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme magique suivantes :

Tolérance Définit la gamme des couleurs effaçables. Une faible tolérance remplace les pixels dont la valeur chromatique est très proche de celle du pixel sur lequel vous avez cliqué. Une tolérance élevée remplace une plus large plage de pixels.

Opacité Définit l'intensité du gommage. Une opacité de 100 % rend les pixels complètement transparents sur un calque et efface les pixels de la couleur d'arrière-plan sur un calque verrouillé. Une opacité plus faible rend les pixels partiellement transparents sur un calque et peint partiellement avec la couleur d'arrière-plan sur un calque verrouillé.

Echantillonner tous les calques Echantillonne la couleur gommée à partir de données provenant de tous les calques visibles. Désélectionnez cette option pour effacer uniquement les pixels sur le calque actif.

Contiguë Efface uniquement les pixels adjacents à celui sur lequel vous cliquez. Désélectionnez cette option pour effacer tous les pixels similaires de l'image.

Lissage Lisse les contours de la zone gommée, en donnant un aspect plus naturel.

Utilisation de l'outil Gomme d'arrière-plan

[To the top](#) ⁴

L'outil Gomme d'arrière-plan rend transparents les pixels de couleur pour vous permettre de supprimer facilement un objet de son arrière-plan. En agissant délicatement, vous pouvez conserver les contours de l'objet de premier plan tout en éliminant les pixels de la frange d'arrière-plan.

Le pointeur de l'outil se présente sous la forme d'un cercle avec une croix indiquant la zone sensible. Au fur et à mesure que vous déplacez le pointeur, les pixels contenus dans le cercle et d'une valeur chromatique semblable à celle du pixel sous la zone sensible sont effacés. Si le cercle chevauche votre objet de premier plan et ne contient pas de pixels semblables au pixel de la zone sensible, l'objet de premier plan n'est pas effacé.



Effacement des éléments d'arrière-plan superflus. Vous pouvez remplacer des éléments d'arrière-plan par d'autres éléments à l'aide de l'outil Tampon de duplication ou en ajoutant un autre calque.

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les zones à effacer.
Note: si vous sélectionnez l'arrière-plan, il devient automatiquement un calque lorsque vous utilisez la gomme d'arrière-plan.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme d'arrière-plan. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme ou Gomme magique, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme d'arrière-plan dans la barre d'options de l'outil.)
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser l'outil sur la zone à effacer. Maintenez la zone sensible de l'outil en dehors des zones à conserver..

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme d'arrière-plan suivantes :

Epaisseur Largeur en pixels de la forme

Tolérance Définit l'écart chromatique admis entre un pixel et la zone sensible pour être pris en compte par l'outil. Une faible tolérance limite l'effacement aux zones qui sont très semblables à la couleur de la zone sensible. Une tolérance élevée remplace une gamme des couleurs plus étendue.

Paramètres de forme Définit les paramètres prédéfinis de la forme, tels que l'épaisseur, le diamètre, la dureté et le pas. Déplacez les curseurs Epaisseur ou entrez des chiffres dans les zones de texte.

Limites Contiguës efface les parties juxtaposées arborant la couleur de la zone sensible. Discontiguës efface les pixels contenus dans le cercle qui sont semblables à la couleur de la zone sensible.

More Help topics



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Recomposition

Recomposition d'une photo en mode Modification guidée

Recomposition d'une photo en mode Expert

Recomposition d'options

L'outil Recomposition facilite le redimensionnement intelligent des photos sans pour autant modifier les éléments essentiels du contenu visuel, tels que les sujets humains, les bâtiments, les animaux, etc. Lors du redimensionnement d'une image, la mise à l'échelle normale s'applique à tous les pixels de façon uniforme. L'option Recomposition s'applique aux pixels des zones dont le contenu visuel n'inclut pas d'éléments importants. La recomposition vous permet d'augmenter ou de réduire la résolution des images pour améliorer une composition, les adapter à une disposition ou changer leur orientation.

Si vous souhaitez conserver ou supprimer des zones spécifiques lors de la mise à l'échelle d'une image, l'option Recomposition vous permet de protéger le contenu au cours du redimensionnement.

Remarque : une image peut également être recomposée sans utiliser l'option de protection de zones. Par exemple, pour recomposer une photo sans marquer de zones à protéger ou à supprimer, faites glisser les poignées de l'image.



Avant la recomposition (à gauche) et après la recomposition



A. Photo sélectionnée pour la recomposition **B.** Zones marquées pour la protection (en vert) et pour la suppression (en rouge) **C.** Photo après la recomposition

Recomposition d'une photo en mode Modification guidée

[Haut de la page](#)

1. Dans la Corbeille des photos, ouvrez une photo à redimensionner, puis sélectionnez le mode Modification guidée.
2. Dans le panneau Mode de modification guidée, développez les retouches, puis sélectionnez l'option Recomposer.
3. Marquez les zones à protéger en utilisant l'option Protéger la forme. Cliquez sur la photo à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez l'un des modes suivants :

Mise en surbrillance normale Ce mode est similaire au mode de dessin. Marquez toutes les zones à protéger. Si, par exemple, vous protégez un cercle en utilisant l'option Mise en surbrillance normale, vous devez marquer ou dessiner l'intégralité du cercle.

Mise en surbrillance rapide Vous pouvez sélectionner rapidement les zones que vous souhaitez protéger. Entourez le sujet pour sélectionner les zones de votre choix. Par exemple, pour mettre en surbrillance une zone contenue dans un cercle,

tracez le contour de ce cercle. La mise en surbrillance rapide permet de vous assurer que la zone contenue dans le cercle est marquée pour la protection.

Vous pouvez définir l'épaisseur de la forme et la taille de la photo.

La couleur verte indique les zones marquées pour la protection.

4. Pour effacer les parties des zones marquées dont vous n'avez pas besoin (en vert), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis sélectionnez Effacer les surbrillances de protection.

5. Marquez les zones à supprimer (c'est-à-dire les zones dont vous n'avez pas besoin) à l'aide de l'outil Supprimer la forme.

La couleur rouge indique les zones marquées pour la suppression.

Cliquez sur la photo avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Effacer toutes les surbrillances pour effacer les zones marquées protégées et non protégées.

6. Pour effacer les parties des zones marquées dont vous n'avez pas besoin (rouge), cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis sélectionnez l'option Effacer les surbrillances de suppression.

7. Faites glisser les poignées de l'image ou sélectionnez une taille dans la liste déroulante Préconfiguration, pour recomposer la photo.

Recomposition d'une photo en mode Expert

[Haut de la page](#)

1. Dans la Corbeille des photos, ouvrez une photo à redimensionner, puis choisissez Image > Recomposition ou cliquez sur l'outil Recomposition.

2. Marquez les zones à protéger en utilisant l'option Protéger la forme. Cliquez sur la photo à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez l'un des modes suivants :

- Mise en surbrillance normale
- Mise en surbrillance rapide

Vous pouvez définir l'épaisseur de la forme et la taille de la photo.

La couleur verte indique les zones marquées pour la protection.

Remarque : une image peut également être recomposée sans utiliser l'option de protection de zones. Par exemple, pour recomposer une photo sans marquer de zones pour la protection ou la suppression, faites glisser les poignées de l'image ↔.

3. Pour effacer les parties des zones marquées dont vous n'avez pas besoin (en vert), utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Effacement à l'aide de l'outil Gomme.
- Cliquez sur la photo avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Effacer les surbrillances de protection.

4. Marquez les zones à supprimer (c'est-à-dire les zones dont vous n'avez pas besoin) à l'aide de l'outil Supprimer la forme.

La couleur rouge indique les zones marquées pour la suppression.

Cliquez sur la photo avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Effacer toutes les surbrillances pour effacer les zones marquées protégées et non protégées.

5. Pour effacer les parties des zones marquées dont vous n'avez pas besoin (en rouge), utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Effacement à l'aide de l'outil Gomme.
- Cliquez sur la photo à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez Effacer les surbrillances de suppression.

Vous pouvez définir l'épaisseur de la forme et la taille de la photo.

6. Faites glisser les poignées de l'image pour recomposer la photo. Une fois l'opération terminée, cliquez sur l'icône Valider l'opération en cours.

Options de recomposition

[Haut de la page](#)

Lorsque vous utilisez l'outil Recomposition, les options suivantes sont disponibles :


Epaisseur Permet de définir l'épaisseur de la forme.


Paramètre prédéfini Permet de définir le rapport que vous souhaitez utiliser pour le redimensionnement. L'option Paramètre prédéfini s'applique au rapport photo mais pas aux dimensions de la photo. Par exemple, si vous utilisez un rapport prédéfini de 3x5, l'image est redimensionnée selon ce rapport. Si vous voulez mettre la photo à l'échelle en utilisant le même rapport, maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser les poignées d'angle. Le menu Paramètres prédéfinis comporte désormais un paramètre permettant de recadrer une image au format 16:9.

Remarque : si vous ne maintenez pas la touche Maj enfoncée, l'image est redimensionnée selon n'importe quel rapport.

Facteur Permet de déterminer le seuil de recomposition. Un seuil défini sur 100 % entraîne une recomposition à 100 %. Si le seuil est défini sur 0 %, l'outil Recomposition fonctionne de la même façon que l'outil Transformation.

Mise en surbrillance de la coloration de la peau Identifie et met en surbrillance la coloration de la peau pour protection. Vous pouvez conserver les zones avec les tons chair. Cliquez sur l'icône Mise en surbrillance de la coloration de peau pour afficher la zone de tons chair suggérée. Pour effacer les zones identifiées comme comportant des tons chair, utilisez l'outil de suppression de protection, ou cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Effacer les surbrillances de protection.

Permuter la hauteur et la largeur Permet de permuter les valeurs spécifiées pour la hauteur et la largeur. Par exemple, vous avez entré les valeurs suivantes : H : 10 et L : 15. Cliquez sur l'icône Permuter la hauteur et la largeur  pour échanger ces valeurs. Les nouvelles valeurs sont : H :15 et L : 10.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Sélection

Sélections à l'aide d'outils

[A propos des sélections](#)

[A propos des outils de sélection](#)

[Utilisation des outils Rectangle de sélection et Ellipse de sélection](#)

[Utilisation de l'outil Lasso](#)

[Utilisation de l'outil Lasso polygonal](#)

[Utilisation de l'outil Lasso magnétique](#)

[Utilisation de l'outil Baguette magique](#)

[Utilisation de l'outil Sélection rapide](#)

[Utilisation de l'outil Forme de sélection](#)

[Utilisation de la fonction Extraction magique](#)

[Amélioration des contours d'une sélection](#)

[Suppression d'une zone sélectionnée](#)

[Sélection et désélection de zones à l'aide de commandes](#)

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

[Haut de la page](#) 

A propos des sélections

Une *sélection* correspond à une zone d'une photo que vous définissez. Lorsque vous créez une sélection, la zone devient modifiable (par exemple, vous pouvez éclaircir une partie d'une photo sans modifier le reste). Vous pouvez effectuer une sélection à l'aide d'un outil ou d'une commande de sélection. Un cadre de sélection, que vous pouvez masquer, délimite la zone sélectionnée. Vous pouvez modifier, copier ou supprimer des pixels à l'intérieur du cadre de sélection, mais vous ne pouvez pas modifier les zones situées à l'extérieur de ce cadre tant que vous n'annulez pas la sélection.

Adobe Photoshop Elements 11 et les versions ultérieures incluent plusieurs outils de sélection permettant d'effectuer différents types de sélections. Par exemple, l'outil Ellipse de sélection sélectionne des zones circulaires et elliptiques, tandis que l'outil Baguette magique permet de sélectionner d'un seul clic une zone comportant des couleurs semblables. Les outils Lasso permettent d'effectuer des sélections plus complexes. Vous pouvez même lisser les bords d'une sélection à l'aide des fonctions de lissage et de contour progressif.

Remarque : *les sélections se limitent au calque actif (pour effectuer des modifications sur tous les calques à la fois, vous devez aplatir l'image au préalable).*



Sélection effectuée avec l'outil Ellipse de sélection et réglage de la couleur dans la zone sélectionnée

[Haut de la page](#)

A propos des outils de sélection


Les outils de sélection figurent dans le panneau Outils qui, par défaut, occupe la partie gauche de l'écran. Dans Photoshop Elements, vous devez être en mode Expert pour afficher les outils de sélection.



Outil Rectangle de sélection : permet de dessiner un cadre de sélection carré ou rectangulaire.



Outil Ellipse de sélection : permet de dessiner un cadre de sélection rond ou elliptique.



Outil Lasso : permet de tracer des cadres de sélection à main levée pour une précision optimale.



Outil Lasso polygonal : permet de dessiner un cadre de sélection avec des segments à contours droits.



Outil Lasso magnétique : permet de tracer un cadre de sélection qui vient automatiquement s'ancrer aux bords lorsque vous faites glisser le curseur dans la photo.



Outil Baguette magique : permet de sélectionner les pixels de couleurs similaires en un seul clic



Outil Sélection rapide : permet d'effectuer rapidement et automatiquement une sélection d'après la couleur et la texture lorsque vous cliquez ou faites glisser le curseur sur une zone.




Outil Forme de sélection : permet de sélectionner ou de désélectionner automatiquement la zone que vous peignez, selon que vous travaillez en mode Sélection ou Masque.



Outil Forme dynamique : applique des réglages de couleur et de tonalité et des effets à la sélection. L'outil crée automatiquement un calque de réglage pour l'application de modifications non destructrices.

Utilisation des outils Rectangle de sélection et Ellipse de sélection

L'outil Rectangle de sélection permet de dessiner des cadres de sélection carrés ou rectangulaires, de même que l'outil Ellipse de sélection permet de dessiner des cadres de sélection ronds ou elliptiques.



Options des outils Rectangle de sélection et Ellipse de sélection

A. Outil Rectangle de sélection **B.** Outil Ellipse de sélection **C.** Nouvelle sélection **D.** Ajouter à la sélection **E.** Soustraire de la sélection **F.** Intersection avec la sélection

- Sélectionnez l'outil Rectangle de sélection (**A**) ou l'outil Ellipse de sélection (**B**) dans la palette d'outils.
- (Facultatif) Définissez les options de l'outil Rectangle de sélection dans la barre d'options des outils :
 - Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
 - Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
 - Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage (outil Ellipse de sélection seulement).
 - Dans le menu déroulant Mode, choisissez la commande Normal pour définir visuellement la taille et les proportions du cadre de sélection, Proportions fixes pour définir le rapport largeur/hauteur du cadre de sélection ou Taille fixe pour spécifier la hauteur et la largeur du cadre.
- Faites glisser le curseur sur la zone à sélectionner. Maintenez la touche Maj enfoncée pendant le déplacement pour forcer la sélection à un carré ou un cercle.


Pour faire glisser le rectangle de sélection à partir de son centre, maintenez la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée lorsque vous faites glisser.

Pour repositionner le cadre de sélection d'un outil de sélection, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en le faisant glisser avec l'outil de sélection. Relâchez la barre d'espace dès que le cadre de sélection se trouve dans la zone qui convient.

4. Cliquez sur l'option Améliorer le contour pour apporter d'autres modifications à votre sélection et la rendre plus précise. Découvrez comment vous pouvez [affiner les bords d'une sélection](#).



Utilisation de l'outil Lasso

L'outil Lasso permet de dessiner des cadres de sélection à main levée. Il est idéal pour effectuer des sélections très précises.




Options de l'outil Lasso

A. Outil Lasso B. Outil Lasso polygonal C. Outil Lasso magnétique D. Nouvelle sélection E. Ajouter à la sélection F. Soustraire de la sélection G. Intersection avec la sélection

1. Sélectionnez l'outil Lasso dans la palette d'outils.
2. (Facultatif) Définissez les options de l'outil Lasso dans la barre d'options des outils :
 - Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
 - Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
 - Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage.
3. Faites glisser pour tracer un cadre de sélection à main levée :
 - Pour étendre la sélection, relâchez le bouton de la souris ; appuyez ensuite sur la touche Maj, puis faites glisser la souris lorsque le pointeur prend la forme de l'icône .
 - Pour réduire la sélection, relâchez le bouton de la souris ; appuyez ensuite sur la touche Alt (Option sous Mac OS), puis faites glisser la souris lorsque le pointeur prend la forme de l'icône .
 - Pour ajouter des segments à contours droits, maintenez le bouton de la souris enfoncé et appuyez sur la touche Alt (Option sous Mac OS), puis relâchez le bouton de la souris. Ensuite, lorsque le pointeur change de forme, cliquez à l'endroit où le segment doit se terminer.
4. Pour fermer le cadre de sélection, relâchez le bouton de la souris. Un segment rectiligne est tracé entre le point où vous avez relâché le bouton de la souris et le point de départ de votre sélection.
5. Cliquez sur l'option Améliorer le contour pour apporter d'autres modifications à votre sélection et la rendre plus précise. Découvrez comment vous pouvez [affiner les bords d'une sélection](#).

Utilisation de l'outil Lasso polygonal

L'outil Lasso polygonal permet de dessiner un cadre de sélection avec des segments à contours droits. Vous pouvez créer autant de segments qu'il est nécessaire pour tracer un cadre de sélection.



Options de l'outil Lasso polygonal

A. Outil Lasso **B.** Outil Lasso polygonal **C.** Outil Lasso magnétique **D.** Nouvelle sélection **E.** Ajouter à la sélection **F.** Soustraire de la sélection **G.** Intersection avec la sélection


1. Sélectionnez l'outil Lasso polygonal dans la palette d'outils.
2. (Facultatif) Définissez les options de l'outil Lasso polygonal dans la barre d'options des outils :
 - Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
 - Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
 - Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage.
3. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez commencer le premier segment rectiligne, puis cliquez une seconde fois à l'endroit où vous souhaitez que ce segment finisse et que le suivant commence. Continuez à cliquer pour créer d'autres segments.

En cas d'erreur, appuyez sur la touche Suppr. pour effacer des segments. Maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée pour tracer des segments à main levée, et non plus des segments rectilignes.


4. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour fermer le cadre de sélection :
 - Placez le pointeur sur le point de départ, puis cliquez. Un cercle fermé apparaît en regard du pointeur lorsque vous passez sur le point de départ.
 - Si le pointeur ne se trouve pas sur le point de départ, cliquez deux fois ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée. Un segment rectiligne est tracé du pointeur au point de départ de votre sélection.
5. Cliquez sur l'option Améliorer le contour pour apporter d'autres modifications à votre sélection et la rendre plus précise. Découvrez comment vous pouvez [affiner les bords d'une sélection](#).

Utilisation de l'outil Lasso magnétique

L'outil Lasso magnétique trace un cadre de sélection qui vient automatiquement s'ancrer aux bords des objets sur lesquels vous faites glisser le curseur dans la photo. Cet outil facilite le tracé de cadres de

sélection précis. L'outil Lasso magnétique  est pratique pour sélectionner rapidement des objets avec des

bords complexes sur des arrière-plans très contrastés.



Options de l'outil Lasso magnétique

A. Outil Lasso **B.** Outil Lasso polygonal **C.** Outil Lasso magnétique **D.** Nouvelle sélection **E.** Ajouter à la sélection **F.** Soustraire de la sélection **G.** Intersection avec la sélection

1. Sélectionnez l'outil Lasso magnétique dans la palette d'outils.

Pour passer de l'outil Lasso magnétique aux autres outils de lasso et inversement, sélectionnez l'outil Lasso magnétique, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour activer l'outil Lasso, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et faites glisser.
- Pour activer l'outil Lasso polygonal, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et cliquez.

2. (Facultatif) Définissez les options de l'outil Lasso magnétique dans la barre d'options des outils :

- Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
- Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
- Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage.
- Pour spécifier la zone de détection de contour, entrez un nombre de pixels compris entre 1 et 256 dans la zone Largeur. L'outil détecte les contours jusqu'à une distance du pointeur correspondant à la valeur indiquée.

Pour modifier le pointeur du lasso magnétique afin qu'il indique la zone de détection de contour (valeur Largeur), appuyez sur la touche Verrouillage majuscule du clavier.

- Pour définir la sensibilité de l'outil Lasso magnétique aux contours dans la photo, entrez une valeur comprise entre 1 et 100 % dans la zone Déviation du contour. Une valeur élevée permet de détecter uniquement les contours qui contrastent nettement avec leur environnement ; une valeur faible permet de détecter les contours moins contrastés.
- Pour définir le rythme auquel l'outil Lasso magnétique définit les points d'ancrage, entrez une valeur comprise entre 0 et 100 dans la zone Fréquence. Plus la valeur est élevée, plus le cadre de sélection est ancré rapidement.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter des segments à un cadre de sélection :

- Cliquez sur des points le long du contour.
- Faites glisser le curseur le long du contour tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
- Le cadre de sélection s'ancre sur le contour de la photo. Si le cadre ne s'ancre pas sur le contour approprié, cliquez une fois pour ajouter manuellement un point, puis

continuez à tracer le cadre et à cliquer sur les points voulus. En cas d'erreur, appuyez sur la touche Suppression pour effacer des points le long du cadre.

4. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour fermer le cadre de sélection :

- Pour fermer le cadre manuellement, faites glisser jusqu'au point de départ, puis cliquez. Un cercle fermé apparaît en regard du pointeur lorsque vous passez sur le point de départ.
- Pour fermer le cadre par un segment magnétique à main levée, cliquez deux fois ou appuyez sur la touche Entrée.
- Pour fermer le cadre par un segment droit, cliquez deux fois tout en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée.

Utilisation de l'outil Baguette magique

L'outil Baguette magique permet de sélectionner d'un seul clic les pixels de valeurs chromatiques proches. Il vous suffit de spécifier la gamme de couleurs, ou tolérance, pour les sélections effectuées avec cet outil. Utilisez l'outil Baguette magique sur une zone comportant des couleurs semblables (un ciel bleu, par exemple).



Options de l'outil Baguette magique

A. Outil Baguette magique **B.** Nouvelle sélection **C.** Ajouter à la sélection **D.** Soustraire de la sélection **E.** Intersection avec la sélection

1. Sélectionnez l'outil Baguette magique.
2. (Facultatif) Définissez les options de l'outil Baguette magique dans la barre d'options des outils :
 - Entrez une valeur comprise entre 0 et 255 dans la zone Tolérance. Une valeur peu élevée sélectionne les couleurs très semblables à la couleur du pixel sur lequel vous cliquez ; une valeur élevée sélectionne une gamme de couleurs plus étendue.
 - Pour définir un contour de sélection lisse, sélectionnez l'option Lissage.
 - Pour sélectionner uniquement les zones adjacentes qui utilisent les mêmes couleurs, sélectionnez l'option Pixels contigus. Lorsque cette option est désélectionnée, les pixels utilisant les mêmes couleurs sont sélectionnés dans toute la photo.
 - Pour sélectionner les couleurs en utilisant les données de tous les calques visibles, sélectionnez l'option Echantillonner tous les calques. Lorsque cette option est désélectionnée, l'outil Baguette magique sélectionne les couleurs du calque actif uniquement.
3. Dans la photo, cliquez sur la couleur à sélectionner.
4. Pour étendre la sélection, cliquez sur les zones non sélectionnées tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour retirer une zone de la sélection, cliquez sur cette zone tout en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée.
5. Cliquez sur l'option Améliorer le contour pour apporter d'autres modifications à votre sélection et la rendre plus précise. Découvrez comment vous pouvez [affiner les bords d'une sélection](#).

Utilisation de l'outil Sélection rapide

L'outil Sélection rapide permet de définir une sélection par similarité des couleurs et textures lorsque vous cliquez ou bien cliquez et faites glisser la souris sur une zone. Vous n'avez pas besoin de définir une marque précise, car cet outil crée automatiquement et intuitivement un cadre.

Remarque : l'outil *Forme dynamique* réalise des sélections à la manière de l'outil *Sélection rapide* et applique simultanément un réglage chromatique ou tonal (voir la section *Application des outils de forme dynamique*).



Options de l'outil Sélection rapide

A. Outil Sélection rapide **B.** Nouvelle sélection **C.** Ajouter à la sélection **D.** Soustraire de la sélection

1. Sélectionnez l'outil Sélection rapide.
2. Dans la barre d'options des outils, choisissez l'une des options suivantes :

Nouvelle sélection Cette option vous permet de définir une nouvelle sélection. Cette option est sélectionnée par défaut.

Ajouter à la sélection Cette option vous permet d'étendre une sélection existante.

Soustraire de la sélection Cette option vous permet de réduire une sélection existante. Elle n'est disponible que si vous avez effectué une sélection.

3. Choisissez une forme dans le sélecteur de formes de la barre d'options. Si vous préférez sélectionner une zone plus étendue, choisissez une forme plus épaisse. Pour réaliser des sélections plus précises, choisissez une forme plus fine.
4. Cliquez ou bien cliquez et faites glisser le pointeur sur la zone traversant la plage de couleurs de l'objet à sélectionner, puis relâchez le bouton de la souris.


Le cadre de sélection apparaît.

5. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour affiner la sélection :
 - Pour ajouter une zone à la sélection, cliquez sur le bouton Ajouter à la sélection dans la barre d'options, puis cliquez ou bien cliquez et faites glisser le pointeur sur la zone à ajouter.
 - Pour soustraire une zone de la sélection, cliquez sur le bouton Soustraire de la sélection dans la barre d'options, puis cliquez ou bien cliquez et faites glisser le pointeur sur la zone à soustraire.
 - Pour effectuer une nouvelle sélection, cliquez sur le bouton Nouvelle sélection dans la barre d'options, puis cliquez ou dessinez pour spécifier la nouvelle zone de sélection.
6. Cliquez sur l'option Améliorer le contour pour apporter d'autres modifications à votre sélection et la rendre plus précise. Découvrez comment vous pouvez [affiner les bords](#)

Utilisation de l'outil Forme de sélection



L'outil Forme de sélection permet d'effectuer des sélections de deux manières : vous pouvez appliquer une couleur à la zone que vous voulez sélectionner en mode Sélection ou à des zones à ne pas sélectionner en utilisant une incrustation semi-opaque en mode Masque.

Vous pouvez d'abord effectuer une sélection approximative à l'aide d'un outil de sélection, ou de l'outil Sélection rapide, puis affiner votre sélection à l'aide de l'outil Forme de sélection. Vous pouvez étendre la sélection à l'aide de l'outil Forme de sélection en mode Sélection ou en soustraire une portion en mode Masque.



Options de l'outil Forme de sélection

A. Forme de sélection **B.** Ajouter à la sélection **C.** Soustraire de la sélection **D.** Fenêtre de sélection **E.** Fenêtre de forme **F.** Épaisseur (de forme) **G.** Dureté **H.** Bouton de la boîte de dialogue Améliorer le contour

1. Sélectionnez l'outil Forme de sélection dans la palette d'outils. Il se peut que vous deviez cliquer sur l'outil Sélection rapide dans la palette d'outils et sélectionner l'outil Forme de sélection dans la liste d'outils masqués qui s'affiche.
2. Par défaut, l'outil est défini sur l'option Ajouter à la sélection . Pour réduire une zone de la sélection, cliquez sur l'option Soustraire de la sélection  dans la barre d'options.
3. (Facultatif) Définissez les options de l'outil Forme de sélection dans la barre d'options des outils :

- Choisissez une forme dans le panneau déroulant des formes prédéfinies.
- Indiquez l'épaisseur de la forme.
- Choisissez l'option Sélection (pour étendre la sélection) ou Masque (pour réduire la sélection) dans le menu Mode.
- Définissez la dureté de la pointe avec une valeur comprise entre 1 % et 100 %.

Si vous utilisez une forme floue avec l'outil Forme de sélection, il est recommandé de passer en mode Masque pour mieux distinguer les contours flous de la sélection.

- En mode Masque, spécifiez une valeur d'opacité d'incrustation comprise entre 1 % et 100 %.
 - En mode Masque, cliquez sur la case de couleur d'incrustation, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs pour définir la couleur du masque. Ce procédé est utile lorsque la couleur du masque (couleur d'incrustation) est très proche des couleurs de la photo.
4. Dessinez sur votre photo pour sélectionner ou désélectionner des zones.




Extension d'une sélection en mode Sélection (à gauche) et réduction d'une sélection en mode Masque (à droite)

Utilisation de la fonction Extraction magique

Remarque : la fonction *Extraction magique* n'est pas disponible dans Adobe Photoshop Elements 12 et ses versions ultérieures.

Utilisez la fonction Extraction magique pour définir des sélections précises selon l'aspect des zones de premier plan et d'arrière-plan spécifiées. Vous pouvez spécifier ces zones en les marquant par des points de couleur. Une fois les zones marquées et la boîte de dialogue fermée, seule la zone de premier plan est visible sur la photo.


La fonction Extraction magique permet de sélectionner facilement des sujets ou des objets pour les superposer à un autre arrière-plan. Ainsi, vous pouvez extraire votre silhouette d'une photo de vous à bicyclette et la superposer à la photo d'un cycliste du Tour de France. Vous pouvez enregistrer l'image extraite sous la forme d'un fichier et la réutiliser à votre gré.



Utilisation de la fonction Extraction magique

A. Zone à extraire marquée de points rouges **B.** Arrière-plan marqué de points bleus **C.** Image extraite

1. Ouvrez la photo contenant l'objet à extraire.
2. Définissez une sélection préliminaire à l'aide de l'outil Ellipse de sélection ou Rectangle de sélection pour contrôler ce qui doit apparaître dans la boîte de dialogue Extraction magique.
3. Choisissez la commande Image > Extraction magique.


La boîte de dialogue Extraction magique s'ouvre avec l'outil Forme de premier plan  sélectionné par défaut.

4. Cliquez plusieurs fois ou dessinez des lignes pour marquer la zone à extraire.
5. Sélectionnez l'outil Forme d'arrière-plan, puis cliquez plusieurs fois ou dessinez des lignes pour marquer la zone à exclure de votre sélection.

Lorsque vous sélectionnez des objets de différentes couleurs et textures, faites glisser le curseur sur toutes les couleurs et textures pour assurer une sélection plus précise.
6. Pour faciliter le marquage de votre sélection, choisissez l'outil Zoom ou Main pour agrandir la photo et vous déplacer dans la photo. Maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée pour effectuer un zoom arrière à l'aide de l'outil Zoom.
7. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier une autre épaisseur ou couleur de forme :
 - Choisissez une épaisseur de forme dans le menu local Epaisseur.
 - Cliquez sur la nuance Couleur de premier plan ou Couleur d'arrière-plan, puis choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs. Cliquez ensuite sur le bouton OK.
8. Cliquez sur le bouton Aperçu pour afficher votre sélection.
9. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier les paramètres d'aperçu :
 - Pour modifier les éléments qui s'affichent dans la zone d'aperçu, choisissez la commande Zone de sélection ou Photo d'origine dans le menu Affichage. A défaut, appuyez sur la touche X du clavier pour passer d'une vue à l'autre.
 - Pour spécifier un arrière-plan différent, choisissez une option dans le menu Arrière-plan.
10. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour affiner la sélection puis afficher de nouveau un aperçu des résultats :
 - Pour étendre ou réduire une sélection, ajoutez d'autres points ou traits à l'aide de l'outil Forme de premier plan ou Forme d'arrière-plan.
 - Pour effacer les points de premier plan ou d'arrière-plan, sélectionnez l'outil Gomme de points, puis cliquez ou faites glisser le pointeur sur les marques à supprimer.
 - Pour ajouter des zones à une sélection, sélectionnez l'outil Ajouter à la sélection, puis cliquez sur le pointeur ou faites-le glisser sur la zone à ajouter.
 - Pour supprimer des zones d'une sélection, sélectionnez l'outil Soustraction de la sélection, puis cliquez ou faites glisser le pointeur sur les zones à supprimer.
 - Pour lisser les contours de la sélection de premier plan, sélectionnez l'outil Lissage, puis faites glisser le pointeur sur les zones à lisser.
 - Pour adoucir les contours de la sélection, spécifiez une valeur de contour progressif plus élevée.
 - Pour remplir les trous restants dans la sélection, cliquez sur le bouton Remplir les trous.
 - Pour identifier et supprimer une zone de la sélection principale, sélectionnez l'outil Soustraction de la sélection, puis faites glisser une ligne entre la sélection principale et la zone à supprimer. Cliquez ensuite sur le bouton Remplir les trous.
 - Pour supprimer les couleurs de frange entre le premier plan et l'arrière-plan, cliquez sur le bouton Supprimer la frange. Pour augmenter ou réduire la quantité de frange supprimée, spécifiez une valeur dans le menu déroulant Largeur de suppression de la frange.
11. Cliquez sur le bouton OK pour extraire les zones sélectionnées. Si vous devez

recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser pour supprimer toutes les marques.

Amélioration des contours d'une sélection





Dans Photoshop Elements, vous pouvez affiner votre sélection à l'aide de la boîte de dialogue Améliorer le contour (sélectionnez une partie d'une image > cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection et sélectionnez Améliorer le contour dans le menu contextuel). Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Améliorer le contour en choisissant Sélectionner > Améliorer le contour.

Pour ouvrir la boîte de dialogue Améliorer le contour sous Mac, sélectionnez une partie d'une image, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur la sélection, puis choisissez Améliorer le contour.

Mode d'affichage. Dans le menu contextuel Affichage, choisissez un mode d'affichage pour votre sélection. Appuyez sur F pour parcourir les modes

Afficher le rayon. Affiche le rayon de l'amélioration du contour.

Outils **Amélioration du rayon**  et **Effacement des améliorations** . Permettent de régler de façon précise la zone du cadre à laquelle le lissage des contours s'applique. Pour passer rapidement d'un outil à l'autre, appuyez sur la touche E. Pour modifier l'épaisseur de la forme, appuyez sur les touches de crochets. *Remarque : passez la forme sur les zones floues telles que les cheveux ou la fourrure pour ajouter des détails fins à la sélection.*

Rayon dynamique. Règle automatiquement le rayon des contours nets et flous dans la zone du cadre. Désélectionnez cette option si le cadre est uniformément net ou flou ou pour contrôler le rayon et les formes plus précisément.

Rayon. Détermine la taille du cadre de sélection auquel le lissage des contours s'applique. Utilisez un petit rayon pour des contours nets et un grand rayon pour des contours plus flous.

Lisse. Atténue les zones irrégulières (ondulées) du cadre de sélection pour obtenir un contour plus lisse.

Contour progressif. Atténue la transition entre la sélection et les pixels situés autour.

Contraste. Lorsque leur valeur est augmentée, les transitions aux contours flous le long du cadre de sélection deviennent plus abrupts. Généralement, l'option Rayon dynamique et les outils d'amélioration sont plus efficaces.

Décalage du contour. Déplace les contours flous vers l'intérieur avec des valeurs négatives ou vers l'extérieur avec des valeurs positives. Le glissement de ces bordures vers l'intérieur peut aider à supprimer les couleurs d'arrière-plan indésirables du contour de la sélection.

Décontamination des couleurs. Remplace les franges colorées par la couleur des pixels entièrement sélectionnés à proximité. L'intensité du remplacement de couleur est proportionnelle au flou du contour de la

sélection.

Important : *comme cette option modifie la couleur de pixel, une sortie sur un nouveau calque ou document est nécessaire. Conservez le calque d'origine pour pouvoir le rétablir si nécessaire. (Afin de voir facilement le changement de la couleur des pixels, choisissez Afficher le calque comme mode d'affichage.)*

Gain. Change le niveau de décontamination et de remplacement de franges.

Résultat vers. Détermine si la sélection améliorée devient une sélection ou un masque du calque actif, ou si elle produit un nouveau calque ou un nouveau document.

[Haut de la page](#) ⁺

Suppression d'une zone sélectionnée

Lorsque vous supprimez une sélection sur un calque d'arrière-plan, la zone sélectionnée est remplacée par la couleur d'arrière-plan ou par un motif d'arrière-plan en damier (pixels transparents).

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Choisissez la commande Edition > Supprimer pour supprimer la sélection. (Si vous supprimez une sélection par erreur, vous pouvez choisir Edition > Annuler pour la rétablir.)
- Appuyez sur la touche Retour arrière ou Suppression pour supprimer la sélection.
- Choisissez la commande Edition > Couper pour placer la sélection dans le Presse-papiers. Vous pouvez alors la coller à un autre emplacement.

[Haut de la page](#) ⁺

Sélection et désélection de zones à l'aide de commandes

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour désélectionner les sélections, choisissez la commande Sélection > Désélectionner.
- Pour sélectionner tous les pixels d'un calque, sélectionnez le calque dans le panneau Calques, puis choisissez la commande Sélection > Tout.
- Pour resélectionner la dernière sélection, choisissez la commande Sélection > Resélectionner.

2. Pour afficher ou masquer les cadres de sélection, choisissez la commande Affichage > Sélection.

Remarque : *vous pouvez également effectuer une désélection en cliquant sur un endroit quelconque de la photo, en dehors de la zone sélectionnée. Vous risquez toutefois de sélectionner ainsi inopinément d'autres zones si vous utilisez un outil de sélection fonctionnant par clics, comme l'outil Baguette magique.*

Voir aussi

- [Vidéo | Amélioration de sélections précises](#)
- Modification et amélioration des sélections
- Modification des sélections
- Déplacement et copie des sélections
- Enregistrement des sélections



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Déplacement et copie des sélections

Déplacement d'une sélection

Options de l'outil Déplacement

Copie de sélections ou de calques

Copie de sélections à l'aide de l'outil Déplacement

Copie d'une sélection à l'aide de commandes

Collage d'une sélection dans une autre

[Haut de la page](#) ¹

Déplacement d'une sélection

L'outil Déplacement vous permet de couper et de faire glisser une sélection de pixels vers un nouvel emplacement dans la photo. Vous pouvez également utiliser cet outil pour déplacer ou copier des sélections entre les photos dans Photoshop Elements et à vos photos dans d'autres applications qui prennent en charge les sélections.



Déplacement d'une sélection d'une photo à une autre à l'aide de l'outil Déplacement

Pour activer l'outil Déplacement alors qu'un autre outil est sélectionné, appuyez sur la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) (Cette technique ne fonctionne pas lorsque l'outil Main est sélectionné.)

1. Dans l'espace de travail Modifier, effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection et choisissez l'outil Déplacement dans la palette d'outils.
2. (Facultatif) Modifiez les paramètres de l'outil Déplacement dans la barre d'options.
3. Placez le pointeur à l'intérieur du cadre de sélection et faites glisser la sélection vers un nouvel emplacement. Si vous avez sélectionné plusieurs zones, les pixels se déplacent tous ensemble.

Options de l'outil Déplacement

Lorsque vous sélectionnez l'outil Déplacement, vous pouvez modifier les paramètres suivants dans la barre d'options :

Sélection automatique du calque Sélectionne le premier calque comportant des pixels sous le curseur de l'outil Déplacement, plutôt que le calque actuellement sélectionné.

Afficher le cadre de sélection Affiche le cadre de sélection autour de la sélection dans l'image ou autour du calque actuellement sélectionné (si aucune sélection n'est active sur l'image). Les cases situées sur les bords et les coins vous permettent de redimensionner la sélection ou le calque.

Remarque : un cadre de sélection n'est pas visible pour un calque d'arrière-plan.

Afficher la sélection au survol Met les calques individuels en surbrillance au fur et à mesure du passage de la souris sur l'image. Cliquez sur un calque en surbrillance pour le sélectionner et le déplacer. Les calques déjà sélectionnés ne sont pas mis en surbrillance au survol.

Menu Disposition Fait passer le calque sélectionné devant, entre ou derrière d'autres calques. Les options disponibles sont Premier plan, Rapprocher, Eloigner et Arrière plan. Pour disposer un calque, sélectionnez-le, puis choisissez une option du menu Disposition.

Menu Aligner Aligne les calques sélectionnés. Les options incluent Bords supérieurs, Centres verticaux, Bords inférieurs, Bords gauches, Centres horizontaux et Bords droits. Plusieurs calques peuvent être alignés en même temps. Pour aligner des calques, sélectionnez-en un, maintenez la touche Maj enfoncée, sélectionnez-en un autre, puis choisissez une option du menu Aligner.

Menu Répartir Espace de manière égale les calques sélectionnés. Les options incluent Bords supérieurs, Centres verticaux, Bords inférieurs, Bords gauches, Centres horizontaux et Bords droits. Plusieurs calques peuvent être espacés en même temps. Pour que cette option soit activée, vous devez disposer d'un minimum de trois calques sélectionnés. Pour espacer des calques, sélectionnez-en un, maintenez la touche Maj enfoncée, sélectionnez-en un autre, puis choisissez une option du menu Répartir.

[Haut de la page](#)

Copie de sélections ou de calques


Vous pouvez copier et coller des sélections à l'aide de l'outil Déplacement ou des commandes Copier, Copier avec fusion, Couper, Coller ou Coller dans la sélection du menu Edition.

N'oubliez pas, lors du collage d'une sélection ou d'un calque entre deux photos de résolution différente, que les données collées gardent leurs dimensions originales en pixels. La zone collée peut de ce fait sembler disproportionnée dans la nouvelle image. A l'aide de la commande Image > Redimensionner > Taille de l'image, définissez une résolution identique pour les photos source et cible avant l'opération de copier-coller.

Les sélections que vous coupez ou copiez sont stockées dans le Presse-papiers, l'une après l'autre.

Copie de sélections à l'aide de l'outil Déplacement

Pour la copie entre deux photos, faites glisser la sélection de la fenêtre active vers l'autre fenêtre. Une bordure en surbrillance apparaît autour de la fenêtre d'image lorsque vous pouvez y déposer la sélection.

1. Sélectionnez la partie de l'image à copier.
2. Sélectionnez l'outil Déplacement  dans la palette d'outils de l'espace de travail Modifier.
3. Maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et faites glisser la sélection que vous voulez copier et déplacer.
4. Pour effectuer des copies supplémentaires de la même sélection, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et faites glisser la sélection vers chaque nouvel emplacement.
 - Pour décaler la réplique de 1 pixel, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS)

enfoncée tout en appuyant sur une touche fléchée (cela déplace et copie les pixels, créant ainsi un effet de flou).

- Pour décaler la réplique de 10 pixels, maintenez les touches Alt (Option sous Mac OS) et Maj enfoncées tout en appuyant sur une touche fléchée (cela déplace les pixels au lieu de les copier).

Remarque : lorsque vous faites glisser une sélection (avec la touche Maj enfoncée) d'une image à l'autre, la sélection est collée au centre.

Copie d'une sélection à l'aide de commandes

1. Dans l'espace de travail Modifier, utilisez un outil de sélection pour sélectionner la zone à copier.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Edition > Copier pour copier la sélection dans le Presse-papiers.
 - Choisissez la commande Edition > Copier avec fusion pour copier tous les calques de la zone sélectionnée dans le Presse-papiers.

[Haut de la page](#)

Collage d'une sélection dans une autre

Vous pouvez utiliser la commande Coller dans la sélection pour coller dans une sélection le contenu du Presse-papiers ou le contenu copié. Cette commande vous permet de tirer parti des éléments compris dans la zone sélectionnée, tout en évitant que l'image collée ait l'air plate et artificielle. Ainsi, vous pouvez utiliser un mode de fusion Lumière crue à une opacité de 85 % pour conserver le reflet créé dans une paire de lunettes. Une telle utilisation des modes de fusion nécessite de créer un calque et d'y coller la sélection.



Copie d'une sélection d'une image à une autre

A. Partie de la photo d'origine sélectionnée **B.** Photo à copier-coller dans l'original **C.** Image résultante

1. Dans l'espace de travail Modifier, utilisez la commande Copier pour copier la partie de la photo à coller (vous pouvez même copier des photos à partir d'autres applications).
2. Effectuez une sélection dans la photo dans laquelle vous voulez coller la photo copiée.
3. Choisissez la commande Edition > Coller dans la sélection.

Remarque : la photo copiée apparaît seulement dans les limites du cadre de sélection. Vous pouvez déplacer la photo copiée à l'intérieur du cadre, mais si vous la déplacez complètement à l'extérieur, elle ne sera plus visible.

4. Le pointeur étant placé à l'intérieur du cadre de sélection, faites glisser l'image collée vers son emplacement.
5. Lorsque le résultat vous convient, désélectionnez l'image collée pour valider les modifications.

Pour activer l'outil Déplacement alors qu'un autre outil est sélectionné, appuyez sur la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) (cette technique ne fonctionne pas avec l'outil Main).

Voir aussi

- Sélections à l'aide d'outils
- Modification des sélections
- Modification et amélioration des sélections
- Enregistrement des sélections



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification des sélections

[Déplacement d'un cadre de sélection](#)

[Inversion d'une sélection](#)

[Ajout ou soustraction d'une sélection](#)

[Sélection d'une zone présentant une intersection avec une sélection existante](#)

[Extension ou réduction d'une sélection par un nombre spécifique de pixels](#)

[Encadrement d'une sélection existante par un nouveau cadre de sélection](#)

[Prise en compte de zones de couleur semblable dans une sélection](#)



[Suppression de pixels isolés d'une sélection basée sur les couleurs](#)

[Suppression de la frange d'une sélection](#)

Déplacement d'un cadre de sélection

[Haut de la page](#)

Le déplacement d'un cadre de sélection repositionne uniquement ce cadre sans modifier la photo.

1. À l'aide de l'un des outils de sélection, cliquez sur l'option Nouvelle sélection  dans la barre d'options, puis placez le pointeur à l'intérieur d'un cadre de sélection existant. Le pointeur prend la forme de l'icône  pour indiquer que vous pouvez déplacer la sélection.

Remarque : l'option Nouvelle sélection s'affiche dans la barre d'options lorsqu'un outil de sélection est sélectionné (à l'exception de l'outil Forme de sélection). Utilisez temporairement un autre outil de sélection, si nécessaire, pour sélectionner cette option.

2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser le cadre de sélection de façon à délimiter une autre zone de la photo. Vous pouvez faire sortir le cadre de la zone de travail, mais cela le rend difficile à rétablir. Vous pouvez également le faire glisser vers une autre fenêtre d'image.
 - Pour déplacer la sélection par incréments de 1 pixel, utilisez les touches fléchées.
 - Pour déplacer la sélection par incréments de 10 pixels, utilisez les touches fléchées tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
 - Pour contraindre le déplacement à un multiple de 45°, commencez à faire glisser le pointeur, puis continuez en maintenant la touche Maj enfoncée.

Inversion d'une sélection

[Haut de la page](#)

L'inversion d'une sélection consiste à sélectionner les zones désélectionnées, tout en protégeant la zone précédemment sélectionnée.



- Dans une photo comportant déjà un cadre de sélection, choisissez la commande Sélection > Invertir.

Vous pouvez utiliser cette commande pour sélectionner facilement un objet qui apparaît sur une zone de couleur en aplat. Sélectionnez la couleur en aplat avec l'outil Baguette magique, puis choisissez la commande Sélection > Invertir.

Extension ou réduction d'une sélection

[Haut de la page](#)

Vous pouvez ajouter des zones à une sélection existante ou en soustraire d'une sélection existante pour peaufiner les cadres de sélection. Par exemple, pour effectuer une sélection en forme d'anneau, tracez une première sélection circulaire, puis soustrayez une seconde sélection circulaire à l'intérieur de la première.


- Sélectionnez un outil de sélection, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Maintenez la touche Maj enfoncée (un signe plus apparaît en regard du pointeur) pour étendre la sélection, ou la touche Alt (Option sous Mac OS) pour réduire la sélection (un signe moins apparaît en regard du pointeur). Sélectionnez ensuite la zone à ajouter ou à soustraire, puis effectuez une autre sélection.
 - Cliquez sur le bouton Ajouter à la sélection  ou Soustraire de la sélection  dans la barre d'options, puis effectuez une autre sélection. Les options Ajouter à la sélection et Soustraire de la sélection s'affichent dans la barre d'options lorsqu'un

Sélection de l'intersection d'une zone avec une sélection existante

Vous pouvez limiter la zone sur laquelle porte une sélection. Par exemple, dans une photo de montagnes enneigées, vous pouvez sélectionner les nuages blancs dans le ciel sans sélectionner les parties blanches de la montagne au-dessous. Pour cela, sélectionnez l'ensemble du ciel, sélectionnez ensuite l'outil Baguette magique, activez l'option Sélectionner l'intersection sélectionnée, puis désélectionnez l'option Pixels contigus pour sélectionner uniquement les zones blanches incluses dans la sélection existante (le ciel).



Sélection du ciel et du sommet des montagnes à l'aide de l'outil Rectangle de sélection (en haut). Sélection de l'option Sélectionner l'intersection et utilisation de l'outil Baguette magique pour sélectionner les nuages (au centre). Image résultante après augmentation de la luminosité des nuages (en bas)

- Sélectionnez un outil de sélection, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez l'option Sélectionner l'intersection  dans la barre d'options, puis sélectionnez une zone présentant une intersection avec la sélection existante.
 - Maintenez les touches Alt (Option sous Mac OS) et Maj enfoncées pour faire apparaître une petite croix à côté du pointeur, puis sélectionnez une zone en intersection avec la sélection existante.

Dilatation ou contraction d'une sélection d'un certain nombre de pixels

A l'aide des commandes du menu Sélection, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille d'une sélection existante et nettoyer les pixels isolés à l'intérieur ou à l'extérieur d'une sélection de couleur.

1. Faites une sélection à l'aide d'un outil de sélection.
2. Choisissez la commande Sélection > Modifier > Dilater ou Contracter.
3. Dans la zone Dilater de ou Contracter de, entrez une valeur comprise entre 1 et 100 pixels, puis cliquez sur le bouton OK.

Le cadre de sélection est déplacé vers l'intérieur ou l'extérieur du nombre de pixels indiqué. Les parties du cadre de sélection situées le long du cadre de la zone de travail restent inchangées.

Encadrement d'une sélection existante par un nouveau cadre de sélection

La commande Cadre crée un cadre de sélection lissé et aux contours diffus. Lorsque vous ajoutez le nouveau cadre de sélection, seuls les pixels compris entre les deux cadres sont sélectionnés.



Utilisation de la commande *Cadre* pour créer une sélection de cadre de 4 pixels (en haut). Copie de la sélection sur un nouveau calque et remplissage pour définir les contours de l'image (au centre). Remplissage de la sélection sur l'image d'origine pour créer un contour autour de l'image (en bas).

1. Faites une sélection à l'aide d'un outil de sélection.
2. Choisissez la commande Sélection > Modifier > Cadre.
3. Entrez une valeur comprise entre 1 et 200 pixels dans la zone de texte Largeur, puis cliquez sur le bouton OK.

Inclusion de zones de couleur semblable dans une sélection

[Haut de la page](#)

1. Effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Sélection > Etendre pour inclure tous les pixels adjacents compris dans la plage de tolérance définie dans la barre d'options. (Vous devrez peut-être choisir un outil de sélection comportant une plage de tolérance, comme l'outil Baguette magique.) Une valeur de tolérance élevée permet de sélectionner une gamme de couleurs plus étendue.
 - Choisissez la commande Sélection > Généraliser pour inclure tous les pixels de la photo, et pas seulement ceux adjacents, compris dans la plage de tolérance.
2. Pour développer la sélection par incréments, choisissez à plusieurs reprises l'une de ces deux commandes.

Remarque : *il est impossible d'utiliser les commandes Etendre et Généraliser sur une photo en mode Bitmap.*

Suppression de pixels isolés d'une sélection de couleur

[Haut de la page](#)

La commande Lisser recherche autour de chaque pixel sélectionné d'autres pixels appartenant à la même gamme de couleurs et les sélectionne.

1. Effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection, puis choisissez la commande Sélection > Modifier > Lisser.
2. Dans la zone Rayon, entrez une valeur comprise entre 1 et 100 pixels, puis cliquez sur le bouton OK.

Suppression de la frange dans une sélection

[Haut de la page](#)

Lorsque vous déplacez ou collez une sélection, cette dernière inclut certains pixels voisins du cadre de sélection. Il peut en résulter une frange ou un halo sur le contour de la sélection. La commande Supprimer la frange du calque remplace la couleur des pixels de la frange par la couleur des pixels voisins contenant des couleurs pures (sans aucune couleur d'arrière-plan). Si, par exemple, vous sélectionnez un objet jaune sur fond bleu et que vous déplacez la sélection, une partie du fond bleu est déplacée avec l'objet. La commande Supprimer la frange du calque permet de remplacer les pixels bleus par des pixels jaunes.





Photo du chien, sélectionnée et copiée dans une nouvelle image présentant des artefacts de l'arrière-plan (en haut). Image après l'application de la commande *Supprimer la frange du calque* (en bas).

1. Copiez et collez une sélection dans un nouveau calque ou un calque existant.
2. Choisissez Réglages > Régler la couleur > Supprimer la frange du calque.
3. Dans la boîte de dialogue *Supprimer la frange*, entrez le nombre de pixels à supprimer autour de l'objet. Une valeur de 1 ou 2 est suffisante.
4. Cliquez sur OK.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)


Modification et amélioration des sélections

Modification des sélections

Les sélections sont une partie importante de l'édition. Photoshop Elements comporte un nouvel outil appelé Améliorer la forme de sélection. Cet outil vous permet d'ajouter ou de supprimer des zones d'une sélection en détectant automatiquement les contours.

Le curseur de l'outil est composé de deux cercles concentriques. Le cercle intérieur correspond à la taille de la forme, tandis que le cercle extérieur indique la zone dans laquelle rechercher un contour.

Dans la palette d'outils Modifier la sélection, les outils suivants sont destinés à améliorer votre sélection :



Ajouter à la sélection (A) Ajouter manuellement à la sélection en cours

Soustraire de la sélection (B) Soustraire manuellement la sélection en cours

Décaler la sélection (C)

- Placez le curseur à l'intérieur d'une sélection pour étendre la sélection au cercle extérieur et permettre l'ancrage au premier bord d'image trouvé
- Placez le curseur à l'extérieur d'une sélection pour réduire la sélection au cercle extérieur et permettre l'ancrage au premier bord d'image trouvé

Lisser la sélection (D) Lisser la sélection en cours

Taille (E) Définir la taille du curseur de sélection

Intensité du magnétisme (F) Définir le magnétisme du cadre de la sélection aux contours.

Contour de la sélection (G) Définir le rayon du contour de la sélection

Affichage (H) Options aidant à voir la sélection effectuée. Sélectionnez pour avoir une couleur d'incrustation avec une opacité que vous pouvez définir, ou en noir ou blanc.

Opacité (I) Définir l'opacité de l'incrustation sélectionnée avec l'option Affichage.


Pour affiner la sélection d'une image :

1. Ouvrez une image en mode Rapide/Expert.



Sélectionnez une image avec des contours fins et détaillés.

2. Sélectionnez l'outil Améliorer la forme de sélection (A).
3. Parmi les quatre modes disponibles (Addition, Soustraction, Décalage, Lissage), sélectionnez le mode Addition.




Curseur de sélection en mode Addition

4. Appuyez sur le curseur et maintenez-le enfoncé sur l'image sur laquelle vous voulez effectuer des sélections précises et fines. La sélection dans les cercles concentriques du curseur commence à s'agrandir. Vous pouvez remarquer une zone de couleur plus claire sur les bords extérieurs de la sélection s'agrandissant. Il s'agit du contour de la sélection ; ce contour vous aide à effectuer une sélection précise.

Contour de la sélection (zone comprise entre les zones B et C dans l'image ci-dessous)

La taille du contour de la sélection est déterminée par le curseur Contour de la sélection. Testez la dureté et la souplesse de ce paramètre pour obtenir l'effet approprié.




Sélection s'agrandissant dans le curseur Améliorer la forme de sélection (mode Addition)

- **A** - Cercle intérieur du curseur, dans lequel la zone de sélection commence à s'agrandir. La zone comprise dans ce cercle est automatiquement sélectionnée.
- **B** - Bord extérieur du contour de la sélection.
- **C** - Bord intérieur du contour de la sélection.
- **D** - Cercle extérieur du curseur, où la zone de sélection arrête de s'agrandir si vous continuez indéfiniment à appuyer sur la souris.

Vous pouvez également utiliser le curseur pour « peindre » la zone que vous souhaitez sélectionner.

5. Toute texture, telle que de la fourrure, des cheveux ou de l'herbe, figurant dans la zone de contour de la sélection est capturée avec une grande précision.

Pour capturer des détails encore plus fins, placez le pointeur de la souris sur le contour de la sélection, jusqu'à ce que le curseur passe en mode curseur Contour de la sélection. Avec l'outil dans ce mode, cliquez et peignez les zones comportant les détails précis.



Curseur Contour de la sélection


Le curseur passe dans ce mode lorsque vous placez la partie gris foncé intérieure du curseur sur le contour d'une sélection. La taille de la partie la plus foncée du curseur est par ailleurs déterminée par le réglage du curseur Contour de la sélection. Plus le réglage est large, plus grande est la zone que vous pouvez peindre.

6. Continuez à sélectionner d'autres zones et affinez les contours sélectionnés, jusqu'à ce que les zones que vous souhaitez sélectionner aient été effectivement sélectionnées. Utilisez une option d'incrustation différente pour voir les détails que vous pouvez capturer.



Sélectionnez les détails précis capturés dans votre photographie, à l'aide du curseur Contour de la sélection.

7. Continuez à tester et exécuter l'étape 6, en modifiant vos sélections et en utilisant les modes Soustraction, Décalage et Lissage de l'outil Améliorer la forme de sélection.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Déplacement et copie de sélections

[Déplacement d'une sélection](#)

[Copie de sélections ou de calques](#)

[Copie de sélections à l'aide de l'outil Déplacement](#)

[Copie d'une sélection à l'aide de commandes](#)

[Collage d'une sélection dans une autre](#)

[Haut de la page](#) 

Déplacement d'une sélection

L'outil Déplacement vous permet de couper et de faire glisser une sélection de pixels vers un nouvel emplacement dans la photo. Vous pouvez également utiliser cet outil pour déplacer ou copier des sélections entre les photos dans Photoshop Elements et à vos photos dans d'autres applications qui prennent en charge les sélections.



Déplacement d'une sélection d'une photo à une autre à l'aide de l'outil Déplacement

Pour activer l'outil Déplacement alors qu'un autre outil est sélectionné, appuyez sur la touche Commande. (Cette technique ne fonctionne pas lorsque l'outil Main est sélectionné.)

1. En mode Expert, effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection et choisissez l'outil Déplacement dans la palette d'outils.
2. (Facultatif) Modifiez les paramètres de l'outil Déplacement dans la barre d'options.
3. Placez le pointeur à l'intérieur du cadre de sélection et faites glisser la sélection vers un nouvel emplacement. Si vous avez sélectionné plusieurs zones, les pixels se déplacent tous ensemble.

Options de l'outil Déplacement

Lorsque vous sélectionnez l'outil Déplacement, vous pouvez modifier les paramètres suivants dans la barre d'options :

Sélection automatique du calque Sélectionne le premier calque comportant des pixels sous le curseur de l'outil Déplacement, plutôt que le calque actuellement sélectionné.

Afficher le cadre de sélection Affiche le cadre de sélection autour de la sélection dans l'image ou autour du calque actuellement sélectionné (si aucune sélection n'est active sur l'image). Les cases situées sur les bords et les coins vous permettent de redimensionner la sélection ou le calque.

Remarque : un cadre de sélection n'est pas visible pour un calque d'arrière-plan.

Afficher la sélection au survol Met les calques individuels en surbrillance au fur et à mesure du passage de la souris sur l'image. Cliquez sur un calque en surbrillance pour le sélectionner et le déplacer. Les calques déjà sélectionnés ne sont pas mis en surbrillance au survol.

Menu Disposition Fait passer le calque sélectionné devant, entre ou derrière d'autres calques. Les options disponibles sont Premier plan, Rapprocher, Eloigner et Arrière plan. Pour disposer un calque, sélectionnez-le, puis choisissez une option du menu Disposition.

Menu Aligner Aligne les calques sélectionnés. Les options incluent Bords supérieurs, Centres verticaux, Bords inférieurs, Bords gauches, Centres horizontaux et Bords droits. Plusieurs calques peuvent être alignés en même temps. Pour aligner des calques, sélectionnez-en un, maintenez la touche Maj enfoncée, sélectionnez-en un autre, puis choisissez une option du menu Aligner.

Menu Répartir Espace de manière égale les calques sélectionnés. Les options incluent Bords supérieurs, Centres verticaux, Bords inférieurs, Bords gauches, Centres horizontaux et Bords droits. Plusieurs calques peuvent être espacés en même temps. Pour que cette option soit activée, vous devez disposer d'un minimum de trois calques sélectionnés. Pour espacer des calques, sélectionnez-en un, maintenez la touche Maj enfoncée, sélectionnez-en un autre, puis choisissez une option du menu Répartir.

[Haut de la page](#) 

Copie de sélections ou de calques

Vous pouvez copier et coller des sélections à l'aide de l'outil Déplacement ou des commandes Copier, Copier avec fusion, Couper, Coller ou Coller dans la sélection du menu Edition.


N'oubliez pas, lors du collage d'une sélection ou d'un calque entre deux photos de résolution différente, que les données collées gardent leurs dimensions originales en pixels. La zone collée peut de ce fait sembler disproportionnée dans la nouvelle image. A l'aide de la commande Image > Redimensionner > Taille de l'image, définissez une résolution identique pour les photos source et cible avant l'opération de copier-coller.

Les sélections que vous coupez ou copiez sont stockées dans le Presse-papiers, l'une après l'autre.

[Haut de la page](#) 

Copie de sélections à l'aide de l'outil Déplacement

Pour la copie entre deux photos, faites glisser la sélection de la fenêtre active vers l'autre fenêtre. Une bordure en surbrillance apparaît autour de la fenêtre d'image lorsque vous pouvez y déposer la sélection.

1. Sélectionnez la partie de l'image à copier.
2. Sélectionnez l'outil Déplacement  dans la palette d'outils de l'espace de travail Modifier.
3. Maintenez la touche Option enfoncée tout en faisant glisser la sélection à copier et à déplacer.
4. Pour effectuer des copies supplémentaires de la même sélection, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Maintenez la touche Option enfoncée tout en faisant glisser la sélection vers chaque nouvel emplacement.
 - Pour décaler la réplique de 1 pixel, maintenez la touche Option enfoncée tout en

appuyant sur une touche fléchée. (cela déplace et copie les pixels, créant ainsi un effet de flou).

- Pour décaler la réplique de 10 pixels, maintenez enfoncées les touches Options et Maj tout en appuyant sur une touche fléchée. (cela déplace les pixels au lieu de les copier).

Remarque : lorsque vous faites glisser une sélection (avec la touche Maj enfoncée) d'une image à l'autre, la sélection est collée au centre.

[Haut de la page](#)

Copie d'une sélection à l'aide de commandes

1. Dans l'espace de travail Modifier, utilisez un outil de sélection pour sélectionner la zone à copier.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Edition > Copier pour copier la sélection dans le Presse-papiers.
 - Choisissez la commande Edition > Copier avec fusion pour copier tous les calques de la zone sélectionnée dans le Presse-papiers.

[Haut de la page](#)

Collage d'une sélection dans une autre

Vous pouvez utiliser la commande Coller dans la sélection pour coller dans une sélection le contenu du Presse-papiers ou le contenu copié. Cette commande vous permet de tirer parti des éléments compris dans la zone sélectionnée, tout en évitant que l'image collée ait l'air plate et artificielle. Ainsi, vous pouvez utiliser un mode de fusion Lumière crue à une opacité de 85 % pour conserver le reflet créé dans une paire de lunettes. Une telle utilisation des modes de fusion nécessite de créer un calque et d'y coller la sélection.



Copie d'une sélection d'une image à une autre

A. Partie de la photo d'origine sélectionnée **B.** Photo à copier-coller dans l'original **C.** Image résultante

1. Dans l'espace de travail Modifier, utilisez la commande Copier pour copier la partie de la photo à coller (vous pouvez même copier des photos à partir d'autres applications).
2. Effectuez une sélection dans la photo dans laquelle vous voulez coller la photo copiée.
3. Choisissez la commande Edition > Coller dans la sélection.

Remarque : la photo copiée apparaît seulement dans les limites du cadre de sélection. Vous pouvez déplacer la photo copiée à l'intérieur du cadre, mais si vous la déplacez complètement à l'extérieur, elle ne sera plus visible.

4. Le pointeur étant placé à l'intérieur du cadre de sélection, faites glisser l'image collée vers son emplacement.
5. Lorsque le résultat vous convient, désélectionnez l'image collée pour valider les modifications.

Pour activer l'outil Déplacement alors qu'un autre outil est sélectionné, appuyez sur la touche Commande. (cette technique ne fonctionne pas avec l'outil Main).



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation d'outils pour effectuer des sélections

[A propos des sélections](#)

[A propos des outils de sélection](#)

[Utilisation des outils Rectangle de sélection et Ellipse de sélection](#)

[Utilisation de l'outil Lasso](#)

[Utilisation de l'outil Lasso polygonal](#)

[Utilisation de l'outil Lasso magnétique](#)

[Utilisation de l'outil Baguette magique](#)

[Utilisation de l'outil Sélection rapide](#)

[Utilisation de l'outil Forme de sélection](#)

[Amélioration des contours d'une sélection](#)

[Suppression d'une zone sélectionnée](#)

[Sélection et désélection de zones à l'aide de commandes](#)

[Haut de la page](#) 

A propos des sélections

Une *sélection* permet de définir la zone modifiable d'une photo. Vous pouvez ainsi éclaircir une partie d'une photo sans toucher au reste. Vous pouvez effectuer une sélection à l'aide d'un outil ou d'une commande de sélection. Un cadre de sélection, que vous pouvez masquer, délimite la zone sélectionnée. Vous pouvez modifier, copier ou supprimer des pixels à l'intérieur du cadre de sélection, mais vous ne pouvez pas modifier les zones situées à l'extérieur de ce cadre tant que vous n'annulez pas la sélection.

Adobe Photoshop Elements fournit plusieurs outils de sélection qui répondent le mieux à différents types de sélections à effectuer. Par exemple, l'outil Ellipse de sélection sélectionne des zones circulaires et elliptiques, tandis que l'outil Baguette magique permet de sélectionner d'un seul clic des zones comportant des couleurs semblables. Les outils Lasso permettent d'effectuer des sélections plus complexes. Vous pouvez même lisser les bords d'une sélection à l'aide des fonctions de lissage et de contour progressif.

Remarque : les sélections se limitent au calque actif (pour effectuer des modifications sur tous les calques à la fois, vous devez aplatir l'image au préalable).



Sélection effectuée avec l'outil Ellipse de sélection et réglage de la couleur dans la zone sélectionnée

A propos des outils de sélection


Les outils de sélection figurent dans le panneau Outils qui, par défaut, occupe la partie gauche de l'écran.



Outil Rectangle de sélection : permet de dessiner un cadre de sélection carré ou rectangulaire.



Outil Ellipse de sélection : permet de dessiner un cadre de sélection rond ou elliptique.



Outil Lasso : permet de tracer des cadres de sélection à main levée pour une précision optimale.



Outil Lasso polygonal : permet de dessiner un cadre de sélection avec des segments à contours droits.



Outil Lasso magnétique : permet de tracer un cadre de sélection qui vient automatiquement s'ancrer aux bords lorsque vous faites glisser le curseur dans la photo.



Outil Baguette magique : permet de sélectionner les pixels de couleurs similaires en un seul clic



Outil Sélection rapide : permet d'effectuer rapidement et automatiquement une sélection d'après la couleur et la texture lorsque vous cliquez ou faites glisser le curseur sur une zone.




Outil Forme de sélection : permet de sélectionner ou de désélectionner automatiquement la zone que vous peignez, selon que vous travaillez en mode Sélection ou Masque.



Outil Forme dynamique : applique des réglages de couleur et de tonalité et des effets à la sélection. L'outil crée automatiquement un calque de réglage pour l'application de modifications non destructrices.

Utilisation des outils Rectangle de sélection et Ellipse de sélection

L'outil Rectangle de sélection permet de dessiner des cadres de sélection carrés ou rectangulaires, de même que l'outil Ellipse de sélection permet de dessiner des cadres de sélection ronds ou elliptiques.



Options des outils Rectangle de sélection et Ellipse de sélection

A. Outil Rectangle de sélection **B.** Outil Ellipse de sélection **C.** Nouvelle sélection **D.** Ajouter à la sélection **E.** Soustraire de la sélection **F.** Intersection avec la sélection

1. Sélectionnez l'outil Rectangle de sélection ou l'outil Ellipse de sélection dans la palette d'outils.
2. (Facultatif) Définissez les options de l'outil Rectangle de sélection dans la barre d'options des outils :
 - Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
 - Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
 - Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage (outil Ellipse de sélection seulement).
 - Dans le menu déroulant Mode, choisissez la commande Normal pour définir visuellement la taille et les proportions du cadre de sélection, Proportions fixes pour définir le rapport largeur/hauteur du cadre de sélection ou Taille fixe pour spécifier la hauteur et la largeur du cadre.
3. Faites glisser le curseur sur la zone à sélectionner. Maintenez la touche Maj enfoncée pendant le déplacement pour forcer la sélection à un carré ou un cercle.

Pour faire glisser le rectangle de sélection à partir de son centre, maintenez la touche Option enfoncée lorsque vous faites glisser.


Pour repositionner le cadre de sélection d'un outil de sélection, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en le faisant glisser avec l'outil de sélection. Relâchez la barre d'espace dès que le cadre de sélection se trouve dans la zone qui convient.

4. Cliquez sur l'option Améliorer le contour pour apporter d'autres modifications à votre sélection et la rendre plus précise. Découvrez comment vous pouvez [affiner les bords d'une sélection](#).

[Haut de la page](#)



Utilisation de l'outil Lasso

L'outil Lasso permet de dessiner des cadres de sélection à main levée. Il est idéal pour effectuer des sélections très précises.



Options de l'outil Lasso


A. Outil Lasso **B.** Outil Lasso polygonal **C.** Outil Lasso magnétique **D.** Nouvelle sélection **E.** Ajouter à la sélection **F.** Soustraire de la sélection **G.** Intersection avec la sélection

1. Sélectionnez l'outil Lasso dans la palette d'outils.
2. (Facultatif) Définissez les options de l'outil Lasso dans la barre d'options des outils :
 - Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
 - Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
 - Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage.
3. Faites glisser pour tracer un cadre de sélection à main levée :
 - Pour étendre la sélection, relâchez le bouton de la souris ; appuyez ensuite sur la touche Maj, puis faites glisser la souris lorsque le pointeur prend la forme de l'icône .
 - Pour réduire la sélection, relâchez le bouton de la souris ; appuyez ensuite sur la touche Option, puis faites glisser la souris lorsque le pointeur prend la forme de l'icône .
 - Pour ajouter des segments à contours droits, maintenez le bouton de la souris enfoncé et appuyez sur la touche Option, puis relâchez le bouton de la souris. Ensuite, lorsque le pointeur change de forme, cliquez à l'endroit où terminer le segment.
4. Pour fermer le cadre de sélection, relâchez le bouton de la souris. Un segment rectiligne est tracé entre le point où vous avez relâché le bouton de la souris et le point de départ de votre sélection.
5. Cliquez sur l'option Améliorer le contour pour apporter d'autres modifications à votre sélection et la rendre plus précise. Découvrez comment vous pouvez [affiner les bords d'une sélection](#).

[Haut de la page](#) 

Utilisation de l'outil Lasso polygonal

L'outil Lasso polygonal permet de dessiner un cadre de sélection avec des segments à contours droits. Vous pouvez créer autant de segments qu'il est nécessaire pour tracer un cadre de sélection.



Options de l'outil Lasso polygonal

A. Outil Lasso **B.** Outil Lasso polygonal **C.** Outil Lasso magnétique **D.** Nouvelle sélection **E.** Ajouter à la sélection **F.** Soustraire de la sélection **G.** Intersection avec la sélection

1. Sélectionnez l'outil Lasso polygonal dans la palette d'outils.
2. (Facultatif) Définissez les options de l'outil Lasso polygonal dans la barre d'options des outils :
 - Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
 - Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
 - Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage.
3. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez commencer le premier segment rectiligne, puis cliquez une seconde fois à l'endroit où vous souhaitez que ce segment finisse et que le suivant commence. Continuez à cliquer pour créer d'autres segments.


En cas d'erreur, appuyez sur la touche Suppr. pour effacer des segments. Maintenez la touche Option enfoncée pour tracer des segments à main levée, et non plus des segments rectilignes.

4. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour fermer le cadre de sélection :
 - Placez le pointeur sur le point de départ, puis cliquez. Un cercle fermé apparaît en regard du pointeur lorsque vous passez sur le point de départ.
 - Si le pointeur ne se situe pas sur le point de départ, cliquez deux fois ou cliquez tout en maintenant la touche Commande enfoncée. Un segment rectiligne est tracé du pointeur au point de départ de votre sélection.
5. Cliquez sur l'option Améliorer le contour pour apporter d'autres modifications à votre sélection et la rendre plus précise. Découvrez comment vous pouvez [affiner les bords d'une sélection](#).

[Haut de la page](#) 

Utilisation de l'outil Lasso magnétique

L'outil Lasso magnétique trace un cadre de sélection qui vient automatiquement s'ancrer aux bords des objets sur lesquels vous faites glisser le curseur dans la photo. Cet outil facilite le tracé de cadres de sélection précis. L'outil Lasso magnétique est pratique pour sélectionner rapidement des objets avec des bords complexes sur des arrière-plans très contrastés.



Options de l'outil Lasso magnétique

A. Outil Lasso **B.** Outil Lasso polygonal **C.** Outil Lasso magnétique **D.** Nouvelle sélection **E.** Ajouter à la sélection **F.** Soustraire de la sélection **G.** Intersection avec la sélection

1. Sélectionnez l'outil Lasso magnétique dans la palette d'outils.

Pour passer de l'outil Lasso magnétique aux autres outils de lasso et inversement, sélectionnez l'outil Lasso magnétique, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour activer l'outil Lasso, appuyez sur la touche Option, puis faites-le glisser.
- Pour activer l'outil Lasso polygonal, appuyez sur la touche Option, puis cliquez.

2. (Facultatif) Définissez les options de l'outil Lasso magnétique dans la barre d'options des outils :

- Spécifiez si vous souhaitez créer une sélection, étendre une sélection, réduire une sélection ou sélectionner une zone intersectée par d'autres sélections.
- Pour atténuer le cadre de sélection de façon à ce qu'il se fonde dans la zone située hors de la sélection, entrez une valeur de contour progressif.
- Pour lisser les contours de votre sélection, choisissez l'option Lissage.
- Pour spécifier la zone de détection de contour, entrez un nombre de pixels compris entre 1 et 256 dans la zone Largeur. L'outil détecte les contours jusqu'à une distance du pointeur correspondant à la valeur indiquée.

Pour modifier le pointeur du lasso magnétique afin qu'il indique la zone de détection de contour (valeur Largeur), appuyez sur la touche Verrouillage majuscule du clavier.

- Pour définir la sensibilité de l'outil Lasso magnétique aux contours dans la photo, entrez une valeur comprise entre 1 et 100 % dans la zone Déviation du contour. Une valeur élevée permet de détecter uniquement les contours qui contrastent nettement avec leur environnement ; une valeur faible permet de détecter les contours moins contrastés.
- Pour définir le rythme auquel l'outil Lasso magnétique définit les points d'ancrage, entrez une valeur comprise entre 0 et 100 dans la zone Fréquence. Plus la valeur est élevée, plus le cadre de sélection est ancré rapidement.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter des segments à un cadre de sélection :

- Cliquez sur des points le long du contour.
- Faites glisser le curseur le long du contour tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
- Le cadre de sélection s'ancre sur le contour de la photo. Si le cadre ne s'ancre pas sur le contour approprié, cliquez une fois pour ajouter manuellement un point, puis continuez à tracer le cadre et à cliquer sur les points voulus. En cas d'erreur, appuyez sur la touche Suppression pour effacer des points le long du cadre.

4. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour fermer le cadre de sélection :


Pour fermer le cadre manuellement, faites glisser jusqu'au point de départ, puis cliquez. Un cercle fermé apparaît en regard du pointeur lorsque vous passez sur le point de départ.

- Pour fermer le cadre par un segment magnétique à main levée, cliquez deux fois ou appuyez sur la touche Retour.
- Pour fermer le cadre par un segment rectiligne, cliquez deux fois tout en appuyant sur la touche Option.

[Haut de la page](#)

Utilisation de l'outil Baguette magique

L'outil Baguette magique permet de sélectionner d'un seul clic les pixels de valeurs chromatiques proches. Il vous suffit de spécifier la gamme de couleurs, ou tolérance, pour les sélections effectuées avec cet outil. Utilisez l'outil Baguette magique sur une zone comportant des couleurs semblables (un ciel bleu, par exemple).



Options de l'outil Baguette magique

A. Outil Baguette magique **B.** Nouvelle sélection **C.** Ajouter à la sélection **D.** Soustraire de la sélection **E.** Intersection avec la sélection


1. Sélectionnez l'outil Baguette magique.
2. (Facultatif) Définissez les options de l'outil Baguette magique dans la barre d'options des outils :
 - Entrez une valeur comprise entre 0 et 255 dans la zone Tolérance. Une valeur peu élevée sélectionne les couleurs très semblables à la couleur du pixel sur lequel vous cliquez ; une valeur élevée sélectionne une gamme de couleurs plus étendue.
 - Pour définir un contour de sélection lisse, sélectionnez l'option Lissage.
 - Pour sélectionner uniquement les zones adjacentes qui utilisent les mêmes couleurs, sélectionnez l'option Pixels contigus. Lorsque cette option est désélectionnée, les pixels utilisant les mêmes couleurs sont sélectionnés dans toute la photo.
 - Pour sélectionner les couleurs en utilisant les données de tous les calques visibles, sélectionnez l'option Echantillonner tous les calques. Lorsque cette option est désélectionnée, l'outil Baguette magique sélectionne les couleurs du calque actif uniquement.
3. Dans la photo, cliquez sur la couleur à sélectionner.
4. Pour étendre la sélection, cliquez sur les zones non sélectionnées tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Pour retirer une zone de la sélection, cliquez sur la zone à retirer tout en maintenant la touche Option enfoncée.
5. Cliquez sur l'option Améliorer le contour pour apporter d'autres modifications à votre sélection et la rendre plus précise. Découvrez comment vous pouvez [affiner les bords d'une sélection](#).

[Haut de la page](#)

Utilisation de l'outil Sélection rapide

L'outil Sélection rapide permet de définir une sélection par similarité des couleurs et textures lorsque vous cliquez ou bien cliquez et faites glisser la souris sur une zone. Vous n'avez pas besoin de définir une marque précise, car cet outil crée automatiquement et intuitivement un cadre.

Remarque : l'outil *Forme dynamique* réalise des sélections à la manière de l'outil *Sélection rapide* et applique simultanément un réglage chromatique ou tonal. Voir *Application des outils de forme dynamique*.



Options de l'outil Sélection rapide

A. Outil Sélection rapide **B.** Nouvelle sélection **C.** Ajouter à la sélection **D.** Soustraire de la sélection

1. Sélectionnez l'outil Sélection rapide.
2. Dans la barre d'options des outils, choisissez l'une des options suivantes :

Nouvelle sélection Cette option vous permet de définir une nouvelle sélection. Cette option est sélectionnée par défaut.

Ajouter à la sélection Cette option vous permet d'étendre une sélection existante.

Soustraire de la sélection Cette option vous permet de réduire une sélection existante. Elle n'est disponible que si vous avez effectué une sélection.

3. Choisissez une forme dans le sélecteur de formes de la barre d'options. Si vous préférez sélectionner une zone plus étendue, choisissez une forme plus épaisse. Pour réaliser des sélections plus précises, choisissez une forme plus fine.
4. Cliquez ou bien cliquez et faites glisser le pointeur sur la zone traversant la plage de couleurs de l'objet à sélectionner, puis relâchez le bouton de la souris.

Le cadre de sélection apparaît.


5. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour affiner la sélection :
 - Pour ajouter une zone à la sélection, cliquez sur le bouton Ajouter à la sélection dans la barre d'options, puis cliquez ou bien cliquez et faites glisser le pointeur sur la zone à ajouter.
 - Pour soustraire une zone de la sélection, cliquez sur le bouton Soustraire de la sélection dans la barre d'options, puis cliquez ou bien cliquez et faites glisser le pointeur sur la zone à soustraire.
 - Pour effectuer une nouvelle sélection, cliquez sur le bouton Nouvelle sélection dans la barre d'options, puis cliquez ou dessinez pour spécifier la nouvelle zone de sélection.
6. Cliquez sur l'option Améliorer le contour pour apporter d'autres modifications à votre

sélection et la rendre plus précise. Découvrez comment vous pouvez [affiner les bords d'une sélection](#).

Utilisation de l'outil Forme de sélection



L'outil Forme de sélection permet d'effectuer des sélections de deux manières : vous pouvez appliquer une couleur à la zone que vous voulez sélectionner en mode Sélection ou à des zones à ne pas sélectionner en utilisant une incrustation semi-opaque en mode Masque.

Vous pouvez d'abord effectuer une sélection approximative à l'aide d'un outil de sélection, ou de l'outil Sélection rapide, puis affiner votre sélection à l'aide de l'outil Forme de sélection. Vous pouvez étendre la sélection à l'aide de l'outil Forme de sélection en mode Sélection ou en soustraire une portion en mode Masque.



Options de l'outil Forme de sélection

A. Forme de sélection **B.** Ajouter à la sélection **C.** Soustraire de la sélection **D.** Fenêtre de sélection **E.** Fenêtre de forme **F.** Epaisseur (de forme) **G.** Dureté **H.** Bouton de la boîte de dialogue Améliorer le contour

1. Sélectionnez l'outil Forme de sélection dans la palette d'outils. Il se peut que vous deviez cliquer sur l'outil Sélection rapide dans la palette d'outils et sélectionner l'outil Forme de sélection dans la liste d'outils masqués qui s'affiche.
2. Par défaut, l'outil est défini sur l'option Ajouter à la sélection . Pour réduire une zone de la sélection, cliquez sur l'option Soustraire de la sélection  dans la barre d'options.
3. (Facultatif) Définissez les options de l'outil Forme de sélection dans la barre d'options des outils :
 - Choisissez une forme dans le panneau déroulant des formes prédéfinies.
 - Indiquez l'épaisseur de la forme.
 - Choisissez l'option Sélection (pour étendre la sélection) ou Masque (pour réduire la sélection) dans le menu Mode.
 - Définissez la dureté de la pointe avec une valeur comprise entre 1 % et 100 %.

Si vous utilisez une forme floue avec l'outil Forme de sélection, il est recommandé de passer en mode Masque pour mieux distinguer les contours flous de la sélection.

- En mode Masque, spécifiez une valeur d'opacité d'incrustation comprise entre 1 % et 100 %.
- En mode Masque, cliquez sur la case de couleur d'incrustation, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs pour définir la couleur du masque. Ce procédé est utile lorsque la couleur du masque (couleur d'incrustation) est très

proche des couleurs de la photo.


4. Dessinez sur votre photo pour sélectionner ou désélectionner des zones.



Extension d'une sélection en mode Sélection (à gauche) et réduction d'une sélection en mode Masque (à droite)

[Haut de la page](#)

Amélioration des contours d'une sélection





Vous pouvez affiner votre sélection à l'aide de la boîte de dialogue Améliorer le contour (sélectionner une partie d'une image > cliquer sur la sélection tout en appuyant sur la touche Cmde > sélectionner Améliorer le

contour). Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Améliorer le contour en cliquant sur Sélectionner > Améliorer le contour.

Mode d'affichage. Dans le menu Affichage contextuel, choisissez un mode d'affichage dans lequel vous souhaitez voir la sélection. Appuyez sur F pour parcourir les modes

Afficher le rayon. Affiche le rayon dans lequel l'affinement des contours s'applique.

Outils **Amélioration du rayon**  et **Effacement des améliorations** . Permettent de régler de façon précise la zone du cadre à laquelle le lissage des contours s'applique. Pour passer rapidement d'un outil à l'autre, appuyez sur la touche E. Pour modifier l'épaisseur de la forme, appuyez sur les touches de crochets. *Remarque : passez la forme sur les zones floues telles que les cheveux ou la fourrure pour ajouter des détails fins à la sélection.*

Rayon dynamique. Règle automatiquement le rayon des contours nets et flous dans la zone du cadre. Désélectionnez cette option si le cadre est uniformément net ou flou ou pour contrôler le rayon et les formes plus précisément.

Rayon. Détermine la taille du cadre de sélection auquel le lissage des contours s'applique. Utilisez un petit rayon pour des contours nets et un grand rayon pour des contours plus flous.

Lisse. Atténue les zones irrégulières (ondulées) du cadre de sélection pour obtenir un contour plus lisse.

Contour progressif. Atténue la transition entre la sélection et les pixels situés autour.

Contraste. Lorsque leur valeur est augmentée, les transitions aux contours flous le long du cadre de sélection deviennent plus abrupts. Généralement, l'option Rayon dynamique et les outils d'amélioration sont plus efficaces.

Décalage du contour. Déplace les contours flous vers l'intérieur avec des valeurs négatives ou vers l'extérieur avec des valeurs positives. Le glissement de ces bordures vers l'intérieur peut aider à supprimer les couleurs d'arrière-plan indésirables du contour de la sélection.

Décontamination des couleurs. Remplace les franges colorées par la couleur des pixels entièrement sélectionnés à proximité. L'intensité du remplacement de couleur est proportionnelle au flou du contour de la sélection.

Important : comme cette option modifie la couleur de pixel, une sortie sur un nouveau calque ou document est nécessaire. Conservez le calque d'origine pour pouvoir le rétablir si nécessaire. (Afin de voir facilement le changement de la couleur des pixels, choisissez Afficher le calque comme mode d'affichage.)

Gain. Change le niveau de décontamination et de remplacement de franges.

Résultat vers. Détermine si la sélection améliorée devient une sélection ou un masque du calque actif, ou si elle produit un nouveau calque ou un nouveau document.

Suppression d'une zone sélectionnée


Lors de la suppression d'une sélection sur un calque d'arrière-plan, la zone sélectionnée est remplacée par la couleur d'arrière-plan ou par un motif d'arrière-plan en damier (pixels transparents).

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Edition > Supprimer pour supprimer la sélection. (Si vous supprimez une sélection par erreur, vous pouvez choisir Edition > Annuler pour la rétablir.)
 - Appuyez sur la touche Retour arrière ou Suppression pour supprimer la sélection.
 - Choisissez la commande Edition > Couper pour couper la sélection et la placer dans le Presse-papiers. Vous pouvez alors la coller à un autre emplacement.

Sélection et désélection de zones à l'aide de commandes

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour désélectionner les sélections, choisissez la commande Sélection > Désélectionner.
 - Pour sélectionner tous les pixels d'un calque, sélectionnez le calque dans le panneau Calques, puis choisissez la commande Sélection > Tout.
 - Pour resélectionner la dernière sélection, choisissez la commande Sélection > Resélectionner.
2. Pour afficher ou masquer les cadres de sélection, choisissez la commande Affichage > Sélection.

Remarque : vous pouvez également effectuer une désélection en cliquant sur un endroit quelconque de la photo, en dehors de la zone sélectionnée. Vous risquez toutefois de sélectionner ainsi inopinément d'autres zones si vous utilisez un outil de sélection fonctionnant par clics, comme l'outil Baguette magique.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)


Modification et amélioration des sélections

Modification des sélections

Les sélections sont une partie importante de l'édition. Photoshop Elements comporte un outil appelé Améliorer la forme de sélection. Cet outil vous permet d'ajouter ou de supprimer des zones d'une sélection en détectant automatiquement les contours.

Le curseur de l'outil est composé de deux cercles concentriques. Le cercle intérieur correspond à la taille de la forme, tandis que le cercle extérieur indique la zone dans laquelle rechercher un contour.

Dans la palette d'outils Modifier la sélection, les outils suivants sont destinés à améliorer votre sélection :



Ajouter à la sélection (A) Ajouter manuellement à la sélection en cours

Soustraire de la sélection (B) Soustraire manuellement la sélection en cours

Décaler la sélection (C)

- Placez le curseur à *l'intérieur* d'une sélection pour étendre la sélection au cercle extérieur et permettre l'ancrage au premier bord d'image trouvé
- Placez le curseur à *l'extérieur* d'une sélection pour réduire la sélection au cercle extérieur et permettre l'ancrage au premier bord d'image trouvé

Lisser la sélection (D) Lisser la sélection en cours

Taille (E) Définir la taille du curseur de sélection

Intensité du magnétisme (F) Définir le magnétisme du cadre de la sélection aux contours.

Contour de la sélection (G) Définir le rayon du contour de la sélection

Affichage (H) Options aidant à voir la sélection effectuée. Sélectionnez pour avoir une couleur d'incrustation avec une opacité que vous pouvez définir, ou en noir ou blanc.

Opacité (I) Définir l'opacité de l'incrustation sélectionnée avec l'option Affichage.


Pour affiner la sélection d'une image :

1. Ouvrez une image en mode Rapide/Expert.



Sélectionnez une image avec des contours fins et détaillés.

2. Sélectionnez l'outil Améliorer la forme de sélection (A).
3. Parmi les quatre modes disponibles (Addition, Soustraction, Décalage, Lissage), sélectionnez le mode Addition.




Curseur de sélection en mode Addition

4. Appuyez sur le curseur et maintenez-le enfoncé sur l'image sur laquelle vous voulez effectuer des sélections précises et fines. La sélection dans les cercles concentriques du curseur commence à s'agrandir. Vous pouvez remarquer une zone de couleur plus claire sur les bords extérieurs de la sélection s'agrandissant. Il s'agit du contour de la sélection ; ce contour vous aide à effectuer une sélection précise.

Contour de la sélection (zone comprise entre les zones B et C dans l'image ci-dessous)

La taille du contour de la sélection est déterminée par le curseur Contour de la sélection. Testez la dureté et la souplesse de ce paramètre pour obtenir l'effet approprié.




Sélection s'agrandissant dans le curseur Améliorer la forme de sélection (mode Addition)

- **A** - Cercle intérieur du curseur, dans lequel la zone de sélection commence à s'agrandir. La zone comprise dans ce cercle est automatiquement sélectionnée.
- **B** - Bord extérieur du contour de la sélection.
- **C** - Bord intérieur du contour de la sélection.
- **D** - Cercle extérieur du curseur, où la zone de sélection arrête de s'agrandir si vous continuez indéfiniment à appuyer sur la souris.

Vous pouvez également utiliser le curseur pour « peindre » la zone que vous souhaitez sélectionner.

5. Toute texture, telle que de la fourrure, des cheveux ou de l'herbe, figurant dans la zone de contour de la sélection est capturée avec une grande précision.

Pour capturer des détails encore plus fins, placez le pointeur de la souris sur le contour de la sélection, jusqu'à ce que le curseur passe en mode curseur Contour de la sélection. Avec l'outil dans ce mode, cliquez et peignez les zones comportant les détails précis.



Curseur Contour de la sélection

Le curseur passe dans ce mode lorsque vous placez la partie gris foncé intérieure du curseur sur le contour d'une sélection. La taille de la partie la plus foncée du curseur est par ailleurs déterminée par le réglage du curseur Contour de la sélection. Plus le réglage est large, plus grande est la zone que vous pouvez peindre.

6. Continuez à sélectionner d'autres zones et affinez les contours sélectionnés, jusqu'à ce que les zones que vous souhaitez sélectionner aient été effectivement sélectionnées. Utilisez une option d'incrustation différente pour voir les détails que vous pouvez capturer.



Sélectionnez les détails précis capturés dans votre photographie, à l'aide du curseur Contour de la sélection.

7. Continuez à tester et exécuter l'étape 6, en modifiant vos sélections et en utilisant les modes Soustraction, Décalage et Lissage de l'outil Améliorer la forme de sélection.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Lissage des contours de sélection à l'aide des fonctions de lissage et de contour progressif

[Lissage des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de lissage](#)

[Atténuation des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de contour progressif](#)

[Application d'un contour progressif pour un outil de sélection](#)

[Application d'un contour progressif à une sélection existante](#)

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

[Haut de la page](#) ¹¹

Lissage des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de lissage

Deux méthodes sont à votre disposition pour lisser le contour marqué d'une sélection : le lissage et le contour progressif. Le lissage lisse les bords crénelés d'une sélection en adoucissant la transition de couleur entre les pixels du bord et ceux de l'arrière-plan. Dans la mesure où seuls les pixels du bord changent, aucun détail n'est perdu. Le lissage est utile lorsque des sélections sont coupées, copiées et collées pour créer des images composites.

La fonction de lissage est disponible avec les outils Lasso, Lasso polygonal, Lasso magnétique, Ellipse de sélection et Baguette magique. Pour appliquer le lissage, vous devez sélectionner l'option Lissage avant d'effectuer la sélection ; vous ne pouvez pas appliquer le lissage à une sélection déjà active.

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez l'outil Lasso, Lasso polygonal, Lasso magnétique, Ellipse de sélection ou Baguette magique.
2. Sélectionnez l'option Lissage dans la barre d'options.
3. Effectuez une sélection dans la fenêtre d'image.

[Haut de la page](#) ¹¹

Atténuation des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de contour progressif

- Vous pouvez adoucir le contour marqué d'une sélection à l'aide de la fonction de contour progressif. Le contour progressif atténue les bords en appliquant une transition entre la sélection et les pixels situés autour. Cette atténuation peut provoquer la perte de détails sur le contour de la sélection.

Vous pouvez créer une sélection à contour progressif avec les outils Ellipse de sélection, Rectangle de sélection, Lasso, Lasso polygonal ou Lasso magnétique. Vous pouvez ajouter un contour progressif à une sélection existante à l'aide du menu Sélection. Les effets de contour progressif sont visibles lorsque vous déplacez, coupez, copiez ou remplissez la sélection.



Image d'origine (à gauche) et après sélection d'un contour progressif, application de la commande Intervertir et remplissage par du blanc (à droite)

[Haut de la page](#) ⁺

Application d'un contour progressif pour un outil de sélection

1. Dans l'espace de travail Modifier, procédez de l'une des façons suivantes :
 - Sélectionnez l'un des outils de lasso ou de sélection dans la palette d'outils, puis entrez une valeur de contour progressif dans la barre d'options pour définir la largeur du contour progressif. Le contour progressif commence au cadre de sélection.
 - Sélectionnez l'outil Forme de sélection, puis sélectionnez une forme aux contours diffus dans le panneau déroulant des formes de la barre d'options.
2. Effectuez une sélection dans la fenêtre d'image.


[Haut de la page](#) ⁺

Application d'un contour progressif à une sélection existante

1. Dans l'espace de travail Modifier, effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection de la palette d'outils.
2. Choisissez la commande Sélection > Contour progressif.
3. Entrez une valeur comprise entre 0,2 et 250 pixels dans la zone de texte Rayon, puis cliquez sur le bouton OK. Le rayon définit la largeur du contour progressif.

Voir aussi

- [Utilisation d'outils pour effectuer des sélections](#)
- [Modification et amélioration des sélections](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification des sélections

[Déplacement d'un cadre de sélection](#)

[Inversion d'une sélection](#)

[Extension ou réduction d'une sélection](#)

[Sélection de l'intersection d'une zone avec une sélection existante](#)

[Dilatation ou contraction d'une sélection d'un certain nombre de pixels](#)

[Encadrement d'une sélection existante par un nouveau cadre de sélection](#)

[Inclusion de zones de couleur semblable dans une sélection](#)



[Suppression de pixels isolés d'une sélection de couleur](#)

[Suppression de la frange dans une sélection](#)

[Haut de la page](#)

Déplacement d'un cadre de sélection

Le déplacement d'un cadre de sélection repositionne uniquement ce cadre sans modifier la photo.

1. À l'aide de l'un des outils de sélection, cliquez sur l'option Nouvelle sélection  dans la barre d'options, puis placez le pointeur à l'intérieur d'un cadre de sélection existant. Le pointeur prend la forme de l'icône  pour indiquer que vous pouvez déplacer la sélection.

Remarque : l'option Nouvelle sélection s'affiche dans la barre d'options lorsqu'un outil de sélection est sélectionné (à l'exception de l'outil Forme de sélection). Utilisez temporairement un autre outil de sélection, si nécessaire, pour sélectionner cette option.

2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser le cadre de sélection de façon à délimiter une autre zone de la photo. Vous pouvez faire sortir le cadre de la zone de travail, mais cela le rend difficile à rétablir. Vous pouvez également le faire glisser vers une autre fenêtre d'image.
 - Pour déplacer la sélection par incréments de 1 pixel, utilisez les touches fléchées.
 - Pour déplacer la sélection par incréments de 10 pixels, utilisez les touches fléchées tout en maintenant la touche Maj enfoncée.
 - Pour contraindre le déplacement à un multiple de 45°, commencez à faire glisser le pointeur, puis continuez en maintenant la touche Maj enfoncée.

[Haut de la page](#)

Inversion d'une sélection

L'inversion d'une sélection consiste à sélectionner les zones désélectionnées, tout en protégeant la zone précédemment sélectionnée.

- Dans une photo comportant déjà un cadre de sélection, choisissez la commande Sélection > Intervertir.



Vous pouvez utiliser cette commande pour sélectionner facilement un objet qui apparaît sur une zone de couleur en aplat. Sélectionnez la couleur en aplat avec l'outil Baguette magique, puis choisissez la commande Sélection > Intervertir.

[Haut de la page](#)

Extension ou réduction d'une sélection

Vous pouvez ajouter des zones à une sélection existante ou en soustraire d'une sélection existante pour peaufiner les cadres de sélection. Par exemple, pour effectuer une sélection en forme d'anneau, tracez une première sélection circulaire, puis soustrayez une seconde sélection

circulaire à l'intérieur de la première.

- Sélectionnez un outil de sélection, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Maintenez enfoncée la touche Maj (un signe plus s'affiche en regard du pointeur) pour étendre la sélection, ou la touche Option (un signe moins s'affiche en regard du pointeur) pour réduire la sélection. Sélectionnez ensuite la zone à ajouter ou à soustraire, puis effectuez une autre sélection.
 - Cliquez sur le bouton Ajouter à la sélection  ou Soustraire de la sélection . Les options Ajouter à la sélection et Soustraire de la sélection s'affichent dans la barre d'options lorsqu'un outil de sélection est sélectionné.


[Haut de la page](#)

Sélection de l'intersection d'une zone avec une sélection existante

Vous pouvez limiter la zone sur laquelle porte une sélection. Par exemple, dans une photo de montagnes enneigées, vous pouvez sélectionner les nuages blancs dans le ciel sans sélectionner les parties blanches de la montagne au-dessous. Pour cela, sélectionnez l'ensemble du ciel, sélectionnez ensuite l'outil Baguette magique, activez l'option Sélectionner l'intersection sélectionnée, puis désélectionnez l'option Pixels contigus pour sélectionner uniquement les zones blanches incluses dans la sélection existante (le ciel).



Sélection du ciel et du sommet des montagnes à l'aide de l'outil Rectangle de sélection (en haut). Sélection de l'option Sélectionner l'intersection et utilisation de l'outil Baguette magique pour sélectionner les nuages (au centre). Image résultante après augmentation de la luminosité des nuages (en bas)

- Sélectionnez un outil de sélection, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez l'option Sélectionner l'intersection 
 - Maintenez les touches Option et Maj enfoncées pour faire apparaître une petite croix à côté du pointeur, puis sélectionnez une zone en intersection avec la sélection existante.

[Haut de la page](#)

Dilatation ou contraction d'une sélection d'un certain nombre de pixels

A l'aide des commandes du menu Sélection, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille d'une sélection existante et nettoyer les pixels isolés à l'intérieur ou à l'extérieur d'une sélection de couleur.

1. Faites une sélection à l'aide d'un outil de sélection.
2. Choisissez la commande Sélection > Modifier > Dilater ou Contracter.
3. Dans la zone Dilater de ou Contracter de, entrez une valeur comprise entre 1 et 100 pixels, puis cliquez sur le bouton OK.

Le cadre de sélection est déplacé vers l'intérieur ou l'extérieur du nombre de pixels indiqué. Les parties du cadre de sélection situées le long du cadre de la zone de travail restent inchangées.

[Haut de la page](#)

Encadrement d'une sélection existante par un nouveau cadre de sélection

La commande Cadre crée un cadre de sélection lissé et aux contours diffus. Lorsque vous ajoutez le nouveau cadre de sélection, seuls les pixels compris entre les deux cadres sont sélectionnés.



Utilisation de la commande Cadre pour créer une sélection de cadre de 4 pixels (en haut). Copie de la sélection sur un nouveau calque et remplissage pour définir les contours de l'image (au centre). Remplissage de la sélection sur l'image d'origine pour créer un contour autour de l'image (en bas).

1. Faites une sélection à l'aide d'un outil de sélection.
2. Choisissez la commande Sélection > Modifier > Cadre.
3. Entrez une valeur comprise entre 1 et 200 pixels dans la zone de texte Largeur, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#)

Inclusion de zones de couleur semblable dans une sélection

1. Effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Sélection > Etendre pour inclure tous les pixels adjacents compris dans la plage de tolérance définie dans la barre d'options. (Vous devrez peut-être choisir un outil de sélection comportant une plage de tolérance, comme l'outil Baguette magique.) Une valeur de tolérance élevée permet de sélectionner une gamme de couleurs plus étendue.
 - Choisissez la commande Sélection > Généraliser pour inclure tous les pixels de la photo, et pas seulement ceux adjacents, compris dans la plage de tolérance.
2. Pour développer la sélection par incréments, choisissez à plusieurs reprises l'une de ces deux commandes.

Remarque : il est impossible d'utiliser les commandes Etendre et Généraliser sur une photo en mode Bitmap.

[Haut de la page](#)

Suppression de pixels isolés d'une sélection de couleur

La commande Lisser recherche autour de chaque pixel sélectionné d'autres pixels appartenant à la même gamme de couleurs et les sélectionne.

1. Effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection, puis choisissez la commande Sélection > Modifier > Lisser.
2. Dans la zone Rayon, entrez une valeur comprise entre 1 et 100 pixels, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#)

Suppression de la frange dans une sélection

Lorsque vous déplacez ou collez une sélection, cette dernière inclut certains pixels voisins du cadre de sélection. Il peut en résulter une frange ou un halo sur le contour de la sélection. La commande Supprimer la frange du calque remplace la couleur des pixels de la frange par la couleur des pixels voisins contenant des couleurs pures (sans aucune couleur d'arrière-plan). Si, par exemple, vous sélectionnez un objet jaune sur fond bleu et que vous déplacez la sélection, une partie du fond bleu est déplacée avec l'objet. La commande Supprimer la frange du calque permet de remplacer les pixels bleus par des pixels jaunes.





Photo du chien, sélectionnée et copiée dans une nouvelle image présentant des artefacts de l'arrière-plan (en haut). Image après l'application de la commande Supprimer la frange du calque (en bas).

1. Copiez et collez une sélection dans un nouveau calque ou un calque existant.
2. Choisissez Réglages > Régler la couleur > Supprimer la frange du calque.
3. Dans la boîte de dialogue Supprimer la frange, entrez le nombre de pixels à supprimer autour de l'objet. Une valeur de 1 ou 2 est suffisante.
4. Cliquez sur OK.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mémorisation des sélections

[Mémorisation, récupération ou suppression d'une sélection](#)


[Modification d'une sélection mémorisée](#)

[Modification d'une nouvelle sélection avec une sélection mémorisée](#)

[Haut de la page](#)

Mémorisation, récupération ou suppression d'une sélection

La mémorisation d'une sélection permet de retoucher ultérieurement une zone sélectionnée d'une photo. Vous pouvez ainsi travailler sur d'autres parties de la photo avant de récupérer la sélection mémorisée.



Mémorisation de la sélection (en haut), récupération de la sélection (au centre) et utilisation de la sélection pour le remplissage avec une couleur en aplat (en bas)

1. Dans l'espace de travail Modifier, effectuez une sélection dans votre photo.
2. Choisissez Sélection > Mémoriser la sélection.
3. Dans la boîte de dialogue Mémoriser la sélection, choisissez la commande Nouveau dans le menu déroulant Sélection.
4. Entrez un nom pour la sélection dans la zone de texte Nom, puis cliquez sur le bouton OK.
5. Pour récupérer une sélection, choisissez la commande Sélection > Récupérer la sélection ; choisissez la sélection mémorisée dans le menu déroulant Sélection, puis cliquez sur le bouton OK.
6. Pour supprimer une sélection, choisissez la commande Sélection > Supprimer la sélection ; choisissez une sélection mémorisée dans le menu déroulant Sélection, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#)

Modification d'une sélection mémorisée

Vous pouvez modifier des sélections mémorisées en effectuant des remplacements, des ajouts et des soustractions dans des sélections.

1. Dans l'espace de travail Modifier, effectuez une sélection dans votre photo.

2. Choisissez la commande Sélection > Mémoriser la sélection.
3. Dans la boîte de dialogue Mémoriser la sélection, choisissez la sélection à modifier dans le menu Sélection.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

Remplacer la sélection Remplace la sélection mémorisée par la sélection en cours.

Ajouter à la sélection Ajoute la sélection en cours à la sélection mémorisée.

Soustraire de la sélection Soustrait la sélection en cours de la sélection mémorisée.

Intersection avec la sélection Remplace la sélection mémorisée par l'intersection entre la sélection en cours et la sélection mémorisée.

Vous pouvez également modifier une sélection mémorisée en la récupérant et en utilisant des outils de sélection pour étendre (Maj + faire glisser) ou réduire (Alt + faire glisser sous Windows ou Option + faire glisser sous Mac OS) la sélection (voir la section [Extension ou réduction d'une sélection](#)).

[Haut de la page](#) ¹

Modification d'une nouvelle sélection avec une sélection mémorisée

1. Dans l'espace de travail Modifier, ouvrez une photo contenant une sélection mémorisée.
2. Effectuez une nouvelle sélection dans votre photo.
3. Choisissez la commande Sélection > Récupérer la sélection.
4. Choisissez une sélection mémorisée dans le menu Sélection.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Ajouter à la sélection Ajoute la sélection mémorisée à la sélection en cours.

Soustraire de la sélection Soustrait la sélection mémorisée de la sélection en cours.

Intersection avec la sélection Remplace la sélection en cours par l'intersection entre la sélection en cours et la sélection mémorisée.

6. Pour inverser la zone sélectionnée, sélectionnez l'option Inverser, puis cliquez sur le bouton OK.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mémorisation des sélections

[Mémorisation, récupération ou suppression d'une sélection](#)


[Modification d'une sélection mémorisée](#)

[Modification d'une nouvelle sélection avec une sélection mémorisée](#)

[Haut de la page](#)

Mémorisation, récupération ou suppression d'une sélection

La mémorisation d'une sélection permet de retoucher ultérieurement une zone sélectionnée d'une photo. Vous pouvez ainsi travailler sur d'autres parties de la photo avant de récupérer la sélection mémorisée.



Mémorisation de la sélection (en haut), récupération de la sélection (au centre) et utilisation de la sélection pour le remplissage avec une couleur en aplat (en bas)

1. Dans l'espace de travail Modifier, effectuez une sélection dans votre photo.
2. Choisissez Sélection > Mémoriser la sélection.
3. Dans la boîte de dialogue Mémoriser la sélection, choisissez la commande Nouveau dans le menu déroulant Sélection.
4. Entrez un nom pour la sélection dans la zone de texte Nom, puis cliquez sur le bouton OK.
5. Pour récupérer une sélection, choisissez la commande Sélection > Récupérer la sélection ; choisissez la sélection mémorisée dans le menu déroulant Sélection, puis cliquez sur le bouton OK.
6. Pour supprimer une sélection, choisissez la commande Sélection > Supprimer la sélection ; choisissez une sélection mémorisée dans le menu déroulant Sélection, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#)

Modification d'une sélection mémorisée

Vous pouvez modifier des sélections mémorisées en effectuant des remplacements, des ajouts et des soustractions dans des sélections.

1. Dans l'espace de travail Modifier, effectuez une sélection dans votre photo.

2. Choisissez la commande Sélection > Mémoriser la sélection.
3. Dans la boîte de dialogue Mémoriser la sélection, choisissez la sélection à modifier dans le menu Sélection.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

Remplacer la sélection Remplace la sélection mémorisée par la sélection en cours.

Ajouter à la sélection Ajoute la sélection en cours à la sélection mémorisée.

Soustraire de la sélection Soustrait la sélection en cours de la sélection mémorisée.

Intersection avec la sélection Remplace la sélection mémorisée par l'intersection entre la sélection en cours et la sélection mémorisée.

Vous pouvez également modifier une sélection mémorisée en la récupérant et en utilisant des outils de sélection pour étendre (Maj + faire glisser) ou réduire (Option + faire glisser) la sélection (voir la section [Extension ou réduction d'une sélection](#)).

[Haut de la page](#) ¹

Modification d'une nouvelle sélection avec une sélection mémorisée

1. Dans l'espace de travail Modifier, ouvrez une photo contenant une sélection mémorisée.
2. Effectuez une nouvelle sélection dans votre photo.
3. Choisissez la commande Sélection > Récupérer la sélection.
4. Choisissez une sélection mémorisée dans le menu Sélection.
5. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Ajouter à la sélection Ajoute la sélection mémorisée à la sélection en cours.

Soustraire de la sélection Soustrait la sélection mémorisée de la sélection en cours.

Intersection avec la sélection Remplace la sélection en cours par l'intersection entre la sélection en cours et la sélection mémorisée.

6. Pour inverser la zone sélectionnée, sélectionnez l'option Inverser, puis cliquez sur le bouton OK.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Lissage des contours de sélection à l'aide des fonctions de lissage et de contour progressif

[Lissage des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de lissage](#)

[Atténuation des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de contour progressif](#)

[Application d'un contour progressif pour un outil de sélection](#)

[Application d'un contour progressif à une sélection existante](#)

[Haut de la page](#)

Lissage des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de lissage

Deux méthodes sont à votre disposition pour lisser le contour marqué d'une sélection : le lissage et le contour progressif. Le lissage lisse les bords crénelés d'une sélection en adoucissant la transition de couleur entre les pixels du bord et ceux de l'arrière-plan. Dans la mesure où seuls les pixels du bord changent, aucun détail n'est perdu. Le lissage est utile lorsque des sélections sont coupées, copiées et collées pour créer des images composites.

La fonction de lissage est disponible avec les outils Lasso, Lasso polygonal, Lasso magnétique, Ellipse de sélection et Baguette magique. Pour appliquer le lissage, vous devez sélectionner l'option Lissage avant d'effectuer la sélection ; vous ne pouvez pas appliquer le lissage à une sélection déjà active.

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez l'outil Lasso, Lasso polygonal, Lasso magnétique, Ellipse de sélection ou Baguette magique.
2. Sélectionnez l'option Lissage dans la barre d'options.
3. Effectuez une sélection dans la fenêtre d'image.

[Haut de la page](#)

Atténuation des contours d'une sélection à l'aide de la fonction de contour progressif

- Vous pouvez adoucir le contour marqué d'une sélection à l'aide de la fonction de contour progressif. Le contour progressif atténue les bords en appliquant une transition entre la sélection et les pixels situés autour. Cette atténuation peut provoquer la perte de détails sur le contour de la sélection.

Vous pouvez créer une sélection à contour progressif avec les outils Ellipse de sélection, Rectangle de sélection, Lasso, Lasso polygonal ou Lasso magnétique. Vous pouvez ajouter un contour progressif à une sélection existante à l'aide du menu Sélection. Les effets de contour progressif sont visibles lorsque vous déplacez, coupez, copiez ou remplissez la sélection.



Image d'origine (à gauche) et après sélection d'un contour progressif, application de la commande Invertir et remplissage par du blanc (à droite)

[Haut de la page](#)

Application d'un contour progressif pour un outil de sélection

1. Dans l'espace de travail Modifier, procédez de l'une des façons suivantes :


- Sélectionnez l'un des outils de lasso ou de sélection dans la palette d'outils, puis entrez une valeur de contour progressif dans la barre d'options pour définir la largeur du contour progressif. Le contour progressif commence au cadre de sélection.
- Sélectionnez l'outil Forme de sélection, puis sélectionnez une forme aux contours diffus dans le panneau déroulant des formes de la barre d'options.

2. Effectuez une sélection dans la fenêtre d'image.

[Haut de la page](#) ¹

Application d'un contour progressif à une sélection existante

1. Dans l'espace de travail Modifier, effectuez une sélection à l'aide d'un outil de sélection de la palette d'outils.
2. Choisissez la commande Sélection > Contour progressif.
3. Entrez une valeur comprise entre 0,2 et 250 pixels dans la zone de texte Rayon, puis cliquez sur le bouton OK. Le rayon définit la largeur du contour progressif.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Couleur

Présentation de la couleur

A propos de la couleur

Modèle TSL

Modèle RVB

Roue chromatique

Dans Adobe® Photoshop® Elements, vous utilisez deux modèles colorimétriques pour manipuler les couleurs. L'un des modèles repose sur la perception des couleurs par l'œil humain (teinte, saturation et luminosité, ou TSL) ; l'autre repose sur l'affichage des couleurs par les écrans d'ordinateur (en quantité de rouge, de vert et de bleu, ou RVB). La roue chromatique est un outil qui vous aide à comprendre les relations entre les couleurs. Photoshop Elements comprend quatre modes qui déterminent le nombre de couleurs affichées dans une image : RVB, Bitmap, Niveaux de gris et Couleurs indexées.

[To the top](#)

A propos de la couleur

L'œil humain perçoit trois caractéristiques de la couleur, à savoir la teinte, la saturation et la luminosité (TSL), tandis que le moniteur d'un ordinateur restitue la couleur par l'émission d'une variété de faisceaux lumineux rouges, verts et bleus (RVB). Photoshop Elements vous permet d'utiliser à votre guise les modèles colorimétriques TSL et RVB pour sélectionner des couleurs et les manipuler. La roue chromatique vous aide à comprendre les relations entre les couleurs.

[To the top](#)

Modèle TSL


Reposant sur la perception humaine de la couleur, le modèle TSL décrit trois caractéristiques fondamentales de la couleur :

Teinte Couleur réfléchiée ou transmise à travers un objet. Elle correspond à une position sur la roue chromatique standard, exprimée en degrés (de 0 à 360). Concrètement, il s'agit de la couleur proprement dite de l'objet : rouge, orange ou vert.

Saturation Pureté, ou intensité, d'une couleur. Parfois appelée *chrominance*, elle représente la quantité de gris contenue dans une teinte, mesurée en pourcentage de 0 (gris) à 100 (saturation totale). Sur la roue chromatique standard, la saturation augmente à partir du centre jusqu'au bord.

Luminosité Clarté ou obscurité relative de la couleur, généralement exprimée sous la forme d'un pourcentage de 0 (noir) à 100 (blanc).

Bien que vous puissiez utiliser le modèle TSL dans Photoshop Elements pour définir une couleur dans la boîte de dialogue Sélecteur de couleurs, le modèle ne peut pas être utilisé ni pour créer ni retoucher les images.



Section TSL du sélecteur de couleurs Adobe


A. Saturation B. Teinte C. Luminosité

[To the top](#)

Modèle RVB

Une grande partie du spectre visible peut être représentée par le mélange des trois composantes élémentaires de la lumière (rouge, vert, bleu) dans des proportions et intensités variables. Ces trois couleurs sont appelées des *couleurs additives*. Ensemble, les lumières rouge, verte et bleue produisent la lumière blanche (blanc). L'intersection de deux de ces couleurs produit du cyan, du magenta ou du jaune.

Les couleurs primaires additives sont utilisées pour l'éclairage, la vidéo et les moniteurs. Votre moniteur, par exemple, produit de la couleur en émettant de la lumière à travers trois luminophores : rouge, vert et bleu.



Couleurs additives (RVB)


A. Rouge B. Vert C. Bleu D. Jaune E. Magenta F. Cyan

[To the top](#)

Roue chromatique

La roue chromatique est un outil pratique pour comprendre et retenir les relations entre les couleurs. Les trois couleurs RVB (rouge, vert et bleu) représentent les couleurs primaires additives, tandis que les couleurs cyan, magenta et jaune représentent les couleurs primaires soustractives. Directement à l'opposé de chaque couleur primaire additive se trouve sa couleur complémentaire (rouge-cyan, vert-magenta et bleu-jaune).

Chaque couleur primaire soustractive se compose de deux couleurs primaires additives, sans couleur complémentaire. Par conséquent, si vous augmentez la valeur d'une couleur primaire dans une image, vous réduisez la valeur de sa couleur complémentaire. Par exemple, la couleur jaune est composée de lumière verte et rouge, sans que la lumière bleue soit présente dans le jaune. Dès l'instant que vous réglez la couleur jaune dans Photoshop Elements, vous modifiez les valeurs chromatiques dans la couche de couleur bleue. Le fait d'ajouter du bleu dans une image en retire du jaune.



Roue chromatique

A. Magenta B. Rouge C. Jaune D. Vert E. Cyan F. Bleu



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Concepts de base sur la correction des couleurs et des tons

[Présentation de la correction colorimétrique](#)

[Correction de couleur en mode Rapide](#)

[Outils du mode Rapide](#)

[Correction de la couleur en mode Expert](#)

[Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs](#)

[A propos des histogrammes](#)

[Affichage d'un histogramme](#)

[Haut de la page](#) 

Présentation de la correction colorimétrique

Photoshop Elements fournit plusieurs outils et commandes permettant de corriger la gamme des tons, les couleurs et la netteté de vos photos, mais aussi de supprimer les traces de poussières ou autres imperfections. Vous pouvez travailler dans trois modes différents, selon votre expérience et vos besoins.

Rapide Si vous disposez de connaissances limitées en matière d'imagerie numérique, le mode Rapide est parfait pour vous initier à la correction de photos. Il comprend plusieurs outils de correction élémentaires pour les couleurs et l'éclairage.

Guidée Si vous découvrez le monde de l'imagerie numérique et Photoshop Elements, vous pouvez utiliser la commande Modification guidée pour corriger la couleur. Cette commande vous aidera à mieux comprendre le flux de production.

Expert Si vous avez déjà manipulé des images, le mode Expert vous semblera l'environnement de retouche d'images le plus souple et le plus élaboré. Il comporte des commandes d'éclairage et de correction des couleurs, ainsi que des outils nécessaires pour retoucher les imperfections des images, effectuer des sélections, ajouter du texte et dessiner sur vos images.

En utilisant certaines commandes de réglage, vous pouvez apporter des modifications directement aux pixels des images. Vous pouvez également utiliser les calques de réglage pour effectuer des ajustements temporaires qu'il vous sera facile de peaufiner jusqu'à obtenir une image parfaite. Dans ce mode, les outils *Forme dynamique* et *Détail de forme dynamique* créent automatiquement un calque de réglage pour la correction que vous appliquez. Voir *Application des outils de forme dynamique*.

Camera Raw Si vous prenez des photos numériques dans le format brut de votre appareil photo, vous pouvez ouvrir et corriger des fichiers bruts dans la boîte de dialogue Camera Raw. Le réglage de la couleur et de l'exposition améliore les images puisque les fichiers Camera Raw n'ont pas encore été traités par votre appareil photo. Le plus souvent, aucun autre réglage n'est nécessaire dans Photoshop Elements. Pour ouvrir les fichiers Camera Raw dans Photoshop Elements, commencez par les enregistrer dans un format pris en charge.

[Haut de la page](#) 

Correction de couleur en mode Rapide

Le mode Rapide regroupe de nombreux outils élémentaires de retouche photo de Photoshop Elements.

Lorsque vous utilisez le mode Rapide, limitez le nombre de commandes de couleur et d'éclairage que vous appliquez à une photo. Dans la plupart des cas, vous n'appliquez qu'une seule des commandes automatiques sur une photo. Si le résultat ne vous convient pas, cliquez sur le bouton Réinitialiser, puis essayez une autre commande. Vous pouvez également améliorer l'image à l'aide des curseurs, que vous ayez ou non utilisé une commande automatique. Ajustez la netteté de l'image en dernier.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Après avoir ouvert une photo, cliquez sur Rapide.
- Les photos que vous avez stockées dans la Corbeille des photos sont accessibles en mode Rapide.

2. (Facultatif) Définissez des options d'aperçu en effectuant une sélection dans le menu (situé dans la barre au-dessus de l'image qui est ouverte). Vous pouvez configurer l'aperçu de façon à afficher la photo avant ou après une retouche ou à juxtaposer les deux aperçus (horizontalement ou verticalement).

3. (Facultatif) Utilisez les outils de la palette d'outils pour faire un zoom sur l'image, la déplacer et la recadrer. Vous pouvez également effectuer une sélection, corriger les yeux rouges, blanchir les dents et ajouter du texte à l'image.

4. Pour faire pivoter l'image par incréments de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (rotation gauche), cliquez sur le bouton Rotation dans la barre des tâches. Pour faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles, cliquez sur la flèche en regard du bouton de rotation, puis cliquez sur le bouton Rotation vers la droite.

5. Sélectionnez l'une des commandes de retouche d'image (par exemple, les niveaux, la couleur, le contraste). Si une commande possède d'autres options (par exemple, la commande Couleur contient les onglets Saturation, Teinte et Vibrance), sélectionnez l'onglet correspondant pour corriger cet aspect de l'image.

6. Pour appliquer une retouche, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Effectuez les réglages nécessaires à l'aide des curseurs, puis prévisualisez-les sur la photo ou entrez une valeur dans la zone de texte en regard des curseurs.
- Passez la souris sur les vignettes pour prévisualiser le réglage effectué sur la photo. Cliquez sur la vignette pour appliquer de façon provisoire le réglage à l'image.
- Affinez une image à partir de l'aperçu, cliquez sur une vignette et maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites glisser la souris vers la droite ou vers la gauche.

Remarque : lorsque vous appliquez des retouches les unes à la suite des autres, toutes les retouches précédentes sont automatiquement appliquées dès que vous changez de commande. Par exemple, si vous passez de la commande Balance à la commande Exposition, tous les changements que vous avez effectués à l'aide de la commande Balance sont automatiquement appliqués.

7. Pour annuler une retouche ou réinitialiser l'image, effectuez les opérations suivantes :

- Pour annuler la correction appliquée tout en poursuivant avec la même commande, appuyez sur les touches Ctrl + Z ou sélectionnez Edition > Annuler.

Remarque : si vous avez effectué une série de retouches (par exemple, une retouche de l'exposition, de la balance et du contraste), il est impossible d'annuler les modifications effectuées dans le cadre de la retouche de la balance. Vous pouvez seulement annuler la commande que vous utilisez actuellement.

- Pour annuler toutes les retouches appliquées à une photo, cliquez sur Réinitialiser. La photo revient alors à l'état où elle se trouvait au début de la session de modification en cours.

Pour affiner une image à partir de l'aperçu, maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites glisser la souris vers la droite ou vers la gauche.

Le mode Rapide fournit les outils suivants afin d'améliorer la qualité de vos photos :

Retouche optimisée Règle l'éclairage et les couleurs. L'option Retouche optimisée corrige la balance globale des couleurs et améliore le détail des tons foncés et des tons clairs, le cas échéant.

- **Auto**

Ajuste automatiquement l'image pour appliquer les valeurs optimales pour les paramètres.

Exposition Règle la luminosité générale de l'image. Cette commande permet de s'assurer que l'image en cours de visualisation a la luminosité désirée.

Contraste Règle le contraste global d'une image avec de possibles répercussions sur les couleurs. Si votre image nécessite davantage de contraste et présente une dominante couleur, vous pouvez utiliser les deux options suivantes :

- **Niveaux automatiques et Contraste automatique**

Les options Niveaux automatiques et Contraste automatique mettent en correspondance les pixels les plus clairs et les plus sombres de chaque couche de couleur avec des tons monochromes. Pour appliquer les paramètres, cliquez sur le bouton Auto en regard de ces options (Voir A propos des réglages des niveaux ou Modification guidée Niveaux.)

- **Tons foncés**

Faites glisser le curseur pour éclaircir les zones les plus sombres de votre photo sans modifier les tons clairs. Les zones d'un noir pur restent intactes.

- **Tons moyens**

Règle le contraste dans les valeurs tonales médianes (ces valeurs sont celles se situant environ à mi-chemin entre le blanc pur et le noir pur). Cela n'influe pas sur les tons extrêmement clairs ou extrêmement foncés.

- **Tons clairs**

Faites glisser le curseur pour obscurcir les zones les plus claires de votre photo sans modifier les tons foncés. Les zones d'un blanc pur restent intactes.

Couleur Règle la couleur par identification des tons foncés, moyens et clairs dans l'image, plutôt que dans des couches de couleur individuelles. Cette option neutralise les tons moyens et coupe les pixels blancs et noirs selon un ensemble de valeurs par défaut. Cliquez sur le bouton Auto pour appliquer cette commande.

- **Saturation**

Faites glisser le curseur pour rendre les couleurs plus vives ou pour les atténuer, ou choisissez la vignette de prévisualisation qui répond le mieux à vos besoins.

- **Teinte**

Modifie les couleurs dans une image. Il est préférable d'utiliser cette commande par petites touches ou avec des objets sélectionnés dont vous souhaitez modifier la couleur.

- **Vibrance**

Avive les couleurs les moins saturées, sans permettre l'écrêtage des couleurs dont la saturation est la plus élevée. Cette commande permet de décliner les tons chairs sans les saturer à outrance.

Balance Règle la balance des couleurs d'une image sans en modifier le contraste.

- **Température**

Faites glisser le curseur pour rendre les couleurs plus chaudes (rouge) ou plus froides (bleu). Utilisez cette commande pour accentuer les couchers de soleil ou enrichir les teintes de la peau, ou lorsque la balance des couleurs définie par votre appareil photo est dérégulée.

- **Teinte**

Faites glisser le curseur pour amener la couleur vers le vert ou vers le magenta. Utilisez cette commande pour affiner les couleurs après avoir utilisé la commande Température.

Netteté Règle la netteté de l'image. Cliquez sur le bouton Auto pour utiliser le degré de netteté par défaut.

- **Netteté**

Faites glisser le curseur pour faire varier le degré de netteté. Faites un zoom à 100 % sur votre aperçu pour observer plus précisément le degré de netteté que vous appliquez.

Retouche de photos à l'aide des boutons de retouche

Les boutons de retouche sont disponibles dans le mode Rapide à partir du panneau Modifier. Grâce aux boutons de retouche, vous appliquez des corrections et des réglages aux parties sélectionnées d'une image. Les outils Retouche des yeux rouges, Correcteur localisé et Correcteur modifient le même calque. L'outil Blanchir les dents crée un nouveau calque de réglage et fonctionne sur celui-ci. En outre, les outils de texte créent un nouveau calque pour les modifications. Par conséquent, certains outils ne modifient pas définitivement les informations sur le calque de l'image. Vous pouvez toujours changer les paramètres de réglage sans détériorer l'image d'origine. Le bouton Blanchir les dents permet d'appliquer des réglages de l'outil Forme dynamique. Voir Réglage de la couleur et de la tonalité à l'aide des outils de forme dynamique et A propos des réglages et des calques de remplissage.

1. En mode Rapide, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le bouton Retouche des yeux rouges pour supprimer les yeux rouges sur une photo. Cet outil supprime les yeux rouges sur les photos avec flash. Faites glisser l'outil dans l'image autour d'un oeil à corriger, ou cliquez sur le bouton Automatique dans la barre d'options (voir Suppression précise de l'effet yeux rouges).
- Cliquez sur le bouton Blanchir les dents pour appliquer cet effet dans une image. Faites glisser le curseur sur la zone de l'image où se trouvent les dents à blanchir.

2. (Facultatif) Si vous désirez appliquer le réglage Blanchir les dents, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Étendez le réglage à d'autres parties de la photo en cliquant sur le bouton Ajouter à la sélection et en faisant glisser le curseur dans l'image.
 - Annulez le réglage dans des parties de la photo en cliquant sur le bouton Soustraire de la sélection, puis en faisant glisser le curseur dans l'image.
-
-

Options du mode Rapide

Outil Zoom Définit le facteur d'agrandissement de l'aperçu de l'image. Les commandes et les options fonctionnent comme celles de l'outil Zoom dans la palette d'outils (Voir Agrandissement ou réduction de l'image.)

Outil Main Permet de déplacer l'image dans la fenêtre d'aperçu si elle n'est pas visible en entier. Pour utiliser l'outil Main alors qu'un autre outil est sélectionné, appuyez sur la barre d'espace

Outil Sélection rapide Permet de sélectionner des parties de l'image selon l'endroit où vous cliquez ou faites glisser le curseur (voir Utilisation de l'outil Sélection rapide).

Outil Recadrage Supprime une partie de l'image. Faites glisser l'outil dans l'aperçu pour sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez conserver, puis appuyez sur la touche Entrée (Voir Recadrage d'une image).

Correction de la couleur en mode Expert

Si vous avez déjà manipulé des images, Photoshop Elements vous semblera l'environnement de retouche d'images le plus souple et le plus élaboré. Il regroupe des commandes d'éclairage et de correction chromatique, mais aussi des outils pour corriger les défauts d'une image, effectuer des sélections, ajouter du texte et peindre sur les images. En utilisant certaines des commandes de réglage, vous pouvez apporter des modifications directement sur les pixels des images. Vous pouvez également utiliser les calques de réglage pour effectuer des ajustements temporaires qu'il vous sera facile de peaufiner jusqu'à obtenir une image parfaite. Les outils *Forme dynamique* et *Détail de forme dynamique* créent automatiquement un calque de réglage dès que vous appliquez une correction. Voir *Application des outils de forme dynamique* ou *A propos des réglages et des calques de remplissage*.

Lorsque vous manipulez vos photos, effectuez les tâches requises pour chaque image parmi celles indiquées ci-après. Bien que toutes les tâches ne s'appliquent pas à chaque image, cette procédure est représentative du flux de production recommandé :

Définition d'une option de gestion des couleurs.

Spécifiez des options de gestion des couleurs.

Affichage de l'image en taille réelle et recadrage, si nécessaire.

Avant de procéder à des corrections de couleur, affichez l'image à un pourcentage de zoom de 100 %. Avec une valeur de 100 %, Photoshop Elements affiche l'image avec le maximum de précision. Vous pouvez également détecter les imperfections de l'image, telles que les taches de poussière et les rayures. Si vous envisagez de recadrer l'image, faites-le maintenant pour économiser de la mémoire et vous assurer que l'histogramme n'utilise que les informations nécessaires. Effectuez un zoom arrière avec l'outil *Zoom* pour obtenir un affichage optimisé avant de recadrer une image de manière à bien centrer la sélection.

Vérification de la qualité et de la gamme tonale de l'image numérisée.

Observez l'histogramme de l'image pour déterminer si l'image dispose du niveau de détail suffisant pour une sortie de haute qualité.

Redimensionnement de votre image, si nécessaire.

Redimensionnez l'image à la taille souhaitée si vous comptez l'utiliser dans une autre application ou un autre projet. Pour l'imprimer ou l'utiliser dans un projet Photoshop Elements, il est généralement inutile de la redimensionner (Voir *A propos de la taille et de la résolution d'image*).

Réglage des tons clairs et des tons foncés.

Commencez les corrections par le réglage des valeurs des pixels correspondant aux tons clairs et foncés les plus intenses de l'image (également appelés *gamme des tons*). Le fait de déterminer ainsi une gamme des tons d'ensemble permet d'obtenir le plus de détails possible sur toute l'image. Ce processus correspond à la définition des tons clairs et des tons foncés ou à la définition des points blancs et noirs (Voir *A propos des réglages des niveaux* ou *Modification guidée Niveaux*.)

Réglage de la balance des couleurs.

Une fois la gamme des tons corrigée, vous pouvez régler la balance des couleurs afin de supprimer toute

dominante couleur indésirable ou corriger des couleurs sursaturées ou ternes. Avec certaines commandes automatiques Photoshop Elements, la gamme des tons et les couleurs sont corrigées en une seule opération. (voir Réglage de la saturation et de la teinte).

Réalisation d'autres réglages de couleur, si nécessaire.

Une fois la balance des couleurs d'ensemble corrigée, vous pouvez effectuer des réglages facultatifs pour améliorer les couleurs. Par exemple, vous pouvez augmenter la vivacité des couleurs dans votre image en augmentant la saturation de celle-ci.

Retouche de l'image.

Utilisez les outils de retouche, tels que l'outil Correcteur localisé, pour supprimer les taches de poussière ou les imperfections dans l'image (voir Correction des taches et des petites imperfections).

Renforcement de la clarté de l'image.

Enfin, renforcez la clarté des contours de l'image. Cette étape permet de rétablir les détails et la netteté qui ont pu être altérés par les réglages des tons (Voir la section Présentation du réglage de la netteté).

[Haut de la page](#) ¹³

Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs

Photoshop Elements dispose de plusieurs commandes d'éclairage et de correction des couleurs automatiques à la fois en mode Rapide et en mode Expert. Le choix de la commande est fonction des besoins de l'image.

Vous pouvez essayer chacune des commandes automatiques. Si le résultat de l'une ne vous convient pas, annulez-la en choisissant Edition > Annuler, puis essayez-en une autre. Vous aurez rarement besoin de plusieurs commandes automatiques pour retoucher une image.

1. Pour agir sur une seule partie de l'image, sélectionnez cette zone avec l'un des outils de sélection. Pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection.
2. Choisissez l'une des commandes suivantes dans le menu Réglages :

Retouche optimisée automatique Corrige la balance globale des couleurs et améliore les tons foncés et les tons clairs, le cas échéant.

Niveaux automatiques Règle le contraste global d'une image avec de possibles répercussions sur les couleurs. Essayez cette commande si votre image a besoin de plus de contraste et qu'elle possède une dominante couleur. La commande Niveaux automatiques fonctionne par mise en correspondance des pixels les plus clairs et les plus sombres de chaque couche de couleur avec le blanc et le noir.

Contraste automatique Règle le contraste global d'une image sans aucune répercussion sur les couleurs. Utilisez cette commande lorsque votre image a besoin de plus de contraste, mais que les couleurs sont bonnes. Cette option met en correspondance les pixels les plus clairs et les plus foncés d'une image avec le blanc et le noir, les tons clairs apparaissant alors plus clairs et les tons foncés plus foncés.

Correction colorimétrique automatique Règle le contraste et la couleur en identifiant les tons foncés, moyens et clairs dans l'image, plutôt que dans des couches de couleur individuelles. Cette option neutralise les tons moyens et définit les pixels blancs et noirs selon un ensemble de valeurs par défaut.


Netteté automatique Règle la netteté de l'image en améliorant la clarté des contours et en rajoutant des détails qui ont pu être altérés par les réglages des tons.


Correction automatique des yeux rouges Détecte et corrige automatiquement les yeux rouges dans une image.

[Haut de la page](#)

A propos des histogrammes

Vous pouvez utiliser l'histogramme pour analyser la répartition des tons dans l'image, afin de déterminer si elle doit être retouchée. Un histogramme présente la répartition des valeurs en pixels d'une image sous la forme d'un graphique à barres. Le côté gauche du graphique montre les valeurs des tons foncés de l'image (à partir du niveau 0), tandis que le côté droit affiche les tons clairs (niveau 255). L'axe vertical du graphique représente le nombre total de pixels à un niveau donné.

Vous pouvez afficher l'histogramme d'une image dans le panneau Histogramme (F9). Les histogrammes sont également disponibles dans les boîtes de dialogue Niveaux et Camera Raw. Vous pouvez mettre à jour un histogramme au fur et à mesure que vous travaillez pour vérifier les modifications apportées à la gamme des tons par vos réglages. Lorsque l'icône d'avertissement des données en mémoire cache  apparaît, cliquez dessus pour actualiser les données de l'histogramme.




Panneau Histogramme

A. Menu Couche **B.** Menu du panneau **C.** Bouton Actualiser les données non mises en mémoire cache **D.** Icône d'avertissement des données en mémoire cache **E.** Statistiques

Si de nombreux pixels sont accumulés dans la partie sombre ou claire du graphique, cela peut indiquer que les détails de l'image dans les tons foncés ou clairs sont écrêtés, c'est-à-dire figés en noir pur ou blanc pur. Les manipulations de récupération de ce type d'image sont limitées. S'il s'agit d'une image numérisée, vous pouvez essayer de la renumériser pour obtenir une meilleure gamme des tons. Si votre appareil photo numérique peut afficher un histogramme d'image, vérifiez-le pour savoir si l'exposition est correcte et, si nécessaire, effectuer des réglages. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'appareil photo.

L'histogramme peut révéler qu'une image n'exploite pas entièrement la gamme des tons disponible si certains pixels ne figurent pas dans les tons foncés et les tons clairs. Vous pouvez retoucher une image dont la gamme des tons est limitée en développant cette gamme à l'aide de la commande Niveaux ou l'une des commandes du menu Réglages >Auto.



Lecture d'un histogramme

A. Photo surexposée avec tons clairs écrêtés **B.** Photo correctement exposée avec une tonalité complète **C.** Photo sous-exposée avec tons foncés écrêtés

[Haut de la page](#)

Affichage d'un histogramme

1. Si le panneau Histogramme n'est pas ouvert dans la Corbeille des panneaux, choisissez la commande Fenêtre > Histogramme.
2. Choisissez la source de l'histogramme dans le menu Source :

Image entière Affiche un histogramme de l'image entière, y compris tous les calques du document multicalque.

Calque sélectionné Affiche un histogramme du calque sélectionné dans le panneau Calques.

Composite de réglage Affiche l'histogramme du calque de réglage qui est sélectionné dans le panneau Calques, y compris tous les calques sous le calque de réglage.

3. Pour afficher l'histogramme d'une partie de votre image, faites une sélection dans l'image, puis choisissez une option dans le menu Couche :

RVB Affiche un histogramme qui est un composite de couches de couleur individuelles superposées.

Rouge, Vert et Bleu Affiche les histogrammes de chaque couche de couleur.

Luminosité Affiche un histogramme représentant les valeurs de luminance ou d'intensité de la couche composite.

Couleurs Affiche l'histogramme RVB composite individuellement par couleur. Le rouge, le vert et le bleu représentent les pixels dans ces couches. Le cyan, le magenta et le jaune représentent les zones d'intersection des histogrammes de deux couches. Le gris représente les zones d'intersection des histogrammes des trois couches.

Les images en niveaux de gris possèdent une seule option de couche, à savoir Gris.

4. Pour afficher les données statistiques suivantes sur les plages de valeurs, faites glisser l'histogramme en veillant à maintenir le bouton de la souris enfoncé pour mettre la plage en surbrillance. Pour afficher les données d'une zone spécifique de l'histogramme, placez le pointeur sur la zone :

Moyenne Représente la valeur d'intensité moyenne.

Ecart type Représente l'amplitude de variation des valeurs d'intensité.

Médiane Affiche la valeur médiane de la plage des valeurs d'intensité.

Pixels Représente le nombre total de pixels servant à calculer l'histogramme.

Niveau Affiche le niveau d'intensité de la zone située sous le pointeur.


Nombre Indique le nombre total de pixels au niveau d'intensité indiqué par le pointeur.

% plus sombre Affiche le pourcentage de pixels au niveau indiqué par le pointeur et en dessous. Cette valeur est exprimée en pourcentage de tous les pixels de l'image, de 0 % à l'extrême gauche, à 100 % à l'extrême droite.

Niveau de cache Indique la configuration de la mémoire cache de l'image. Si l'option Utiliser pour les histogrammes est sélectionnée dans la boîte de dialogue Préférences, Photoshop Elements affiche les histogrammes plus rapidement mais avec moins de précision. Pour afficher des histogrammes plus précis, désélectionnez cette option.

Voir aussi

- A propos des fichiers image Camera Raw
- [Suppression précise de l'effet yeux rouges](#)
- Remplacement de couleurs dans une image
- Accentuation d'une image
- Utilisation de l'histogramme et des valeurs RVB dans les fichiers Camera Raw
- Modification guidée Niveaux

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Réglage de la saturation et de la teinte des couleurs

[Réglage de la saturation et de la teinte](#)

[Réglage de la coloration de la peau](#)

[Réglage de la saturation de zones isolées](#)

[Modification de la couleur d'un objet](#)

[Conversion précise des images en noir et blanc](#)

[Conversion automatique des images en noir et blanc](#)

[Ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc](#)

[Ajout de couleurs à une image en niveaux de gris](#)

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

[Haut de la page](#) 

Réglage de la saturation et de la teinte

La commande Teinte/Saturation permet de régler la teinte (couleur), la saturation (pureté) et la luminosité de la totalité de l'image ou de composantes de couleur isolées.

Utilisez le curseur Teinte pour obtenir des effets spéciaux, colorer une image en noir et blanc (par exemple, pour lui donner un aspect sépia) ou pour modifier la gamme des couleurs d'une partie de l'image.



Modification des couleurs d'une image à l'aide de la commande Teinte/Saturation

A. Original **B.** Application d'une teinte sépia à toute l'image avec l'option Redéfinir **C.** Couleurs magenta modifiées à l'aide du curseur Teinte avec l'option Magentas sélectionnée dans le menu déroulant Modifier

Utilisez le curseur Saturation pour rendre les couleurs plus vives ou pour les atténuer. Par exemple, vous pouvez ajouter un poinçon de couleur à un paysage en saturant les couleurs de celui-ci. Vous pouvez aussi atténuer une couleur trop voyante, comme celle d'un pull rouge vif dans un portrait.



Avant et après le réglage de la saturation de couleur

Utilisez le curseur Luminosité avec les autres réglages pour éclaircir ou assombrir une partie d'une image. Veillez à ne pas l'utiliser sur toute l'image, car ce réglage réduit la gamme des tons globale.


Modification de la saturation ou de la teinte des couleurs

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/saturation.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation ou ouvrez un calque de teinte/saturation existant.
 - Les deux gammes de couleurs dans la boîte de dialogue représentent les couleurs selon leur ordre sur la roue chromatique. La gamme (barre) supérieure indique la couleur avant réglage, tandis que celle du bas montre l'effet du réglage sur toutes les teintes à pleine saturation.
2. Dans le menu déroulant Modifier, sélectionnez les couleurs à régler :
 - Sélectionnez l'option Global pour régler toutes les couleurs simultanément.
 - Sélectionnez l'une des autres gammes de couleurs prédéfinies répertoriées pour la couleur à régler. Un curseur de réglage apparaît entre les gammes de couleur, vous permettant de modifier les gammes de teintes.
3. Pour l'option Teinte, entrez une valeur ou faites glisser le curseur jusqu'à ce que les couleurs s'affichent comme vous le souhaitez.

Les valeurs affichées dans la zone de texte reflètent l'angle de rotation autour de la roue chromatique, à partir de la couleur d'origine du pixel. Une valeur positive indique une rotation vers la droite, tandis qu'une valeur négative correspond à une rotation vers la gauche. Les valeurs sont comprises entre -180 et +180.
4. Pour l'option Saturation, entrez une valeur ou faites glisser le curseur vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la diminuer. Les valeurs sont comprises entre -100 et +100.
5. Pour l'option Luminosité, entrez une valeur ou faites glisser le curseur vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la diminuer. Les valeurs sont comprises entre -100 et +100. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce curseur sur toute une image. En effet, il réduit la gamme des tons globale de l'image.
6. Cliquez sur OK. Pour annuler les modifications et recommencer, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

Modification de la gamme des curseurs Teinte/Saturation

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/saturation.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation ou ouvrez un calque de teinte/saturation existant.
2. Choisissez une couleur individuelle dans le menu Modifier.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes sur le curseur de réglage :
 - Faites glisser l'un des triangles pour régler la réduction de quantité de couleur sans aucune incidence sur la gamme.
 - Faites glisser l'une des gammes de gris clair pour régler la gamme sans créer d'impact sur la réduction de quantité de couleur.
 - Faites glisser la partie centrale grise pour déplacer entièrement le curseur de réglage, sélectionnant ainsi une zone de couleur différente.
 - Faites glisser l'une des gammes blanches verticales en regard de la partie centrale gris foncé pour régler la gamme de la composante chromatique. L'augmentation de la gamme diminue la réduction de quantité de couleur, et inversement.
 - Pour déplacer la gamme de couleurs et le curseur de réglage en même temps, maintenez la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée tout en faisant glisser la gamme de couleurs.



Curseur de réglage

A. Réglage de la réduction de quantité de couleur progressive sans incidence sur la gamme **B.** Réglage de la gamme sans incidence sur la réduction de quantité de couleur progressive **C.** Réglage de l'étendue de la composante chromatique **D.** Déplacement de la totalité du curseur

- Si vous modifiez le curseur de réglage pour le placer dans une autre gamme de couleurs, son nom reflète ce changement. Par exemple, si vous sélectionnez les jaunes, puis modifiez la gamme de couleurs en déplaçant le curseur vers la partie rouge de la gamme (barre) des couleurs, son nom change en Rouge 2. Vous pouvez convertir jusqu'à six gammes de couleurs individuelles en variantes de la même gamme de couleurs (par exemple, de Rouge 1 à Rouge 6).

Remarque : par défaut, la gamme de couleurs sélectionnée, lorsque vous choisissez une composante de couleur, est de 30° de largeur avec une réduction de quantité de couleur progressive de 30° de part et d'autre. La définition d'une réduction trop faible risque de produire un effet de bande à l'image.

4. Pour modifier la gamme en choisissant des couleurs dans l'image, sélectionnez le sélecteur de couleurs, puis cliquez sur l'image. Augmentez cette plage à l'aide de l'outil + du sélecteur de couleurs et réduisez-la à l'aide de l'outil -.

Tandis que le sélecteur de couleurs est sélectionné, vous pouvez également appuyer sur la touche Maj pour effectuer un ajout à la gamme ou sur la touche Alt (Option sous Mac OS) pour effectuer une soustraction à la gamme.

La commande Coloration de la peau permet de régler la couleur globale d'une photo pour faire ressortir la coloration plus naturelle de la peau. Lorsque vous cliquez sur une zone de peau dans une photo, Photoshop Elements règle la coloration de la peau ainsi que les autres couleurs de la photo. Vous pouvez régler manuellement les couleurs marron et rouge séparément pour obtenir la couleur recherchée.



Image d'origine (en haut) et après réglage de la coloration de la peau (en bas)

1. Ouvrez la photo, puis sélectionnez le calque à corriger.
2. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Coloration de la peau.
3. Cliquez sur une zone de peau.

Photoshop Elements règle automatiquement les couleurs de l'image. Ces réglages peuvent être très subtils.

Remarque : vérifiez que la case *Aperçu* est cochée pour voir les effets du réglage au fur et à mesure.

4. (Facultatif) Faites glisser les curseurs suivants pour affiner la correction :

Hâle Augmente ou réduit le niveau de la couleur marron des tons chair.

Rougeur Augmente ou réduit le niveau de la couleur rouge des tons chair.

Température Modifie la couleur globale des tons chair.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK. Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser.

[Haut de la page](#)

Réglage de la saturation de zones isolées

L'outil Eponge permet de modifier la saturation des couleurs d'une zone de l'image.



Augmentation de la saturation à l'aide de l'outil Eponge

1. Sélectionnez l'outil Eponge.
2. Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

Mode Augmente ou réduit la saturation des couleurs. Choisissez l'option Saturer pour renforcer la couleur. En mode Niveaux de gris, cette option augmente le contraste. Choisissez l'option Désaturer pour diluer la couleur. En mode Niveaux de gris, cette option diminue le contraste.

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

Epaisseur Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Flux Définit le taux de modification de la saturation. Déplacez le curseur de flux ou entrez une valeur dans la zone de texte.

3. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à modifier.

[Haut de la page](#) 

Modification de la couleur d'un objet

La commande Remplacement de couleur remplace une couleur précise dans une image. Vous pouvez définir la teinte, la saturation et la luminosité de cette couleur.

1. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Remplacement de couleur.
2. Sélectionnez une option d'affichage sous la vignette de l'image :

Sélection Affiche le masque, qui ressemble à une version en noir et blanc de l'image, dans la zone d'aperçu.

Image Affiche l'image dans la zone d'aperçu. Cette option est utile lorsque vous traitez une image agrandie ou que l'espace écran est limité.

3. Cliquez sur le sélecteur de couleurs, puis sur la couleur à remplacer dans l'image ou dans la zone d'aperçu. Utilisez l'outil Ajouter pour ajouter des couleurs ou l'outil Retirer pour en supprimer de manière à les protéger.
4. Faites glisser le curseur Tolérance pour commander le degré d'inclusion, dans la sélection, des couleurs associées.
5. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner une couleur :

- Faites glisser les curseurs Teinte, Saturation et Luminosité (ou entrez des valeurs dans les zones de texte).
- Cliquez dans la case Résultats, choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs, puis cliquez sur le bouton OK.

6. Pour annuler les modifications et recommencer, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

[Haut de la page](#)

Conversion précise des images en noir et blanc

La commande Convertir en noir et blanc permet de choisir un style spécifique de conversion à appliquer à l'image. Elle diffère de la commande Suppression de la couleur qui réalise automatiquement la conversion en noir et blanc.

Dans la boîte de dialogue Convertir en noir et blanc, les styles disponibles de l'image permettent de comparer et de choisir différents paramètres prédéfinis de conversion. Sélectionnez un style, puis utilisez les curseurs disponibles pour affiner la conversion.



Convertir en noir et blanc

A. Avant et après **B.** Sélectionner un style **C.** Intensité du réglage

1. Ouvrez une image, puis sélectionnez une zone ou un calque à convertir. L'image entière est convertie si vous ne sélectionnez pas de zone ou de calque.

Convertissez un calque dupliqué pour tester la conversion en noir et blanc tout en conservant la photo d'origine.

2. Choisissez la commande Réglages > Convertir en noir et blanc.
3. Sélectionnez une option de style reflétant le contenu de votre image (par exemple, Portraits ou Paysages panoramiques).
4. Faites glisser les curseurs d'intensité du réglage pour modifier le rouge, le bleu, le vert ou le contraste.

Remarque : les curseurs d'intensité du réglage du rouge, vert et bleu ne colorent pas votre image ; ils incluent simplement plus ou moins de données provenant des couches de couleur d'origine dans la nouvelle image en noir et blanc.

5. Cliquez sur le bouton OK pour convertir l'image. Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser. Pour fermer la boîte de dialogue Convertir en noir et blanc, cliquez sur le bouton Annuler.

Conversion automatique des images en noir et blanc

La commande Supprimer la couleur effectue une conversion en noir et blanc en attribuant les mêmes valeurs de rouge, de vert et de bleu à chaque pixel d'une image RVB. La luminosité globale de chaque pixel demeure constante. Cette commande produit le même résultat que la définition de la saturation à -100 dans la boîte de dialogue Teinte/Saturation.

1. Pour agir sur une seule partie de l'image, sélectionnez cette zone avec l'un des outils de sélection. Pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection.
2. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Supprimer la couleur.

Ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc

Vous pouvez ajouter manuellement des paramètres prédéfinis au convertisseur en noir et blanc en éditant un fichier texte spécifique.

Remarque : *l'ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc est une opération réservée aux utilisateurs avancés.*

1. Fermez Photoshop Elements et naviguez jusqu'au dossier contenant le fichier bwconvert.txt:
 - Windows : [Répertoire d'installation de Photoshop Elements]\Required\bwconvert.txt
 - Mac OS : Applications/Adobe Photoshop Elements/Support Files/Adobe Photoshop Elements Editor.app/Contents/Required/bwconvert.txt. Cliquez sur Adobe Photoshop Elements tout en maintenant la touche Commande enfoncée, puis sélectionnez la commande Afficher le contenu du paquet. Recherchez le dossier Contenu/Obligatoire.
2. Ouvrez le fichier bwconvert.txt dans un éditeur de texte brut (par exemple, Bloc-notes).
3. Ajoutez votre nouveau paramètre prédéfini en observant la convention de dénomination déjà existante dans le fichier, puis donnez-lui un nom unique.
4. Enregistrez le fichier (sous son nom de fichier d'origine).
5. Lancez Photoshop Elements, puis choisissez la commande Réglages > Convertir en noir et blanc pour afficher les paramètres prédéfinis.

Ajout de couleurs à une image en niveaux de gris

Vous pouvez coloriser l'ensemble d'une image en niveaux de gris ou sélectionner des zones à redéfinir avec d'autres couleurs. Par exemple, vous pourriez sélectionner les cheveux d'une personne pour les colorer en brun, puis lui ajouter du rose aux joues après avoir effectué une autre sélection.

Remarque : *si l'image que vous colorez est en mode Niveaux de gris, convertissez-la en mode RVB en choisissant la commande Image > Mode > Couleurs RVB.*

1. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/Saturation ou Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation pour travailler sur un calque de réglage.
2. Sélectionnez l'option Coloriser. Si la couleur de premier plan n'est ni le noir ni le blanc, Photoshop Elements convertit l'image dans la teinte de la couleur du premier plan. La valeur de luminosité de chaque pixel demeure inchangée.
3. Utilisez le curseur Teinte pour sélectionner une nouvelle couleur, le cas échéant. Utilisez

le curseur Saturation pour régler la saturation. Cliquez ensuite sur OK.

Voir aussi

- [Modification guidée Noir et blanc](#)
- Roue chromatique
- Présentation des calques



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Traitement des fichiers image Camera Raw

[A propos des fichiers image Camera Raw](#)

[Versions de processus](#)

[Ouverture et traitement des fichiers Camera Raw](#)

[Réglage de la netteté dans les fichiers Camera Raw](#)

[Réduction du bruit dans les images Camera Raw](#)

[Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw](#)

[Ouverture d'une image Camera Raw dans l'espace de travail Modifier](#)

[Paramètres et commandes](#)

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

[Haut de la page](#) 

A propos des fichiers image Camera Raw

Dans le domaine de la photographie numérique, une image est capturée par le capteur de l'appareil photo dans un fichier image. Un fichier image est, en règle générale, traité et compressé avant d'être stocké sur la carte de mémoire de votre appareil photo. Toutefois, les appareils photo peuvent également stocker une photo sans traitement ni compression, en tant que fichier Raw. Les fichiers Camera Raw sont comparables à des négatifs. Vous pouvez ouvrir un fichier de ce type dans Photoshop Elements, le traiter et l'enregistrer, plutôt que de laisser à l'appareil photo le soin de s'en charger. Ce format permet de déterminer la balance des blancs, la gamme des tons, le contraste, la saturation des couleurs et la netteté.

Pour utiliser des fichiers Camera Raw, vous devez configurer votre appareil photo afin qu'il enregistre les fichiers dans son format Raw natif. Lorsque vous téléchargez les fichiers à partir de l'appareil photo, ils sont dotés d'une extension .nef, .cr2, .crw ou d'une autre extension de formats Raw. Photoshop Elements ouvre uniquement les fichiers Camera Raw des [appareils photo pris en charge](#).

Photoshop Elements n'enregistre pas les modifications effectuées dans le fichier Camera Raw d'origine (modification non destructrice). Une fois le fichier Raw traité à l'aide des fonctionnalités de la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez choisir de l'ouvrir dans Photoshop Elements. Vous pouvez alors modifier le fichier, puis l'enregistrer sous un format pris en charge par Photoshop Elements. Le fichier Raw original demeure intact.

[Haut de la page](#) 

Versions de processus

Une version de processus est une méthode qui permet de déchiffrer le format de fichier Camera Raw. La version par défaut utilisée est la **version du processus 2012**. Cette méthode de déchiffrement du format de fichier Camera Raw permet de travailler avec les fonctionnalités les plus récentes et améliorées dans le format de fichier .raw. Photoshop Elements comprend trois versions de processus (une version actuelle et deux versions précédentes). La liste complète des versions est la suivante :

- Version de processus 2012 (par défaut, utilisée depuis Adobe Photoshop Elements 11)
- Version de processus 2010 (utilisée dans Adobe Photoshop Elements 10)

- Version de processus 2003 (utilisée dans Adobe Photoshop Elements 9, ou les versions antérieures)

Quelle version de processus est appliquée à mon image Camera raw ?

Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw qui n'a pas été ouvert dans une édition antérieure de Photoshop Elements, la Version de processus 2012 est utilisée. Cependant, si vous ouvrez un fichier Raw dans une version antérieure de Photoshop Elements, une version plus ancienne de processus est utilisée.

Pour vérifier la version de processus appliquée à votre image Camera Raw, dans la boîte de dialogue Camera Raw 9.1, cliquez sur l'onglet Etalonnage de l'appareil photo. Le champ Processus affiche la version de processus actuelle utilisée.

***Remarque** : si vous n'utilisez pas la version 2012 du processus, une icône affichée au-dessous de l'image Raw indique qu'une version antérieure est utilisée.*

Puis-je changer de version de processus ?

Oui. Dans la boîte de dialogue Camera Raw 9.1, cliquez sur l'onglet Etalonnage de l'appareil photo, puis sélectionnez la version de processus que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante Processus.

Quelle version vous convient le mieux ?

La Version de processus 2012 permet de travailler avec les dernières améliorations apportées au format Camera Raw. Cependant, si vous avez de nombreuses images Raw qui ont été ouvertes avec des éditions précédentes de Photoshop Elements (et par conséquent, avec des versions plus anciennes du processus), vous pouvez choisir d'appliquer une ancienne version du processus à vos images Camera Raw plus récentes. Cela permet une cohérence de traitement des images anciennes et nouvelles, et facilite la maintenance de votre workflow plus ancien.

Quelles sont les différences parmi les versions de processus ?

- **Onglet Options de base.** Dans la version de processus 2012, les curseurs Tons clairs, Tons foncés et Blancs remplacent les curseurs Récupération, Lumière d'appoint et Luminosité.
- **Onglet Détails :**
 - Dans la Version de processus 2012, le curseur Détail de la couleur a été introduit. Ce curseur reste désactivé jusqu'à ce que le curseur de couleur soit modifié.
 - Dans la Version de processus 2012, Détail de la luminance et Contraste de la luminance ont été ajoutés. Ces curseurs restent désactivés jusqu'à ce que la luminance soit modifiée.

***Remarque** : lors du passage à une ancienne version de processus, les curseurs dernièrement ajoutés compatibles avec la dernière version de processus sont désactivés.*



Boîte de dialogue Camera Raw


A. Options d'affichage B. Cliquer sur l'onglet Réglages de base ou Détail pour accéder à diverses commandes C. Valeurs RVB D. Histogramme E. Paramètres d'image F. Menu Plus G. Outils H. Echelle I. Options de profondeur

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Ouvrir.
2. Parcourez les fichiers pour sélectionner un ou plusieurs fichiers Camera Raw, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

L'histogramme de la boîte de dialogue Camera Raw présente la gamme des tons de l'image avec les paramètres actuels. Lorsque vous effectuez le réglage de paramètres, l'histogramme est automatiquement mis à jour.

3. (Facultatif) Réglez l'affichage de l'image à l'aide de commandes comme l'outil Zoom et d'options comme Tons foncés et Tons clairs, qui mettent en évidence l'écrêtage dans la zone d'aperçu. (voir la section [Commandes des fichiers Camera Raw](#)).

Remarque : la commande Aperçu affiche un aperçu de l'image tenant compte des modifications que vous avez apportées aux paramètres. Lorsque vous désélectionnez l'option Aperçu, vous affichez l'image Camera Raw avec les paramètres d'origine de l'onglet sélectionné associés aux paramètres des onglets non sélectionnés.

4. Pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, cliquez sur les boutons de rotation des images  .
5. Afin d'appliquer les paramètres utilisés pour l'image Camera Raw précédente ou les paramètres par défaut de votre appareil photo, choisissez l'option correspondante dans le menu Paramètres (Menu Paramètres > Conversion précédente). Pour traiter rapidement des images avec des conditions d'éclairage similaires, il est judicieux d'utiliser les mêmes options. (voir la section [Définition des paramètres d'appareil photo personnalisés](#)).
6. (Facultatif) Définissez les options pour régler la balance des blancs (voir la section Commandes de la balance des blancs pour les fichiers Camera Raw).

Vous pouvez contrôler les valeurs RVB des pixels dans l'image pendant que vous réglez ces dernières dans la boîte de dialogue Camera Raw. Placez l'outil Zoom, Main, Balance des blancs ou Recadrage sur l'image d'aperçu pour afficher les valeurs RVB des pixels situés directement sous le pointeur.

7. Réglez la tonalité à l'aide des curseurs Exposition, Luminosité, Contraste et Saturation. (voir Réglages des tons et d'image des fichiers Camera Raw).

Pour annuler vos réglages manuels et passer au mode de réglage automatique, sélectionnez l'option Auto. Pour rétablir les paramètres d'origine de toutes les options, appuyez sur la touche Alt (Option sous Mac OS), puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

8. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ouvrir une copie d'un fichier Camera Raw (avec les paramètres Camera Raw appliqués) dans Photoshop Elements, cliquez sur le bouton Ouvrir l'image. Vous pouvez modifier l'image et l'enregistrer dans un format pris en charge par Photoshop Elements. Le fichier Camera Raw original demeure intact.
- Pour annuler les réglages et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Annuler.
- Pour enregistrer les réglages dans un fichier DNG, cliquez sur le bouton Enregistrer l'image. (Voir la section [Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw.](#))

Remarque : le format Digital Negative (DNG) constitue le format standard d'Adobe pour les fichiers Camera Raw. Les fichiers DNG sont utiles pour archiver les images Camera Raw, car ils contiennent les données brutes du capteur de l'appareil photo et des données définissant l'aspect de l'image. Ces fichiers peuvent également stocker les paramètres d'image Camera Raw, se substituant ainsi aux fichiers annexes XMP ou à la base de données Camera Raw.

Le curseur Netteté permet de régler l'accentuation de l'image afin d'augmenter la définition du bord des objets. Le réglage Netteté est une variante du filtre Accentuation d'Adobe Photoshop. Ce réglage permet de repérer les pixels qui diffèrent des pixels avoisinants d'après le seuil que vous spécifiez et d'augmenter le contraste des pixels de la valeur que vous définissez. Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw, le module externe Camera Raw calcule le seuil à utiliser en fonction du modèle d'appareil photo, de la sensibilité ISO et de la compensation d'exposition. Vous pouvez décider si l'accentuation doit être appliquée à toutes les images ou aux aperçus.

1. Faites un zoom sur l'image d'aperçu avec une valeur d'au moins 100 %.
2. Cliquez sur l'onglet Détail.
3. Faites glisser le curseur Netteté vers la droite pour augmenter le degré d'accentuation et vers la gauche pour le réduire. Lorsque le curseur se trouve sur la position Zéro, l'accentuation de l'image Camera Raw est désactivée. En général, il est préférable de régler le curseur Netteté sur une valeur assez faible pour obtenir des images propres.

Si vous ne prévoyez pas beaucoup de modifications de l'image dans Photoshop Elements, utilisez le curseur Netteté de Camera Raw. Si, à l'inverse, vous avez prévu d'apporter beaucoup de modifications à l'image dans Photoshop Elements, désactivez l'accentuation de l'image dans Camera Raw. Une fois que vous avez effectué toutes les modifications et tous les redimensionnements souhaités dans Photoshop Elements, vous pouvez appliquer des filtres d'accentuation.

[Haut de la page](#) 

Réduction du bruit dans les images Camera Raw

L'onglet Détail de la boîte de dialogue Camera Raw comprend des commandes permettant de réduire le bruit de l'image (ces artefacts incongrus qui dégradent la qualité de l'image). Le bruit d'une image comprend un bruit de luminance (niveaux de gris), qui a pour effet de rendre l'image granuleuse, et un bruit de chrominance (couleur), visible sous forme d'artefacts dans l'image. Les photos prises avec des sensibilités ISO élevées ou un appareil photo numérique peu sophistiqué peuvent être affectées d'un bruit considérable.

Faites glisser les curseurs Luminance et Couleur vers la droite pour réduire respectivement le bruit de luminance et le bruit de chrominance.

Avant d'effectuer des réglages avec les options Luminance ou Couleur, prévisualisez l'image et agrandissez-la à 100 % afin d'obtenir une meilleure vue.



Faites glisser le curseur Luminance vers la droite pour réduire le bruit de luminance.

[Haut de la page](#) 

Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw

Vous pouvez enregistrer les modifications que vous apportez à un fichier Camera Raw. La boîte de dialogue Camera Raw permet d'enregistrer l'image Camera Raw comportant vos modifications dans un fichier .dng. L'enregistrement du fichier ne permet pas automatiquement son ouverture dans Photoshop Elements. (Pour ouvrir un fichier Camera Raw, cliquez simplement sur le bouton Ouvrir, comme pour n'importe quel fichier, puis modifiez-le et enregistrez-le comme toute autre image.)

1. Dans la boîte de dialogue Camera Raw, appliquez des réglages à une ou plusieurs images Camera Raw.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer l'image.
3. Dans la boîte de dialogue Options d'enregistrement, définissez l'emplacement d'enregistrement du fichier et la dénomination à utiliser en cas d'enregistrement de plusieurs fichiers Camera Raw.

Autres options :

- **Intégrer des données de chargement rapides** : intègre une copie bien plus petite de l'image Camera Raw dans le fichier dng. Cela permet d'accélérer la vitesse d'affichage de l'image Camera Raw.
 - **Utiliser la compression avec pertes** : réduit la taille du fichier dng et entraîne une perte de qualité. Recommandé uniquement pour les images Camera Raw destinées à l'archivage, et qui ne seront jamais utilisées à des fins d'impression ou de production (autre utilisation).
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

[Haut de la page](#) ¹¹

Ouverture d'une image Camera Raw dans l'espace de travail Modifier

Après avoir traité une image Camera Raw dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez l'ouvrir et la retoucher dans l'espace de travail Modifier.

1. Dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez appliquer des réglages à une ou plusieurs images Camera Raw.
2. Cliquez sur le bouton Ouvrir une image. La boîte de dialogue Camera Raw se ferme, et la photo s'ouvre dans l'espace de travail Modifier.

[Haut de la page](#) ¹¹

Paramètres et commandes

Commandes des fichiers Camera Raw

Outil Zoom Définit le zoom d'aperçu sur la valeur prédéfinie suivante lorsque vous cliquez dans la photo d'aperçu. Pour faire un zoom arrière, cliquez tout en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée. Faites glisser l'outil Zoom sur l'image d'aperçu pour agrandir la partie sélectionnée. Pour revenir à l'affichage en 100 %, cliquez deux fois sur l'outil Zoom.

Outil Main Déplace l'image dans la fenêtre d'aperçu si la photo d'aperçu est plus grande que la fenêtre. Pour utiliser l'outil Main alors qu'un autre outil est sélectionné, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en faisant glisser l'outil Main sur l'image. Cliquez deux fois sur l'outil Main pour adapter l'aperçu de l'image à la taille de la fenêtre.

Outil Balance des blancs Définit la zone dans laquelle vous cliquez sur un ton de gris neutre pour supprimer les dominantes couleur et ajuster la couleur de l'image tout entière. Les valeurs Température et

Teinte varie afin de refléter l'ajustement colorimétrique.

Outil Recadrage Supprime une partie de l'image. Faites glisser l'outil dans l'aperçu pour sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez conserver, puis appuyez sur la touche Entrée.

Outil Redressement L'outil Redressement permet de réaligner une image à la verticale ou à l'horizontale. Il redimensionne ou recadre également la zone de travail pour l'adapter à l'image redressée.

Retouche des yeux rouges Retouche dans les photos au flash les yeux rouges des personnes, ainsi que les yeux verts ou blancs des animaux.

Ouvrir la boîte de dialogue Préférences Ouvre la boîte de dialogue Préférences Camera Raw.

Boutons de rotation Fait pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.


Définition des paramètres d'appareil photo personnalisés

Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw, Photoshop Elements lit les informations du fichier afin de déterminer le modèle d'appareil photo utilisé, puis applique les paramètres appropriés à l'image. Si vous apportez sans cesse les mêmes modifications, nous vous conseillons de changer les paramètres par défaut de votre appareil photo. Vous pouvez également modifier les paramètres de chaque modèle d'appareil photo, mais pas de plusieurs appareils du même modèle.

1. Pour enregistrer les paramètres actuels comme paramètres par défaut de l'appareil photo utilisé, cliquez sur le triangle situé en regard du menu Paramètres, puis choisissez la commande Enregistrer les nouveaux paramètres par défaut de Camera Raw.
2. Dans l'espace de travail Modifier, ouvrez un fichier Camera Raw, puis modifiez l'image.
3. Pour utiliser les paramètres par défaut de Photoshop Elements dans l'appareil photo, cliquez sur le triangle situé en regard du menu Paramètres, puis choisissez la commande Réinitialiser les paramètres par défaut de Camera Raw.

Voir aussi

- [Couleur et Camera Raw](#)
- [Appareils photo pris en charge par Camera Raw](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Couleur et Camera Raw

Utilisation de l'histogramme et des valeurs RVB dans les fichiers Camera Raw

Commandes de la balance des blancs pour les fichiers Camera Raw

Réglages des tons et d'image des fichiers Camera Raw

Dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez effectuer des réglages et apporter des modifications préalables à une image Camera Raw avant de la retoucher dans Photoshop Elements. Lorsque l'option de prévisualisation est activée, vous pouvez voir comment l'image modifiée s'affiche.


Les options disponibles s'accompagnent de curseurs visant à modifier les attributs de l'image. Par exemple, vous pouvez modifier l'exposition, la luminosité, la clarté, la saturation et la vibrance. Le nombre d'options disponibles pour la retouche de l'image dépend également de la version du processus utilisée. Ainsi, certains curseurs comme les tons foncés et les blancs qui apparaissent lors de l'utilisation de la version 2010 du processus ne s'affichent pas lorsque la version 2010 est utilisée. De même, le curseur de la lumière d'appoint qui s'affiche pour la version 2010 du processus ne s'affiche pas dans la version 2012.

Utilisation de l'histogramme et des valeurs RVB dans les fichiers Camera Raw

[Haut de la page](#)

L'histogramme de Camera Raw affiche simultanément les trois couches (rouge, vert et bleu) de l'image. Cet histogramme est automatiquement mis à jour pendant le réglage des paramètres de la boîte de dialogue Camera Raw.

Lorsque vous faites glisser l'outil Zoom, Main ou Balance des blancs sur l'image d'aperçu, les valeurs RVB apparaissent dans l'angle supérieur droit de la boîte de dialogue.



Valeurs RVB d'une image

Commandes de la balance des blancs pour les fichiers Camera Raw

[Haut de la page](#)

Un appareil photo numérique enregistre la balance des blancs au moment de l'exposition sous forme de métadonnées que vous pouvez afficher lorsque vous ouvrez le fichier dans la boîte de dialogue Camera Raw. Cela produit généralement la température de couleur appropriée. Vous pouvez régler la balance des blancs si elle n'est pas tout à fait correcte.

L'onglet Réglages de base de la boîte de dialogue Camera Raw comprend les trois commandes suivantes qui permettent de corriger une dominante couleur dans l'image :

Balance des blancs Définit la balance des couleurs de l'image de façon à reproduire les conditions d'éclairage lors de la photographie. Dans certains cas, il suffit de choisir une balance des blancs dans le menu Balance des blancs pour obtenir des résultats satisfaisants. Cependant, dans la plupart des cas, il vous faudra personnaliser la balance des blancs en utilisant les réglages Température et Teinte.

Remarque : Le module externe Camera Raw peut reconnaître les paramètres de balance des blancs de certains appareils photo. Gardez l'option *Tel quel* du menu Balance des blancs sélectionnée pour utiliser les paramètres de balance des blancs de l'appareil photo. Si ce n'est pas le cas de votre appareil photo, vous pouvez sélectionner l'option *Tel quel* ou *Auto*. Dans les deux cas, le module externe Camera Raw lit les données de l'image et ajuste automatiquement la balance des blancs.

Température Permet d'affiner la balance des blancs en fonction d'une température de couleurs personnalisée. Vous pouvez définir la température de couleurs en utilisant l'échelle Kelvin de température de couleurs. Faites glisser le curseur vers la gauche pour corriger une photo prise avec une faible température de couleurs. Le module externe refroidit les couleurs (en les faisant tendre vers le bleu) afin de compenser la basse température de couleurs (tendant vers le jaune) de la lumière ambiante. Faites glisser le curseur vers la droite pour corriger une photo prise avec une température de couleurs élevée. Le module externe réchauffe les couleurs (en les faisant tendre vers le jaune) afin de compenser la température de couleurs élevée (tendant vers le bleu) de la lumière ambiante.



A. Le déplacement du curseur Température vers la droite corrige une photo prise avec une température de couleurs élevée. **B.** Le déplacement du curseur Température vers la gauche corrige une photo prise avec une faible température de couleurs. **C.** Photo après réglage de la température de couleurs.

Teinte Permet d'affiner la balance des blancs afin de compenser la présence de teintes vertes ou magenta. Faites glisser le curseur vers la gauche (valeurs négatives) pour ajouter du vert à la photo, et vers la droite (valeurs positives) pour ajouter du magenta.

Conseil : pour régler rapidement la balance des blancs, sélectionnez l'outil Balance des blancs et cliquez sur une zone de blanc ou de gris neutre dans l'image d'aperçu. Les curseurs Température et Teinte s'ajustent automatiquement de façon à neutraliser la couleur sélectionnée (si possible). Lorsque vous cliquez sur du blanc, choisissez une zone de tons clairs comportant des détails blancs significatifs et non pas un ton clair spéculaire.



Clic sur une zone blanche neutre avec l'outil Balance des blancs et correction obtenue

Réglages des tons et d'image des fichiers Camera Raw

[Haut de la page](#)

Exposition Règle les zones lumineuses et sombres de l'image. Déplacez le curseur vers la gauche pour foncer l'image ou vers la droite pour l'éclaircir. Les valeurs sont des incréments équivalents à des ouvertures de diaphragme. Un réglage de +1,50 revient à élargir l'ouverture une fois et demie. De même, un réglage de -1,50 revient à diminuer l'ouverture une fois et demie.

Conseil : maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée lorsque vous faites glisser le curseur Exposition pour afficher un aperçu des endroits où les tons clairs sont écrêtés. (L'écrêtage correspond au déplacement de certaines valeurs de pixel sur la valeur de ton clair la plus élevée ou la valeur de ton foncé la plus basse. Les zones écrêtées sont soit complètement blanches, soit complètement noires, sans aucun détail.) Déplacez le curseur jusqu'à ce que les tons clairs (mais pas les tons clairs spéculaires) soient complètement écrêtés, puis revenez légèrement sur le réglage. Le noir indique les zones non écrêtées, tandis que la couleur indique les zones écrêtées sur une ou deux couches uniquement.



Maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée lorsque vous faites glisser le curseur Exposition pour afficher les tons clairs écrêtés.

Contraste Ajuste les tons moyens d'une image. Plus la valeur de contraste est élevée, plus le contraste des tons moyens augmente. Plus cette valeur est faible, moins l'image est contrastée. En règle générale, vous utilisez le curseur Contraste pour ajuster le contraste des tons moyens

après avoir défini l'exposition, les tons foncés et la luminosité.

Récupération Tente de récupérer les détails des tons clairs. Camera Raw peut reconstruire certains détails dans des zones où une ou deux couches de couleur sont écrêtées en blanc.

Tons clairs Récupère les détails des zones surexposées d'une image.

Tons foncés Récupère les détails des zones sous-exposées d'une image.

Blancs Ajuste les tons clairs d'une image.

Noirs Ajuste les tons foncés et les zones sous-exposées dans une image.

Clarté Améliore la définition des contours d'une image. Cette étape permet de rétablir les détails et la netteté qui ont pu être altérés par les réglages des tons.

Vibrance Permet de régler la saturation pour minimiser l'écrêtage à mesure que les couleurs deviennent complètement saturées, modifiant ainsi la saturation de toutes les couleurs moins saturées tout en agissant moins sur les couleurs plus saturées. La vibrance prévient également la sursaturation de la coloration de la peau.

Saturation Règle la saturation des couleurs de l'image de -100 (monochrome) à +100 (saturation doublée).

Lumière d'appoint Tente de récupérer les détails des tons foncés, sans éclaircir les noirs. Camera Raw peut reconstruire certains détails dans des zones où une ou deux couches de couleurs sont écrêtées en noir. L'option Lumière d'appoint produit un résultat semblable à celui obtenu en utilisant la partie des tons foncés du filtre Tons foncés/Tons clairs de Photoshop ou de l'effet Tons foncés/Tons clairs d'*After Effects*.

Noirs Définit les niveaux d'entrée devant correspondre au noir dans l'image finale. L'augmentation de la valeur des noirs permet d'étendre les zones qui correspondent au noir. Cette méthode peut parfois donner l'impression d'une image plus contrastée. La modification la plus importante apparaît dans les tons foncés ; les tons moyens et les tons clairs sont peu modifiés. Le curseur Noirs se rapproche du curseur de point noir des niveaux d'entrée lors de l'utilisation de la commande Niveaux de Photoshop ou de l'effet Niveaux d'*After Effects*.

Luminosité Ajuste la luminosité de l'image, comme le fait le curseur Exposition. Toutefois, au lieu d'écrêter l'image dans ses tons clairs (zones complètement blanches, sans aucun détail) ou ses tons foncés (zones complètement noires, sans aucun détail), l'option Luminosité comprime les tons clairs et dilate les tons foncés lorsque le curseur est déplacé vers la droite. En règle générale, vous utilisez le curseur Luminosité pour régler globalement la luminosité après avoir défini les points d'écrêtage noir et blanc avec les curseurs Exposition et Tons foncés.

Netteté Le renforcement de la netteté accentue la définition des contours d'une image. D'autres commandes sont disponibles dans le panneau Détail. Pour que les effets de ces commandes soient visibles, le niveau de zoom doit être au moins de 100 %.

- Gain : ajuste la définition du contour. Augmentez cette valeur pour augmenter la netteté. Lorsque le curseur se trouve sur la position Zéro, la netteté de l'image Camera Raw est désactivée. En général, il est préférable de régler le curseur Gain sur une valeur assez faible pour obtenir des images propres. Ce réglage permet de repérer les pixels qui diffèrent des pixels avoisinants d'après le seuil que vous spécifiez et augmente le contraste des pixels de la valeur de gain que vous définissez.
- Rayon : délimite le périmètre de détails visé par la netteté appliquée. Utilisez un rayon assez faible pour les photos détaillées, et un rayon plus élevé pour les photos aux détails moins fouillés. Un rayon trop élevé risque de dénaturer la photo.
- Détail : définit la quantité d'informations haute fréquence renforcées dans l'image, ainsi que l'empreinte de la netteté appliquée sur les contours. En général, les valeurs faibles précisent les contours de manière à les rendre nets, tandis que les textures de l'image sont plus prononcées avec des valeurs élevées.
- Masquage : commande le masquage d'un contour. Une valeur égale à zéro applique une netteté uniformisée à tous les éléments de l'image. Une valeur égale à 100 limite la netteté aux zones proches des contours les plus nets.

Réduction du bruit Règle la saturation des couleurs de l'image de -100 (monochrome) à +100 (saturation doublée).

- Luminance : règle le bruit des niveaux de gris.
- Détail de luminance : contrôle le seuil du bruit de la luminance. Utile pour les photos dont le bruit est indésirable. Des valeurs élevées peuvent préserver davantage de détails, mais risquent produire plus de bruit. Des valeurs faibles donnent des résultats plus nets au détriment du niveau de détail obtenu.
- Contraste de luminance : contrôle le contraste de la luminance. Utile pour les photos dont le bruit est indésirable. Des valeurs élevées peuvent préserver le contraste, mais produire des taches ou des mouchetures. Des valeurs faibles donnent des résultats plus nets au détriment du contraste.
- Couleur : règle le bruit de chrominance.
- Détail de la couleur : contrôle le seuil du bruit de couleur. Des valeurs élevées protègent les contours colorés fins et détaillés, mais peuvent entraîner la création de taches colorées. Des valeurs basses suppriment les taches colorées, mais peuvent entraîner des débordements des couleurs.

Profil de l'appareil photo Permet de choisir le profil ACR (Adobe Camera Raw). Pour chacun des modèles d'appareil photo qu'il prend en charge, Camera Raw utilise des profils pour assurer le traitement des images brutes. Parmi les différents profils d'appareil photo présents sous l'onglet Etalonnage de l'appareil photo, choisissez ACR 4.4, ACR 2.4 ou Adobe Standard. Le numéro de version le plus élevé correspond au profil d'appareil photo le plus récent, et donc le plus perfectionné. Vous pouvez choisir le numéro de version le moins élevé pour souci d'uniformité avec

des images existantes.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Correction des dominantes couleur

[Suppression automatique d'une dominante couleur](#)

[Suppression d'une dominante couleur à l'aide des niveaux](#)

[Réglage des courbes des couleurs](#)

[Haut de la page](#) 

Suppression automatique d'une dominante couleur

Une *dominante couleur* est une variation chromatique malvenue dans une photo. Par exemple, une photo prise en intérieur sans flash risque de contenir trop de jaune. La commande Suppression de la dominante couleur modifie le mélange d'ensemble des couleurs pour supprimer les dominantes couleur dans une image.



Image d'origine (à gauche) et image après suppression de la dominante couleur verte (à droite)

1. Choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Supprimer la dominante couleur.
2. Dans votre image, cliquez sur une zone devant être blanche, noire ou d'un gris neutre. L'image change en fonction de la couleur sélectionnée.
3. Pour recommencer à zéro en annulant les modifications apportées à l'image, cliquez sur Réinitialiser.
4. Cliquez sur OK pour accepter le changement de couleur.

[Haut de la page](#) 

Suppression d'une dominante couleur à l'aide des niveaux

Cette technique exige une expérience de la correction des couleurs, de même qu'une certaine connaissance de la roue chromatique RVB.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler l'éclairage > Niveaux.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Niveaux ou ouvrez un calque de réglage existant.
2. Choisissez une couche de couleur à régler dans le menu local Couche :
 - Rouge, pour ajouter du rouge ou du cyan à l'image.

- Vert, pour ajouter du vert ou du magenta à l'image.
 - Bleu, pour ajouter du bleu ou du jaune à l'image.
3. Faites glisser le curseur d'entrée du milieu vers la gauche ou la droite pour ajouter ou soustraire de la couleur.
 4. Lorsque vous êtes satisfait de la couleur globale, cliquez sur le bouton OK.


Vous pouvez utiliser le sélecteur de couleurs de gris de la boîte de dialogue Niveaux pour supprimer rapidement une dominante couleur. Cliquez deux fois sur le sélecteur de couleurs, puis assurez-vous que les valeurs RVB sont identiques. Après avoir fermé le sélecteur de couleurs, cliquez sur une zone de votre image qui devrait être d'un gris neutre.

[Haut de la page](#)

Réglage des courbes des couleurs

La commande Réglage des courbes de couleur permet d'améliorer les tons d'une photo en ajustant les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés dans chaque couche de couleur. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette commande pour retoucher des photos sur lesquelles le sujet apparaît en silhouette en raison d'un éclairage en contre-jour intense ou présentant des objets légèrement effacés en raison de la proximité du flash de l'appareil photo.

Dans la boîte de dialogue Régler les courbes de couleur, vous pouvez comparer et choisir différents paramètres de tons prédéfinis. Sélectionnez-les dans la liste des styles de la zone Sélectionner un style. Pour affiner le réglage, ajustez les tons clairs, la luminosité et le contraste des tons moyens, ainsi que les tons foncés.



Réglage des courbes de couleur dans une image

A. Sélectionnez un style (choisissez parmi des styles prédéfinis). **B.** Réglez les curseurs (options personnalisées).

1. Dans Photoshop Elements, ouvrez une image.
2. Pour agir sur une seule partie ou un seul calque de l'image, sélectionnez la zone ou le calque concerné à l'aide de l'un des outils de sélection (pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection).

Faites vos essais de réglage des courbes de couleur sur un calque dupliqué afin de conserver la photo d'origine.

3. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Réglage des courbes de couleur.
4. Sélectionnez un style (par exemple, Eclairage en contre-jour ou Solarisation).

5. Réglez les curseurs de tons clairs, luminosité des tons moyens, contraste des tons moyens et tons foncés.
6. Pour appliquer les réglages à votre image, cliquez sur le bouton OK. Pour annuler le réglage et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser. Pour fermer la boîte de dialogue Régler les courbes de couleur, cliquez sur le bouton Annuler.

Voir aussi

- Amélioration des détails des tons foncés et des tons clairs
- Réglage des tons foncés et de la luminosité à l'aide des niveaux
- Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs
- Roue chromatique
- Présentation des calques



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Réglage de la saturation et de la teinte des couleurs

[Réglage de la saturation et de la teinte](#)

[Réglage de la coloration de la peau](#)

[Réglage de la saturation de zones isolées](#)

[Modification de la couleur d'un objet](#)

[Conversion précise des images en noir et blanc](#)

[Conversion automatique des images en noir et blanc](#)

[Ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc](#)

[Ajout de couleurs à une image en niveaux de gris](#)

[Haut de la page](#) 

Réglage de la saturation et de la teinte

La commande Teinte/Saturation permet de régler la teinte (couleur), la saturation (pureté) et la luminosité de la totalité de l'image ou de composantes de couleur isolées.

Utilisez le curseur Teinte pour obtenir des effets spéciaux, colorer une image en noir et blanc (par exemple, pour lui donner un aspect sépia) ou pour modifier la gamme des couleurs d'une partie de l'image.



Modification des couleurs d'une image à l'aide de la commande Teinte/Saturation

A. Original **B.** Application d'une teinte sépia à toute l'image avec l'option Redéfinir **C.** Couleurs magenta modifiées à l'aide du curseur Teinte avec l'option Magentas sélectionnée dans le menu déroulant Modifier

Utilisez le curseur Saturation pour rendre les couleurs plus vives ou pour les atténuer. Par exemple, vous pouvez ajouter un poinçon de couleur à un paysage en saturant les couleurs de celui-ci. Vous pouvez aussi atténuer une couleur trop voyante, comme celle d'un pull rouge vif dans un portrait.



Avant et après le réglage de la saturation de couleur

Utilisez le curseur Luminosité avec les autres réglages pour éclaircir ou assombrir une partie d'une image. Veillez à ne pas l'utiliser sur toute l'image, car ce réglage réduit la gamme des tons globale.

Modification de la saturation ou de la teinte des couleurs

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/saturation.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation ou ouvrez un calque de teinte/saturation existant.
- Les deux gammes de couleurs dans la boîte de dialogue représentent les couleurs selon leur ordre sur la roue chromatique. La gamme (barre) supérieure indique la couleur avant réglage, tandis que celle du bas montre l'effet du réglage sur toutes les teintes à pleine saturation.

2. Dans le menu déroulant Modifier, sélectionnez les couleurs à régler :

- Sélectionnez l'option Global pour régler toutes les couleurs simultanément.
- Sélectionnez l'une des autres gammes de couleurs prédéfinies répertoriées pour la couleur à régler. Un curseur de réglage apparaît entre les gammes de couleur, vous permettant de modifier les gammes de teintes.

3. Pour l'option Teinte, entrez une valeur ou faites glisser le curseur jusqu'à ce que les couleurs s'affichent comme vous le souhaitez.

Les valeurs affichées dans la zone de texte reflètent l'angle de rotation autour de la roue chromatique, à partir de la couleur d'origine du pixel. Une valeur positive indique une rotation vers la droite, tandis qu'une valeur négative correspond à une rotation vers la gauche. Les valeurs sont comprises entre -180 et +180.

4. Pour l'option Saturation, entrez une valeur ou faites glisser le curseur vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la diminuer. Les valeurs sont comprises entre -100 et +100.

5. Pour l'option Luminosité, entrez une valeur ou faites glisser le curseur vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la diminuer. Les valeurs sont comprises entre -100 et +100. Soyez prudent lorsque vous utilisez ce curseur sur toute une image. En effet, il réduit la gamme des tons globale de l'image.

6. Cliquez sur OK. Pour annuler les modifications et recommencer, maintenez la touche Option enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

Modification de la gamme des curseurs Teinte/Saturation

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/saturation.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation ou ouvrez un calque de teinte/saturation existant.

2. Choisissez une couleur individuelle dans le menu Modifier.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes sur le curseur de réglage :

- Faites glisser l'un des triangles pour régler la réduction de quantité de couleur sans aucune incidence sur la gamme.
- Faites glisser l'une des gammes de gris clair pour régler la gamme sans créer d'impact sur la réduction de quantité de couleur.

- Faites glisser la partie centrale grise pour déplacer entièrement le curseur de réglage, sélectionnant ainsi une zone de couleur différente.
- Faites glisser l'une des gammes blanches verticales en regard de la partie centrale gris foncé pour régler la gamme de la composante chromatique. L'augmentation de la gamme diminue la réduction de quantité de couleur, et inversement.
- Pour déplacer la gamme de couleurs et le curseur de réglage en même temps, maintenez la touche Commande enfoncée tout en faisant glisser la gamme de couleurs.



Curseur de réglage

A. Réglage de la réduction de quantité de couleur progressive sans incidence sur la gamme **B.** Réglage de la gamme sans incidence sur la réduction de quantité de couleur progressive **C.** Réglage de l'étendue de la composante chromatique **D.** Déplacement de la totalité du curseur

- Si vous modifiez le curseur de réglage pour le placer dans une autre gamme de couleurs, son nom reflète ce changement. Par exemple, si vous sélectionnez les jaunes, puis modifiez la gamme de couleurs en déplaçant le curseur vers la partie rouge de la gamme (barre) des couleurs, son nom change en Rouge 2. Vous pouvez convertir jusqu'à six gammes de couleurs individuelles en variantes de la même gamme de couleurs (par exemple, de Rouge 1 à Rouge 6).

Remarque : par défaut, la gamme de couleurs sélectionnée, lorsque vous choisissez une composante de couleur, est de 30° de largeur avec une réduction de quantité de couleur progressive de 30° de part et d'autre. La définition d'une réduction trop faible risque de produire un effet de bande à l'image.

4. Pour modifier la gamme en choisissant des couleurs dans l'image, sélectionnez le sélecteur de couleurs, puis cliquez sur l'image. Utilisez l'outil Sélecteur de couleurs + pour effectuer un ajout à la gamme et l'outil Sélecteur de couleurs - pour effectuer une soustraction à la gamme.

Tandis que le Sélecteur de couleurs est sélectionné, vous pouvez également appuyer sur la touche Maj pour effectuer un ajout à la gamme ou sur la touche Option pour effectuer une soustraction à la gamme.

[Haut de la page](#)

Réglage de la coloration de la peau

La commande Coloration de la peau permet de régler la couleur globale d'une photo pour faire ressortir la coloration plus naturelle de la peau. Lorsque vous cliquez sur une zone de peau dans une photo, Photoshop Elements règle la coloration de la peau ainsi que les autres couleurs de la photo. Vous pouvez régler manuellement les couleurs marron et rouge séparément pour obtenir la couleur recherchée.




Image d'origine (à gauche) et après réglage de la coloration de la peau (à droite)

1. Ouvrez la photo, puis sélectionnez le calque à corriger.
2. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Coloration de la peau.
3. Cliquez sur une zone de peau.

Photoshop Elements règle automatiquement les couleurs de l'image. Ces réglages peuvent être très subtils.

Remarque : vérifiez que la case *Aperçu* est cochée pour voir les effets du réglage au fur et à mesure.

4. (Facultatif) Faites glisser les curseurs suivants pour affiner la correction :

Hâle Augmente ou réduit le niveau de la couleur marron des tons chair.

Rougeur Augmente ou réduit le niveau de la couleur rouge des tons chair.

Température Modifie la couleur globale des tons chair.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton OK. Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser.

[Haut de la page](#)

Réglage de la saturation de zones isolées

L'outil Eponge permet de modifier la saturation des couleurs d'une zone de l'image.



Augmentation de la saturation à l'aide de l'outil Eponge

1. Sélectionnez l'outil Eponge.
2. Définissez les options de l'outil dans la barre d'options :

Mode Augmente ou réduit la saturation des couleurs. Choisissez l'option Saturer pour renforcer la couleur. En mode Niveaux de gris, cette option augmente le contraste. Choisissez l'option Désaturer pour diluer la couleur. En mode Niveaux de gris, cette option diminue le contraste.

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche située en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette.

Épaisseur Définit l'épaisseur de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Flux Définit le taux de modification de la saturation. Déplacez le curseur de flux ou entrez une valeur dans la zone de texte.

3. Faites glisser le pointeur sur la partie de l'image à modifier.

[Haut de la page](#) ⁺

Modification de la couleur d'un objet

La commande Remplacement de couleur remplace une couleur précise dans une image. Vous pouvez définir la teinte, la saturation et la luminosité de cette couleur.

1. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Remplacement de couleur.
2. Sélectionnez une option d'affichage sous la vignette de l'image :

Sélection Affiche le masque, qui ressemble à une version en noir et blanc de l'image, dans la zone d'aperçu.

Image Affiche l'image dans la zone d'aperçu. Cette option est utile lorsque vous traitez une image agrandie ou que l'espace écran est limité.

3. Cliquez sur le sélecteur de couleurs, puis sur la couleur à remplacer dans l'image ou dans la zone d'aperçu. Utilisez l'outil Sélecteur de couleurs (+) pour ajouter des couleurs ou l'outil Sélecteur de couleurs (-) pour en supprimer de manière à les protéger.
4. Faites glisser le curseur Tolérance pour commander le degré d'inclusion, dans la sélection, des couleurs associées.
5. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner une couleur :
 - Faites glisser les curseurs Teinte, Saturation et Luminosité (ou entrez des valeurs dans les zones de texte).
 - Cliquez dans la case Résultats, choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs, puis cliquez sur le bouton OK.
6. Pour annuler les modifications et recommencer, maintenez la touche Option enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.


[Haut de la page](#) ⁺

Conversion précise des images en noir et blanc

Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2325_pse9_fr.

La commande Convertir en noir et blanc permet de choisir un style spécifique de conversion à appliquer à l'image. Elle diffère de la commande Suppression de la couleur qui réalise automatiquement la conversion en noir et blanc.

Dans la boîte de dialogue Convertir en noir et blanc, les styles disponibles de l'image permettent de comparer et de choisir différents paramètres prédéfinis de conversion. Sélectionnez un style, puis utilisez les curseurs disponibles pour affiner la conversion.



Convertir en noir et blanc

1. Ouvrez une image, puis sélectionnez une zone ou un calque à convertir. L'image entière est convertie si vous ne sélectionnez pas de zone ou de calque.

Convertissez un calque dupliqué pour tester la conversion en noir et blanc tout en conservant la photo d'origine.

2. Choisissez la commande Réglages > Convertir en noir et blanc.
3. Sélectionnez une option de style reflétant le contenu de votre image (par exemple, Portraits ou Paysages panoramiques).
4. Faites glisser les curseurs d'intensité du réglage pour modifier le rouge, le bleu, le vert ou le contraste.

Remarque : les curseurs d'intensité du réglage du rouge, vert et bleu ne colorent pas votre image ; ils incluent simplement plus ou moins de données provenant des couches de couleur d'origine dans la nouvelle image en noir et blanc.

5. Cliquez sur le bouton OK pour convertir l'image. Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser. Pour fermer la boîte de dialogue Convertir en noir et blanc, cliquez sur le bouton Annuler.

Conversion automatique des images en noir et blanc

La commande Supprimer la couleur effectue une conversion en noir et blanc en attribuant les mêmes valeurs de rouge, de vert et de bleu à chaque pixel d'une image RVB. La luminosité globale de chaque pixel demeure constante. Cette commande produit le même résultat que la définition de la saturation à -100 dans la boîte de dialogue Teinte/Saturation.

1. Pour agir sur une seule partie de l'image, sélectionnez cette zone avec l'un des outils de sélection. Pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection.
2. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Supprimer la couleur.

[Haut de la page](#) ⁺

Ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc

Vous pouvez ajouter manuellement des paramètres prédéfinis au convertisseur en noir et blanc en éditant un fichier texte spécifique.

Remarque : *l'ajout de paramètres prédéfinis pour la conversion en noir et blanc est une opération réservée aux utilisateurs avancés.*

1. Fermez Photoshop Elements et naviguez jusqu'au dossier contenant le fichier bwconvert.txt.

Photoshop Elements 15 :

- /Applications/Adobe Photoshop Elements 15.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop Elements 15 Editor.app/Contents/Required/bwconvert.txt. Cliquez sur Adobe Photoshop Elements tout en maintenant la touche Commande enfoncée, puis sélectionnez la commande Afficher le contenu du paquet. Recherchez le dossier Contenu/Obligatoire.
2. Ouvrez le fichier bwconvert.txt dans un éditeur de texte brut (par exemple, TextEdit).
 3. Ajoutez votre nouveau paramètre prédéfini en observant la convention de dénomination déjà existante dans le fichier, puis donnez-lui un nom unique.
 4. Enregistrez le fichier (sous son nom de fichier d'origine).
 5. Lancez Photoshop Elements, puis choisissez la commande Réglages > Convertir en noir et blanc pour afficher les paramètres prédéfinis.

[Haut de la page](#) ⁺

Ajout de couleurs à une image en niveaux de gris

Vous pouvez coloriser l'ensemble d'une image en niveaux de gris ou sélectionner des zones à redéfinir avec d'autres couleurs. Par exemple, vous pourriez sélectionner les cheveux d'une personne pour les colorer en brun, puis lui ajouter du rose aux joues après avoir effectué une autre sélection.

Remarque : *si l'image que vous colorez est en mode Niveaux de gris, convertissez-la en mode RVB en choisissant la commande Image > Mode > Couleurs RVB.*

1. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Teinte/Saturation ou Calque > Nouveau calque de réglage > Teinte/Saturation pour travailler sur un calque de réglage.
2. Sélectionnez l'option Coloriser. Si la couleur de premier plan n'est ni le noir ni le blanc, Photoshop Elements convertit l'image dans la teinte de la couleur du premier plan. La valeur de luminosité de chaque pixel demeure inchangée.
3. Utilisez le curseur Teinte pour sélectionner une nouvelle couleur, le cas échéant. Utilisez le curseur Saturation pour régler la saturation. Cliquez ensuite sur OK.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)


Configuration de la gestion des couleurs

- A propos de la gestion des couleurs
- Configuration de la gestion des couleurs
- Conversion de profil colorimétrique

[Haut de la page](#)

A propos de la gestion des couleurs


La gestion des couleurs vous permet d'atteindre une certaine homogénéité des couleurs entre appareils photo numériques, scanners, moniteurs d'ordinateur et imprimantes. Chacun de ces périphériques reproduit une *gamme de couleurs* spécifique. L'image subit une variation chromatique lors du transfert d'une image du scanner au moniteur, puis du moniteur à une imprimante. Cette variation chromatique s'explique par le fait que chaque périphérique dispose d'une gamme de couleurs qui lui est propre et reproduit également ces couleurs de manière différente.



Gammes des couleurs de divers périphériques et documents

A. Espace colorimétrique Lab (totalité du spectre visible) B. Documents (espace de travail) C. Périphériques

La gestion des couleurs convertit les couleurs d'une image de sorte que chaque périphérique puisse les reproduire de la même manière et que les couleurs affichées sur le moniteur soient proches de celles de l'image imprimée. Il est possible que toutes les couleurs ne correspondent pas exactement, car l'imprimante peut ne pas reproduire la même gamme de couleurs que le moniteur.



A. Les profils décrivent les espaces colorimétriques du périphérique d'entrée et du document. **B.** A partir des informations descriptives contenues dans les profils, le système de gestion des couleurs identifie les couleurs réelles du document. **C.** Le système de gestion des couleurs transpose les valeurs numériques dans l'espace colorimétrique du moniteur à partir des informations contenues dans le profil de ce dernier. **D.** Le système de gestion des couleurs transpose les valeurs numériques du document dans les valeurs chromatiques du périphérique de sortie à l'aide des informations contenues dans le profil de ce dernier afin d'imprimer les couleurs réelles.

Création de profils pour les périphériques

Vous devez définir le profil de vos périphériques ou utiliser le profil ICC créé par le fabricant pour obtenir une gestion efficace des couleurs.

Périphériques d'acquisition La création de profil n'est pas indispensable pour les périphériques d'acquisition tels que les appareils photo numériques ou les scanners. Elle est toutefois recommandée pour les scanners si vous souhaitez reproduire fidèlement les couleurs dans les transparences numérisées et limiter ainsi les corrections chromatiques à apporter dans Photoshop Elements.

Moniteurs Il est important d'étalonner votre moniteur et d'en effectuer le profilage. Si vous travaillez avec un ordinateur portable ou un autre type d'ordinateur relié à un moniteur LCD, vous pouvez utiliser le profil fourni par le fabricant. Si vous disposez d'un colorimètre et du logiciel associé permettant d'effectuer le profilage, vous pouvez utiliser les profils obtenus dans Photoshop Elements.

Imprimantes La création de profils pour une imprimante à jet d'encre fournit généralement de meilleurs résultats ; il est néanmoins possible d'obtenir des impressions d'excellente qualité sans profil d'impression en utilisant les commandes du pilote d'imprimante. De nombreux fabricants d'imprimante fournissent des profils d'imprimante ICC sur leurs sites Web. Un profil distinct est nécessaire pour chaque type d'imprimante, d'encre et de papier. Vous pouvez également obtenir des profils spécialement adaptés à votre combinaison d'encre et de papier.

Lorsque vous enregistrez une image sur laquelle vous avez travaillé, Photoshop Elements offre la possibilité d'incorporer (associer) un profil ICC correspondant aux couleurs telles qu'elles sont affichées sur le moniteur de l'ordinateur ou sur le périphérique qui a servi à produire cette image. L'incorporation de profils à une image rend ses couleurs portables, ce qui signifie que ses valeurs chromatiques peuvent être converties par divers périphériques. Si, par exemple, vous envoyez l'image sur une imprimante à jet d'encre, le système de gestion des couleurs lit le profil incorporé et convertit les données chromatiques en utilisant le profil de l'imprimante. Votre imprimante peut alors utiliser ces données converties de manière à exprimer les couleurs précisément pour le support sélectionné.

Tâches de gestion des couleurs

Si vous souhaitez faire appel à la gestion des couleurs, vous devez effectuer les tâches suivantes au préalable :

- Configurez la gestion des couleurs en incorporant un profil de couleur, puis en utilisant les profils de périphérique lors de la numérisation ou de l'impression d'un document (voir la section [Configuration de la gestion des couleurs](#)).
- Etalonnez le moniteur, puis créez son profil. Si vous utilisez un moniteur LCD, utilisez le profil qui accompagne le moniteur. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la documentation livrée avec votre moniteur LCD.
- Lorsque vous imprimez une image à partir de Photoshop Elements, assurez-vous que le profil de couleur spécifié dans la zone Gestion des couleurs de la boîte de dialogue Plus d'options est correct. Si vous n'avez pas de profil d'imprimante, spécifiez les couleurs par

le biais des commandes de couleur du pilote de l'imprimante. Choisissez en outre un paramètre de couleur adapté à votre flux de production, comme l'option Optimiser l'impression.

[Haut de la page](#)

Configuration de la gestion des couleurs

1. Dans Photoshop Elements, choisissez le menu Edition > Paramètres de couleurs.
2. Sélectionnez l'une des options de gestion des couleurs ci-dessous, puis cliquez sur le bouton OK.

Aucun système de gestion des couleurs Laisse l'image sans description. Cette option utilise le profil de votre moniteur comme espace de travail. Il supprime tout profil incorporé à l'ouverture d'une image et n'attache pas de description à l'enregistrement.

Toujours optimiser les couleurs pour les écrans d'ordinateur Utilise sRGB en tant qu'espace de travail RGB. L'espace de travail Niveaux de gris utilisé est Gamma gris 2.2. Cette option conserve les profils incorporés et attribue le profil sRGB à l'ouverture de fichiers sans description.

Toujours optimiser pour l'impression Utilise Adobe RGB en tant qu'espace de travail RGB. L'espace de travail Niveaux de gris utilisé est Engraissement de 20 %. Cette option conserve les profils incorporés et attribue le profil Adobe RGB à l'ouverture de fichiers sans description.

Me laisser choisir Vous permet de choisir entre le profil sRGB (paramètre par défaut) et le profil Adobe RGB à l'ouverture de fichiers sans description.

3. Lorsque vous enregistrez un fichier, cochez la case Profil ICC dans la boîte de dialogue Enregistrer sous.

[Haut de la page](#)

Conversion de profil colorimétrique

Il n'est pas fréquent de modifier le profil colorimétrique d'un document. Photoshop Elements affecte automatiquement le profil colorimétrique en fonction de la configuration sélectionnée dans la boîte de dialogue Couleurs. Cependant, il existe une raison de changer de profil colorimétrique : lors de la préparation d'un document pour une autre destination en sortie. Vous pouvez également effectuer cette opération pour corriger le comportement d'une police que vous ne souhaitez plus appliquer dans un document. Le changement du profil colorimétrique est conseillé uniquement aux utilisateurs chevronnés.

- Choisissez Image > Convertir le profil de couleur, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Supprimer le profil Permet de supprimer le profil de sorte que les couleurs du document ne sont plus gérées.

Conversion en profil sRGB Permet d'incorporer un profil sRGB dans le document.

Conversion en profil Adobe RGB Permet d'incorporer un profil Adobe RGB dans le document.

Voir aussi

- Présentation de l'impression



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Traitement des fichiers image Camera Raw

[A propos des fichiers image Camera Raw](#)

[Versions de processus](#)

[Ouverture et traitement des fichiers Camera Raw](#)

[Réglage de la netteté dans les fichiers Camera Raw](#)

[Réduction du bruit dans les images Camera Raw](#)

[Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw](#)

[Ouverture d'une image Camera Raw dans l'espace de travail Modifier](#)

[Paramètres et commandes](#)

[Haut de la page](#) ⁺

A propos des fichiers image Camera Raw

Dans le domaine de la photographie numérique, une image est capturée par le capteur de l'appareil photo dans un fichier image. Un fichier image est, en règle générale, traité et compressé avant d'être stocké sur la carte de mémoire de votre appareil photo. Toutefois, les appareils photo peuvent également stocker une photo sans traitement ni compression, en tant que fichier Raw. Les fichiers Camera Raw sont comparables à des négatifs. Vous pouvez ouvrir un fichier de ce type dans Photoshop Elements, le traiter et l'enregistrer, plutôt que de laisser à l'appareil photo le soin de s'en charger. Ce format permet de déterminer la balance des blancs, la gamme des tons, le contraste, la saturation des couleurs et la netteté.

Pour utiliser des fichiers Camera Raw, vous devez configurer votre appareil photo afin qu'il enregistre les fichiers dans son format Raw natif. Lorsque vous téléchargez les fichiers à partir de l'appareil photo, ils sont dotés d'une extension .nef, .cr2, .crw ou d'une autre extension de formats Raw. Photoshop Elements ouvre uniquement les fichiers Camera Raw des appareils photo pris en charge. Visitez le site web d'Adobe pour obtenir une liste des appareils pris en charge.

Photoshop Elements n'enregistre pas les modifications effectuées dans le fichier Camera Raw d'origine (modification non destructrice). Une fois le fichier Raw traité à l'aide des fonctionnalités de la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez choisir de l'ouvrir dans Photoshop Elements. Vous pouvez alors modifier le fichier, puis l'enregistrer sous un format pris en charge par Photoshop Elements. Le fichier Raw original demeure intact.

[Haut de la page](#) ⁺

Versions de processus

Une version de processus est une méthode qui permet de déchiffrer le format de fichier Camera Raw. La version par défaut utilisée est la **version du processus 2012**. Cette méthode de déchiffrement du format de fichier Camera Raw permet de travailler avec les fonctionnalités les plus récentes et améliorées dans le format de fichier .raw. Photoshop Elements comprend trois versions de processus (une version actuelle et deux versions précédentes). La liste complète des versions est la suivante :

- Version de processus 2012 (par défaut, utilisée depuis Adobe Photoshop Elements 11)
- Version de processus 2010 (utilisée dans Adobe Photoshop Elements 10)
- Version de processus 2003 (utilisée dans Adobe Photoshop Elements 9, ou les versions antérieures)

Quelle version de processus est appliquée à mon image Camera raw ?

Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw qui n'a pas été ouvert dans une édition antérieure de Photoshop Elements, la Version de processus 2012 est utilisée. Cependant, si vous ouvrez un fichier Raw dans une

version antérieure de Photoshop Elements, une version plus ancienne de processus est utilisée.

Pour vérifier la version de processus appliquée à votre image Camera Raw, dans la boîte de dialogue Camera Raw, cliquez sur l'onglet Etalonnage de l'appareil photo. Le champ Processus affiche la version de processus actuelle utilisée.

Remarque : si vous n'utilisez pas la version 2012 du processus, une icône affichée au-dessous de l'image Raw indique qu'une version antérieure est utilisée.

Puis-je changer de version de processus ?

Oui. Dans la boîte de dialogue Camera Raw, cliquez sur l'onglet Etalonnage de l'appareil photo, puis sélectionnez la version de processus que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante Processus.


Quelle version vous convient le mieux ?

La Version de processus 2012 permet de travailler avec les dernières améliorations apportées au format Camera Raw. Cependant, si vous avez de nombreuses images Raw qui ont été ouvertes avec des éditions précédentes de Photoshop Elements (et par conséquent, avec des versions plus anciennes du processus), vous pouvez choisir d'appliquer une ancienne version du processus à vos images Camera Raw plus récentes. Cela permet une cohérence de traitement des images anciennes et nouvelles, et facilite la maintenance de votre workflow plus ancien.

Quelles sont les différences parmi les versions de processus ?

- **Onglet Options de base.** Dans la version de processus 2012, les curseurs Tons clairs, Tons foncés et Blancs remplacent les curseurs Récupération, Lumière d'appoint et Luminosité.
- **Onglet Détails :**
 - Dans la Version de processus 2012, le curseur Détail de la couleur a été introduit. Ce curseur reste désactivé jusqu'à ce que le curseur de couleur soit modifié.
 - Dans la Version de processus 2012, Détail de la luminance et Contraste de la luminance ont été ajoutés. Ces curseurs restent désactivés jusqu'à ce que la luminance soit modifiée.

Remarque : lors du passage à une ancienne version de processus, les curseurs dernièrement ajoutés compatibles avec la dernière version de processus sont désactivés.



Boîte de dialogue Camera Raw

A. Options d'affichage B. Cliquer sur l'onglet Réglages de base ou Détail pour accéder à diverses commandes C. Valeurs RVB D. Histogramme E. Paramètres d'image F. Menu Plus G. Outils H. Echelle I. Options de profondeur

[Haut de la page](#)

Ouverture et traitement des fichiers Camera Raw


1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Ouvrir.
2. Parcourez les fichiers pour sélectionner un ou plusieurs fichiers Camera Raw, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

L'histogramme de la boîte de dialogue Camera Raw présente la gamme des tons de

l'image avec les paramètres actuels. Lorsque vous effectuez le réglage de paramètres, l'histogramme est automatiquement mis à jour.

3. (Facultatif) Réglez l'affichage de l'image à l'aide de commandes comme l'outil Zoom et d'options comme Tons foncés et Tons clairs, qui mettent en évidence l'écrêtage dans la zone d'aperçu. (voir la section [Commandes des fichiers Camera Raw](#)).

Remarque : la commande Aperçu affiche un aperçu de l'image tenant compte des modifications que vous avez apportées aux paramètres. Lorsque vous désélectionnez l'option Aperçu, vous affichez l'image Camera Raw avec les paramètres d'origine de l'onglet sélectionné associés aux paramètres des onglets non sélectionnés.

4. Pour faire pivoter l'image de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, cliquez sur les boutons de rotation des images .
5. Afin d'appliquer les paramètres utilisés pour l'image Camera Raw précédente ou les paramètres par défaut de votre appareil photo, choisissez l'option correspondante dans le menu Paramètres (Menu Paramètres > Conversion précédente). Pour traiter rapidement des images avec des conditions d'éclairage similaires, il est judicieux d'utiliser les mêmes options. (voir la section [Définition des paramètres d'appareil photo personnalisés](#)).
6. (Facultatif) Définissez les options pour régler la balance des blancs (voir la section Commandes de la balance des blancs pour les fichiers Camera Raw).

Vous pouvez contrôler les valeurs RVB des pixels dans l'image pendant que vous réglez ces dernières dans la boîte de dialogue Camera Raw. Placez l'outil Zoom, Main, Balance des blancs ou Recadrage sur l'image d'aperçu pour afficher les valeurs RVB des pixels situés directement sous le pointeur.

7. Réglez la tonalité à l'aide des curseurs Exposition, Luminosité, Contraste et Saturation. (voir Réglages des tons et d'image des fichiers Camera Raw).

Pour annuler vos réglages manuels et passer au mode de réglage automatique, sélectionnez l'option Auto. Pour rétablir les paramètres d'origine de toutes les options, appuyez sur la touche Option, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.

8. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour ouvrir une copie d'un fichier Camera Raw (avec les paramètres Camera Raw appliqués) dans Photoshop Elements, cliquez sur le bouton Ouvrir l'image. Vous pouvez modifier l'image et l'enregistrer dans un format pris en charge par Photoshop Elements. Le fichier Camera Raw original demeure intact.
- Pour annuler les réglages et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Annuler.
- Pour enregistrer les réglages dans un fichier DNG, cliquez sur le bouton Enregistrer l'image. (Voir la section [Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw.](#))

[Haut de la page](#) 

Réglage de la netteté dans les fichiers Camera Raw

Le curseur Netteté permet de régler l'accentuation de l'image afin d'augmenter la définition du bord des objets. Le réglage Netteté est une variante du filtre Accentuation d'Adobe Photoshop. Ce réglage permet de repérer les pixels qui diffèrent des pixels avoisinants d'après le seuil que vous spécifiez et d'augmenter le contraste des pixels de la valeur que vous définissez. Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw, le module externe Camera Raw calcule le seuil à utiliser en fonction du modèle d'appareil photo, de la sensibilité ISO et de la compensation d'exposition. Vous pouvez décider si l'accentuation doit être appliquée à toutes les images ou aux aperçus.

1. Faites un zoom sur l'image d'aperçu avec une valeur d'au moins 100 %.
2. Cliquez sur l'onglet Détail.

3. Faites glisser le curseur Netteté vers la droite pour augmenter le degré d'accentuation et vers la gauche pour le réduire. Lorsque le curseur se trouve sur la position Zéro, l'accentuation de l'image Camera Raw est désactivée. En général, il est préférable de régler le curseur Netteté sur une valeur assez faible pour obtenir des images propres.

Si vous ne prévoyez pas beaucoup de modifications de l'image dans Photoshop Elements, utilisez le curseur Netteté de Camera Raw. Si, à l'inverse, vous avez prévu d'apporter beaucoup de modifications à l'image dans Photoshop Elements, désactivez l'accentuation de l'image dans Camera Raw. Une fois que vous avez effectué toutes les modifications et tous les redimensionnements souhaités dans Photoshop Elements, vous pouvez appliquer des filtres d'accentuation.


[Haut de la page](#)

Réduction du bruit dans les images Camera Raw

L'onglet Détail de la boîte de dialogue Camera Raw comprend des commandes permettant de réduire le bruit de l'image (ces artefacts incongrus qui dégradent la qualité de l'image). Le bruit d'une image comprend un bruit de luminance (niveaux de gris), qui a pour effet de rendre l'image granuleuse, et un bruit de chrominance (couleur), visible sous forme d'artefacts dans l'image. Les photos prises avec des sensibilités ISO élevées ou un appareil photo numérique peu sophistiqué peuvent être affectées d'un bruit considérable.

Faites glisser les curseurs Luminance et Couleur vers la droite pour réduire respectivement le bruit de luminance et le bruit de chrominance.

Avant d'effectuer des réglages avec les options Luminance ou Couleur, prévisualisez l'image et agrandissez-la à 100 % afin d'obtenir une meilleure vue.



Faites glisser le curseur Luminance vers la droite pour réduire le bruit de luminance.

[Haut de la page](#)

Enregistrement des modifications apportées aux images Camera Raw

Vous pouvez enregistrer les modifications que vous apportez à un fichier Camera Raw. La boîte de dialogue Camera Raw permet d'enregistrer l'image Camera Raw comportant vos modifications dans un fichier .dng. L'enregistrement du fichier ne permet pas automatiquement son ouverture dans Photoshop Elements. (Pour ouvrir un fichier Camera Raw, cliquez simplement sur le bouton Ouvrir, comme pour n'importe quel fichier, puis modifiez-le et enregistrez-le comme toute autre image.)

1. Dans la boîte de dialogue Camera Raw, appliquez des réglages à une ou plusieurs images Camera Raw.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer l'image.
3. Dans la boîte de dialogue Options d'enregistrement, définissez l'emplacement d'enregistrement du fichier et la dénomination à utiliser en cas d'enregistrement de

plusieurs fichiers Camera Raw.

Autres options :

- **Intégrer des données de chargement rapides** : intègre une copie bien plus petite de l'image Camera Raw dans le fichier dng. Cela permet d'accélérer la vitesse d'affichage de l'image Camera Raw.
- **Utiliser la compression avec pertes** : réduit la taille du fichier dng et entraîne une perte de qualité. Recommandé uniquement pour les images Camera Raw destinées à l'archivage, et qui ne seront jamais utilisées à des fins d'impression ou de production (autre utilisation).

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

[Haut de la page](#) ⁺

Ouverture d'une image Camera Raw dans l'espace de travail Modifier

Après avoir traité une image Camera Raw dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez l'ouvrir et la retoucher dans l'espace de travail Modifier.

1. Dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez appliquer des réglages à une ou plusieurs images Camera Raw.
2. Cliquez sur le bouton Ouvrir une image. La boîte de dialogue Camera Raw se ferme, et la photo s'ouvre dans l'espace de travail Modifier.

[Haut de la page](#) ⁺

Paramètres et commandes

Commandes Camera Raw

Outil Zoom Définit le zoom d'aperçu sur la valeur prédéfinie suivante lorsque vous cliquez dans la photo d'aperçu. Cliquez tout en maintenant la touche Option enfoncée pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser l'outil Zoom sur l'image d'aperçu pour agrandir la partie sélectionnée. Pour revenir à l'affichage en 100 %, cliquez deux fois sur l'outil Zoom.

Outil Main Déplace l'image dans la fenêtre d'aperçu si la photo d'aperçu est plus grande que la fenêtre. Pour utiliser l'outil Main alors qu'un autre outil est sélectionné, maintenez la barre d'espace enfoncée tout en faisant glisser l'outil Main sur l'image. Cliquez deux fois sur l'outil Main pour adapter l'aperçu de l'image à la taille de la fenêtre.

Outil Balance des blancs Définit la zone dans laquelle vous cliquez sur un ton de gris neutre pour supprimer les dominantes couleur et ajuster la couleur de l'image tout entière. Les valeurs Température et Teinte varient afin de refléter l'ajustement colorimétrique.

Outil Recadrage Supprime une partie de l'image. Faites glisser l'outil dans l'aperçu pour sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez conserver, puis appuyez sur la touche Retour.

Outil Redressement L'outil Redressement permet de réaligner une image à la verticale ou à l'horizontale. Il redimensionne ou recadre également la zone de travail pour l'adapter à l'image redressée.

Retouche des yeux rouges Retouche dans les photos au flash les yeux rouges des personnes, ainsi que les yeux verts ou blancs des animaux.


Ouvrir la boîte de dialogue Préférences Ouvre la boîte de dialogue Préférences Camera Raw.

Boutons de rotation Fait pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.

Définition des paramètres d'appareil photo personnalisés

Lorsque vous ouvrez un fichier Camera Raw, Photoshop Elements lit les informations du fichier afin de déterminer le modèle d'appareil photo utilisé, puis applique les paramètres appropriés à l'image. Si vous apportez sans cesse les mêmes modifications, nous vous conseillons de changer les paramètres par défaut de votre appareil photo. Vous pouvez également modifier les paramètres de chaque modèle d'appareil photo, mais pas de plusieurs appareils du même modèle.

1. Pour enregistrer les paramètres actuels comme paramètres par défaut de l'appareil photo utilisé, cliquez sur le triangle situé en regard du menu Paramètres, puis choisissez la commande Enregistrer les nouveaux paramètres par défaut de Camera Raw.
2. Dans l'espace de travail Modifier, ouvrez un fichier Camera Raw, puis modifiez l'image.
3. Pour utiliser les paramètres par défaut de Photoshop Elements dans l'appareil photo, cliquez sur le triangle situé en regard du menu Paramètres, puis choisissez la commande Réinitialiser les paramètres par défaut de Camera Raw.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Couleur et Camera Raw

Utilisation de l'histogramme et des valeurs RVB dans les fichiers Camera Raw

Commandes de la balance des blancs pour les fichiers Camera Raw

Réglages des tons et d'image des fichiers Camera Raw

Dans la boîte de dialogue Camera Raw, vous pouvez effectuer des réglages et apporter des modifications préalables à une image Camera Raw avant de la retoucher dans Photoshop Elements. Lorsque l'option de prévisualisation est activée, vous pouvez voir comment l'image modifiée s'affiche.


Les options disponibles s'accompagnent de curseurs visant à modifier les attributs de l'image. Par exemple, vous pouvez modifier l'exposition, la luminosité, la clarté, la saturation et la vibrance. Le nombre d'options disponibles pour la retouche de l'image dépend également de la version du processus utilisée. Ainsi, certains curseurs comme les tons foncés et les blancs qui apparaissent lors de l'utilisation de la version 2010 du processus ne s'affichent pas lorsque la version 2010 est utilisée. De même, le curseur de la lumière d'appoint qui s'affiche pour la version 2010 du processus ne s'affiche pas dans la version 2012.

[Haut de la page](#)

Utilisation de l'histogramme et des valeurs RVB dans les fichiers Camera Raw

L'histogramme de Camera Raw affiche simultanément les trois couches (rouge, vert et bleu) de l'image. Cet histogramme est automatiquement mis à jour pendant le réglage des paramètres dans la boîte de dialogue Camera Raw.

Lorsque vous faites glisser l'outil Zoom, Main ou Balance des blancs sur l'image d'aperçu, les valeurs RVB apparaissent dans l'angle supérieur droit de la boîte de dialogue.



Valeurs RVB d'une image

[Haut de la page](#)

Commandes de la balance des blancs pour les fichiers Camera Raw

Un appareil photo numérique enregistre la balance des blancs au moment de l'exposition sous forme de métadonnées que vous pouvez afficher lorsque vous ouvrez le fichier dans la boîte de dialogue Camera Raw. Cela produit généralement la température de couleur appropriée. Vous pouvez régler la balance des blancs si elle n'est pas tout à fait correcte.

L'onglet Réglages de base de la boîte de dialogue Camera Raw comprend les trois commandes suivantes qui permettent de corriger une dominante couleur dans l'image :

Balance des blancs Définit la balance des couleurs de l'image de façon à reproduire les conditions d'éclairage lors de la photographie. Dans certains cas, il suffit de choisir une balance des blancs dans le menu Balance des blancs pour obtenir des résultats satisfaisants. Cependant, dans la plupart des cas, il vous faudra personnaliser la balance des blancs en utilisant les réglages Température et Teinte.

Remarque : le module externe Camera Raw peut reconnaître les paramètres de balance des blancs de certains appareils photo. Gardez l'option *Tel quel* du menu Balance des blancs sélectionnée pour utiliser les paramètres de balance des blancs de l'appareil photo. Si ce n'est pas le cas de votre appareil photo, vous pouvez sélectionner l'option *Tel quel* ou *Auto*. Dans les deux cas, le module externe Camera Raw lit les données de l'image et ajuste automatiquement la balance des blancs.

Température Permet d'affiner la balance des blancs en fonction d'une température de couleurs personnalisée. Vous pouvez définir la température de couleurs en utilisant l'échelle Kelvin de température de couleurs. Faites glisser le curseur vers la gauche pour corriger une photo prise avec une faible température de couleurs. Le module externe refroidit les couleurs (en les faisant tendre vers le bleu) afin de compenser la basse température de couleurs (tendant vers le jaune) de la lumière ambiante. Faites glisser le curseur vers la droite pour corriger une photo prise avec une température de couleurs élevée. Le module externe réchauffe les couleurs (en les faisant tendre vers le jaune) afin de compenser la température de couleurs élevée (tendant vers le bleu) de la lumière ambiante.



A. Le déplacement du curseur Température vers la droite corrige une photo prise avec une température de couleurs élevée. **B.** Le déplacement du curseur Température vers la gauche corrige une photo prise avec une faible température de couleurs. **C.** Photo après réglage de la température de couleurs

Teinte Permet d'affiner la balance des blancs afin de compenser la présence de teintes vertes ou magenta. Faites glisser le curseur vers la gauche (valeurs négatives) pour ajouter du vert à la photo, et vers la droite (valeurs positives) pour ajouter du magenta.

Conseil : pour régler rapidement la balance des blancs, sélectionnez l'outil Balance des blancs et cliquez sur une zone de blanc ou de gris neutre dans l'image d'aperçu. Les curseurs Température et Teinte s'ajustent automatiquement de façon à neutraliser la couleur sélectionnée (si possible). Lorsque vous cliquez sur du blanc, choisissez une zone de tons clairs comportant des détails blancs significatifs et non pas un ton clair spéculaire.



Clic sur une zone blanche neutre avec l'outil Balance des blancs et correction obtenue

[Haut de la page](#)

Réglages des tons et d'image des fichiers Camera Raw

Exposition Règle les zones lumineuses et sombres de l'image. Déplacez le curseur vers la gauche pour foncer l'image ou vers la droite pour l'éclaircir. Les valeurs sont des incréments équivalents à des ouvertures de diaphragme. Un réglage de +1,50 revient à élargir l'ouverture une fois et demie. De même, un réglage de -1,50 revient à diminuer l'ouverture une fois et demie.

Conseil : maintenez la touche Option enfoncée lorsque vous faites glisser le curseur Exposition pour afficher un aperçu des endroits où les tons clairs sont écrêtés. (L'écrêtage correspond au déplacement de certaines valeurs de pixel sur la valeur de ton clair la plus élevée ou la valeur de ton foncé la plus basse. Les zones écrêtées sont soit complètement blanches, soit complètement noires, sans aucun détail.) Déplacez le curseur jusqu'à ce que les tons clairs (mais pas les tons clairs spéculaires) soient complètement écrêtés, puis revenez légèrement sur le réglage. Le noir indique les zones non écrêtées, tandis que la couleur indique les zones écrêtées sur une ou deux couches uniquement.



Maintenez la touche Option enfoncée lorsque vous faites glisser le curseur Exposition pour faire apparaître les tons clairs écrêtés.

Contraste Ajuste les tons moyens d'une image. Plus la valeur de contraste est élevée, plus le contraste des tons moyens augmente. Plus cette valeur est faible, moins l'image est contrastée. En règle générale, vous utilisez le curseur Contraste pour ajuster le contraste des tons moyens après avoir défini l'exposition, les tons foncés et la luminosité.

Récupération Tente de récupérer les détails des tons clairs. Camera Raw peut reconstruire certains détails à partir de zones dans lesquelles une ou deux couches de couleur sont écrêtées sur du blanc.

Tons clairs Récupère les détails dans les zones claires surexposées d'une image.

Tons foncés Récupère les détails dans les zones d'ombre sous-exposées d'une image.

Blancs Ajuste les tons clairs d'une image.

Noirs Ajuste les tons foncés et les zones sous-exposées dans une image.

Clarté Améliore la définition des contours d'une image. Cette étape permet de rétablir les détails et la netteté qui ont pu être altérés par les réglages des tons.

Vibrance Permet de régler la saturation pour minimiser l'écrtage à mesure que les couleurs deviennent complètement saturées, modifiant ainsi la saturation de toutes les couleurs moins saturées tout en agissant moins sur les couleurs plus saturées. Le paramètre Vibrance empêche également la sursaturation des tons chair.

Saturation Règle la saturation des couleurs de l'image de -100 (monochrome) à +100 (saturation doublée).

Lumière d'appoint Tente de récupérer les détails des tons foncés, sans éclaircir les noirs. Camera Raw peut reconstruire certains détails à partir de zones dans lesquelles une ou deux couches de couleur sont écrtées sur du noir. L'option Lumière d'appoint produit un résultat semblable à celui obtenu en utilisant la partie des tons foncés du filtre Tons foncés/Tons clairs de Photoshop ou de l'effet Tons foncés/Tons clairs d'After Effects.

Noirs Définit les niveaux d'entrée devant correspondre au noir dans l'image finale. Augmentez la valeur de l'option Noirs pour étendre les zones devant correspondre au noir. Cette méthode peut parfois donner l'impression d'une image plus contrastée. La modification la plus importante apparaît dans les tons foncés ; les tons moyens et les tons clairs sont peu modifiés. Le curseur Noirs se rapproche du curseur de point noir des niveaux d'entrée lors de l'utilisation de la commande Niveaux de Photoshop ou de l'effet Niveaux d'After Effects.

Luminosité Ajuste la luminosité de l'image, comme le fait le curseur Exposition. Toutefois, au lieu d'écrtier l'image dans ses tons clairs (zones complètement blanches, sans aucun détail) ou ses tons foncés (zones complètement noires, sans aucun détail), l'option Luminosité comprime les tons clairs et dilate les tons foncés lorsque le curseur est déplacé vers la droite. En règle générale, vous utilisez le curseur Luminosité pour régler globalement la luminosité après avoir défini les points d'écrtage noir et blanc avec les curseurs Exposition et Tons foncés.

Netteté Le renforcement de la netteté accentue la définition des contours d'une image. D'autres commandes sont disponibles dans le panneau Détail. Pour que les effets de ces commandes soient visibles, le niveau de zoom doit être au moins de 100 %.

- **Gain** : ajuste la définition du contour. Augmentez la valeur Gain pour augmenter la netteté. Lorsque le curseur se trouve sur la position Zéro, la netteté de l'image Camera Raw est désactivée. En général, il est préférable de définir la valeur Gain sur une valeur assez faible pour obtenir des images propres. Ce réglage permet de repérer les pixels qui diffèrent des pixels avoisinants d'après le seuil que vous spécifiez et augmente le contraste des pixels de la valeur de gain que vous définissez.
- **Rayon** : délimite le périmètre de détails visé par la netteté appliquée. Utilisez un rayon assez faible pour les photos détaillées, Pour des photos comportant des détails plus grossiers, vous pouvez utiliser un rayon supérieur. Un rayon trop élevé risque de dénaturer la photo.
- **Détail** : définit la quantité d'informations haute fréquence renforcées dans l'image, ainsi que l'empreinte de la netteté appliquée sur les contours. En général, les valeurs faibles précisent les contours de manière à les rendre nets, Des valeurs élevées permettent de rendre les textures de l'image plus prononcées.
- **Masquage** : commande le masquage d'un contour. Une valeur égale à zéro applique une netteté uniformisée à tous les éléments de l'image. Une valeur égale à 100 limite la netteté aux zones proches des contours les plus nets.

Réduction du bruit Règle la saturation des couleurs de l'image de -100 (monochrome) à +100 (saturation doublée).

- **Luminance** : règle le bruit des niveaux de gris.
- **Détail de luminance** : contrôle le seuil du bruit de la luminance. Utile pour les photos

ayant du bruit. Des valeurs élevées peuvent préserver davantage de détails, mais produire des résultats plus bruités. Des valeurs faibles produisent des résultats plus lisses au prix d'une baisse du niveau de détail.

- **Contraste de luminance** : contrôle le contraste de la luminance. Utile pour les photos ayant du bruit. Des valeurs élevées préservent le contraste, mais peuvent produire des zones bruitées ou moirées. Des valeurs basses produisent des résultats plus lisses, mais moins contrastés.
- **Couleur** : règle le bruit de chrominance.
- **Détail de la couleur** : contrôle le seuil du bruit de couleur. Des valeurs élevées protègent les contours colorés fins et détaillés, mais peuvent entraîner la création de taches colorées. Des valeurs basses suppriment les taches colorées, mais peuvent entraîner des débordements des couleurs.

Profil de l'appareil photo Permet de choisir le profil ACR (Adobe Camera Raw). Pour chacun des modèles d'appareil photo qu'il prend en charge, Camera Raw utilise des profils pour assurer le traitement des images brutes. Choisissez le profil d'appareil photo de votre choix sous l'onglet Etalonnage de l'appareil photo à l'aide de la liste déroulante Profil de l'appareil photo > Nom. Le numéro de version le plus élevé correspond au profil d'appareil photo le plus récent, et donc le plus perfectionné. Cependant, vous pouvez choisir le numéro de version le moins élevé par souci d'uniformité avec les images existantes.

Les options disponibles dans la liste déroulante Profil de l'appareil photo (onglet Etalonnage de l'appareil photo) diffèrent d'un appareil à un autre.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation des modes et des tables de couleur

A propos des modes de couleur des images

[Conversion d'une image en mode Bitmap](#)

[Conversion d'une image bitmap en mode Niveaux de gris](#)

[Conversion d'une image en une image à couleurs indexées](#)

[Modification de couleurs dans une table de couleurs indexées](#)

[Application de transparence à une seule couleur dans une table de couleurs indexées](#)

[Utilisation d'une table de couleurs indexées prédéfinie](#)

[Enregistrement ou chargement d'une table de couleurs indexées](#)

[Haut de la page](#)

A propos des modes de couleur des images

Un mode de couleur détermine le nombre de couleurs pouvant être affichées dans une image, ainsi que la taille de fichier de l'image. Photoshop Elements met à votre disposition quatre modes de couleur : RVB, Bitmap, Niveaux de gris et Couleurs indexées.



Modes de couleur des images

A. Mode Bitmap **B.** Mode Niveaux de gris **C.** Mode Couleurs indexées **D.** Mode Couleurs RVB

Mode Bitmap Ce mode utilise une des deux valeurs chromatiques (noir ou blanc) pour représenter les pixels d'une image. Les images en mode Bitmap sont appelées des images 1 bit, car elles ont un nombre de bits par pixel égal à 1.

Mode Niveaux de gris Ce mode utilise jusqu'à 256 nuances de gris. Les images en mode Niveaux de gris sont des images 8 bits. Chaque pixel d'une image en niveaux de gris a une valeur de luminosité comprise entre 0 (noir) et 255 (blanc). Les valeurs de niveaux de gris peuvent également être mesurées comme des pourcentages de couverture de l'encre noire (0 % est égal au blanc, 100 % au noir).

Mode Couleurs indexées Ce mode utilise jusqu'à 256 couleurs. Les images en mode Couleurs indexées sont des images 8 bits. Lors de la conversion en couleurs indexées, Photoshop Elements construit une table de correspondance des couleurs qui mémorise et indexe les couleurs de l'image. Si une couleur de l'image d'origine n'apparaît pas dans la table, le programme choisit celle qui s'en rapproche le plus ou simule la couleur en utilisant les couleurs disponibles. En limitant le panneau de couleurs, les couleurs indexées peuvent réduire la taille du fichier tout en conservant la qualité visuelle (pour une page Web, par exemple). Dans ce mode, les possibilités de modifications sont limitées. Pour des modifications importantes, il convient de procéder à une conversion temporaire vers le mode RVB.

Dès l'instant que vous redéfinissez le mode de couleur d'une image dans l'espace de travail Modifier (Image > Mode > [mode d'image]), vous modifiez définitivement les valeurs chromatiques de cette dernière. Plusieurs raisons peuvent vous décider à convertir les fichiers vers un mode différent. Si, par exemple, vous disposez d'une ancienne photo numérisée en niveaux de gris que vous souhaitez colorer, vous devez passer au mode RVB. Avant de convertir des images, il est conseillé de procéder comme suit :

- Effectuez la majorité de vos modifications en mode RVB.
- Enregistrez une copie de sauvegarde avant de convertir une image. Assurez-vous d'enregistrer une copie de votre image comprenant tous les calques de manière à modifier la version originale de l'image après la conversion.
- Aplatissez le fichier avant de le convertir. L'interaction des couleurs entre les modes de fusion de calque varie lorsque le mode change.

Remarque : les calques masqués sont ignorés et les images sont automatiquement aplaties lorsqu'elles sont converties en mode Bitmap ou Couleurs indexées, car ces modes ne reconnaissent pas les calques.

Mode Couleurs RVB Il s'agit du mode de couleur adopté par défaut pour les nouvelles images Photoshop Elements et les images de votre appareil photo numérique. En mode RVB, à chaque pixel des composantes rouge, vert et bleu correspond une valeur d'intensité allant de 0 (noir) à 255 (blanc). Par exemple, un rouge vif aura une valeur R de 246, une valeur V de 20 et une valeur B de 50. Lorsque toutes les composantes ont une valeur égale, on obtient une nuance de gris neutre. Si la valeur de toutes les composantes est égale à 255, vous obtenez un blanc pur et, à l'inverse, si cette valeur est égale à 0, le résultat est un noir pur.

[Haut de la page](#)

Conversion d'une image en mode Bitmap

Pour convertir une image en mode Bitmap, vous devez d'abord la convertir en mode Niveaux de gris, ce qui simplifie les informations chromatiques de l'image tout en réduisant la taille du fichier. Cette conversion en niveaux de gris supprime les informations sur la teinte et la saturation des pixels, et ne conserve que les valeurs de luminosité. Cependant, comme peu d'options de retouche sont disponibles pour les images en mode Bitmap, il est souvent préférable de retoucher l'image en mode Niveaux de gris puis de la convertir.

1. Choisissez la commande Image > Mode > Bitmap.
2. S'il s'agit d'une image RVB, cliquez sur le bouton OK pour la convertir en mode Niveaux de gris.
3. Entrez une valeur dans la zone Sortie pour définir la résolution de sortie de l'image en mode Bitmap, puis choisissez une unité de mesure. Par défaut, la résolution actuelle de l'image représente à la fois la résolution d'entrée et celle de sortie.
4. Sélectionnez l'un des modes de conversion bitmap ci-dessous, puis cliquez sur le bouton OK.


50 % Seuil Convertit en blanc les pixels dont la valeur de gris est supérieure au niveau de gris moyen (128), et en noir les pixels avec une valeur inférieure. L'image obtenue, en noir et blanc, apparaît très contrastée.



Image d'origine en niveaux de gris (à gauche) et convertie avec le mode 50 % Seuil (à droite).

Motif géométrique Convertit une image en organisant les niveaux de gris en configurations géométriques de points blancs et noirs.

Diffusion Convertit une image selon un procédé de diffusion d'erreur, en commençant par le pixel en haut à gauche de l'image. Si la valeur du pixel est supérieure au gris moyen (128), le pixel devient blanc (si elle est inférieure, il devient noir). Comme le pixel d'origine est rarement d'un blanc pur ou d'un noir pur, l'erreur est inévitablement introduite. Cette erreur se répercute sur les pixels environnants, puis elle est diffusée à travers l'image, produisant ainsi une texture granuleuse rappelant celle d'un film. Cette option est utile pour visualiser des images sur un écran en noir et blanc.



Modes de conversion Motif géométrique et Diffusion

Conversion d'une image bitmap en mode Niveaux de gris

Avant de procéder à la conversion, gardez à l'esprit qu'une image en mode Bitmap retouchée en mode Niveaux de gris peut perdre son aspect lorsqu'elle est reconvertie en mode Bitmap. Prenons, par exemple, un pixel noir en mode Bitmap retouché en une nuance de gris en mode Niveaux de gris. Si la valeur de gris du pixel est assez claire, il deviendra blanc une fois reconverti en mode Bitmap.

1. Choisissez la commande Image > Mode > Niveaux de gris.
2. Entrez une valeur comprise entre 1 et 16 pour le rapport.

Le rapport correspond au facteur de réduction de la taille de l'image. Par exemple, pour réduire une image en niveaux de gris de 50 %, entrez un rapport d'une valeur de 2. Si vous entrez un nombre supérieur à 1, le programme calcule la moyenne entre plusieurs pixels dans l'image en mode Bitmap pour produire un seul pixel dans l'image en niveaux de gris. Cette procédure permet d'obtenir plusieurs nuances de gris à partir d'une image scannée sur un scanner 1 bit.

Conversion d'une image en une image à couleurs indexées

La conversion en couleurs indexées réduit le nombre de couleurs dans l'image à un maximum de 256 (nombre de couleurs standard pris en charge par les formats GIF et PNG-8, mais aussi de nombreux navigateurs Web). Cette conversion réduit la taille du fichier en supprimant les informations chromatiques de l'image.

Remarque : pour convertir une image en mode Couleurs indexées, commencez avec une image en niveaux de gris ou RVB.

1. Choisissez la commande Image > Mode > Couleurs indexées.
2. Cliquez sur le bouton OK pour fusionner les calques.

Remarque : vous aplatissez ainsi tous les calques visibles et supprimez les calques masqués.

La conversion est automatique pour les images en niveaux de gris. S'il s'agit d'une image RVB, la boîte de dialogue Couleurs indexées s'affiche.

3. Sélectionnez l'option Aperçu dans la boîte de dialogue Couleurs indexées pour afficher un aperçu des changements.
4. Définissez l'une des options de conversion suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

Palette Spécifie la palette des couleurs à appliquer à l'image présentant des couleurs indexées. Dix palettes de couleurs sont disponibles :

Exacte

Crée un panneau d'après les couleurs exactes qui figurent dans l'image RVB (cette option est disponible uniquement si l'image comprend au plus 256 couleurs). L'absence de tramage s'explique par le fait que le panneau de l'image répertorie toutes les couleurs de l'image.

Système

Utilise le panneau 8 bits par défaut du système Mac OS, reposant sur un échantillonnage uniforme des couleurs RVB.

Web

Utilise la palette 216 couleurs utilisée par les navigateurs Web, quelle que soit la plate-forme, pour afficher des images sur un moniteur limité à 256 couleurs. Utilisez cette option pour éviter le tramage du navigateur lorsque vous affichez des images sur un moniteur limité à 256 couleurs.

Uniforme

Crée un panneau en échantillonnant uniformément les couleurs du cube de couleurs RVB. Si, par exemple, Photoshop Elements prélève 6 niveaux de couleurs à intervalles réguliers de rouge, de vert et de bleu, la combinaison produit un panneau uniforme de 216 couleurs (soit 6 au cube). Le nombre total des couleurs affichées dans une image correspond au cube parfait le plus proche (8, 27, 64, 125 ou 216), inférieur à la valeur définie dans la zone de texte Couleurs.

Perceptive locale ou globale

Crée un panneau personnalisé en donnant la priorité aux couleurs auxquelles l'œil humain est le plus sensible. L'option Locale (Perceptive) applique le panneau à des images individuelles alors que l'option Globale (Perceptive) permet d'appliquer le panneau sélectionné à plusieurs images (pour une production multimédia, par exemple).

Sélective locale ou globale

Crée une table de couleurs semblable à la table de couleurs Perceptive, mais en favorisant les larges zones colorées et le respect des couleurs Web. Cette option produit généralement les images de la plus haute fidélité chromatique. L'option Locale (Sélective) applique le panneau à des images individuelles alors que l'option Globale (Sélective) permet d'appliquer le panneau sélectionné à plusieurs images (pour une production multimédia, par exemple).

Adaptative locale ou globale

Crée un panneau en échantillonnant les couleurs du spectre qui figurent le plus souvent dans l'image. Par exemple, une image RVB contenant uniquement du vert et du bleu produit un panneau composé essentiellement de verts et de bleus. La plupart des images concentrent des couleurs situées dans des zones particulières du spectre. Pour définir un panneau de manière plus précise, sélectionnez d'abord une partie de l'image contenant les couleurs à mettre en valeur. Photoshop Elements oriente la conversion vers ces couleurs. L'option Locale (Adaptative) applique le panneau à des images individuelles alors que l'option Globale (Adaptative) permet d'appliquer le panneau sélectionné à plusieurs images (pour une production multimédia, par exemple).

Autre

Crée un panneau personnalisé en utilisant la boîte de dialogue Table des couleurs. Modifiez la table des couleurs et enregistrez-la pour l'utiliser plus tard, ou cliquez sur le bouton Charger pour charger une table des couleurs créée précédemment. Cette option affiche également le panneau Adaptative actif, ce qui permet d'avoir un aperçu des couleurs utilisées le plus souvent dans l'image.

Précédent

Utilise le panneau personnalisé de la conversion précédente, facilitant ainsi la conversion de plusieurs images avec le même panneau personnalisé.

Couleurs Spécifie le nombre de couleurs à inclure dans la table des couleurs (jusqu'à 256) pour les panneaux Uniforme, Perceptive, Sélective ou Adaptative.

Forcées Fournit des options pour forcer l'inclusion de certaines couleurs dans la table. Noir et blanc ajoute un noir et un blanc purs à la table des couleurs ; Primaires ajoute du rouge, du vert, du bleu, du cyan, du magenta, du jaune, du noir et du blanc ; Web ajoute 216 couleurs sécurisées pour le Web ; Autre permet de définir des couleurs personnalisées à ajouter.

Transparence Etablit s'il faut conserver ou non les zones transparentes de l'image pendant la conversion. Si cette case est cochée, une entrée d'index spéciale est ajoutée pour les couleurs transparentes dans la table des couleurs. Si elle n'est pas cochée, les zones transparentes sont remplies avec la couleur du cache, ou avec du blanc si aucune couleur de cache n'est sélectionnée.

Cache Spécifie la couleur d'arrière-plan (fond) utilisée pour remplir le contour lissé attenant aux zones transparentes de l'image. Lorsque l'option Transparence est cochée, le cache est appliqué aux zones de contour de sorte que le contour se fonde parfaitement à un arrière-plan Web de même couleur. Lorsque la case Transparence n'est pas cochée, le cache est appliqué aux zones transparentes. Si vous optez pour le réglage de cache Sans et que la case Transparence est cochée, vous obtenez une transparence avec un contour net. Sinon, toutes les zones transparentes sont remplies avec du blanc 100 %.

Simuler Spécifie si vous devez utiliser un motif de tramage ou non. A moins que vous ne choisissiez le réglage Exacte dans la liste déroulante Palette, la table des couleurs peut ne pas contenir toutes les couleurs utilisées dans l'image. Pour simuler les couleurs absentes de la table, vous pouvez juxtaposer les couleurs. Cette juxtaposition entremêle les pixels des couleurs disponibles pour simuler les couleurs manquantes.

Aucun

Ne juxtapose pas les couleurs, mais utilise la couleur la plus proche de la couleur manquante. Ce procédé tend à produire des transitions nettes entre les nuances de couleur dans l'image, créant un effet de contour postérisé.

Diffusion

Utilise une méthode de diffusion d'erreur qui produit un tramage moins structuré que l'option Motif. Pour empêcher que les couleurs de l'image présentes dans la table des couleurs ne soient juxtaposées, cochez la case Conserver les couleurs exactes. Ce choix se révèle judicieux pour préserver le texte et les traits fins des images Web.

Motif

Applique un motif carré semblable à une demi-teinte pour simuler les couleurs absentes de la table des couleurs.

Bruit

Permet de réduire les motifs hétérogènes le long des contours.

Facteur Spécifie le pourcentage de couleurs d'image à tramer. Le nombre de couleurs juxtaposées et la taille du fichier graphique obtenu sont proportionnels au facteur spécifié.

Conserver les couleurs exactes Empêche le tramage des couleurs de l'image présentes dans la table des couleurs.

[Haut de la page](#) ⁴

Modification de couleurs dans une table de couleurs indexées

Vous pouvez modifier les couleurs dans la table des couleurs pour produire des effets spéciaux ou appliquer de la transparence dans l'image à une couleur unique dans la table.

1. Ouvrez l'image à couleurs indexées dans Photoshop Elements.
2. Choisissez la commande Image > Mode > Table des couleurs.
3. Cliquez ou faites glisser la souris dans la table pour choisir la couleur ou la gamme de couleurs à modifier.
4. Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs ou prélevez une couleur directement dans l'image.

Si vous modifiez une gamme de couleurs, Photoshop Elements crée un dégradé dans la table des couleurs entre les couleurs de début et de fin. La première couleur que vous choisissez dans le sélecteur de couleurs représente la couleur de début de cette gamme. Lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le sélecteur de couleurs réapparaît de sorte que vous puissiez choisir la dernière couleur de la gamme.

Les couleurs sélectionnées dans le sélecteur de couleurs sont placées dans la gamme que vous avez définie dans la boîte de dialogue Table des couleurs.

5. Cochez la case Aperçu pour obtenir un aperçu des modifications apportées à l'image.
6. Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Table des couleurs pour appliquer les nouvelles couleurs à l'image à couleurs indexées.

[Haut de la page](#) ⁴

Application de transparence à une seule couleur dans une table de couleurs indexées

1. Choisissez la commande Image > Mode > Table des couleurs.
2. Sélectionnez la pipette, puis cliquez sur la couleur désirée dans la table ou dans l'image. La couleur prélevée est remplacée par de la transparence dans l'image. Cliquez sur OK.

Utilisation d'une table de couleurs indexées prédéfinie

1. Choisissez la commande Image > Mode > Table des couleurs.
2. Sélectionnez une option dans le menu Table :

Corps noir Affiche un panneau constitué d'après les différentes couleurs émises par un radiateur intégral lorsqu'il chauffe (du noir au rouge, orange, jaune et blanc).

Niveaux de gris Affiche un panneau basé sur les 256 nuances de gris (du noir au blanc).

Spectre Affiche un panneau basé sur les couleurs produites quand la lumière blanche traverse un prisme (du violet, bleu et vert au jaune, orange et rouge).


Système Affiche le panneau système 256 couleurs standard.

Enregistrement ou chargement d'une table de couleurs indexées

- Pour enregistrer une table, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la boîte de dialogue Table des couleurs.
- Pour charger une table, cliquez sur le bouton Charger dans la boîte de dialogue Table des couleurs. Une fois la table des couleurs chargée dans l'image, les couleurs de cette image changent pour refléter la position des couleurs auxquelles elles font référence dans la nouvelle table des couleurs.

Remarque : vous pouvez également charger dans le panneau Nuancier des tables de couleurs enregistrées.

Adobe recommande également

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Utilisation des modes et des tables de couleur

A propos des modes de couleur des images

[Conversion d'une image en mode Bitmap](#)

[Conversion d'une image bitmap en mode Niveaux de gris](#)

[Conversion d'une image en une image à couleurs indexées](#)

[Modification de couleurs dans une table de couleurs indexées](#)

[Application de transparence à une seule couleur dans une table de couleurs indexées](#)


[Utilisation d'une table de couleurs indexées prédéfinie](#)

[Enregistrement ou chargement d'une table de couleurs indexées](#)

[To the top](#)

A propos des modes de couleur des images

Un mode de couleur détermine le nombre de couleurs pouvant être affichées dans une image, ainsi que la taille de fichier de l'image. Photoshop Elements met à votre disposition quatre modes de couleur : RVB, Bitmap, Niveaux de gris et Couleurs indexées.



Modes de couleur des images

A. Mode Bitmap **B.** Mode Niveaux de gris **C.** Mode Couleurs indexées **D.** Mode Couleurs RVB

Mode Bitmap Ce mode utilise une des deux valeurs chromatiques (noir ou blanc) pour représenter les pixels d'une image. Les images en mode Bitmap sont appelées des images 1 bit, car elles ont un nombre de bits par pixel égal à 1.

Mode Niveaux de gris Ce mode utilise jusqu'à 256 nuances de gris. Les images en mode Niveaux de gris sont des images 8 bits. Chaque pixel d'une image en niveaux de gris a une valeur de luminosité comprise entre 0 (noir) et 255 (blanc). Les valeurs de niveaux de gris peuvent également être mesurées comme des pourcentages de couverture de l'encre noire (0 % est égal au blanc, 100 % au noir).

Mode Couleurs indexées Ce mode utilise jusqu'à 256 couleurs. Les images en mode Couleurs indexées sont des images 8 bits. Lors d'une conversion en couleurs indexées, Photoshop Elements construit une table des couleurs qui mémorise et indexe les couleurs dans l'image. Si une couleur de l'image d'origine n'apparaît pas dans la table, le programme choisit celle qui s'en rapproche le plus ou simule la couleur en utilisant les couleurs disponibles. En limitant le panneau de couleurs, les couleurs indexées peuvent réduire la taille du fichier tout en conservant la qualité visuelle (pour une page Web, par exemple). Dans ce mode, les possibilités de modifications sont limitées. Pour des modifications importantes, il convient de procéder à une conversion temporaire vers le mode RVB.

Dès l'instant que vous redéfinissez le mode de couleur d'une image dans l'espace de travail Modifier (Image > Mode > [mode d'image]), vous modifiez définitivement les valeurs chromatiques de cette dernière. Plusieurs raisons peuvent vous décider à convertir les fichiers vers un mode différent. Si, par exemple, vous disposez d'une ancienne photo numérisée en niveaux de gris que vous souhaitez colorer, vous devez passer au mode RVB. Avant de convertir des images, il est conseillé de procéder comme suit :

- Effectuez la majorité de vos modifications en mode RVB.

- Enregistrez une copie de sauvegarde avant de convertir une image. Assurez-vous d'enregistrer une copie de votre image comprenant tous les calques de manière à modifier la version originale de l'image après la conversion.
- Aplatissez le fichier avant de le convertir. L'interaction des couleurs entre les modes de fusion de calque varie lorsque le mode change.

Note: les calques masqués sont ignorés et les images sont automatiquement aplaties lorsqu'elles sont converties en mode Bitmap ou Couleurs indexées, car ces modes ne reconnaissent pas les calques.

Mode Couleurs RVB Il s'agit du mode de couleur adopté par défaut pour les nouvelles images Photoshop Elements et les images de votre appareil photo numérique. En mode RVB, à chaque pixel des composantes rouge, vert et bleu correspond une valeur d'intensité allant de 0 (noir) à 255 (blanc). Par exemple, un rouge vif aura une valeur R de 246, une valeur V de 20 et une valeur B de 50. Lorsque toutes les composantes ont une valeur égale, on obtient une nuance de gris neutre. Si la valeur de toutes les composantes est égale à 255, vous obtenez un blanc pur et, à l'inverse, si cette valeur est égale à 0, le résultat est un noir pur.

Conversion d'une image en mode Bitmap

[To the top](#)

Pour convertir une image en mode Bitmap, vous devez d'abord la convertir en mode Niveaux de gris, ce qui simplifie les informations chromatiques de l'image tout en réduisant la taille du fichier. Cette conversion en niveaux de gris supprime les informations sur la teinte et la saturation des pixels, et ne conserve que les valeurs de luminosité. Cependant, comme peu d'options de retouche sont disponibles pour les images en mode Bitmap, il est souvent préférable de retoucher l'image en mode Niveaux de gris puis de la convertir.

1. Choisissez la commande Image > Mode > Bitmap.
2. S'il s'agit d'une image RVB, cliquez sur le bouton OK pour la convertir en mode Niveaux de gris.
3. Entrez une valeur dans la zone Sortie pour définir la résolution de sortie de l'image en mode Bitmap, puis choisissez une unité de mesure. Par défaut, la résolution actuelle de l'image représente à la fois la résolution d'entrée et celle de sortie.
4. Sélectionnez l'un des modes de conversion bitmap ci-dessous, puis cliquez sur le bouton OK.


50 % Seuil Convertit en blanc les pixels dont la valeur de gris est supérieure au niveau de gris moyen (128), et en noir les pixels avec une valeur inférieure. L'image obtenue, en noir et blanc, apparaît très contrastée.



Image d'origine en niveaux de gris (à gauche) et convertie avec le mode 50 % Seuil (à droite).

Motif géométrique Convertit une image en organisant les niveaux de gris en configurations géométriques de points blancs et noirs.

Diffusion Convertit une image selon un procédé de diffusion d'erreur, en commençant par le pixel en haut à gauche de l'image. Si la valeur du pixel est supérieure au gris moyen (128), le pixel devient blanc (si elle est inférieure, il devient noir). Comme le pixel d'origine est rarement d'un blanc pur ou d'un noir pur, l'erreur est inévitablement introduite. Cette erreur se répercute sur les pixels environnants, puis elle est diffusée à travers l'image, produisant ainsi une texture granuleuse rappelant celle d'un film. Cette option est utile pour visualiser des images sur un écran en noir et blanc.



Modes de conversion Motif géométrique et Diffusion

Conversion d'une image bitmap en mode Niveaux de gris

[To the top](#)

Avant de procéder à la conversion, gardez à l'esprit qu'une image en mode Bitmap retouchée en mode Niveaux de gris peut perdre son aspect lorsqu'elle est reconvertie en mode Bitmap. Prenons, par exemple, un pixel noir en mode Bitmap retouché en une nuance de gris en mode Niveaux de gris. Si la valeur de gris du pixel est assez claire, il deviendra blanc une fois reconverti en mode Bitmap.

1. Choisissez la commande Image > Mode > Niveaux de gris.

2. Entrez une valeur comprise entre 1 et 16 pour le rapport.

Le rapport correspond au facteur de réduction de la taille de l'image. Par exemple, pour réduire une image en niveaux de gris de 50 %, entrez un rapport d'une valeur de 2. Si vous entrez un nombre supérieur à 1, le programme calcule la moyenne entre plusieurs pixels dans l'image en mode Bitmap pour produire un seul pixel dans l'image en niveaux de gris. Cette procédure permet d'obtenir plusieurs nuances de gris à partir d'une image scannée sur un scanner 1 bit.

Conversion d'une image en une image à couleurs indexées

La conversion en couleurs indexées réduit le nombre de couleurs dans l'image à un maximum de 256 (nombre de couleurs standard pris en charge par les formats GIF et PNG-8, mais aussi de nombreux navigateurs Web). Cette conversion réduit la taille du fichier en supprimant les informations chromatiques de l'image.

Note: pour convertir une image en mode Couleurs indexées, commencez avec une image en niveaux de gris ou RVB.

1. Choisissez la commande Image > Mode > Couleurs indexées.
2. Cliquez sur le bouton OK pour fusionner les calques.

Note: vous aplatissez ainsi tous les calques visibles et supprimez les calques masqués.

La conversion est automatique pour les images en niveaux de gris. S'il s'agit d'une image RVB, la boîte de dialogue Couleurs indexées s'affiche.

3. Sélectionnez l'option Aperçu dans la boîte de dialogue Couleurs indexées pour afficher un aperçu des changements.
4. Définissez l'une des options de conversion suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

Palette Spécifie la palette des couleurs à appliquer à l'image présentant des couleurs indexées. Dix palettes de couleurs sont disponibles :

Exacte Crée un panneau d'après les couleurs exactes qui figurent dans l'image RVB (cette option est disponible uniquement si l'image comprend au plus 256 couleurs). L'absence de tramage s'explique par le fait que le panneau de l'image répertorie toutes les couleurs de l'image.

Système (Mac OS) Utilise le panneau 8 bits par défaut du système Mac OS, reposant sur un échantillonnage uniforme des couleurs RVB.

Système (Windows) Utilise le panneau 8 bits par défaut du système Windows, reposant sur un échantillonnage uniforme des couleurs RVB.

Web Utilise la palette 216 couleurs utilisée par les navigateurs Web, quelle que soit la plate-forme, pour afficher des images sur un moniteur limité à 256 couleurs. Utilisez cette option pour éviter le tramage du navigateur lorsque vous affichez des images sur un moniteur limité à 256 couleurs.

Uniforme Crée un panneau en échantillonnant uniformément les couleurs du cube de couleurs RVB. Si, par exemple, Photoshop Elements prélève 6 niveaux de couleurs à intervalles réguliers de rouge, de vert et de bleu, la combinaison produit un panneau uniforme de 216 couleurs (soit 6 au cube). Le nombre total des couleurs affichées dans une image correspond au cube parfait le plus proche (8, 27, 64, 125 ou 216), inférieur à la valeur définie dans la zone de texte Couleurs.

Perceptive locale ou globale Crée un panneau personnalisé en donnant la priorité aux couleurs auxquelles l'œil humain est le plus sensible. L'option Locale (Perceptive) applique le panneau à des images individuelles alors que l'option Globale (Perceptive) permet d'appliquer le panneau sélectionné à plusieurs images (pour une production multimédia, par exemple).

Sélective locale ou globale Crée une table de couleurs semblable à la table de couleurs Perceptive, mais en favorisant les larges zones colorées et le respect des couleurs Web. Cette option produit généralement les images de la plus haute fidélité chromatique. L'option Locale (Sélective) applique le panneau à des images individuelles alors que l'option Globale (Sélective) permet d'appliquer le panneau sélectionné à plusieurs images (pour une production multimédia, par exemple).

Adaptative locale ou globale Crée un panneau en échantillonnant les couleurs du spectre qui figurent le plus souvent dans l'image. Par exemple, une image RVB contenant uniquement du vert et du bleu produit un panneau composé essentiellement de verts et de bleus. La plupart des images concentrent des couleurs situées dans des zones particulières du spectre. Pour définir un panneau de manière plus précise, sélectionnez d'abord une partie de l'image contenant les couleurs à mettre en valeur. Photoshop Elements oriente la conversion vers ces couleurs. L'option Locale (Adaptative) applique le panneau à des images individuelles alors que l'option Globale (Adaptative) permet d'appliquer le panneau sélectionné à plusieurs images (pour une production multimédia, par exemple).

Personnalisée Crée un panneau personnalisé en utilisant la boîte de dialogue Table des couleurs. Modifiez la table des couleurs et enregistrez-la pour l'utiliser plus tard, ou cliquez sur le bouton Charger pour charger une table des couleurs créée précédemment. Cette option affiche également le panneau Adaptative actif, ce qui permet d'avoir un aperçu des couleurs utilisées le plus souvent dans l'image.

Précédente Utilise le panneau personnalisé de la conversion précédente, facilitant ainsi la conversion de plusieurs images avec le même panneau personnalisé.

Couleurs Spécifie le nombre de couleurs à inclure dans la table des couleurs (jusqu'à 256) pour les panneaux Uniforme,

Perceptive, Sélective ou Adaptative.

Forcées Fournit des options pour forcer l'inclusion de certaines couleurs dans la table. Noir et blanc ajoute un noir et un blanc purs à la table des couleurs ; Primaires ajoute du rouge, du vert, du bleu, du cyan, du magenta, du jaune, du noir et du blanc ; Web ajoute 216 couleurs sécurisées pour le Web ; Autre permet de définir des couleurs personnalisées à ajouter.

Transparence Etablit s'il faut conserver ou non les zones transparentes de l'image pendant la conversion. Si cette case est cochée, une entrée d'index spéciale est ajoutée pour les couleurs transparentes dans la table des couleurs. Si elle n'est pas cochée, les zones transparentes sont remplies avec la couleur du cache, ou avec du blanc si aucune couleur de cache n'est sélectionnée.

Cache Spécifie la couleur d'arrière-plan (fond) utilisée pour remplir le contour lissé attendant aux zones transparentes de l'image. Lorsque l'option Transparence est cochée, le cache est appliqué aux zones de contour de sorte que le contour se fonde parfaitement à un arrière-plan Web de même couleur. Lorsque la case Transparence n'est pas cochée, le cache est appliqué aux zones transparentes. Si vous optez pour le réglage de cache Sans et que la case Transparence est cochée, vous obtenez une transparence avec un contour net. Sinon, toutes les zones transparentes sont remplies avec du blanc 100 %.

Simuler Spécifie si vous devez utiliser un motif de tramage ou non. A moins que vous ne choisissiez le réglage Exacte dans la liste déroulante Palette, la table des couleurs peut ne pas contenir toutes les couleurs utilisées dans l'image. Pour simuler les couleurs absentes de la table, vous pouvez juxtaposer les couleurs. Cette juxtaposition entremêle les pixels des couleurs disponibles pour simuler les couleurs manquantes.

Sans Ne juxtapose pas les couleurs, mais utilise la couleur la plus proche de la couleur manquante. Ce procédé tend à produire des transitions nettes entre les nuances de couleur dans l'image, créant un effet de contour postérisé.

Diffusion Utilise une méthode de diffusion d'erreur qui produit un tramage moins structuré que l'option Motif. Pour empêcher que les couleurs de l'image présentes dans la table des couleurs ne soient juxtaposées, cochez la case Conserver les couleurs exactes. Ce choix se révèle judicieux pour préserver le texte et les traits fins des images Web.

Motif Applique un motif carré semblable à une demi-teinte pour simuler les couleurs absentes de la table des couleurs.

Bruit Permet de réduire les motifs hétérogènes le long des contours.

Facteur Spécifie le pourcentage de couleurs d'image à tramer. Le nombre de couleurs juxtaposées et la taille du fichier graphique obtenu sont proportionnels au facteur spécifié.

Conserver les couleurs exactes Empêche le tramage des couleurs de l'image présentes dans la table des couleurs.

Modification de couleurs dans une table de couleurs indexées

[To the top](#) ¹⁴

Vous pouvez modifier les couleurs dans la table des couleurs pour produire des effets spéciaux ou appliquer de la transparence dans l'image à une couleur unique dans la table.

1. Ouvrez l'image à couleurs indexées dans Photoshop Elements.
2. Choisissez la commande Image > Mode > Table des couleurs.
3. Cliquez ou faites glisser la souris dans la table pour choisir la couleur ou la gamme de couleurs à modifier.
4. Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs ou prélevez une couleur directement dans l'image.

Si vous modifiez une gamme de couleurs, Photoshop Elements crée un dégradé dans la table des couleurs entre les couleurs de début et de fin. La première couleur que vous choisissez dans le sélecteur de couleurs représente la couleur de début de cette gamme. Lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le sélecteur de couleurs réapparaît de sorte que vous puissiez choisir la dernière couleur de la gamme.

Les couleurs sélectionnées dans le sélecteur de couleurs sont placées dans la gamme que vous avez définie dans la boîte de dialogue Table des couleurs.

5. Cochez la case Aperçu pour obtenir un aperçu des modifications apportées à l'image.
6. Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Table des couleurs pour appliquer les nouvelles couleurs à l'image à couleurs indexées.

Application de transparence à une seule couleur dans une table de couleurs indexées

[To the top](#) ¹⁵

1. Choisissez la commande Image > Mode > Table des couleurs.
2. Sélectionnez la pipette, puis cliquez sur la couleur désirée dans la table ou dans l'image. La couleur prélevée est remplacée par de la transparence dans l'image. Cliquez sur OK.

Utilisation d'une table de couleurs indexées prédéfinie

[To the top](#) ¹⁶

1. Choisissez la commande Image > Mode > Table des couleurs.

2. Sélectionnez une option dans le menu Table :

Corps noir Affiche un panneau constitué d'après les différentes couleurs émises par un radiateur intégral lorsqu'il chauffe (du noir au rouge, orange, jaune et blanc).

Niveaux de gris Affiche un panneau basé sur les 256 nuances de gris (du noir au blanc).

Spectre Affiche un panneau basé sur les couleurs produites quand la lumière blanche traverse un prisme (du violet, bleu et vert au jaune, orange et rouge).

Système Affiche le panneau système 256 couleurs standard pour les systèmes d'exploitation Mac OS ou Windows.

Enregistrement ou chargement d'une table de couleurs indexées

[To the top](#) ⁴

- Pour enregistrer une table, cliquez sur le bouton Enregistrer dans la boîte de dialogue Table des couleurs.
- Pour charger une table, cliquez sur le bouton Charger dans la boîte de dialogue Table des couleurs. Une fois la table des couleurs chargée dans l'image, les couleurs de cette image changent pour refléter la position des couleurs auxquelles elles font référence dans la nouvelle table des couleurs.

Note: vous pouvez également charger dans le panneau Nuancier des tables de couleurs enregistrées.

[More Help topics](#)



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Concepts de base sur la correction des couleurs et des tons

[Présentation de la correction colorimétrique](#)

[Correction de couleur en mode Rapide](#)

[Correction de la couleur en mode Expert](#)

[Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs](#)

[A propos des histogrammes](#)

[Affichage d'un histogramme](#)

[Haut de la page](#) ⁺

Présentation de la correction colorimétrique

Photoshop Elements fournit plusieurs outils et commandes permettant de corriger la gamme des tons, les couleurs et la netteté de vos photos, mais aussi de supprimer les traces de poussières ou autres imperfections. Vous pouvez travailler dans trois modes différents, selon votre expérience et vos besoins.

Rapide Si vous disposez de connaissances limitées en matière d'imagerie numérique, le mode Rapide est parfait pour vous initier à la correction de photos. Il comprend plusieurs outils de correction élémentaires pour les couleurs et l'éclairage.

Guidée Si vous découvrez le monde de l'imagerie numérique et Photoshop Elements, vous pouvez utiliser la commande Modification guidée pour corriger la couleur. Cette commande vous aidera à mieux comprendre le flux de production.

Expert Si vous avez déjà manipulé des images, le mode Expert vous semblera l'environnement de retouche d'images le plus souple et le plus élaboré. Il comporte des commandes d'éclairage et de correction des couleurs, ainsi que des outils nécessaires pour retoucher les imperfections des images, effectuer des sélections, ajouter du texte et dessiner sur vos images.

En utilisant certaines commandes de réglage, vous pouvez apporter des modifications directement aux pixels des images. Vous pouvez également utiliser les calques de réglage pour effectuer des ajustements temporaires qu'il vous sera facile de peaufiner jusqu'à obtenir une image parfaite. Dans ce mode, les outils Forme dynamique et Détail de forme dynamique créent automatiquement un calque de réglage pour la correction que vous appliquez. Voir Application des outils de forme dynamique.

Camera Raw Si vous prenez des photos numériques dans le format brut de votre appareil photo, vous pouvez ouvrir et corriger des fichiers bruts dans la boîte de dialogue Camera Raw. Le réglage de la couleur et de l'exposition améliore les images puisque les fichiers Camera Raw n'ont pas encore été traités par votre appareil photo. Le plus souvent, aucun autre réglage n'est nécessaire dans Photoshop Elements. Pour ouvrir les fichiers Camera Raw dans Photoshop Elements, commencez par les enregistrer dans un format pris en charge.

[Haut de la page](#) ⁺

Correction de couleur en mode Rapide

Pour visionner une vidéo sur le mode Rapide, voir www.adobe.com/go/lrvid905_pse_fr.

Le mode Rapide regroupe de nombreux outils élémentaires de retouche photo de Photoshop Elements.

Lorsque vous utilisez le mode Rapide, limitez le nombre de commandes de couleur et d'éclairage que vous appliquez à une photo. Dans la plupart des cas, vous n'appliquez qu'une seule des commandes automatiques sur une photo. Si le résultat ne vous convient pas, cliquez sur le bouton Réinitialiser, puis essayez une autre commande. Vous pouvez également améliorer l'image à l'aide des curseurs, que vous ayez ou non utilisé une commande automatique. Ajustez la netteté de l'image en dernier.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Après avoir ouvert une photo, cliquez sur Rapide.
- Les photos que vous avez stockées dans la Corbeille des photos sont accessibles en mode Rapide.

2. (Facultatif) Définissez des options d'aperçu en effectuant une sélection dans le menu (situé dans la barre au-dessus de l'image qui est ouverte). Vous pouvez configurer l'aperçu de façon à afficher la photo avant ou après une retouche ou à juxtaposer les deux aperçus (horizontalement ou verticalement).

3. (Facultatif) Utilisez les outils de la palette d'outils pour faire un zoom sur l'image, la déplacer et la recadrer. Vous pouvez également effectuer une sélection, corriger les yeux rouges, blanchir les dents et ajouter du texte à l'image.

4. Pour faire pivoter l'image par incréments de 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (rotation gauche), cliquez sur le bouton Rotation dans la barre des tâches. Pour faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles, cliquez sur la flèche en regard du bouton de rotation, puis cliquez sur le bouton Rotation vers la droite.

5. Sélectionnez l'une des commandes de retouche d'image (par exemple, les niveaux, la couleur, le contraste). Si une commande possède d'autres options (par exemple, la commande Couleur contient les onglets Saturation, Teinte et Vibrance), sélectionnez l'onglet correspondant pour corriger cet aspect de l'image.

6. Pour appliquer une retouche, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Effectuez les réglages nécessaires à l'aide des curseurs, puis prévisualisez-les sur la photo ou entrez une valeur dans la zone de texte en regard des curseurs.
- Passez la souris sur les vignettes pour prévisualiser le réglage effectué sur la photo. Cliquez sur la vignette pour appliquer de façon provisoire le réglage à l'image.
- Affinez une image à partir de l'aperçu, cliquez sur une vignette et maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites glisser la souris vers la droite ou vers la gauche.

Remarque : lorsque vous appliquez des retouches les unes à la suite des autres, toutes les retouches précédentes sont automatiquement appliquées dès que vous changez de commande. Par exemple, si vous passez de la commande Balance à la commande Exposition, tous les changements que vous avez effectués à l'aide de la commande Balance sont automatiquement appliqués.

7. Pour annuler une retouche ou réinitialiser l'image, effectuez les opérations suivantes :

- Pour annuler la correction appliquée tout en poursuivant avec la même commande, appuyez sur les touches Cmde + Z ou, dans la barre de menus, cliquez sur Edition > Annuler.

Remarque : si vous avez effectué une série de retouches (par exemple, une retouche de l'exposition, de la balance et du contraste), il est impossible d'annuler les modifications effectuées dans le cadre de la retouche de la balance. Vous pouvez seulement annuler la commande que vous utilisez actuellement.

- Pour annuler toutes les retouches appliquées à une photo, cliquez sur Réinitialiser. La photo revient alors à l'état où elle se trouvait au début de la session de modification en cours.

Outils du mode Rapide

Pour affiner une image à partir de l'aperçu, maintenez le bouton de la souris enfoncé, puis faites glisser la souris vers la droite ou vers la gauche.

Le mode Rapide fournit les outils suivants afin d'améliorer la qualité de vos photos :

Retouche optimisée Règle l'éclairage et les couleurs. L'option Retouche optimisée corrige la balance globale des couleurs et améliore le détail des tons foncés et des tons clairs, le cas échéant.

- **Auto**

Ajuste automatiquement l'image pour appliquer les valeurs optimales pour les paramètres.

Exposition Règle la luminosité générale de l'image. Cette commande permet de s'assurer que l'image en cours de visualisation a la luminosité désirée.

Contraste Règle le contraste global d'une image avec de possibles répercussions sur les couleurs. Si votre image nécessite davantage de contraste et présente une dominante couleur, vous pouvez utiliser les deux options suivantes :

- **Niveaux automatiques et Contraste automatique**

Les options Niveaux automatiques et Contraste automatique mettent en correspondance les pixels les plus clairs et les plus sombres de chaque couche de couleur avec des tons monochromes. Pour appliquer les paramètres, cliquez sur le bouton Auto en regard de ces options Voir A propos des réglages des niveaux ou [Modification guidée Régler les niveaux](#).

- **Tons foncés**

Faites glisser le curseur pour éclaircir les zones les plus sombres de votre photo sans modifier les tons clairs. Les zones d'un noir pur restent intactes.

- **Tons moyens**

Règle le contraste dans les valeurs tonales médianes (ces valeurs sont celles se situant environ à mi-chemin entre le blanc pur et le noir pur). Cela n'influe pas sur les tons extrêmement clairs ou extrêmement foncés.

- **Tons clairs**

Faites glisser le curseur pour obscurcir les zones les plus claires de votre photo sans modifier les tons foncés. Les zones d'un blanc pur restent intactes.

Couleur Règle la couleur par identification des tons foncés, moyens et clairs dans l'image, plutôt que dans des couches de couleur individuelles. Cette option neutralise les tons moyens et coupe les pixels blancs et noirs selon un ensemble de valeurs par défaut. Cliquez sur le bouton Auto pour appliquer cette commande.

- **Saturation**

Faites glisser le curseur pour rendre les couleurs plus vives ou pour les atténuer, ou choisissez la vignette de prévisualisation qui répond le mieux à vos besoins.

- **Teinte**

Modifie les couleurs dans une image. Il est préférable d'utiliser cette commande par petites touches ou avec des objets sélectionnés dont vous souhaitez modifier la couleur.

- **Vibrance**

Avive les couleurs les moins saturées, sans permettre l'écrêtage des couleurs dont la saturation est la plus élevée. Cette commande permet de décliner les tons chairs sans les saturer à outrance.

Balance Règle la balance des couleurs d'une image sans en modifier le contraste.

- **Température**

Faites glisser le curseur pour rendre les couleurs plus chaudes (rouge) ou plus froides (bleu). Utilisez cette commande pour accentuer les couchers de soleil ou enrichir les teintes de la peau, ou lorsque la balance des couleurs définie par votre appareil photo est dérégulée.

Teinte

Faites glisser le curseur pour amener la couleur vers le vert ou vers le magenta. Utilisez cette commande pour affiner les couleurs après avoir utilisé la commande Température.

Netteté Règle la netteté de l'image. Cliquez sur le bouton Auto pour utiliser le degré de netteté par défaut.

- **Netteté**

Faites glisser le curseur pour faire varier le degré de netteté. Faites un zoom à 100 % sur votre aperçu pour observer plus précisément le degré de netteté que vous appliquez.

Retouche de photos à l'aide des boutons de retouche

Les boutons de retouche sont disponibles dans le mode Rapide à partir du panneau Modifier. Grâce aux boutons de retouche, vous appliquez des corrections et des réglages aux parties sélectionnées d'une image. Les outils Retouche des yeux rouges, Correcteur localisé et Correcteur modifient le même calque. L'outil Blanchir les dents crée un nouveau calque de réglage et fonctionne sur celui-ci. En outre, les outils de texte créent un nouveau calque pour les modifications. Par conséquent, certains outils ne modifient pas définitivement les informations sur le calque de l'image. Vous pouvez toujours changer les paramètres de réglage sans détériorer l'image d'origine. Le bouton Blanchit les dents permet d'appliquer des réglages de l'outil Forme dynamique. Voir Réglage de la couleur et de la tonalité à l'aide des outils de forme dynamique et [A propos des calques de réglage et de remplissage](#).

1. En mode Rapide, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur le bouton Retouche des yeux rouges pour supprimer les yeux rouges sur une photo. Cet outil supprime les yeux rouges sur les photos avec flash. Faites glisser l'outil dans l'image autour d'un oeil à corriger, ou cliquez sur le bouton Automatique dans la barre d'options (voir la section Suppression précise de l'effet yeux rouges)
- Cliquez sur le bouton Blanchir les dents pour appliquer cet effet dans une image. Faites glisser le curseur sur la zone de l'image où se trouvent les dents à blanchir.

2. (Facultatif) Si vous désirez appliquer le réglage Blanchit les dents, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Étendez le réglage à d'autres parties de la photo en cliquant sur le bouton Ajouter à la sélection et en faisant glisser le curseur dans l'image.
- Annulez le réglage dans des parties de la photo en cliquant sur le bouton Soustraire de la sélection, puis en faisant glisser le curseur dans l'image.

Options du mode Rapide

Outil Zoom Définit le facteur d'agrandissement de l'aperçu de l'image. Les commandes et les options fonctionnent comme celles de l'outil Zoom dans la palette d'outils (Voir [Agrandissement ou réduction de l'image](#).)

Outil Main Permet de déplacer l'image dans la fenêtre d'aperçu si elle n'est pas visible en entier. Pour utiliser l'outil Main alors qu'un autre outil est sélectionné, appuyez sur la barre d'espace

Outil Sélection rapide Permet de sélectionner des parties de l'image selon l'endroit où vous cliquez ou faites glisser le curseur (voir la section Utilisation de l'outil Sélection rapide).

Outil Recadrage Supprime une partie de l'image. Faites glisser l'outil dans l'aperçu pour sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez conserver, puis appuyez sur la touche Retour (voir la section Recadrage d'une image).

Correction de la couleur en mode Expert

Si vous avez déjà manipulé des images, Photoshop Elements vous semblera l'environnement de retouche d'images le plus souple et le plus élaboré. Il regroupe des commandes d'éclairage et de correction chromatique, mais aussi des outils pour corriger les défauts d'une image, effectuer des sélections, ajouter du texte et peindre sur les images. En utilisant certaines des commandes de réglage, vous pouvez apporter des modifications directement sur les pixels des images. Vous pouvez également utiliser les calques de réglage pour effectuer des ajustements temporaires qu'il vous sera facile de peaufiner jusqu'à obtenir une image parfaite. Les outils *Forme dynamique* et *Détail de forme dynamique* créent automatiquement un calque de réglage dès que vous appliquez une correction. Voir [Application des outils de forme dynamique](#) ou [A propos des calques de réglage et de remplissage](#).

Lorsque vous manipulez vos photos, effectuez les tâches requises pour chaque image parmi celles indiquées ci-après. Bien que toutes les tâches ne s'appliquent pas à chaque image, cette procédure est représentative du flux de production recommandé :

Définition d'une option de gestion des couleurs.

Spécifiez des options de gestion des couleurs.

Affichage de l'image en taille réelle et recadrage, si nécessaire.

Avant de procéder à des corrections de couleur, affichez l'image à un pourcentage de zoom de 100 %. Avec une valeur de 100 %, Photoshop Elements affiche l'image avec le maximum de précision. Vous pouvez également détecter les imperfections de l'image, telles que les taches de poussière et les rayures. Si vous envisagez de recadrer l'image, faites-le maintenant pour économiser de la mémoire et vous assurer que l'histogramme n'utilise que les informations nécessaires. Effectuez un zoom arrière avec l'outil *Zoom* pour obtenir un affichage optimisé avant de recadrer une image de manière à bien centrer la sélection.

Vérification de la qualité et de la gamme tonale de l'image numérisée.

Observez l'histogramme de l'image pour déterminer si l'image dispose du niveau de détail suffisant pour une sortie de haute qualité.

Redimensionnement de votre image, si nécessaire.

Redimensionnez l'image à la taille souhaitée si vous comptez l'utiliser dans une autre application ou un autre projet. Pour l'imprimer ou l'utiliser dans un projet Photoshop Elements, il est généralement inutile de la redimensionner (voir la section [A propos de la taille et de la résolution d'image](#)).

Réglage des tons clairs et des tons foncés.

Commencez les corrections par le réglage des valeurs des pixels correspondant aux tons clairs et foncés les plus intenses de l'image (également appelés *gamme des tons*). Le fait de déterminer ainsi une gamme des tons d'ensemble permet d'obtenir le plus de détails possible sur toute l'image. Ce processus correspond à la définition des tons clairs et des tons foncés ou à la définition des points blancs et noirs. Voir [A propos des réglages des niveaux](#) ou [Modification guidée Régler les niveaux](#).

Réglage de la balance des couleurs.

Une fois la gamme des tons corrigée, vous pouvez régler la balance des couleurs afin de supprimer toute dominante couleur indésirable ou corriger des couleurs sursaturées ou ternes. Avec certaines commandes automatiques Photoshop Elements, la gamme des tons et les couleurs sont corrigées en une seule opération (voir la section Réglage de la saturation et de la teinte).

Réalisation d'autres réglages de couleur, si nécessaire.

Une fois la balance des couleurs d'ensemble corrigée, vous pouvez effectuer des réglages facultatifs pour améliorer les couleurs. Par exemple, vous pouvez augmenter la vivacité des couleurs dans votre image en augmentant la saturation de celle-ci.

Retouche de l'image.

Utilisez les outils de retouche, tels que l'outil Correcteur localisé, pour supprimer les taches de poussière ou les imperfections dans l'image (voir la section Correction des taches et des petites imperfections).

Renforcement de la clarté de l'image.

Enfin, renforcez la clarté des contours de l'image. Cette étape permet de rétablir les détails et la netteté qui ont pu être altérés par les réglages des tons (voir la section Présentation du réglage de la netteté).

[Haut de la page](#) 

Réglage automatique de l'éclairage et des couleurs

Photoshop Elements dispose de plusieurs commandes d'éclairage et de correction des couleurs automatiques à la fois en mode Rapide et en mode Expert. Le choix de la commande est fonction des besoins de l'image.

Vous pouvez essayer chacune des commandes automatiques. Si le résultat de l'une ne vous convient pas, annulez-la en choisissant Edition > Annuler, puis essayez-en une autre. Vous aurez rarement besoin de plusieurs commandes automatiques pour retoucher une image.

1. Pour agir sur une seule partie de l'image, sélectionnez cette zone avec l'un des outils de sélection. Pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection.
2. Choisissez l'une des commandes suivantes dans le menu Réglages :

Retouche optimisée automatique Corrige la balance globale des couleurs et améliore les tons foncés et les tons clairs, le cas échéant.

Niveaux automatiques Règle le contraste global d'une image avec de possibles répercussions sur les couleurs. Essayez cette commande si votre image a besoin de plus de contraste et qu'elle possède une dominante couleur. La commande Niveaux automatiques fonctionne par mise en correspondance des pixels les plus clairs et les plus sombres de chaque couche de couleur avec le blanc et le noir.

Contraste automatique Règle le contraste global d'une image sans aucune répercussion sur les couleurs. Utilisez cette commande lorsque votre image a besoin de plus de contraste, mais que les couleurs sont bonnes. Cette option met en correspondance les pixels les plus clairs et les plus foncés d'une image avec le blanc et le noir, les tons clairs apparaissant alors plus clairs et les tons foncés plus foncés.

Correction colorimétrique automatique Règle le contraste et la couleur en identifiant les tons foncés, moyens et clairs dans l'image, plutôt que dans des couches de couleur individuelles. Cette option neutralise les tons moyens et définit les pixels blancs et noirs

selon un ensemble de valeurs par défaut.


Netteté automatique Règle la netteté de l'image en améliorant la clarté des contours et en rajoutant des détails qui ont pu être altérés par les réglages des tons.


Correction automatique des yeux rouges Détecte et corrige automatiquement les yeux rouges dans une image.

[Haut de la page](#)

A propos des histogrammes

Vous pouvez utiliser l'histogramme pour analyser la répartition des tons dans l'image, afin de déterminer si elle doit être retouchée. Un histogramme présente la répartition des valeurs en pixels d'une image sous la forme d'un graphique à barres. Le côté gauche du graphique montre les valeurs des tons foncés de l'image (à partir du niveau 0), tandis que le côté droit affiche les tons clairs (niveau 255). L'axe vertical du graphique représente le nombre total de pixels à un niveau donné.

Vous pouvez afficher l'histogramme d'une image dans le panneau Histogramme (F9). Les histogrammes sont également disponibles dans les boîtes de dialogue Niveaux et Camera Raw. Vous pouvez mettre à jour un histogramme au fur et à mesure que vous travaillez pour vérifier les modifications apportées à la gamme des tons par vos réglages. Lorsque l'icône d'avertissement des données en mémoire cache  apparaît, cliquez dessus pour actualiser les données de l'histogramme.




Panneau Histogramme

A. Menu Couche **B.** Menu du panneau **C.** Bouton Actualiser les données non mises en mémoire cache **D.** Icône d'avertissement des données en mémoire cache **E.** Statistiques

Si de nombreux pixels sont accumulés dans la partie sombre ou claire du graphique, cela peut indiquer que les détails de l'image dans les tons foncés ou clairs sont écrêtés, c'est-à-dire figés en noir pur ou blanc pur. Les manipulations de récupération de ce type d'image sont limitées. S'il s'agit d'une image numérisée, vous pouvez essayer de la renumériser pour obtenir une meilleure gamme des tons. Si votre appareil photo numérique peut afficher un histogramme d'image, vérifiez-le pour savoir si l'exposition est correcte et, si nécessaire, effectuez des réglages. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'appareil photo.

L'histogramme peut révéler qu'une image n'exploite pas entièrement la gamme des tons disponible si certains pixels ne figurent pas dans les tons foncés et les tons clairs. Vous pouvez retoucher une image dont la gamme des tons est limitée en développant cette gamme à l'aide de la commande Niveaux ou l'une des commandes du menu Réglages >Auto.



Lecture d'un histogramme

A. Photo surexposée avec tons clairs écrêtés **B.** Photo correctement exposée avec une tonalité complète **C.** Photo sous-exposée avec tons foncés écrêtés

[Haut de la page](#)

Affichage d'un histogramme

1. Si le panneau Histogramme n'est pas ouvert dans la Corbeille des panneaux, choisissez la commande Fenêtre > Histogramme.
2. Choisissez la source de l'histogramme dans le menu Source :

Image entière Affiche un histogramme de l'image entière, y compris tous les calques du document multicalque.

Calque sélectionné Affiche un histogramme du calque sélectionné dans le panneau Calques.

Composite de réglage Affiche l'histogramme du calque de réglage qui est sélectionné dans le panneau Calques, y compris tous les calques sous le calque de réglage.

3. Pour afficher l'histogramme d'une partie de votre image, faites une sélection dans l'image, puis choisissez une option dans le menu Couche :

RVB Affiche un histogramme qui est un composite de couches de couleur individuelles superposées.

Rouge, Vert et Bleu Affiche les histogrammes de chaque couche de couleur.

Luminosité Affiche un histogramme représentant les valeurs de luminance ou d'intensité de la couche composite.

Couleurs Affiche l'histogramme RVB composite individuellement par couleur. Le rouge, le vert et le bleu représentent les pixels dans ces couches. Le cyan, le magenta et le jaune représentent les zones d'intersection des histogrammes de deux couches. Le gris représente les zones d'intersection des histogrammes des trois couches.

Les images en niveaux de gris possèdent une seule option de couche, à savoir Gris.

4. Pour afficher les données statistiques suivantes sur les plages de valeurs, faites glisser l'histogramme en veillant à maintenir le bouton de la souris enfoncé pour mettre la plage en surbrillance. Pour afficher les données d'une zone spécifique de l'histogramme, placez le pointeur sur la zone :

Moyenne Représente la valeur d'intensité moyenne.

Ecart type Représente l'amplitude de variation des valeurs d'intensité.

Médiane Affiche la valeur médiane de la plage des valeurs d'intensité.

Pixels Représente le nombre total de pixels servant à calculer l'histogramme.

Niveau Affiche le niveau d'intensité de la zone située sous le pointeur.

Nombre Indique le nombre total de pixels au niveau d'intensité indiqué par le pointeur.

% plus sombre Affiche le pourcentage de pixels au niveau indiqué par le pointeur et en dessous. Cette valeur est exprimée en pourcentage de tous les pixels de l'image, de 0 % à l'extrême gauche, à 100 % à l'extrême droite.

Niveau de cache Indique la configuration de la mémoire cache de l'image. Si l'option Utiliser pour les histogrammes est sélectionnée dans la boîte de dialogue Préférences, Photoshop Elements affiche les histogrammes plus rapidement mais avec moins de précision. Pour afficher des histogrammes plus précis, désélectionnez cette option.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)


Configuration de la gestion des couleurs

[A propos de la gestion des couleurs](#)
[Configuration de la gestion des couleurs](#)
[Conversion de profil colorimétrique](#)

[Haut de la page](#)

A propos de la gestion des couleurs


La gestion des couleurs vous permet d'atteindre une certaine homogénéité des couleurs entre appareils photo numériques, scanners, moniteurs d'ordinateur et imprimantes. Chacun de ces périphériques reproduit une *gamme de couleurs* spécifique. L'image subit une variation chromatique lors du transfert d'une image du scanner au moniteur, puis du moniteur à une imprimante. Cette variation chromatique s'explique par le fait que chaque périphérique dispose d'une gamme de couleurs qui lui est propre et reproduit également ces couleurs de manière différente.



Gammes des couleurs de divers périphériques et documents

A. Espace colorimétrique Lab (totalité du spectre visible) **B.** Documents (espace de travail) **C.** Périphériques

La gestion des couleurs convertit les couleurs d'une image de sorte que chaque périphérique puisse les reproduire de la même manière et que les couleurs affichées sur le moniteur soient proches de celles de l'image imprimée. Il est possible que toutes les couleurs ne correspondent pas exactement, car l'imprimante peut ne pas reproduire la même gamme de couleurs que le moniteur.



Gestion des couleurs avec profils

A. Les profils décrivent les espaces colorimétriques du périphérique d'entrée et du document. **B.** A partir des informations descriptives contenues dans les profils, le système de gestion des couleurs identifie les couleurs réelles du document. **C.** Le système de gestion des couleurs transpose les valeurs numériques dans l'espace colorimétrique du moniteur à partir des informations contenues dans le profil de ce dernier. **D.** Le système de gestion des couleurs transpose les valeurs numériques du document dans les valeurs chromatiques du périphérique de sortie à l'aide des informations contenues dans le profil de ce dernier afin d'imprimer les couleurs réelles.

Création de profils pour les périphériques

Vous devez définir le profil de vos périphériques ou utiliser le profil ICC créé par le fabricant pour obtenir une gestion efficace des couleurs.

Périphériques d'acquisition La création de profil n'est pas indispensable pour les périphériques d'acquisition tels que les appareils photo numériques ou les scanners. Elle est toutefois recommandée pour les scanners si vous souhaitez reproduire fidèlement les couleurs dans les transparences numérisées et limiter ainsi les corrections chromatiques à apporter dans Photoshop Elements.

Moniteurs Il est important d'étalonner votre moniteur et d'en effectuer le profilage. Si vous travaillez avec un ordinateur portable ou un autre type d'ordinateur relié à un moniteur LCD, vous pouvez utiliser le profil fourni par le fabricant. Si vous disposez d'un colorimètre et du logiciel associé permettant d'effectuer le profilage, vous pouvez utiliser les profils obtenus dans Photoshop Elements.

Imprimantes La création de profils pour une imprimante à jet d'encre fournit généralement de meilleurs résultats ; il est néanmoins possible d'obtenir des impressions d'excellente qualité sans profil d'impression en utilisant les commandes du pilote d'imprimante. De nombreux fabricants d'imprimante fournissent des profils d'imprimante ICC sur leurs sites Web. Un profil distinct est nécessaire pour chaque type d'imprimante, d'encre et de papier. Vous pouvez également obtenir des profils spécialement adaptés à votre combinaison d'encre et de papier.

Lorsque vous enregistrez une image sur laquelle vous avez travaillé, Photoshop Elements offre la possibilité d'incorporer (associer) un profil ICC correspondant aux couleurs telles qu'elles sont affichées sur le moniteur de l'ordinateur ou sur le périphérique qui a servi à produire cette image. L'incorporation de profils à une image rend ses couleurs portables, ce qui signifie que ses valeurs chromatiques peuvent être converties par divers périphériques. Si, par exemple, vous envoyez l'image sur une imprimante à jet d'encre, le système de gestion des couleurs lit le profil incorporé et convertit les données chromatiques en utilisant le profil de l'imprimante. Votre imprimante peut alors utiliser ces données converties de manière à exprimer les couleurs précisément pour le support sélectionné.

Tâches de gestion des couleurs

Si vous souhaitez faire appel à la gestion des couleurs, vous devez effectuer les tâches suivantes au préalable :

- Configurez la gestion des couleurs en incorporant un profil de couleur, puis en utilisant les profils de périphérique lors de la numérisation ou de l'impression d'un document (voir la section [Configuration de la gestion des couleurs](#)).
- Etalonnez le moniteur, puis créez son profil. Si vous utilisez un moniteur LCD, utilisez le profil qui accompagne le moniteur. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la documentation livrée avec votre moniteur LCD.
- Lorsque vous imprimez une image à partir de Photoshop Elements, assurez-vous que le profil de couleur spécifié dans la zone Gestion des couleurs de la boîte de dialogue Plus d'options est correct. Si vous n'avez pas de profil d'imprimante, spécifiez les couleurs par le biais des commandes de couleur du pilote de l'imprimante. Choisissez en outre un paramètre de couleur adapté à votre flux de production, comme l'option Optimiser l'impression.

[Haut de la page](#) ⁺

Configuration de la gestion des couleurs

1. Dans Photoshop Elements, choisissez le menu Edition > Paramètres de couleurs.
2. Sélectionnez l'une des options de gestion des couleurs ci-dessous, puis cliquez sur le bouton OK.

Aucun système de gestion des couleurs Laisse l'image sans description. Cette option utilise le profil de votre moniteur comme espace de travail. Il supprime tout profil incorporé à l'ouverture d'une image et n'attache pas de description à l'enregistrement.

Toujours optimiser les couleurs pour les écrans d'ordinateur Utilise sRGB en tant qu'espace de travail RVB. L'espace de travail Niveaux de gris utilisé est Gamma gris 2.2. Cette option conserve les profils incorporés et attribue le profil sRGB à l'ouverture de fichiers sans description.

Toujours optimiser pour l'impression Utilisez Adobe RVB en tant qu'espace de travail RVB. L'espace de travail Niveaux de gris utilisé est Engraissement de 20 %. Cette option conserve les profils incorporés et attribue le profil Adobe RVB à l'ouverture de fichiers sans description.

Me laisser choisir Vous permet de choisir entre le profil sRVB (paramètre par défaut) et le profil Adobe RVB à l'ouverture de fichiers sans description.

3. Lorsque vous enregistrez un fichier, cochez la case Profil ICC dans la boîte de dialogue Enregistrer sous.

[Haut de la page](#) 

Conversion de profil colorimétrique

Il n'est pas fréquent de modifier le profil colorimétrique d'un document. Photoshop Elements affecte automatiquement le profil colorimétrique en fonction de la configuration sélectionnée dans la boîte de dialogue Couleurs. Cependant, il existe une raison de changer de profil colorimétrique : lors de la préparation d'un document pour une autre destination en sortie. Vous pouvez également effectuer cette opération pour corriger le comportement d'une police que vous ne souhaitez plus appliquer dans un document. Le changement du profil colorimétrique est conseillé uniquement aux utilisateurs chevronnés.


- Choisissez Image > Convertir le profil de couleur, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Supprimer le profil Permet de supprimer le profil de sorte que les couleurs du document ne sont plus gérées.

Conversion en profil sRVB Permet d'incorporer un profil sRVB dans le document.

Conversion en profil Adobe RVB Permet d'incorporer un profil Adobe RVB dans le document.

Adobe recommande également

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Correction des dominantes couleur

[Suppression automatique d'une dominante couleur](#)

[Suppression d'une dominante couleur à l'aide des niveaux](#)

[Réglage des courbes des couleurs](#)

[Haut de la page](#)

Suppression automatique d'une dominante couleur

Une *dominante couleur* est une variation chromatique malvenue dans une photo. Par exemple, une photo prise en intérieur sans flash risque de contenir trop de jaune. La commande Suppression de la dominante couleur modifie le mélange d'ensemble des couleurs pour supprimer les dominantes couleur dans une image.



Image d'origine (à gauche) et image après suppression de la dominante couleur verte (à droite)

1. Choisissez la commande Accentuation > Régler la couleur > Supprimer la dominante couleur.
2. Dans votre image, cliquez sur une zone devant être blanche, noire ou d'un gris neutre. L'image change en fonction de la couleur sélectionnée.
3. Pour recommencer à zéro en annulant les modifications apportées à l'image, cliquez sur Réinitialiser.
4. Cliquez sur OK pour accepter le changement de couleur.

[Haut de la page](#)

Suppression d'une dominante couleur à l'aide des niveaux

Cette technique exige une expérience de la correction des couleurs, de même qu'une certaine connaissance de la roue chromatique RVB.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez la commande Réglages > Régler l'éclairage > Niveaux.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Niveaux ou ouvrez un calque de réglage existant.
2. Choisissez une couche de couleur à régler dans le menu local Couche :
 - Rouge, pour ajouter du rouge ou du cyan à l'image.
 - Vert, pour ajouter du vert ou du magenta à l'image.
 - Bleu, pour ajouter du bleu ou du jaune à l'image.
3. Faites glisser le curseur d'entrée du milieu vers la gauche ou la droite pour ajouter ou soustraire de la couleur.
4. Lorsque vous êtes satisfait de la couleur globale, cliquez sur le bouton OK.

Vous pouvez utiliser le sélecteur de couleurs de gris de la boîte de dialogue Niveaux pour supprimer rapidement une dominante couleur. Cliquez deux fois sur le sélecteur de couleurs, puis assurez-vous que les valeurs RVB sont identiques. Après avoir fermé le sélecteur de couleurs, cliquez sur une zone de votre image qui devrait être d'un gris neutre.

Réglage des courbes des couleurs

La commande Réglage des courbes de couleur permet d'améliorer les tons d'une photo en ajustant les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés dans chaque couche de couleur. Vous pouvez, par exemple, utiliser cette commande pour retoucher des photos sur lesquelles le sujet apparaît en silhouette en raison d'un éclairage en contre-jour intense ou présentant des objets légèrement effacés en raison de la proximité du flash de l'appareil photo.

Dans la boîte de dialogue Régler les courbes de couleur, vous pouvez comparer et choisir différents paramètres de tons prédéfinis. Sélectionnez-les dans la liste des styles de la zone Sélectionner un style. Pour affiner le réglage, ajustez les tons clairs, la luminosité et le contraste des tons moyens, ainsi que les tons foncés.




Réglage des courbes de couleur dans une image

A. Sélectionnez un style (choisissez parmi des styles prédéfinis). **B.** Réglez les curseurs (options personnalisées).

1. Dans Photoshop Elements, ouvrez une image.
2. Pour agir sur une seule partie ou un seul calque de l'image, sélectionnez la zone ou le calque concerné à l'aide de l'un des outils de sélection (pour appliquer le réglage à l'image entière, n'effectuez aucune sélection).

Faites vos essais de réglage des courbes de couleur sur un calque dupliqué afin de conserver la photo d'origine.

3. Choisissez la commande Réglages > Régler la couleur > Réglage des courbes de couleur.
4. Sélectionnez un style (par exemple, Eclairage en contre-jour ou Solarisation).
5. Réglez les curseurs de tons clairs, luminosité des tons moyens, contraste des tons moyens et tons foncés.
6. Pour appliquer les réglages à votre image, cliquez sur le bouton OK. Pour annuler le réglage et recommencer, cliquez sur le bouton Réinitialiser. Pour fermer la boîte de dialogue Régler les courbes de couleur, cliquez sur le bouton Annuler.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Présentation de la couleur

A propos de la couleur

Modèle TSL

Modèle RVB

Roue chromatique

Dans Adobe Photoshop Elements, vous utilisez deux modèles colorimétriques pour manipuler les couleurs. L'un des modèles repose sur la perception des couleurs par l'oeil humain (teinte, saturation et luminosité, ou TSL) ; l'autre repose sur l'affichage des couleurs par les écrans d'ordinateur (en quantité de rouge, de vert et de bleu, ou RVB). La roue chromatique est un outil qui vous aide à comprendre les relations entre les couleurs. Photoshop Elements comprend quatre modes qui déterminent le nombre de couleurs affichées dans une image : RVB, Bitmap, Niveaux de gris et Couleurs indexées.

[Haut de la page](#)

A propos de la couleur

L'oeil humain perçoit trois caractéristiques de la couleur, à savoir la teinte, la saturation et la luminosité (TSL), tandis que le moniteur d'un ordinateur restitue la couleur par l'émission d'une variété de faisceaux lumineux rouges, verts et bleus (RVB). Photoshop Elements vous permet d'utiliser à votre guise les modèles colorimétriques TSL et RVB pour sélectionner des couleurs et les manipuler. La roue chromatique vous aide à comprendre les relations entre les couleurs.

[Haut de la page](#)

Modèle TSL


Reposant sur la perception humaine de la couleur, le modèle TSL décrit trois caractéristiques fondamentales de la couleur :

Teinte Couleur réfléchie ou transmise à travers un objet. Elle correspond à une position sur la roue chromatique standard, exprimée en degrés (de 0 à 360). Concrètement, il s'agit de la couleur proprement dite de l'objet : rouge, orange ou vert.

Saturation Pureté, ou intensité, d'une couleur. Parfois appelée *chrominance*, elle représente la quantité de gris contenue dans une teinte, mesurée en pourcentage de 0 (gris) à 100 (saturation totale). Sur la roue chromatique standard, la saturation augmente à partir du centre jusqu'au bord.

Luminosité Clarté ou obscurité relative de la couleur, généralement exprimée sous la forme d'un pourcentage de 0 (noir) à 100 (blanc).

Bien que vous puissiez utiliser le modèle TSL dans Photoshop Elements pour définir une couleur dans la boîte de dialogue Sélecteur de couleurs, le modèle ne peut pas être utilisé ni pour créer ni retoucher les images.




Section TSL du sélecteur de couleurs Adobe

A. Saturation B. Teinte C. Luminosité

Modèle RVB

Une grande partie du spectre visible peut être représentée par le mélange des trois composantes élémentaires de la lumière (rouge, vert, bleu) dans des proportions et intensités variables. Ces trois couleurs sont appelées des *couleurs additives*. Ensemble, les lumières rouge, verte et bleue produisent la lumière blanche (blanc). L'intersection de deux de ces couleurs produit du cyan, du magenta ou du jaune.

Les couleurs primaires additives sont utilisées pour l'éclairage, la vidéo et les moniteurs. Votre moniteur, par exemple, produit de la couleur en émettant de la lumière à travers trois luminophores : rouge, vert et bleu.




Couleurs additives (RVB)

A. Rouge B. Vert C. Bleu D. Jaune E. Magenta F. Cyan

Roue chromatique

La roue chromatique est un outil pratique pour comprendre et retenir les relations entre les couleurs. Les trois couleurs RVB (rouge, vert et bleu) représentent les couleurs primaires additives, tandis que les couleurs cyan, magenta et jaune représentent les couleurs primaires soustractives. Directement à l'opposé de chaque couleur primaire additive se trouve sa couleur complémentaire (rouge-cyan, vert-magenta et bleu-jaune).

Chaque couleur primaire soustractive se compose de deux couleurs primaires additives, sans couleur complémentaire. Par conséquent, si vous augmentez la valeur d'une couleur primaire dans une image, vous réduisez la valeur de sa couleur complémentaire. Par exemple, la couleur jaune est composée de lumière verte et rouge, sans que la lumière bleue soit présente dans le jaune. Dès l'instant que vous réglez la couleur jaune dans Photoshop Elements, vous modifiez les valeurs chromatiques dans la couche de couleur bleue. Le fait d'ajouter du bleu dans une image en retire du jaune.



Roue chromatique

A. Magenta B. Rouge C. Jaune D. Vert E. Cyan F. Bleu

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Dessin et peinture

Présentation de la peinture

[A propos des outils de peinture](#)

[A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan](#)


[A propos des modes de fusion](#)

[Couleurs Web sécurisées](#)

[To the top](#)

A propos des outils de peinture

Photoshop Elements fournit divers outils qui permettent d'appliquer les couleurs ou de les modifier. Lorsque vous sélectionnez un outil de peinture, plusieurs formes de pointe prédéfinies et paramètres d'épaisseur de forme, de fusion de peinture et d'opacité, ainsi que d'effets d'aérographe, s'affichent dans la barre d'options de l'outil. Vous pouvez créer de nouvelles formes prédéfinies et les enregistrer dans des bibliothèques de formes. Vous avez également la possibilité de personnaliser les formes et les paramètres des outils de peinture et de retouche, puis de les gérer à l'aide du Gestionnaire des paramètres prédéfinis.



Options de forme dans la barre d'options de l'outil

A. Curseur d'épaisseur de forme et zone de texte **B.** Panneau déroulant des formes et vignette de forme **C.** Menu Plus

L'outil Pinceau permet de peindre des lignes lissées. Les autres outils de peinture incluent notamment le crayon pour créer des contours marqués et la gomme pour effacer des pixels de couleur sur les calques. L'outil Pot de peinture et la commande Remplir permettent de remplir les zones de l'image avec de la couleur ou des motifs. L'outil Tampon de motif permet d'appliquer l'un des motifs prédéfinis ou un motif créé par vous-même.


La Forme impressionniste modifie la couleur existante par application de petites touches. L'outil Doigt modifie également la couleur de l'image en simulant l'effet d'un doigt étalant de la peinture fraîche.

L'outil Détail de forme dynamique crée automatiquement un calque de réglage dès que vous appliquez de la peinture. Il garde intact le calque de l'image d'origine. Vous pouvez peindre et peaufiner les réglages à volonté sans dégrader votre photo d'origine Voir [Réglage de la couleur et de la tonalité à l'aide des outils de forme dynamique](#).

[To the top](#)

A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan

Vous appliquez la couleur de premier plan lorsque vous utilisez les outils Pinceau ou Crayon et lorsque vous remplissez des sélections avec l'outil Pot de peinture. La couleur que vous appliquez au calque d'arrière-plan à l'aide de l'outil Gomme est appelée *couleur d'arrière-plan*. Vous pouvez voir et modifier les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans les deux cases intersectées au bas de la palette d'outils. La case supérieure représente la couleur de premier plan et la case inférieure, la couleur d'arrière-plan. Les couleurs de premier plan et d'arrière plan sont également utilisées conjointement par l'outil Dégradé et certains filtres d'effets spéciaux.



Cases de couleur de premier plan et d'arrière-plan dans la palette d'outils

A. Case de couleur de premier plan **B.** Cliquer ici pour utiliser les couleurs par défaut (noir et blanc) **C.** Cliquer ici pour permuter entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan **D.** Case de couleur d'arrière-plan


Vous pouvez modifier les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans la palette d'outils avec l'outil Pipette, dans le panneau Nuancier ou le sélecteur de couleurs.

To the top ⁴

A propos des modes de fusion

Les modes de fusion déterminent l'incidence d'un outil de peinture ou de retouche sur les pixels de l'image. Lorsque vous observez l'effet d'un mode de fusion, gardez à l'esprit les définitions suivantes :

- La couleur de base est la couleur d'origine de l'image.
- La couleur de fusion est la couleur appliquée à l'aide de l'outil de peinture ou de retouche.
- La couleur finale est la couleur résultant de la fusion.



Mode de fusion Produit (en haut), mode de fusion Superposition (au centre) et mode de fusion Luminosité (en bas) appliqués au calque de l'étoile de mer

Vous pouvez choisir l'un des modes de fusion suivants dans le menu Mode de la barre d'options de l'outil :

Normal Modifie ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Il s'agit du mode par défaut. Le mode Normal est appelé *Seuil* lorsque vous travaillez sur une image en mode Bitmap ou Couleurs indexées.

Fondu Modifie ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Cependant, la couleur finale est obtenue par un remplacement aléatoire des pixels avec la couleur de base ou la couleur de fusion, selon l'opacité d'un pixel à cet endroit. Ce mode convient parfaitement à l'outil Pinceau et aux formes de grande taille.

Arrière Modifie ou peint seulement la partie transparente d'un calque. Ce mode fonctionne uniquement sur les calques dont les pixels transparents sont déverrouillés et équivaut à peindre au dos des zones transparentes d'une feuille de verre.

Transparent Modifie ou peint tous les pixels et les rend transparents. Pour utiliser ce mode, vous devez sélectionner un calque pour lequel l'option Verrouiller les pixels transparents est désélectionnée dans le panneau Calques.

Obscurcir Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et sélectionne la couleur de base ou de fusion (selon la couleur la plus foncée) comme couleur finale. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus foncés demeurent intacts.

Produit Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et multiplie la couleur de base par la couleur de fusion. La couleur obtenue est toujours plus foncée. Si vous multipliez une couleur avec du noir, vous obtenez du noir. Si vous multipliez une couleur avec du blanc, la couleur reste inchangée. Lorsque vous peignez avec une couleur autre que le noir ou le blanc, les traits successifs appliqués à l'aide d'un outil de dessin produisent des couleurs progressivement plus foncées. Cet effet équivaut à dessiner sur une image à l'aide de plusieurs marqueurs magiques.

Densité couleur + Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et obscurcit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.

Densité linéaire + Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et obscurcit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion par

réduction de la luminosité. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.

Couleur plus foncée Compare la somme des valeurs des couches des couleurs de fusion et de base et affiche la couleur présentant la valeur la plus faible. Le mode Couleur plus foncée ne génère pas une troisième couleur, issue de la fusion Obscurcir, mais choisit les valeurs de couche les plus faibles entre la couleur de base et la couleur de fusion afin de créer la couleur finale.

Eclaircir Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et sélectionne la couleur de base ou de fusion (selon la couleur la plus claire) comme couleur finale. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus clairs demeurent intacts.

Superposition Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et multiplie l'inverse des couleurs de fusion et de base. La couleur obtenue est toujours plus claire. La couleur reste inchangée si vous y superposez du noir. Vous obtenez du blanc si vous superposez du blanc à une couleur. Cet effet équivaut à projeter plusieurs diapositives photographiques les unes sur les autres.

Densité couleur - Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et éclaircit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Densité linéaire - (Ajout) Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et éclaircit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion par augmentation de la luminosité, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Plus clair Compare toutes les valeurs de couche pour la couleur de base et la couleur de fusion et affiche la valeur chromatique la plus forte. Cette option ne génère pas une troisième couleur, comme c'est le cas avec le mode Eclaircir, mais choisit les valeurs de couche les plus élevées parmi les couleurs de base et de fusion pour créer la couleur finale.

Incrustation Multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de base. Les motifs ou les couleurs recouvrent les pixels existants tout en préservant les tons clairs et les tons foncés de la couleur de base. La couleur de base est mélangée à la couleur de fusion pour refléter la teinte foncée ou claire de la couleur d'origine.

Lumière tamisée Obscurcit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet effet équivaut à projeter une lumière de projecteur diffuse sur l'image. Si la couleur de fusion contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie. Lorsque vous dessinez avec un noir ou un blanc pur, vous obtenez une zone nettement plus foncée ou plus claire, mais vous n'obtenez ni un noir ni un blanc pur.

Lumière crue Multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet effet équivaut à projeter une lumière de projecteur crue sur une image. Si la couleur de fusion contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie. Cet effet est utile pour ajouter des tons clairs à une image. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie. Cet effet permet d'ajouter des tons foncés à une image. Lorsque vous peignez avec un noir ou un blanc pur, vous obtenez un noir pur ou un blanc pur.

Lumière vive Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou réduction du contraste, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie par diminution du contraste. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie par augmentation du contraste.

Lumière linéaire Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou réduction de la luminosité, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie par augmentation de la luminosité. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie par diminution de la luminosité.

Lumière ponctuelle Remplace les couleurs, selon la couleur de sous-fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, les pixels plus sombres que la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus clairs restent intacts. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus sombres restent intacts. Ce mode permet d'ajouter des effets spéciaux à une image.

Mélange maximal Réduit les couleurs au blanc, noir, rouge, vert, bleu, jaune, cyan et magenta, selon la couleur de base et la couleur de fusion.

Différence Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et soustrait la couleur de fusion de la couleur de base, ou inversement, selon la couleur la plus lumineuse. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Exclusion Crée un effet semblable au mode Différence, mais moins contrasté. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Teinte Crée une couleur finale ayant la luminance et la saturation de la couleur de base, et la teinte de la couleur de fusion.

Saturation Crée une couleur finale ayant la luminance et la teinte de la couleur de base, et la saturation de la couleur de fusion. Peindre dans ce mode ne produit aucun effet sur une zone non saturée (avec une valeur de gris neutre).

Couleur Crée une couleur finale ayant la luminance de la couleur de base, et la teinte et la saturation de la couleur de fusion. Ce mode préserve les niveaux de gris de l'image et est pratique pour colorer des images monochromes ou pour teinter des images en couleurs.



Utilisation du mode de fusion Couleur pour modifier la couleur d'une chemise

Luminosité Crée une couleur finale ayant la teinte et la saturation de la couleur de base, et la luminance de la couleur de fusion. Ce mode produit l'effet inverse du mode Couleur.

Couleurs Web sécurisées

[To the top](#)

Les couleurs Web sécurisées correspondent aux 216 couleurs utilisées par les navigateurs sous Windows et Mac OS. En travaillant exclusivement avec ces couleurs, vous garanzissez que les couleurs de l'illustration destinée à être publiée sur le Web s'afficheront correctement dans un navigateur Web.

Vous pouvez repérer les couleurs Web sécurisées dans le sélecteur de couleurs Adobe en procédant comme suit :

- Sélectionnez l'option Couleurs Web uniquement dans l'angle inférieur gauche du sélecteur de couleurs, puis choisissez une couleur. Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les couleurs que vous choisissez sont compatibles avec le Web.
- Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs. Si vous choisissez une couleur incompatible avec le Web, un cube s'affiche en regard du rectangle de couleur situé dans l'angle supérieur droit du sélecteur de couleurs. Cliquez sur ce cube pour sélectionner la couleur Web la plus proche. (Si aucun cube n'apparaît, la couleur choisie est sécurisée.)

[More Help topics](#)



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Outils de peinture

[Utilisation de l'outil Pinceau](#)

[Utilisation de l'outil Crayon](#)

[Utilisation de l'outil Forme impressionniste](#)

[Utilisation de l'outil Doigt](#)

[Utilisation de l'outil Gomme](#)

[Utilisation de l'outil Gomme magique](#)

[Utilisation de l'outil Gomme d'arrière-plan](#)

[To the top](#)

Utilisation de l'outil Pinceau

L'outil Pinceau permet d'appliquer des touches colorées légères ou franches. Vous pouvez l'utiliser pour simuler les techniques du pistolet à peinture. (S'il n'apparaît pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme impressionniste ou l'outil Remplacement de couleur, puis cliquez sur l'icône de l'outil Forme dans la barre d'options de l'outil.)

1. Sélectionnez une couleur de peinture en définissant la couleur de premier plan.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme.
3. Définissez les options de l'outil Forme dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

Pour tracer une droite, cliquez sur un point de départ dans l'image. Puis, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez pour définir un point d'arrivée.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Pinceau suivantes :

Mode Aérographe Permet de produire des effets d'aérographe. Cette option applique des tons graduels à une image, en simulant les techniques d'aérographe traditionnelles.

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image.

Options de tablette Définit les options à contrôler avec votre stylet si vous utilisez une tablette sensible à la pression au lieu d'une souris.

Paramètres de forme Définit des options de forme supplémentaires.

[To the top](#)

Utilisation de l'outil Crayon

L'outil Crayon permet de tracer à main levée des traits à contours nets.

1. Sélectionnez une couleur de peinture en définissant la couleur de premier plan.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Crayon.
3. Définissez les options de l'outil Crayon dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

Pour tracer une droite, cliquez sur un point de départ dans l'image. Puis, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez pour définir un point d'arrivée.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Crayon suivantes :

Pointe de forme Définit la pointe. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de

forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image.

Inversion auto Si vous commencez à dessiner et que vous faites glisser le pointeur sur une zone ne contenant pas la couleur de premier plan, l'outil applique la couleur de premier plan. En d'autres termes, si vous commencez avec une couleur autre que la couleur de premier plan, l'outil applique la couleur de premier plan uniquement. Cliquez et peignez les zones avec la couleur de premier plan ; si cette option est sélectionnée, les zones vides de l'image seront peintes avec la couleur d'arrière-plan.

Utilisation de l'outil Forme impressionniste

[To the top](#)

La Forme impressionniste apporte aux couleurs et aux détails existants de l'image des petites touches de peinture stylisées. En combinant diverses options de style, de taille et de tolérance, il est possible de simuler la texture associée à la peinture de différents styles artistiques.

1. Avec l'outil Forme sélectionné dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme impressionniste dans la barre d'options de l'outil.
2. Définissez les options de l'outil de votre choix, puis faites glisser le pointeur sur l'image pour peindre.




Photo d'origine (à gauche) et après utilisation de la Forme impressionniste (à droite)

Vous pouvez spécifier les options de la Forme impressionniste suivantes :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Épaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image (voir la section A propos des modes de fusion pour plus de détails).

Options avancées Style affecte la forme dessinée par le pinceau. Zone contrôle la taille de l'empreinte de forme. Une valeur de zone élevée augmentera également le nombre d'empreintes. Tolérance définit l'écart chromatique admis pour que les pixels adjacents soient pris en compte par le tracé d'une forme.

Utilisation de l'outil Doigt

[To the top](#)

L'outil Doigt simule l'effet d'un doigt étalant de la peinture fraîche. Il prélève la couleur au point de départ et l'étale lorsque vous faites glisser. Vous pouvez appliquer l'outil Doigt aux couleurs existantes de l'image ou maculer l'image avec la couleur de premier plan.



Image d'origine (à gauche) et après étalement sur des parties de la photo (à droite)

1. Dans la section Réglages de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Doigt (s'il ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Flou ou Netteté, puis cliquez sur l'icône de l'outil Doigt dans la barre d'options de l'outil).
2. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur sur l'image pour étaler la couleur.
Pour utiliser temporairement l'option Peinture au doigt lorsque vous faites glisser l'outil Doigt, appuyez sur la touche Alt (Option sous Mac OS).

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Doigt suivantes :

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image (voir la section A propos des modes de fusion pour plus de détails).

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Épaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Intensité Définit l'importance de l'effet d'étalement.

Echantillonner tous les calques Etale la couleur de tous les calques visibles. Si cette option est désélectionnée, l'outil Doigt étale les couleurs du calque actif uniquement.

Peinture au doigt Etale la couleur de premier plan au début de chaque application. Si cette option est désélectionnée, l'outil Doigt applique la couleur sous le pointeur au début de chaque application.

Utilisation de l'outil Gomme

To the top ⁴

L'outil Gomme modifie les pixels d'une image au fur et à mesure que vous faites glisser la souris dessus. Si vous travaillez sur le calque d'arrière-plan ou sur un calque dont les pixels transparents sont verrouillés, les pixels adoptent la couleur d'arrière-plan ; à défaut, les pixels gommés deviennent transparents. Les pixels transparents sont indiqués par la grille de transparence.

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme d'arrière-plan ou Gomme magique, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme dans la barre d'options de l'outil.)
2. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser l'outil sur la zone à effacer.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme suivantes :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Épaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'intensité du gommage. Une opacité de 100 % rend complètement transparents les pixels d'un calque et efface les pixels de la couleur d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan. Une opacité plus faible rend les pixels d'un calque partiellement transparents et peint partiellement avec la couleur d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan. (Si le mode Carré est sélectionné dans la barre d'options de l'outil, l'option Opacité n'est pas disponible.)

Texte Forme efface en utilisant les caractéristiques de l'outil Pinceau, ce qui permet de réaliser des effacements graduels. Crayon effectue des effacements nets de la même manière qu'un crayon. Carré utilise un carré de 16 pixels aux contours nets comme gomme.

Utilisation de l'outil Gomme magique

To the top ⁴

L'outil Gomme magique modifie tous les pixels similaires lorsque vous le faites glisser sur une photo. Si vous travaillez sur un calque dont les pixels transparents sont verrouillés, les pixels adoptent la couleur d'arrière-plan ; à défaut, les pixels deviennent transparents. Vous pouvez choisir

d'effacer uniquement des pixels contigus ou tous les pixels similaires du calque actif.



Image d'origine (à gauche) et après effacement des nuages (à droite)

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les zones à effacer.
Note: si vous sélectionnez l'arrière-plan, il devient automatiquement un calque lorsque vous utilisez la gomme magique.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme magique dans la palette d'outils. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme ou Gomme d'arrière-plan, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme magique dans la barre d'options de l'outil.)
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis cliquez sur la zone de calque à effacer.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme magique suivantes :

Tolérance Définit la gamme des couleurs effaçables. Une faible tolérance remplace les pixels dont la valeur chromatique est très proche de celle du pixel sur lequel vous avez cliqué. Une tolérance élevée remplace une plus large plage de pixels.

Opacité Définit l'intensité du gommage. Une opacité de 100 % rend les pixels complètement transparents sur un calque et efface les pixels de la couleur d'arrière-plan sur un calque verrouillé. Une opacité plus faible rend les pixels partiellement transparents sur un calque et peint partiellement avec la couleur d'arrière-plan sur un calque verrouillé.

Echantillonner tous les calques Echantillonne la couleur gommée à partir de données provenant de tous les calques visibles. Désélectionnez cette option pour effacer uniquement les pixels sur le calque actif.

Contiguë Efface uniquement les pixels adjacents à celui sur lequel vous cliquez. Désélectionnez cette option pour effacer tous les pixels similaires de l'image.

Lissage Lisse les contours de la zone gommée, en donnant un aspect plus naturel.

Utilisation de l'outil Gomme d'arrière-plan

[To the top](#)

L'outil Gomme d'arrière-plan rend transparents les pixels de couleur pour vous permettre de supprimer facilement un objet de son arrière-plan. En agissant délicatement, vous pouvez conserver les contours de l'objet de premier plan tout en éliminant les pixels de la frange d'arrière-plan.

Le pointeur de l'outil se présente sous la forme d'un cercle avec une croix indiquant la zone sensible. Au fur et à mesure que vous déplacez le pointeur, les pixels contenus dans le cercle et d'une valeur chromatique semblable à celle du pixel sous la zone sensible sont effacés. Si le cercle chevauche votre objet de premier plan et ne contient pas de pixels semblables au pixel de la zone sensible, l'objet de premier plan n'est pas effacé.



Effacement des éléments d'arrière-plan superflus. Vous pouvez remplacer des éléments d'arrière-plan par d'autres éléments à l'aide de l'outil Tampon de duplication ou en ajoutant un autre calque.

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les zones à effacer.
Note: si vous sélectionnez l'arrière-plan, il devient automatiquement un calque lorsque vous utilisez la gomme d'arrière-plan.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme d'arrière-plan. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme ou Gomme magique, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme d'arrière-plan dans la barre d'options de l'outil.)
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser l'outil sur la zone à effacer. Maintenez la zone sensible de l'outil en dehors des zones à conserver..

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme d'arrière-plan suivantes :


Epaisseur Largeur en pixels de la forme

Tolérance Définit l'écart chromatique admis entre un pixel et la zone sensible pour être pris en compte par l'outil. Une faible tolérance limite l'effacement aux zones qui sont très semblables à la couleur de la zone sensible. Une tolérance élevée remplace une gamme des couleurs plus étendue.

Paramètres de forme Définit les paramètres prédéfinis de la forme, tels que l'épaisseur, le diamètre, la dureté et le pas. Déplacez les curseurs Epaisseur ou entrez des chiffres dans les zones de texte.

Limites Contiguës efface les parties juxtaposées arborant la couleur de la zone sensible. Discontiguës efface les pixels contenus dans le cercle qui sont semblables à la couleur de la zone sensible.

More Help topics



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Mode rapide amélioré


Effets

Textures

Cadres

Appliquer un effet, une texture ou un cadre

Le mode Rapide regroupe les outils de base de retouche des photos dans un seul endroit afin de corriger rapidement l'exposition, la couleur, la netteté, ainsi que d'autres aspects d'une image. A partir de Photoshop Elements 12, outre corriger vos photos, vous pouvez également les transformer en oeuvres d'art à l'apparence professionnelle. Trois nouveaux panneaux (Effets, Textures et Cadres) sont désormais disponibles.



Ces panneaux se trouvent en regard du panneau Réglages. Chaque panneau comporte dix vignettes. Chaque vignette est un aperçu en direct. Cliquer sur une vignette applique l'effet, la texture ou le cadre à votre image. Les noms de ces effets, textures et cadres s'affichent lorsque vous placez le pointeur sur la vignette.

[Haut de la page](#) 

Effets



Onze effets disponibles disposant chacun de cinq variations. Transformez votre photographie en lui appliquant un effet. Les vignettes cliquables des effets disponibles sont des aperçus en direct qui permettent

de comprendre comment l'effet s'affiche sur l'image avant de l'appliquer. Les effets varient de l'effet Noir et blanc aux aspects Vintage, en passant par les paramètres prédéfinis Traitement croisé.

Réglage automatique des looks intelligents Analyse l'image et, en fonction de son contenu, fournit des options permettant d'appliquer différents effets. Variations disponibles :

- Auto1
- Auto2
- Auto3
- Auto4
- Auto5

Les effets sont appliqués en tant que nouveau calque avec masque de fusion. Vous pouvez modifier le masque de fusion en mode Expert pour supprimer/réduire l'effet sur certaines zones.

La liste suivante propose une brève description de chacun des effets disponibles :

Réglage automatique des looks intelligents Analyse l'image et, en fonction de son contenu, fournit des options permettant d'appliquer différents effets. Variations disponibles :

- Auto1
- Auto2
- Auto3
- Auto4
- Auto5

Teinte Applique une teinte de couleur (par exemple, or, sépia, vert) à l'image. Variations disponibles :

- Cuivre
- Or
- Sépia
- Vert
- Bleu

Saisons Applique un effet de saison à l'image. Variations disponibles :

- Printemps
- Eté
- Automne
- Hiver
- Neige

Croquis au crayon Applique un effet pour donner à l'image l'aspect d'un croquis au crayon. Variations disponibles :

- Lignes légères
- Croquis au crayon
- Fusain
- Pointillé
- Crayon de couleur

Effets ludiques Applique des des effets ludiques à l'image. Variations disponibles :

- Effets ludiques
- Bleu Lomo
- Contraste Lomo
- Vert Lomo

- Holga

Noir & blanc Applique un effet noir et blanc à l'image. Variations disponibles :

- N&B simple
- Argent
- Ancienne école
- Platine
- Noir teinté

Lithographie Applique un effet de lithographie à l'image. Variations disponibles :

- Sépia
- Noir
- Cuivre
- Bleu
- Vert

Traitement croisé Applique l'effet de traitement du film photographique dans une solution chimique destinée à un autre type de film. Variations disponibles :

- Bleu profond
- Dégradé orange
- Bleu délavé
- Dégradé vert
- Dégradé violet

Virage partiel Applique une couleur donnée aux tons clairs d'une image en noir et blanc et une autre couleur aux tons foncés. Variations disponibles :

- Virage partiel
- Ton bleu
- Ton rouge
- Ton vert
- Ton gris

Vintage Applique un effet vintage à l'image. Variations disponibles :

- Fuite vintage
- Vintage atténué
- Couleur vintage
- Lueur sépia
- Vintage marqué

Fuites de lumière Applique un effet de lumière sur le négatif d'une image lue en flux continu dans la chambre opaque d'un appareil photo. Variations disponibles :

- Couleurs diffuses
- Bords gravés
- Fuite douce
- Fuite blanche
- Filet jaune

Utilisez le panneau Textures pour sélectionner parmi les dix textures que vous pouvez appliquer à la photo. Les textures simulent diverses surfaces et divers arrière-plans sur lesquels la photo peut être imprimée. Par exemple, l'apparence de papier vieilli, la texture de peinture craquelée, une grille bleue rugueuse, l'aspect de chrome.

Les textures sont appliquées en tant que nouveau calque avec masque de fusion. Vous pouvez modifier le masque de fusion en mode Expert pour supprimer/réduire la texture de certaines zones (visage/peau).

[Haut de la page](#) ¹³


Cadres

Utilisez le panneau Cadres pour appliquer à votre photo votre choix parmi les dix cadres disponibles. Le cadre est automatiquement adapté de la manière optimale. Vous pouvez aussi déplacer ou transformer l'image et le cadre. Cette opération peut se faire à l'aide de l'outil de déplacement et en double-cliquant sur le cadre. Vous pouvez remplacer la couleur blanche d'arrière-plan par tout autre choix en mode Expert en modifiant le calque Couleur de remplissage.

[Haut de la page](#) ¹³

Appliquer un effet, une texture ou un cadre

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements Editor et passez au mode Rapide.
2. Trois panneaux (Effets, Textures et Cadres) sont disponibles en plus du panneau Réglages. Cliquez sur l'icône pour l'un des panneaux.
3. La Barre de panneaux affiche des aperçus en direct de vignettes de l'image ouverte. Cliquez sur une vignette pour appliquer l'effet, la texture ou le cadre.
4. (Facultatif) Passez en mode Expert, et modifiez l'effet, la texture ou le cadre que vous avez utilisé dans l'image. La modification appliquée en mode Rapide est disponible dans un calque distinct.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Sélection des couleurs

[Choix d'une couleur à l'aide de l'outil Pipette](#)

[Choix d'une couleur dans la palette d'outils](#)

[Utilisation du panneau Nuancier](#)

[Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe](#)


[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

[Haut de la page](#) 

Choix d'une couleur à l'aide de l'outil Pipette

L'outil Pipette permet de copier facilement une couleur sans devoir sélectionner une nuance. Il copie ou prélève la couleur d'une zone de la photo pour définir une nouvelle couleur de premier plan ou d'arrière-plan. Vous pouvez prélever un échantillon à partir de l'image active, d'une autre image ouverte ou du bureau de l'ordinateur.

Si vous voulez que cette couleur soit toujours disponible, vous pouvez ajouter la couleur échantillonnée au panneau Nuancier. Vous pouvez également spécifier la taille de la zone échantillonnée par la pipette. Par exemple, vous pouvez définir la pipette pour échantillonner les valeurs chromatiques moyennes d'une zone de 5 pixels sur 5 ou de 3 pixels sur 3 sous le pointeur.



Sélection d'une couleur de premier plan avec la pipette

A. Echantillon ponctuel **B.** Echantillon Moyenne 5 x 5

1. Sélectionnez l'outil Pipette dans la palette d'outils.
2. (Facultatif) Pour modifier la taille d'échantillon de la pipette, choisissez une option dans le menu déroulant Taille de la barre d'options de l'outil :
 - Echantillon ponctuel, pour lire la valeur exacte du pixel sur lequel vous cliquez.
 - Moyenne 3 x 3 ou Moyenne 5 x 5, pour lire la valeur moyenne du nombre de pixels spécifié dans la zone sur laquelle vous cliquez.
3. Dans la barre d'options de l'outil, sélectionnez l'endroit à partir duquel le sélecteur de couleurs doit prendre un échantillon. Choisissez Tous les calques ou Calque sélectionné.
4. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner une couleur :
 - Pour sélectionner une nouvelle couleur de premier plan à partir d'une image, cliquez sur la couleur souhaitée dans l'image. Pour sélectionner une couleur apparaissant à

un autre endroit de l'écran de l'ordinateur, cliquez dans l'image et faites glisser.

- Pour sélectionner une nouvelle couleur d'arrière-plan à partir d'une image, cliquez sur la couleur souhaitée tout en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée.

La case de couleur de premier plan change au fur et à mesure que vous cliquez et faites glisser l'outil Pipette.

5. Relâchez le bouton de la souris pour choisir la nouvelle couleur.

Remarque : vous pouvez activer temporairement l'outil Pipette pendant que vous utilisez un autre outil de peinture pour changer rapidement de couleur sans sélectionner l'autre outil. Maintenez simplement la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée. Une fois que vous avez choisi la couleur appropriée, relâchez la touche Alt (Option sous Mac OS).

[Haut de la page](#)

Choix d'une couleur dans la palette d'outils

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour définir les cases de couleur de premier plan et d'arrière-plan sur le noir et le blanc, cliquez sur l'icône Couleurs de premier plan et d'arrière-plan par défaut.
 - Pour intervertir les couleurs des deux cases, cliquez sur l'icône Permuter les couleurs de premier plan et d'arrière-plan.
 - Pour modifier la couleur de premier plan, cliquez sur la case de couleur supérieure dans la palette d'outils, puis choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
 - Pour modifier la couleur d'arrière-plan, cliquez sur la case de couleur inférieure dans la palette d'outils, puis choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.

[Haut de la page](#)

Utilisation du panneau Nuancier

Le panneau Nuancier (Fenêtre > Nuancier) est un emplacement pratique pour stocker les couleurs que vous utilisez fréquemment dans vos images. Vous pouvez choisir une couleur de premier plan ou d'arrière-plan en cliquant sur une nuance dans le panneau Nuancier. Vous pouvez créer une bibliothèque de nuances personnalisées en ajoutant ou en supprimant des couleurs. Vous pouvez également enregistrer une bibliothèque de nuances et la recharger pour l'utiliser dans une autre image. Vous pouvez modifier la disposition des vignettes dans le panneau Nuancier en choisissant une option dans le menu Plus.

Bien qu'il soit possible d'ajouter un grand nombre de couleurs au panneau Nuancier, il est préférable de limiter la taille du panneau pour une plus grande facilité de gestion et de meilleures performances. Le fait de créer des bibliothèques vous permet de grouper des nuances apparentées ou spéciales et de limiter ainsi la taille du panneau.

Le dossier dossier d'installation Photoshop Elements\Presets\Color Swatches (pour Mac, dossier d'installation Photoshop Elements\Support Files\Presets\Color Swatches) contient les différentes bibliothèques de nuances. Les bibliothèques personnalisées enregistrées dans le dossier Color Swatches s'affichent automatiquement dans le menu déroulant correspondant du panneau.

Choix d'une couleur à l'aide du panneau Nuancier

1. Si le panneau Nuancier n'est pas déjà ouvert, choisissez la commande Fenêtre > Nuancier.
2. (Facultatif) Dans le panneau Nuancier, choisissez le nom d'une bibliothèque de nuances dans le menu Nuancier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour choisir une couleur de premier plan, cliquez sur une couleur dans le panneau.

- Pour choisir une couleur d'arrière-plan, cliquez sur une couleur dans le panneau tout en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée.

Ajout d'une couleur au panneau Nuancier

Si vous réutilisez souvent une couleur, vous pouvez l'enregistrer comme nuance dans le panneau Nuancier. Les nuances enregistrées sont ajoutées à la bibliothèque de couleurs du panneau. Pour enregistrer définitivement vos nuances personnalisées, vous devez enregistrer l'intégralité de la bibliothèque.

1. Définissez, dans la palette d'outils, la couleur de premier plan à ajouter.
2. Dans le panneau Nuancier, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Nouvelle nuance au bas du panneau. La nuance est ajoutée et automatiquement appelée Nuance 1.
 - Choisissez l'option Nouvelle nuance dans le menu Plus du panneau.
 - Placez le pointeur sur un espace vide au bas du panneau Nuancier (le pointeur prend la forme d'un pot de peinture), puis cliquez sur cet espace vide pour ajouter la couleur.



Sélection d'une couleur avec la pipette et ajout comme nouvelle nuance

3. Nommez la nouvelle couleur, puis cliquez sur le bouton OK.
4. Si vous êtes invité à enregistrer la bibliothèque de nuances, entrez un nouveau nom dans la boîte de dialogue Enregistrer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Enregistrement et utilisation des bibliothèques de nuances personnalisées

- Dans le panneau Nuancier, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour enregistrer une bibliothèque de nuances, choisissez la commande Enregistrer le nuancier dans le menu Plus. Pour que le nuancier apparaisse dans le menu déroulant des bibliothèques de nuances du panneau, enregistrez le fichier dans le dossier Photoshop Elements\Presets\Color Swatches (pour Mac OS, Photoshop Elements\Support Files\Presets\Color Swatches).

Remarque : pour que le nouveau nuancier apparaisse dans le menu, vous devez relancer Photoshop Elements.

- Pour sélectionner et charger une bibliothèque de nuances, choisissez la commande Charger un nuancier dans le menu Plus du panneau.
- Pour remplacer la bibliothèque de nuances ouverte par une autre bibliothèque, choisissez la commande Remplacer le nuancier dans le menu Plus du panneau, puis sélectionnez une bibliothèque.

Rétablissement des nuances par défaut d'une bibliothèque de nuances

1. Choisissez une bibliothèque de nuances dans le menu déroulant du panneau Nuancier.
2. Dans le menu Plus du panneau Nuancier, choisissez la commande Gestionnaire des

paramètres prédéfinis.

3. Choisissez l'option Nuancier dans le menu Type de la boîte de dialogue Gestionnaire des paramètres prédéfinis.
4. Choisissez l'option Réinitialiser le nuancier dans le menu Plus et confirmez l'action lorsque vous y êtes invité.

Suppression d'une couleur du panneau Nuancier


1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser la nuance vers le bouton Corbeille du panneau, puis cliquez sur le bouton OK pour confirmer la suppression.
 - Appuyez sur la touche Alt (Option sous Mac OS) pour transformer le pointeur en une icône en forme de ciseaux, puis cliquez sur une couleur dans le panneau Nuancier.
2. Si vous êtes invité à enregistrer la bibliothèque, entrez un nom dans la boîte de dialogue Enregistrer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Remarque : pour supprimer définitivement les nuances, vous devez réenregistrer la bibliothèque qui les contenait.

[Haut de la page](#)

Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe

Le sélecteur de couleurs Adobe vous permet de sélectionner la couleur de premier plan ou d'arrière-plan dans un spectre de couleurs ou en définissant des couleurs de façon numérique. Par ailleurs, vous pouvez sélectionner des couleurs selon les modèles TSL et RVB ou choisir de ne sélectionner que des couleurs web sécurisées.



Sélecteur de couleurs Adobe

A. Couleur réglée **B.** Couleur d'origine **C.** Valeurs chromatiques TSL **D.** Valeurs chromatiques RVB **E.** Affichage des couleurs web uniquement **F.** Champ de couleur **G.** Curseur de couleur **H.** Valeur chromatique hexadécimale

1. Cliquez sur les cases de couleur de premier plan ou d'arrière-plan dans la palette d'outils pour afficher le sélecteur de couleurs.
2. Cliquez à l'intérieur du champ de couleur. Lorsque vous cliquez dans le champ de couleur, un marqueur circulaire indique la position de la couleur dans le champ, et les valeurs numériques reflètent la nouvelle couleur.
3. Faites glisser les triangles blancs le long du curseur pour passer à une autre couleur.
4. Pour spécifier un nombre de manière visuelle, vous pouvez également utiliser l'une des


méthodes suivantes :

- Entrez la valeur hexadécimale de la couleur dans la zone de texte située sous les valeurs RVB. (Les valeurs chromatiques hexadécimales sont souvent utilisées par les concepteurs de sites web.)
 - Pour le mode de couleur RVB, sélectionnez un bouton radio, puis spécifiez la valeur des composantes comprise entre 0 et 255 (0 correspondant à aucune lumière, et 255 à la lumière la plus vive).
 - Pour le mode de couleur TSL, sélectionnez un bouton radio, puis spécifiez des pourcentages de saturation et de luminosité ; exprimez la teinte sous forme d'un angle compris entre 0 et 360° correspondant à une position sur la roue chromatique.
5. La partie supérieure du rectangle de couleur à droite du curseur affiche la nouvelle couleur. La partie inférieure du rectangle contient la couleur d'origine.
6. Cliquez sur le bouton OK pour commencer à peindre avec la nouvelle couleur.

Remarque : vous pouvez sélectionner des couleurs à l'aide du sélecteur de couleurs intégré de votre système ou d'un sélecteur de couleurs externe. Choisissez *Préférences > Général*, puis le sélecteur de couleurs.

Voir aussi

- [Présentation de la couleur](#)
- A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan
- Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Configuration des formes

[A propos des options de forme](#)

[Ajout d'une forme à la bibliothèque de formes](#)

[Suppression d'une forme](#)

[Création d'une forme personnalisée à partir d'une image](#)

[Configuration de la prise en charge des tablettes sensibles à la pression](#)

[Utilisation d'Elements Organizer sur les tablettes Wacom](#)


[Haut de la page](#) 

A propos des options de forme

Vous pouvez simuler des touches de peinture en définissant le taux d'estompage progressif des empreintes de forme appliquées avec l'outil. Vous pouvez définir les options qui varient de façon dynamique sur une empreinte de forme, notamment la diffusion, l'épaisseur et la couleur. La vignette de forme située dans la barre d'options de l'outil reflète les changements de forme à mesure que vous réglez les options de stylet.


Pour définir les options de stylet, sélectionnez un outil de forme, puis cliquez sur Paramètres de forme (ou sur Avancé, pour certains outils) dans la barre d'options de l'outil.

Pas Définit la distance entre les empreintes de la forme sur le dessin. Pour modifier le pas, entrez un nombre ou utilisez le curseur pour définir une valeur correspondant à un pourcentage du diamètre de la forme. (La vignette de forme située dans la barre d'options de l'outil varie de façon dynamique pour refléter le réglage du pas.)




Plus le pas est élevé, plus les sauts de la forme sont nombreux.

Estomper Définit le nombre d'étapes jusqu'à ce que le flux de peinture soit totalement estompé. Une valeur faible applique un estompage très rapide, et la valeur zéro ne crée aucun effet d'estompage. Chaque étape équivaut à une marque de la pointe d'une forme. Les valeurs admises sont comprises entre 0 et 9999. Si, par exemple, vous spécifiez 10 étapes, vous obtenez un estompage en 10 incréments. Pour les formes plus petites, il est conseillé de définir une valeur de 25 ou supérieure. Si les dessins s'estompent trop rapidement, augmentez cette valeur.




Estompage en 40, 60 et 80 étapes

Variation de teinte Définit le taux auquel la couleur du contour bascule entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Plus la valeur est élevée, plus les permutations sont fréquentes (pour définir les couleurs utilisées par l'option de variation de teinte, voir la section [A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan](#)).




Tracé de pinceau avec et sans variation de teinte

Dureté Définit la taille du centre de la forme. Entrez un nombre ou utilisez le curseur pour définir une valeur correspondant à un pourcentage du diamètre de la forme.




Formes avec différentes valeurs de dureté

Diffusion La diffusion de la forme détermine la manière dont les empreintes de la forme sont distribuées dans le dessin. Les valeurs faibles produisent un trait plus dense et une peinture moins diffuse, tandis que les valeurs élevées augmentent la zone de diffusion.



Empreinte de forme avec valeurs de diffusion faible et élevée


Angle Définit l'angle de décalage de l'axe prolongé d'une forme elliptique par rapport à l'axe horizontal. Entrez une valeur en degrés ou déplacez la flèche dans l'icône d'angle pour définir l'angle souhaité.



Les formes angulaires produisent un effet ciselé.

Arrondi Définit le rapport entre l'axe court et l'axe long de la forme. Entrez un pourcentage ou faites glisser

un point dans l'icône d'angle en le rapprochant ou l'éloignant de la flèche. Une valeur de 100 % crée une forme circulaire, une valeur de 0 % crée une forme linéaire, et les valeurs intermédiaires créent des formes elliptiques.



Le réglage de l'arrondi modifie la pointe de la forme.

Définissez ce paramètre comme valeur par défaut. Cette option, disponible pour certains outils qui peuvent avoir des attributs de forme, vous permet de définir les paramètres actuellement sélectionnés comme paramètres par défaut.

[Haut de la page](#)

Ajout d'une forme à la bibliothèque de formes

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme.
2. Dans la barre d'options de l'outil, cliquez sur la flèche en regard de la fenêtre de forme pour afficher le panneau contextuel ; choisissez une catégorie dans la liste déroulante de forme, puis sélectionnez une forme à modifier.
3. Cliquez sur Paramètres de forme, puis utilisez les curseurs pour modifier la forme d'origine.
4. Dans la fenêtre de forme, cliquez sur le menu contextuel, puis choisissez l'option Enregistrer la forme.
5. Entrez un nom dans la boîte de dialogue Nom de la forme, puis cliquez sur le bouton OK.

La nouvelle forme est sélectionnée dans la barre d'options de l'outil et est ajoutée au bas du panneau déroulant des formes.

[Haut de la page](#)


Suppression d'une forme

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme.
2. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme pour afficher le panneau déroulant des formes dans la barre d'options de l'outil.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur la touche Alt (Option sous Mac OS) pour transformer le pointeur en une icône en forme de ciseaux, puis cliquez sur la forme à supprimer.
 - Sélectionnez la forme dans le panneau déroulant, puis choisissez la commande Supprimer la forme dans le menu du panneau.
 - Choisissez la commande Gestionnaire des paramètres prédéfinis dans le menu du panneau, sélectionnez l'option Formes dans la liste Type, sélectionnez une forme dans la liste de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

[Haut de la page](#)

Création d'une forme personnalisée à partir d'une image

Vous pouvez créer une forme personnalisée en sélectionnant une zone sur une photo. La forme utilise une version en niveaux de gris de la sélection pour appliquer la couleur de premier plan à votre image. Par exemple, vous pourriez sélectionner une feuille et la colorer aux couleurs d'automne. Vous pouvez également créer une forme à l'aide de l'outil Pinceau. Vous pouvez créer une forme personnalisée à partir d'un calque entier ou d'une sélection. La taille maximale de la forme personnalisée est de 2 500 x 2 500 pixels.



Création d'une forme personnalisée de chien. Cette forme permet de peindre sur des formes de chiens.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez une partie d'une image à utiliser comme forme personnalisée.
- N'effectuez aucune sélection pour utiliser le calque entier comme forme personnalisée.

Utilisez les outils de peinture pour tracer la forme et la sélectionner. Vous pouvez utiliser des contours nets ou diffus et varier l'opacité des traits pour produire des effets de contour flou.

2. Choisissez la commande Edition > Définir une forme d'après la sélection.

3. Nommez la forme, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#)

Configuration de la prise en charge des tablettes sensibles à la pression

Photoshop Elements est compatible avec la plupart des tablettes de numérisation sensibles à la pression, telles que les tablettes *Wacom*®. A partir du tableau de bord logiciel de votre tablette, vous pouvez faire varier les propriétés de l'outil Forme en fonction des options de la tablette et du degré de pression que vous appliquez avec votre stylet.

- Sélectionnez l'outil Forme dans la palette d'outils, puis, dans la barre d'options de l'outil, définissez les options de tablette que vous voulez contrôler par la pression de la plume.

[Haut de la page](#)


Utilisation d'Elements Organizer sur les tablettes Wacom

Vous pouvez maintenant utiliser Elements Organizer sur les tablettes Wacom.

Le mode Souris fonctionne de façon transparente dans les tablettes Wacom suivantes : Wacom Intuos 3, Intuos 4, Bamboo Fun et Bamboo Touch.

Basculer entre le mode Souris et le mode Plume


1. Sélectionnez Démarrer > Propriétés de la tablette Wacom.
2. Sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser.



Paramètres des préférences de la tablette Wacom

Adobe recommande également

- A propos des modes de fusion
- Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Fonds et contours

Utilisation de l'outil Pot de peinture

Remplissage d'un calque avec une couleur ou un motif

Traçage du contour des objets sur un calque

Utilisation de l'outil Pot de peinture

To the top ¹

L'outil Pot de peinture permet de remplir une zone dont les valeurs chromatiques sont semblables aux pixels sur lesquels vous cliquez. Vous pouvez remplir une zone avec la couleur de premier plan ou un motif.

1. Choisissez une couleur de premier plan.
2. Sélectionnez l'outil Pot de peinture dans la palette d'outils.
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis cliquez sur la partie de l'image à remplir.
Si vous ne voulez pas remplir les zones transparentes d'un calque, vous pouvez les verrouiller dans le panneau Calques.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Pot de peinture suivantes :

Peinture / Motif Définit une couleur de premier plan (Peinture) ou le motif (Motif) à utiliser comme remplissage.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Tolérance Définit l'écart chromatique admis pour remplir les pixels. Une faible tolérance remplit les pixels dont la valeur chromatique est très proche de celle du pixel sur lequel vous avez cliqué. Une tolérance élevée remplit les pixels contenant une plus grande gamme des couleurs.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image.

Tous les calques Remplit les pixels similaires sur tous les calques visibles compris dans les niveaux définis par les options Tolérance et Pixels contigus.

Pixels contigus Remplit les pixels aux valeurs chromatiques similaires situés les uns à côté des autres. Désélectionnez cette option si vous voulez remplir tous les pixels similaires dans l'image, y compris ceux qui ne sont pas adjacents. L'option Tolérance définit l'écart chromatique admis.

Lissage Lisse les bords de la sélection remplie.

Remplissage d'un calque avec une couleur ou un motif

To the top ¹

Vous pouvez également utiliser un calque de remplissage pour appliquer un fond ou un motif à votre image, à la place des outils de forme. Le calque de remplissage offre davantage de souplesse en permettant de changer les propriétés du fond et du motif et de modifier le masque de remplissage pour restreindre le dégradé à une portion de l'image.

1. Définissez une couleur de premier plan ou d'arrière-plan.
2. Sélectionnez la zone à remplir. Pour remplir un calque entier, sélectionnez-le dans le panneau Calques.
3. Choisissez la commande Edition > Remplir le calque ou Edition > Remplir la sélection.
4. Définissez les options dans la boîte de dialogue Remplir le calque, puis cliquez sur le bouton OK.

Remplir Choisissez une couleur dans le menu Avec. Pour sélectionner une couleur différente, choisissez l'option Couleur, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs. Choisissez l'option Motif pour remplir le calque avec un motif.

Motif personnalisé Spécifie le motif à utiliser si vous choisissez la commande Motif dans le menu Avec. Vous pouvez également utiliser des motifs provenant des bibliothèques fournies ou créer vos propres motifs.

Mode Spécifie la manière dont le motif de couleur appliqué fusionne avec les pixels existants de l'image.

Opacité Définit l'opacité du motif de couleur à appliquer.

Conserver les zones transparentes Remplit uniquement les pixels opaques.

Traçage du contour des objets sur un calque

To the top ¹

Vous pouvez utiliser la commande Contour pour tracer automatiquement un contour coloré autour d'une sélection ou du contenu d'un calque.

Note: pour ajouter un contour à l'arrière-plan, vous devez d'abord le convertir en calque ordinaire. L'arrière-plan ne contenant aucun pixel transparent, le calque entier est entouré.

1. Sélectionnez la zone de l'image ou un calque dans le panneau Calques.
2. Choisissez la commande Edition > Contour de la sélection.
3. Dans la boîte de dialogue Contour, définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK pour ajouter le contour :

Épaisseur Spécifie l'épaisseur du contour franc. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 250 pixels.

Couleur Définit la couleur du contour. Cliquez sur le témoin de couleur pour sélectionner une couleur dans le sélecteur de couleurs.

Position Spécifie si la bordure doit être placée à l'intérieur, à l'extérieur ou au centre de la sélection ou des limites du calque.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Entrez une valeur d'opacité ou cliquez sur la flèche et déplacez le curseur.

Conserver les zones transparentes Entoure uniquement les zones contenant des pixels opaques sur un calque. Cette option n'est pas disponible si votre image ne comporte aucune zone transparente.

More Help topics



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Sélection des couleurs

[Sélection d'une couleur à l'aide du Sélecteur de couleurs](#)

[Choix d'une couleur dans la palette d'outils](#)

[Utilisation du panneau Nuancier](#)


[Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe](#)

[Haut de la page](#)

Sélection d'une couleur à l'aide du Sélecteur de couleurs

L'outil Sélecteur de couleurs permet de copier facilement une couleur sans avoir à sélectionner une nuance. Il copie ou prélève la couleur d'une zone de la photo pour définir une nouvelle couleur de premier plan ou d'arrière-plan. Vous pouvez prélever un échantillon à partir de l'image active, d'une autre image ouverte ou du bureau de l'ordinateur.

Si vous voulez que cette couleur soit toujours disponible, vous pouvez ajouter la couleur échantillonnée au panneau Nuancier. Vous pouvez également spécifier la taille de la zone échantillonnée par le Sélecteur de couleurs. Par exemple, vous pouvez régler le Sélecteur de couleurs de façon à échantillonner les valeurs chromatiques moyennes d'une zone de 5 pixels sur 5 ou de 3 pixels sur 3 sous le pointeur.



Sélection d'une couleur de premier plan avec le Sélecteur de couleurs

A. Échantillon ponctuel **B.** Échantillon Moyenne 5 x 5

1. Sélectionnez l'outil Sélecteur de couleurs de la palette d'outils.
2. (Facultatif) Pour modifier la taille d'échantillon du Sélecteur de couleurs, choisissez une option dans le menu déroulant Taille de la barre d'options de l'outil :
 - Échantillon ponctuel, pour lire la valeur exacte du pixel sur lequel vous cliquez.
 - Moyenne 3 x 3 ou Moyenne 5 x 5, pour lire la valeur moyenne du nombre de pixels spécifié dans la zone sur laquelle vous cliquez.
3. Dans la barre d'options de l'outil, sélectionnez l'endroit à partir duquel le sélecteur de couleurs doit prendre un échantillon. Choisissez Tous les calques ou Calque sélectionné.
4. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner une couleur :
 - Pour sélectionner une nouvelle couleur de premier plan à partir d'une image, cliquez sur la couleur souhaitée dans l'image. Pour sélectionner une couleur apparaissant à un autre endroit de l'écran de l'ordinateur, cliquez dans l'image et faites glisser.
 - Pour sélectionner une nouvelle couleur d'arrière-plan à partir d'une image, cliquez sur la couleur souhaitée tout en maintenant la touche Option enfoncée.

La case de couleur de premier plan change au fur et à mesure que vous cliquez et faites glisser l'outil Sélecteur de couleurs.

5. Relâchez le bouton de la souris pour choisir la nouvelle couleur.

Remarque : vous pouvez activer temporairement l'outil *Sélecteur de couleurs* pendant que vous utilisez un autre outil de peinture pour changer rapidement de couleur sans sélectionner l'autre outil. Il suffit de maintenir la touche *Option* enfoncée. Une fois la couleur choisie, relâchez la touche *Option*.

[Haut de la page](#)

Choix d'une couleur dans la palette d'outils

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour définir les cases de couleur de premier plan et d'arrière-plan sur le noir et le blanc, cliquez sur l'icône *Couleurs de premier plan et d'arrière-plan* par défaut.
 - Pour intervertir les couleurs des deux cases, cliquez sur l'icône *Permuter les couleurs de premier plan et d'arrière-plan*.
 - Pour modifier la couleur de premier plan, cliquez sur la case de couleur supérieure dans la palette d'outils, puis choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.
 - Pour modifier la couleur d'arrière-plan, cliquez sur la case de couleur inférieure dans la palette d'outils, puis choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs.

[Haut de la page](#)

Utilisation du panneau Nuancier

Le panneau Nuancier (Fenêtre > Nuancier) est un emplacement pratique pour stocker les couleurs que vous utilisez fréquemment dans vos images. Vous pouvez choisir une couleur de premier plan ou d'arrière-plan en cliquant sur une nuance dans le panneau Nuancier. Vous pouvez créer une bibliothèque de nuances personnalisées en ajoutant ou en supprimant des couleurs. Vous pouvez également enregistrer une bibliothèque de nuances et la recharger pour l'utiliser dans une autre image. Vous pouvez modifier la disposition des vignettes dans le panneau Nuancier en choisissant une option dans le menu Plus.

Bien qu'il soit possible d'ajouter un grand nombre de couleurs au panneau Nuancier, il est préférable de limiter la taille du panneau pour une plus grande facilité de gestion et de meilleures performances. Le fait de créer des bibliothèques vous permet de grouper des nuances apparentées ou spéciales et de limiter ainsi la taille du panneau.

Les bibliothèques personnalisées enregistrées dans le dossier *Color Swatches* s'affichent automatiquement dans le menu déroulant correspondant du panneau. Les dossiers de la bibliothèque de nuances sont :

Photoshop Elements 15 :

- `/Applications/Adobe Photoshop Elements 15.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop Elements 15.app/Contents/Presets/color swatches`

Adobe Photoshop Elements 14 :

- `/Applications/Adobe Photoshop Elements 14.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop Elements 14.app/Contents/Presets/color swatches`

Choix d'une couleur à l'aide du panneau Nuancier

1. Si le panneau Nuancier n'est pas déjà ouvert, choisissez la commande *Fenêtre > Nuancier*.
2. (Facultatif) Dans le panneau Nuancier, choisissez le nom d'une bibliothèque de nuances dans le menu Nuancier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour choisir une couleur de premier plan, cliquez sur une couleur dans le panneau.
 - Pour choisir une couleur d'arrière-plan, cliquez sur une couleur dans le panneau tout en maintenant la touche *Commande* enfoncée.

Ajout d'une couleur au panneau Nuancier

Si vous réutilisez souvent une couleur, vous pouvez l'enregistrer comme nuance dans le panneau Nuancier. Les nuances enregistrées sont ajoutées à la bibliothèque de couleurs du panneau. Pour enregistrer définitivement vos nuances personnalisées, vous devez enregistrer l'intégralité de la bibliothèque.

1. Définissez, dans la palette d'outils, la couleur de premier plan à ajouter.
2. Dans le panneau Nuancier, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Nouvelle nuance au bas du panneau. La nuance est ajoutée et automatiquement appelée Nuance 1.
 - Choisissez l'option Nouvelle nuance dans le menu Plus du panneau.
 - Placez le pointeur sur un espace vide au bas du panneau Nuancier (le pointeur prend la forme d'un pot de peinture), puis cliquez sur cet espace vide pour ajouter la couleur.



Sélection d'une couleur avec le Sélecteur de couleurs et ajout comme nouvelle nuance

3. Nommez la nouvelle couleur, puis cliquez sur le bouton OK.
4. Si vous êtes invité à enregistrer la bibliothèque de nuances, entrez un nouveau nom dans la boîte de dialogue Enregistrer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Enregistrement et utilisation des bibliothèques de nuances personnalisées

- Dans le panneau Nuancier, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour enregistrer une bibliothèque de nuances, choisissez la commande Enregistrer le nuancier dans le menu Plus. Pour que le nuancier apparaisse dans le menu déroulant des bibliothèques de nuances du panneau, enregistrez le fichier dans le dossier :

Photoshop Elements 15 :

- /Applications/Adobe Photoshop
Elements 15.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop
Elements 15.app/Contents/Presets/color swatches

Adobe Photoshop Elements 14 :

- /Applications/Adobe Photoshop
Elements 14.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop
Elements 14.app/Contents/Presets/color swatches

Remarque : pour que le nouveau nuancier apparaisse dans le menu, vous devez relancer Photoshop Elements.

- Pour sélectionner et charger une bibliothèque de nuances, choisissez la commande Charger un nuancier dans le menu Plus du panneau.
- Pour remplacer la bibliothèque de nuances ouverte par une autre bibliothèque, choisissez la commande Remplacer le nuancier dans le menu Plus du panneau, puis sélectionnez une bibliothèque.

Rétablissement des nuances par défaut d'une bibliothèque de nuances

1. Choisissez une bibliothèque de nuances dans le menu déroulant du panneau Nuancier.
2. Dans le menu Plus du panneau Nuancier, choisissez la commande Gestionnaire des paramètres prédéfinis.
3. Choisissez l'option Nuancier dans le menu Type de la boîte de dialogue Gestionnaire des paramètres prédéfinis.
4. Choisissez l'option Réinitialiser le nuancier dans le menu Plus et confirmez l'action lorsque vous y êtes invité.

Suppression d'une couleur du panneau Nuancier


1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser la nuance vers le bouton Corbeille du panneau, puis cliquez sur le bouton OK pour confirmer la suppression.
 - Appuyez sur la touche Option pour transformer le pointeur en une icône en forme de ciseaux, puis cliquez sur une couleur dans le panneau Nuancier.
2. Si vous êtes invité à enregistrer la bibliothèque, entrez un nom dans la boîte de dialogue Enregistrer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Remarque : pour supprimer définitivement les nuances, vous devez réenregistrer la bibliothèque qui les contenait.

[Haut de la page](#)

Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe

Le sélecteur de couleurs Adobe vous permet de sélectionner la couleur de premier plan ou d'arrière-plan dans un spectre de couleurs ou en définissant des couleurs de façon numérique. Par ailleurs, vous pouvez sélectionner des couleurs selon les modèles TSL et RVB ou choisir de ne sélectionner que des couleurs web sécurisées.



Sélecteur de couleurs Adobe

1. Cliquez sur les cases de couleur de premier plan ou d'arrière-plan dans la palette d'outils pour afficher le sélecteur de couleurs.
2. Cliquez à l'intérieur du champ de couleur. Lorsque vous cliquez dans le champ de


couleur, un marqueur circulaire indique la position de la couleur dans le champ, et les valeurs numériques reflètent la nouvelle couleur.

3. Faites glisser les triangles blancs le long du curseur pour passer à une autre couleur.
4. Pour spécifier un nombre de manière visuelle, vous pouvez également utiliser l'une des méthodes suivantes :
 - Entrez la valeur hexadécimale de la couleur dans la zone de texte située sous les valeurs RVB. (Les valeurs chromatiques hexadécimales sont souvent utilisées par les concepteurs de sites web.)
 - Pour le mode de couleur RVB, sélectionnez un bouton radio, puis spécifiez la valeur des composantes comprise entre 0 et 255 (0 correspondant à aucune lumière, et 255 à la lumière la plus vive).
 - Pour le mode de couleur TSL, sélectionnez un bouton radio, puis spécifiez des pourcentages de saturation et de luminosité ; exprimez la teinte sous forme d'un angle compris entre 0 et 360° correspondant à une position sur la roue chromatique.
5. La partie supérieure du rectangle de couleur à droite du curseur affiche la nouvelle couleur. La partie inférieure du rectangle contient la couleur d'origine.
6. Cliquez sur le bouton OK pour commencer à peindre avec la nouvelle couleur.

Remarque : vous pouvez sélectionner des couleurs à l'aide du sélecteur de couleurs intégré de votre système ou d'un sélecteur de couleurs externe. Choisissez Préférences > Général, puis le sélecteur de couleurs.

Adobe recommande également

- [A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan](#)
- [Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mode rapide amélioré


Effets

Textures

Cadres

Appliquer un effet, une texture ou un cadre


Le mode Rapide regroupe les outils de base de retouche des photos dans un seul endroit afin de corriger rapidement l'exposition, la couleur, la netteté, ainsi que d'autres aspects d'une image. A partir de Photoshop Elements 12, outre corriger vos photos, vous pouvez également les transformer en oeuvres d'art à l'apparence professionnelle. Trois nouveaux panneaux (Effets, Textures et Cadres) sont désormais disponibles.



Ces panneaux se trouvent en regard du panneau Réglages. Chaque panneau comporte dix vignettes. Chaque vignette est un aperçu en direct. Cliquer sur une vignette applique l'effet, la texture ou le cadre à votre image. Les noms de ces effets, textures et cadres s'affichent lorsque vous placez le pointeur sur la vignette.

[Haut de la page](#)

Effets



Onze effets disponibles disposant chacun de cinq variations. Transformez votre photographie en lui appliquant un effet. Les vignettes cliquables des effets disponibles sont des aperçus en direct qui permettent de comprendre comment l'effet s'affiche sur l'image avant de l'appliquer. Les effets varient de l'effet Noir et blanc aux aspects Vintage, en passant par les paramètres prédéfinis Traitement croisé.

La liste suivante propose une brève description de chacun des effets disponibles :

Réglage automatique des looks intelligents Analyse l'image et, en fonction de son contenu, fournit des options permettant d'appliquer différents effets. Les variations disponibles sont les suivantes :

- Auto1
- Auto2
- Auto3
- Auto4
- Auto5

Teinte Applique une teinte de couleur (par exemple, or, sépia, vert) à l'image. Variations disponibles :

- Cuivre
- Or
- Sépia
- Vert
- Bleu

Saisons Applique un effet de saison à l'image. Variations disponibles :

- Printemps
- Eté
- Automne
- Hiver
- Neige

Croquis au crayon Applique un effet pour donner à l'image l'aspect d'un croquis au crayon. Variations disponibles :

- Lignes légères
- Croquis au crayon
- Fusain
- Pointillé
- Crayon de couleur

Effets ludiques Applique des effets ludiques à l'image. Variations disponibles :

- Effets ludiques
- Bleu Lomo
- Contraste Lomo
- Vert Lomo
- Holga

Noir & blanc Applique un effet noir et blanc à l'image. Variations disponibles :

- N&B simple
- Argent
- Ancienne école
- Platine

- Noir teinté

Lithographie Applique un effet de lithographie à l'image. Variations disponibles :

- Sépia
- Noir
- Cuivre
- Bleu
- Vert

Traitement croisé Applique l'effet de traitement du film photographique dans une solution chimique destinée à un autre type de film. Variations disponibles :

- Bleu profond
- Dégradé orange
- Bleu délavé
- Dégradé vert
- Dégradé violet

Virage partiel Applique une couleur donnée aux tons clairs d'une image en noir et blanc et une autre couleur aux tons foncés. Variations disponibles :

- Virage partiel
- Ton bleu
- Ton rouge
- Ton vert
- Ton gris

Vintage Applique un effet vintage à l'image. Variations disponibles :


- Fuite vintage
- Vintage atténué
- Couleur vintage
- Lueur sépia
- Vintage marqué

Fuites de lumière Applique un effet de lumière sur le négatif d'une image lue en flux continu dans la chambre opaque d'un appareil photo. Variations disponibles :

- Couleurs diffuses
- Bords gravés
- Fuite douce
- Fuite blanche
- Filet jaune

[Haut de la page](#) ¹¹

Textures




Utilisez le panneau Textures pour sélectionner parmi les dix textures que vous pouvez appliquer à la photo. Les textures simulent diverses surfaces et divers arrière-plans sur lesquels la photo peut être imprimée. Par exemple, l'apparence de papier vieilli, la texture de peinture craquelée, une grille bleue rugueuse, l'aspect de chrome.

Les textures sont appliquées en tant que nouveau calque avec masque de fusion. Vous pouvez modifier le masque de fusion en mode Expert pour supprimer/réduire la texture de certaines zones (visage/peau).

[Haut de la page](#)

Cadres



Utilisez le panneau Cadres pour appliquer à votre photo votre choix parmi les dix cadres disponibles. Le cadre est automatiquement adapté de la manière optimale. Vous pouvez aussi déplacer ou transformer l'image et le cadre. Cette opération peut se faire à l'aide de l'outil de déplacement et en double-cliquant sur le cadre. Vous pouvez remplacer la couleur blanche d'arrière-plan par tout autre choix en mode Expert en

modifiant le calque Couleur de remplissage.

[Haut de la page](#) ⁺

Appliquer un effet, une texture ou un cadre

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements Editor et passez au mode Rapide.
2. Trois panneaux (Effets, Textures et Cadres) sont disponibles en plus du panneau Réglages. Cliquez sur l'icône pour l'un des panneaux.
3. La Barre de panneaux affiche des aperçus en direct de vignettes de l'image ouverte. Cliquez sur une vignette pour appliquer l'effet, la texture ou le cadre.
4. (Facultatif) Passez en mode Expert, et modifiez l'effet, la texture ou le cadre que vous avez utilisé dans l'image. La modification appliquée en mode Rapide est disponible dans un calque distinct.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création de formes

A propos des formes

[Dessin d'un rectangle, d'un carré ou d'un rectangle arrondi](#)

[Dessin d'un cercle ou d'une ellipse](#)

[Dessin d'une forme à plusieurs côtés](#)

[Dessin d'un trait ou d'une flèche](#)

[Dessin d'une forme personnalisée](#)

[Création de plusieurs formes sur un même calque](#)


[Haut de la page](#)

A propos des formes

Dans Photoshop Elements, les formes sont des graphiques vectoriels composés de lignes et de courbes définies par leurs caractéristiques géométriques au lieu de pixels. Les graphiques vectoriels sont indépendants de la résolution : ils peuvent être mis à n'importe quelle échelle et imprimés avec n'importe quelle résolution sans perte de détail ou de clarté. Vous pouvez les déplacer, les redimensionner ou les modifier sans perdre en qualité graphique. Les écrans d'ordinateur affichant les images suivant une grille de pixels, les données vectorielles sont affichées à l'écran en tant que pixels.

Les formes sont créées dans des calques de forme. Un calque de forme peut contenir une ou plusieurs formes, selon l'option de zone de forme sélectionnée. Vous pouvez sélectionner plusieurs formes dans un même calque.

Vous pouvez changer la couleur d'une forme en modifiant son calque de remplissage et en lui appliquant des styles de calque. Les outils de forme offrent un moyen simple de créer des boutons, des barres de navigation et d'autres éléments employés sur les pages Web.



Objets vectoriels créés avec les outils de forme dans Photoshop Elements

[Haut de la page](#)

Dessin d'un rectangle, d'un carré ou d'un rectangle arrondi

1. Sélectionnez l'outil Rectangle ou l'outil Rectangle arrondi. Vous pouvez également sélectionner les outils Rectangle et Rectangle arrondi dans la barre Options d'outil.

Remarque : cliquez sur un outil de forme tout en maintenant la touche *Alt* ou *Option* enfoncée pour passer en revue tous les outils disponibles.

2. (Facultatif) Dans la barre d'options de l'outil, vous pouvez définir les options suivantes :

Libre Permet de définir la largeur et la hauteur d'un rectangle en faisant glisser le curseur.

Carré Limite le dessin d'un rectangle à un carré.

Taille fixe Trace un rectangle aux dimensions exactes que vous avez spécifiées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

Rapport L/H Dessine un rectangle en proportion des valeurs de hauteur et de largeur spécifiées.

Rayon Spécifie le rayon de l'angle arrondi. Des valeurs plus petites produisent des angles plus nets.

A partir du centre Trace un rectangle depuis le centre de l'emplacement où vous commencez à dessiner (un rectangle est généralement tracé à partir de son angle supérieur gauche).

Magnétisme Ancre les côtés d'un rectangle sur ses limites en pixels.

Simplifier Convertit la forme dessinée en une image pixellisée. Une fois convertie en forme pixellisée, réduire ou développer la forme peut entraîner des bords dentelés et un aspect pixellisé.

3. Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer la forme.

[Haut de la page](#) ¹¹

Dessin d'un cercle ou d'une ellipse

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez l'outil Ellipse .

Remarque : cliquez sur un outil de forme tout en maintenant la touche *Alt* ou *Option* enfoncée pour passer en revue tous les outils disponibles.

2. (Facultatif) Dans la barre d'options de l'outil, vous pouvez définir les options suivantes :

Libre Permet de définir la largeur et la hauteur d'une ellipse en faisant glisser le curseur.

Cercle Trace un cercle parfait au lieu d'une ellipse.

Taille fixe Trace une ellipse aux dimensions exactes que vous avez spécifiées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

Rapport L/H Trace une ellipse proportionnelle sur la base des dimensions que vous avez indiquées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

A partir du centre Trace une ellipse depuis le centre de l'emplacement où vous commencez à dessiner (une ellipse est généralement tracée à partir de l'angle supérieur gauche).

Simplifier Convertit la forme dessinée en une image pixellisée. Une fois convertie en

forme pixellisée, réduire ou développer la forme peut entraîner des bords dentelés et un aspect pixellisé.

3. Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer l'ellipse.

[Haut de la page](#)

Dessin d'une forme à plusieurs côtés

1. Sélectionnez l'outil Polygone  ou Etoile .

Remarque : cliquez sur un outil de forme tout en maintenant la touche *Alt* ou *Option* enfoncée pour passer en revue tous les outils disponibles.

2. (Facultatif) Dans la barre d'options de l'outil, vous pouvez définir les options suivantes :

Angles arrondis Arrondit les angles d'un polygone.

Côtés indentés de Spécifie la profondeur des indentations de l'étoile. Cette option est disponible pour l'outil Etoile uniquement.


Branches arrondies Arrondit les indentations d'une étoile. Cette option est disponible pour l'outil Etoile uniquement.

Simplifier Convertit la forme dessinée en une image pixellisée. Une fois convertie en forme pixellisée, réduire ou développer la forme peut entraîner des bords dentelés et un aspect pixellisé.


3. Dans le champ Côtés, indiquez le nombre de côtés du polygone.
4. Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer le polygone.

[Haut de la page](#)

Dessin d'un trait ou d'une flèche

1. Sélectionnez l'outil Trait .
2. (Facultatif) Dans la barre d'options de l'outil, vous pouvez définir les options suivantes :

Tête de flèche Permet d'ajouter une flèche à l'une et/ou l'autre des extrémités d'une ligne. Pour indiquer l'extrémité sur laquelle les flèches sont rendues, sélectionnez l'option Au début, A l'extrémité ou Aux deux extrémités.



Sélection des options de tête de flèche.

Flèches : Epaisseur et Taille Définissez les proportions de la flèche sous la forme d'un pourcentage de l'épaisseur du trait (de 10 à 1 000 % pour la largeur, et de 10 à 5 000 % pour la longueur).

Concavité La base du triangle représentant la flèche est plus ou moins creusée selon la concavité définie. Entrez une valeur (comprise entre -50 % et +50 %) pour indiquer la

concavité de la flèche.


Simplifier Convertit la forme dessinée en une image pixellisée. Une fois convertie en forme pixellisée, réduire ou développer la forme peut entraîner des bords dentelés et un aspect pixellisé.

3. Dans le champ Largeur, indiquez l'épaisseur du trait en pixels.
4. Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer le trait.

[Haut de la page](#)

Dessin d'une forme personnalisée

L'outil Forme personnalisée vous permet de tracer toutes sortes de formes. Lorsque vous sélectionnez l'outil Forme personnalisée, vous pouvez accéder à toutes ces formes depuis la barre d'options.

1. Sélectionnez l'outil Forme personnalisée .
2. Sélectionnez une forme dans le menu contextuel du sélecteur de forme personnalisée de la barre d'options. Cliquez sur la flèche en haut à droite du panneau pour faire apparaître les formes que vous pouvez choisir et sélectionner leur affichage.
3. (Facultatif) Dans la barre d'options de l'outil, vous pouvez définir les options suivantes :

Libre Permet de définir la largeur et la hauteur d'un rectangle, d'un rectangle arrondi, d'une ellipse ou d'une forme personnalisée en faisant glisser le curseur.

Proportions définies Trace une forme personnalisée selon les proportions définies lors de sa création.


Taille définie Trace une forme personnalisée selon la taille définie lors de sa création.

Taille fixe Trace une forme personnalisée en tant que forme fixe d'après les dimensions que vous avez indiquées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

A partir du centre Trace une forme personnalisée à partir du centre.

Simplifier Convertit la forme dessinée en une image pixellisée. Une fois convertie en forme pixellisée, réduire ou développer la forme peut entraîner des bords dentelés et un aspect pixellisé.

4. Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer la forme.



L'outil Forme personnalisée propose des formes prédéfinies que vous pouvez appliquer à vos photos.

[Haut de la page](#)

Création de plusieurs formes sur un même calque

1. Sélectionnez un calque de forme dans le panneau Calques (mode Expert) ou créez-en un.
2. Si vous voulez créer un type de forme différent, sélectionnez un autre outil de forme.
3. Sélectionnez une option de zone de forme pour déterminer le mode de chevauchement des formes, puis faites glisser le curseur dans l'image pour tracer de nouvelles formes :

Addition Ajoute une forme supplémentaire à la forme existante. Cette forme recouvre alors l'intégralité de la zone dans laquelle se trouvent les formes que vous avez préalablement dessinées.


Soustraction Supprime la zone de chevauchement des formes. Le reste de la zone dans laquelle se trouvent les formes est préservé.

Intersection Affiche uniquement la zone de superposition des formes. Les autres zones sont supprimées.

Exclusion Supprime les zones de chevauchement entre la nouvelle forme et la forme existante.

Voir aussi

- Sélection ou déplacement d'une forme
- Transformation d'une forme
- Application d'un style de calque à une forme

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Paramètres prédéfinis et bibliothèques

A propos des paramètres prédéfinis

Utilisation des options des paramètres prédéfinis

Modification de l'affichage des éléments dans un menu de panneau déroulant

Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

Changement de nom d'un paramètre prédéfini

[Haut de la page](#)

A propos des paramètres prédéfinis

En mode Expert, les panneaux déroulants s'affichent dans la barre d'options de l'outil et permettent d'accéder à des bibliothèques prédéfinies contenant des formes, des nuances, des dégradés, des motifs, des styles de calque et des formes personnalisées. Les éléments figurant dans chaque bibliothèque sont appelés des *paramètres prédéfinis*. Un panneau déroulant fermé représente la vignette du paramètre prédéfini sélectionné.

Vous pouvez modifier l'affichage d'un panneau déroulant afin de visualiser les paramètres prédéfinis par leur nom, sous forme d'icônes de vignettes, ou avec leur nom et leur icône.

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire des paramètres prédéfinis pour charger les bibliothèques correspondantes. Les paramètres prédéfinis sont stockés dans des fichiers de bibliothèque distincts qui se trouvent dans le sous-dossier Presets du dossier de l'application Photoshop Elements.

[Haut de la page](#)

Utilisation des options des paramètres prédéfinis

1. Sélectionnez un outil.
2. Dans la barre d'options de l'outil, ouvrez le panneau déroulant. Certains outils seulement possèdent un panneau déroulant.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour afficher et sélectionner les bibliothèques prédéfinies actuellement chargées, cliquez sur l'icône du menu du panneau.
 - Pour sélectionner un paramètre prédéfini, cliquez sur un élément de la bibliothèque.
 - Pour enregistrer une forme, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Enregistrer la forme, entrez un nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour enregistrer un dégradé ou un motif, ouvrez le menu du panneau, choisissez la commande Nouveau dégradé ou Nouveau motif, entrez un nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour renommer une forme, un dégradé ou un motif dans un panneau déroulant, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Renommer correspondante, entrez un nouveau nom, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour supprimer une forme, un dégradé ou un motif d'un panneau déroulant, sélectionnez un élément, ouvrez le menu du panneau déroulant, puis choisissez la commande Supprimer correspondante. Vous pouvez également maintenir la touche Option enfoncée et cliquer sur une forme ou un dégradé.
 - Pour enregistrer une bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs, ouvrez le menu du panneau déroulant. Dans le menu, choisissez la commande Enregistrer les formes, Enregistrer les dégradés ou Enregistrer les motifs, nommez le fichier de bibliothèque, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
 - Pour charger une bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Charger correspondante, sélectionnez le fichier de bibliothèque à ajouter, puis cliquez sur le bouton Charger.

Remarque : la commande Charger a pour effet d'ajouter le contenu de la bibliothèque de formes aux formes déjà disponibles. Si vous choisissez une bibliothèque prédéfinie de formes, cette dernière remplace le jeu de formes existant.

- Pour ajouter à une bibliothèque existante des éléments d'une autre bibliothèque, cliquez sur Ajouter. Sélectionnez la bibliothèque à ajouter, puis cliquez sur Ajouter.
- Pour remplacer le jeu de dégradés actif dans un panneau déroulant, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez un

fichier de bibliothèque dans la section inférieure du menu, puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez également choisir la commande Remplacer correspondante, rechercher un fichier de bibliothèque à sélectionner et cliquer sur le bouton Charger.

- Pour remplacer le jeu actif de formes ou de motifs d'un panneau, choisissez une bibliothèque dans le menu Formes.

Remarque : pour remplacer le jeu actif de formes, de dégradés ou de motifs, vous pouvez également choisir la commande Gestionnaire des paramètres prédéfinis dans le menu du panneau déroulant et utiliser ce gestionnaire pour charger une autre bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs.

- Pour charger le jeu de formes, de dégradés ou de motifs par défaut, ouvrez le menu du panneau déroulant, puis choisissez la commande Réinitialiser correspondante.

[Haut de la page](#)

Modification de l'affichage des éléments dans un menu de panneau déroulant

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier l'affichage d'un panneau, ouvrez le menu d'un panneau déroulant en cliquant sur l'icône de menu située dans l'angle supérieur droit du panneau déroulant.
- Pour modifier l'affichage de tous les panneaux, choisissez la commande Edition > Gestionnaire des paramètres prédéfinis pour ouvrir le gestionnaire des paramètres prédéfinis, puis cliquez sur le bouton Plus.

2. Sélectionnez une option d'affichage :

Texte seul Affiche le nom de chaque élément.

Petite vignette ou Grande vignette Affiche une vignette de chaque élément.

Petite liste ou Grande liste Affiche le nom et la vignette de chaque élément.

Vignette du contour Affiche un échantillon et une vignette d'un contour. Cette option est disponible pour les formes uniquement.

Remarque : les options décrites ci-dessus ne sont pas toutes proposées par l'ensemble des panneaux déroulants.

[Haut de la page](#)

Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

En mode Expert, vous pouvez utiliser le Gestionnaire des paramètres prédéfinis (à l'aide de la commande Edition > Gestionnaire des paramètres prédéfinis) pour gérer les bibliothèques de formes, de nuances, de dégradés ou de motifs qui accompagnent Photoshop Elements. Vous pouvez, par exemple, regrouper vos formes préférées dans un jeu ou rétablir les paramètres prédéfinis par défaut.

Chaque type de bibliothèque est un fichier avec son extension de fichier et son dossier par défaut. Les fichiers de paramètres prédéfinis sont installés sur votre ordinateur dans le sous-dossier des paramètres prédéfinis du dossier de programme Photoshop Elements.

Remarque : pour supprimer un paramètre prédéfini du Gestionnaire, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Vous pouvez toujours utiliser la commande Réinitialiser correspondante pour rétablir les éléments par défaut d'une bibliothèque.



Déplacement d'un paramètre prédéfini vers un nouvel emplacement dans le Gestionnaire de paramètres prédéfinis

Chargement d'une bibliothèque

1. Dans le menu Type du Gestionnaire des paramètres prédéfinis, choisissez la commande Formes, Nuancier, Dégradés, Styles, Motifs ou Effets.

2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionnez une bibliothèque dans la liste, puis cliquez sur le bouton Charger. Si vous voulez charger une bibliothèque située dans un autre dossier, recherchez ce dossier, puis sélectionnez la bibliothèque. Par défaut, les fichiers des paramètres prédéfinis sont installés sur votre système, dans le sous-dossier Paramètres prédéfinis du dossier de programme Photoshop Elements.
- Cliquez sur le bouton Plus, puis choisissez une bibliothèque dans la section inférieure du menu.

3. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Terminer.

Restauration de la bibliothèque par défaut ou remplacement des bibliothèques affichées

- Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, cliquez sur le bouton Plus, puis choisissez une commande du menu :

Réinitialiser Rétablit la bibliothèque par défaut de ce type.


Enregistrement d'un sous-ensemble de bibliothèque

1. Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs paramètres prédéfinis contigus, ou cliquez tout en maintenant la touche Commande enfoncée pour sélectionner des paramètres prédéfinis non contigus. Seuls les paramètres prédéfinis que vous sélectionnez sont enregistrés dans la nouvelle bibliothèque.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer le groupe, puis entrez un nom pour la bibliothèque. Si vous ne voulez pas enregistrer la bibliothèque dans le dossier par défaut, recherchez un autre dossier, puis enregistrez la bibliothèque.

[Haut de la page](#) ¹¹

Changement de nom d'un paramètre prédéfini

1. Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez un paramètre prédéfini dans la liste, puis cliquez sur le bouton Renommer.
 - Cliquez deux fois sur un paramètre prédéfini de la liste.
2. Entrez le nouveau nom du paramètre. Si vous avez sélectionné plusieurs paramètres prédéfinis, vous êtes invité à entrer plusieurs noms.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Outils de peinture

[Utilisation de l'outil Pinceau](#)

[Utilisation de l'outil Crayon](#)

[Utilisation de l'outil Forme impressionniste](#)

[Utilisation de l'outil Doigt](#)

[Utilisation de l'outil Gomme](#)

[Utilisation de l'outil Gomme magique](#)

[Utilisation de l'outil Gomme d'arrière-plan](#)

[Haut de la page](#) ⁺

Utilisation de l'outil Pinceau

L'outil Pinceau permet d'appliquer des touches colorées légères ou franches. Vous pouvez l'utiliser pour simuler les techniques du pistolet à peinture. (S'il n'apparaît pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme impressionniste ou l'outil Remplacement de couleur, puis cliquez sur l'icône de l'outil Forme dans la barre d'options de l'outil.)

1. Sélectionnez une couleur de peinture en définissant la couleur de premier plan.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme.
3. Définissez les options de l'outil Forme dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

Pour tracer une droite, cliquez sur un point de départ dans l'image. Puis, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez pour définir un point d'arrivée.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Forme suivantes :

Mode Aérographe Permet de produire des effets d'aérographe. Cette option applique des tons graduels à une image, en simulant les techniques d'aérographe traditionnelles.

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image

Options de tablette Définit les options à contrôler avec votre stylet si vous utilisez une tablette sensible à la pression au lieu d'une souris.

Paramètres de forme Définit des options de forme supplémentaires.

[Haut de la page](#) ⁺

Utilisation de l'outil Crayon

L'outil Crayon permet de tracer à main levée des traits à contours nets.

1. Sélectionnez une couleur de peinture en définissant la couleur de premier plan.
2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Crayon.
3. Définissez les options de l'outil Crayon dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

Pour tracer une droite, cliquez sur un point de départ dans l'image. Puis, tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez pour définir un point d'arrivée.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Crayon suivantes :

Pointe de forme Définit la pointe. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image

Inversion auto Si vous commencez à dessiner et que vous faites glisser le pointeur sur une zone ne contenant pas la couleur de premier plan, l'outil applique la couleur de premier plan. En d'autres termes, si vous commencez avec une couleur autre que la couleur de premier plan, l'outil applique la couleur de premier plan uniquement. Cliquez et peignez les zones avec la couleur de premier plan ; si cette option est sélectionnée, les zones vides de l'image seront peintes avec la couleur d'arrière-plan.

Utilisation de l'outil Forme impressionniste

La Forme impressionniste apporte aux couleurs et aux détails existants de l'image des petites touches de peinture stylisées. En combinant diverses options de style, de taille et de tolérance, il est possible de simuler la texture associée à la peinture de différents styles artistiques.

1. Avec l'outil Forme sélectionné dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme impressionniste dans la barre d'options de l'outil.
2. Définissez les options de l'outil de votre choix, puis faites glisser le pointeur sur l'image pour peindre.



Photo d'origine (à gauche) et après utilisation de la Forme impressionniste (à droite)

Vous pouvez spécifier les options de la Forme impressionniste suivantes :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image Voir la section [A propos des modes de fusion](#) pour plus d'informations.

Options avancées Style affecte la forme dessinée par le pinceau. Zone contrôle la taille de l'empreinte de forme. Une valeur de zone élevée augmentera également le nombre d'empreintes. Tolérance définit l'écart chromatique admis pour que les pixels adjacents soient pris en compte par le tracé d'une forme.

[Haut de la page](#)

Utilisation de l'outil Doigt

L'outil Doigt simule l'effet d'un doigt étalant de la peinture fraîche. Il prélève la couleur au point de départ et l'étale lorsque vous faites glisser. Vous pouvez appliquer l'outil Doigt aux couleurs existantes de l'image ou maculer l'image avec la couleur de premier plan.



Image d'origine (à gauche) et après étalement sur des parties de la photo (à droite)

1. Dans la section Réglages de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Doigt (s'il ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Flou ou Netteté, puis cliquez sur l'icône de l'outil Doigt dans la barre d'options de l'outil).
2. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur sur l'image pour étaler la couleur.

Pour utiliser temporairement l'option Peinture au doigt lorsque vous faites glisser l'outil Doigt, appuyez sur la touche Option.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Doigt suivantes :

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image Voir la section [A propos des modes de fusion](#) pour plus d'informations.

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Intensité Définit l'importance de l'effet d'étalement.

Echantillonner tous les calques Etale la couleur de tous les calques visibles. Si cette option est désélectionnée, l'outil Doigt étale les couleurs du calque actif uniquement.

Peinture au doigt Etale la couleur de premier plan au début de chaque application. Si cette option est désélectionnée, l'outil Doigt applique la couleur sous le pointeur au début de chaque application.

Utilisation de l'outil Gomme

L'outil Gomme modifie les pixels d'une image au fur et à mesure que vous faites glisser la souris dessus. Si vous travaillez sur le calque d'arrière-plan ou sur un calque dont les pixels transparents sont verrouillés, les pixels adoptent la couleur d'arrière-plan ; à défaut, les pixels gommés deviennent transparents. Les pixels transparents sont indiqués par la grille de transparence.

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme d'arrière-plan ou Gomme magique, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme dans la barre d'options de l'outil.)
2. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser l'outil sur la zone à effacer.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme suivantes :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Epaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'intensité du gommage. Une opacité de 100 % rend complètement transparents les pixels d'un calque et efface les pixels de la couleur d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan. Une opacité plus faible rend les pixels d'un calque partiellement transparents et peint partiellement avec la couleur d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan. (Si le mode Carré est sélectionné dans la barre d'options de l'outil, l'option Opacité n'est pas disponible.)

Texte Forme efface en utilisant les caractéristiques de l'outil Pinceau, ce qui permet de réaliser des effacements graduels. Crayon effectue des effacements nets de la même manière qu'un crayon. Carré utilise un carré de 16 pixels aux contours nets comme gomme.

Utilisation de l'outil Gomme magique

L'outil Gomme magique modifie tous les pixels similaires lorsque vous le faites glisser sur une photo. Si vous travaillez sur un calque dont les pixels transparents sont verrouillés, les pixels adoptent la couleur d'arrière-plan ; à défaut, les pixels deviennent transparents. Vous pouvez choisir d'effacer uniquement des pixels contigus ou tous les pixels similaires du calque actif.



Image d'origine (à gauche) et après effacement des nuages (à droite)

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les zones à effacer.

Remarque : si vous sélectionnez l'arrière-plan, il devient automatiquement un calque lorsque vous utilisez la

gomme magique.

2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme magique dans la palette d'outils. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme ou Gomme d'arrière-plan, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme magique dans la barre d'options de l'outil.)
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis cliquez sur la zone de calque à effacer.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme magique suivantes :

Tolérance Définit la gamme des couleurs effaçables. Une faible tolérance remplace les pixels dont la valeur chromatique est très proche de celle du pixel sur lequel vous avez cliqué. Une tolérance élevée remplace une plus large plage de pixels.

Opacité Définit l'intensité du gommage. Une opacité de 100 % rend les pixels complètement transparents sur un calque et efface les pixels de la couleur d'arrière-plan sur un calque verrouillé. Une opacité plus faible rend les pixels partiellement transparents sur un calque et peint partiellement avec la couleur d'arrière-plan sur un calque verrouillé.

Echantillonner tous les calques Echantillonne la couleur gommée à partir de données provenant de tous les calques visibles. Désélectionnez cette option pour effacer uniquement les pixels sur le calque actif.

Contiguës Efface uniquement les pixels adjacents à celui sur lequel vous cliquez. Désélectionnez cette option pour effacer tous les pixels similaires de l'image.

Lissage Lisse les contours de la zone gommée, en donnant un aspect plus naturel.

[Haut de la page](#) ¹¹

Utilisation de l'outil Gomme d'arrière-plan

L'outil Gomme d'arrière-plan rend transparents les pixels de couleur pour vous permettre de supprimer facilement un objet de son arrière-plan. En agissant délicatement, vous pouvez conserver les contours de l'objet de premier plan tout en éliminant les pixels de la frange d'arrière-plan.

Le pointeur de l'outil se présente sous la forme d'un cercle avec une croix indiquant la zone sensible. Au fur et à mesure que vous déplacez le pointeur, les pixels contenus dans le cercle et d'une valeur chromatique semblable à celle du pixel sous la zone sensible sont effacés. Si le cercle chevauche votre objet de premier plan et ne contient pas de pixels semblables au pixel de la zone sensible, l'objet de premier plan n'est pas effacé.



Effacement des éléments d'arrière-plan superflus. Vous pouvez remplacer des éléments d'arrière-plan par d'autres éléments à l'aide de l'outil Tampon de duplication ou en ajoutant un autre calque.

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les zones à effacer.

Remarque : si vous sélectionnez l'arrière-plan, il devient automatiquement un calque lorsque vous utilisez la gomme d'arrière-plan.

2. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme d'arrière-plan. (Si cet outil ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Gomme ou Gomme magique, puis cliquez sur l'icône de l'outil Gomme d'arrière-plan dans la barre d'options de l'outil.)
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser l'outil sur la zone à effacer. Maintenez la zone sensible de l'outil en dehors des zones à conserver..

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Gomme d'arrière-plan suivantes :

Épaisseur Largeur en pixels de la forme

Tolérance Définit l'écart chromatique admis entre un pixel et la zone sensible pour être pris en compte par l'outil. Une faible tolérance limite l'effacement aux zones qui sont très semblables à la couleur de la zone sensible. Une tolérance élevée remplace une gamme des couleurs plus étendue.

Paramètres de forme Définit les paramètres prédéfinis de la forme, tels que l'épaisseur, le diamètre, la dureté et le pas. Déplacez les curseurs Épaisseur ou entrez des chiffres dans les zones de texte.

Limites Contiguës efface les parties juxtaposées arborant la couleur de la zone sensible. Discontiguës efface les pixels contenus dans le cercle qui sont semblables à la couleur de la zone sensible.

Adobe recommande également



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Configuration des formes

[A propos des options de forme](#)

[Ajout d'une forme à la bibliothèque de formes](#)

[Suppression d'une forme](#)

[Création d'une forme personnalisée à partir d'une image](#)

[Configuration de la prise en charge des tablettes sensibles à la pression](#)

[Utilisation d'Elements Organizer sur les tablettes Wacom](#)


[Haut de la page](#)

A propos des options de forme

Vous pouvez simuler des touches de peinture en définissant le taux d'estompage progressif des empreintes de forme appliquées avec l'outil. Vous pouvez définir les options qui varient de façon dynamique sur une empreinte de forme, notamment la diffusion, l'épaisseur et la couleur. La vignette de forme située dans la barre d'options de l'outil reflète les changements de forme à mesure que vous réglez les options de stylet.


Pour définir les options de stylet, sélectionnez un outil de forme, puis cliquez sur Paramètres de forme (ou sur Avancé, pour certains outils) dans la barre d'options de l'outil.

Pas Définit la distance entre les empreintes de la forme sur le dessin. Pour modifier le pas, entrez un nombre ou utilisez le curseur pour définir une valeur correspondant à un pourcentage du diamètre de la forme. (La vignette de forme située dans la barre d'options de l'outil varie de façon dynamique pour refléter le réglage du pas.)




Plus le pas est élevé, plus les sauts de la forme sont nombreux.

Estomper Définit le nombre d'étapes jusqu'à ce que le flux de peinture soit totalement estompé. Une valeur faible applique un estompage très rapide, et la valeur zéro ne crée aucun effet d'estompage. Chaque étape équivaut à une marque de la pointe d'une forme. Les valeurs admises sont comprises entre 0 et 9999. Si, par exemple, vous spécifiez 10 étapes, vous obtenez un estompage en 10 incréments. Pour les formes plus petites, il est conseillé de définir une valeur de 25 ou supérieure. Si les dessins s'estompent trop rapidement, augmentez cette valeur.




Estompage en 40, 60 et 80 étapes

Variation de teinte Définit le taux auquel la couleur du contour bascule entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Plus la valeur est élevée, plus les permutations sont fréquentes (pour définir les couleurs utilisées par l'option de variation de teinte, voir la section [A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan](#)).




Tracé de pinceau avec et sans variation de teinte

Dureté Définit la taille du centre de la forme. Entrez un nombre ou utilisez le curseur pour définir une valeur correspondant à un pourcentage du diamètre de la forme.




Formes avec différentes valeurs de dureté

Diffusion La diffusion de la forme détermine la manière dont les empreintes de la forme sont distribuées dans le dessin. Les valeurs faibles produisent un trait plus dense et une peinture moins diffuse, tandis que les valeurs élevées augmentent la zone de diffusion.




Empreinte de forme avec valeurs de diffusion faible et élevée

Angle Définit l'angle de décalage de l'axe prolongé d'une forme elliptique par rapport à l'axe horizontal. Entrez une valeur en degrés ou déplacez la flèche dans l'icône d'angle pour définir l'angle souhaité.



Les formes angulaires produisent un effet ciselé.

Arrondi Définit le rapport entre l'axe court et l'axe long de la forme. Entrez un pourcentage ou faites glisser un point dans l'icône d'angle en le rapprochant ou l'éloignant de la flèche. Une valeur de 100 % crée une forme circulaire, une valeur de 0 % crée une forme linéaire, et les valeurs intermédiaires créent des formes elliptiques.



Le réglage de l'arrondi modifie la pointe de la forme.

Définissez ce paramètre comme valeur par défaut. Cette option, disponible pour certains outils qui peuvent avoir des attributs de forme, vous permet de définir les paramètres actuellement sélectionnés comme paramètres par défaut.

Ajout d'une forme à la bibliothèque de formes

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme.
2. Dans la barre d'options de l'outil, cliquez sur la flèche en regard de la fenêtre de forme pour afficher le panneau contextuel ; choisissez une catégorie dans la liste déroulante de forme, puis sélectionnez une forme à modifier.
3. Cliquez sur Paramètres de forme, puis utilisez les curseurs pour modifier la forme d'origine.
4. Dans la fenêtre de forme, cliquez sur le menu contextuel, puis choisissez l'option Enregistrer la forme.
5. Entrez un nom dans la boîte de dialogue Nom de la forme, puis cliquez sur le bouton OK.


La nouvelle forme est sélectionnée dans la barre d'options de l'outil et est ajoutée au bas du panneau déroulant des formes.

Suppression d'une forme

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Forme.
2. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme pour afficher le panneau déroulant des formes dans la barre d'options de l'outil.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur la touche Option pour transformer le pointeur en une icône en forme de ciseaux, puis cliquez sur la forme à supprimer.
 - Sélectionnez la forme dans le panneau déroulant, puis choisissez la commande Supprimer la forme dans le menu du panneau.
 - Choisissez la commande Gestionnaire des paramètres prédéfinis dans le menu du panneau, sélectionnez l'option Formes dans la liste Type, sélectionnez une forme dans la liste de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton Supprimer.

Création d'une forme personnalisée à partir d'une image

Vous pouvez créer une forme personnalisée en sélectionnant une zone sur une photo. La forme utilise une version en niveaux de gris de la sélection pour appliquer la couleur de premier plan à votre image. Par exemple, vous pourriez sélectionner une feuille et la colorer aux couleurs d'automne. Vous pouvez également créer une forme à l'aide de l'outil Pinceau. Vous pouvez créer une forme personnalisée à partir d'un calque entier ou d'une sélection. La taille maximale de la forme personnalisée est de 2 500 x 2 500 pixels.



Création d'une forme personnalisée de chien. Cette forme permet de peindre sur des formes de chiens.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez une partie d'une image à utiliser comme forme personnalisée.
- N'effectuez aucune sélection pour utiliser le calque entier comme forme personnalisée.

Utilisez les outils de peinture pour tracer la forme et la sélectionner. Vous pouvez utiliser des contours nets ou diffus et varier l'opacité des traits pour produire des effets de contour flou.

2. Choisissez la commande Edition > Définir une forme d'après la sélection.

3. Nommez la forme, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#)

Configuration de la prise en charge des tablettes sensibles à la pression

Photoshop Elements est compatible avec la plupart des tablettes de numérisation sensibles à la pression, telles que les tablettes *Wacom*®. A partir du tableau de bord logiciel de votre tablette, vous pouvez faire varier les propriétés de l'outil Forme en fonction des options de la tablette et du degré de pression que vous appliquez avec votre stylet.

- Sélectionnez l'outil Forme dans la palette d'outils, puis, dans la barre d'options de l'outil, définissez les options de tablette que vous voulez contrôler par la pression de la plume.

[Haut de la page](#)


Utilisation d'Elements Organizer sur les tablettes Wacom

Vous pouvez maintenant utiliser Elements Organizer sur les tablettes Wacom.

Le mode Souris fonctionne de façon transparente dans les tablettes Wacom suivantes : Wacom Intuos 3, Intuos 4, Bamboo Fun et Bamboo Touch.

Basculer entre le mode Souris et le mode Plume

1. Sélectionnez Démarrer > Propriétés de la tablette Wacom.
2. Sélectionnez le mode que vous souhaitez utiliser.



Paramètres des préférences de la tablette Wacom

Adobe recommande également

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Dégradés

[A propos des dégradés](#)

[Application d'un dégradé](#)

[Application d'un fond en dégradé à du texte](#)

[Définition d'un dégradé](#)


[Définition de la transparence d'un dégradé](#)

[Création d'un dégradé de type bruit](#)

[Haut de la page](#)

A propos des dégradés

Pour remplir une zone avec un dégradé, faites glisser le pointeur de l'outil Dégradé sur l'image ou la sélection. La distance entre le point de départ (celui où vous appuyez pour la première fois sur le bouton de la souris) et le point d'arrivée (celui où vous relâchez le bouton de la souris) influe sur l'aspect du dégradé, de la même façon que le type de dégradé.



L'outil Dégradé et l'Editeur de dégradé vous permettent de créer un mélange de couleurs personnalisé dans vos photos.

Vous pouvez choisir l'un des types de dégradés suivants dans la barre d'options de l'outil :

Dégradé linéaire Applique un dégradé en ligne droite entre le point de départ et le point d'arrivée.

Dégradé radial Applique un dégradé de forme circulaire entre le point de départ et le point d'arrivée.

Dégradé incliné Applique un dégradé autour du point de départ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Dégradé réfléchi Applique un dégradé de part et d'autre du point de départ en utilisant des dégradés linéaires symétriques.

Dégradé en losange Applique un dégradé en forme de losange en partant du point de départ vers l'extérieur. Le point d'arrivée définit un angle du losange.

Vous pouvez également appliquer un dégradé à l'image au moyen d'un calque de remplissage. Le calque de remplissage offre davantage de souplesse en permettant de modifier les propriétés de dégradé et d'éditer le masque de remplissage pour restreindre le dégradé à une portion de l'image.

Les dégradés sont stockés dans des bibliothèques. Vous pouvez choisir d'afficher une bibliothèque de dégradés différente dans le menu du

sélecteur de dégradés en cliquant sur le menu et en sélectionnant une bibliothèque au bas de la liste. Vous pouvez enregistrer et charger vos propres bibliothèques de dégradés dans ce menu. Vous avez également la possibilité de gérer les dégradés à l'aide du Gestionnaire des paramètres définis.

Application d'un dégradé

1. Pour remplir une partie de l'image, sélectionnez cette partie avec l'un des outils de sélection. A défaut, le dégradé est appliqué à tout le calque actif.
2. Sélectionnez l'outil Dégradé .
3. Dans la barre d'options de l'outil, cliquez sur le type de dégradé souhaité.
4. Choisissez un fond en dégradé dans le panneau du sélecteur de dégradés de la barre d'options de l'outil.
5. (Facultatif) Définissez les options de dégradé dans la barre d'options de l'outil.

Mode Spécifie comment le dégradé appliqué est fusionné avec les pixels existants de l'image.

Opacité Définit l'opacité du dégradé. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous le dégradé. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Inverser Inverse l'ordre des couleurs dans le fond en dégradé.

Transparence Utilise la transparence du dégradé (au lieu des zones transparentes de l'image), si le dégradé contient des zones transparentes.

Simuler Crée un dégradé plus régulier avec moins de bandes de couleur apparentes.


6. Placez le pointeur dans l'image à l'endroit où définir le point de départ du dégradé, puis faites glisser la souris pour définir le point d'arrivée. Pour contraindre l'angle à un multiple de 45°, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous faites glisser la souris.

Application d'un fond en dégradé à du texte

1. Sélectionnez le texte à remplir.
2. Choisissez la commande Calque > Simplifier le calque pour convertir le texte vectoriel en image bitmap. Vous ne pourrez plus modifier le texte une fois que le calque sera simplifié.
3. Tout en maintenant la touche Commande enfoncée, cliquez sur la vignette du calque de texte dans le panneau Calques pour sélectionner le texte.
4. Sélectionnez l'outil Dégradé.
5. Dans la barre d'options de l'outil, cliquez sur le type de dégradé souhaité.
6. Choisissez un fond en dégradé dans le panneau du sélecteur de dégradés.
7. Placez le pointeur dans le texte à l'endroit où définir le point de départ du dégradé, puis faites glisser la souris pour définir le point d'arrivée.

Définition d'un dégradé

Vous pouvez définir vos propres dégradés dans la boîte de dialogue Editeur de dégradé. Un dégradé peut inclure deux couleurs ou plus, ou une couleur ou plus, qui s'estompent progressivement jusqu'à la transparence.



Boîte de dialogue Editeur de dégradé

A. Etape de couleur **B.** Milieu de couleur **C.** Etape d'opacité

Pour définir un dégradé, vous ajoutez une étape de couleur à ajouter au dégradé, faites glisser le taquet d'étape de couleur et l'icône de milieu pour définir l'intervalle entre deux couleurs, puis définissez l'étape d'opacité pour définir la transparence de votre choix dans le dégradé.

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Dégradé.
2. Pour afficher la boîte de dialogue Editeur de dégradé, cliquez sur le bouton Modifier sous l'échantillon de dégradé.
3. Dans la zone Paramètres prédéfinis de la boîte de dialogue Editeur de dégradé, sélectionnez un dégradé sur lequel fonder le nouveau dégradé.
4. Pour choisir les couleurs de votre dégradé, cliquez deux fois sur l'étape de dégradé ou cliquez sur le nuancier pour afficher le sélecteur de couleurs. Choisissez une couleur, puis cliquez sur le bouton OK.
5. Pour modifier l'emplacement de l'étape d'une couleur, faites glisser le taquet vers la gauche ou vers la droite.
6. Pour ajouter une couleur au dégradé, cliquez sous la bande de dégradé pour définir une autre étape de couleur.
7. Pour définir le point central de transition entre les couleurs, déplacez le losange sous la bande de dégradé vers la gauche ou vers la droite.
8. Pour supprimer l'étape de couleur que vous modifiez, cliquez sur le bouton Supprimer.
9. Pour définir la fluidité de la transition des couleurs, entrez un pourcentage dans la zone de texte Lissage ou déplacez le curseur.
10. Si nécessaire, définissez les valeurs de transparence du dégradé en déplaçant les étapes d'opacité.
11. Pour enregistrer le dégradé comme dégradé prédéfini, entrez un nom pour le nouveau dégradé, puis cliquez sur le bouton Ajouter.
12. Cliquez sur OK. Le nouveau dégradé est sélectionné et prêt à l'emploi.

[Haut de la page](#)

Définition de la transparence d'un dégradé

Chaque fond en dégradé est associé à des paramètres (étapes d'opacité) qui déterminent l'opacité du fond à différents endroits du dégradé. Le motif en damier indique la quantité de transparence dans l'aperçu du dégradé. Les dégradés nécessitent au moins deux étapes d'opacité.

1. Créez un dégradé.
2. Pour régler l'opacité de départ dans l'Editeur de dégradé, cliquez sur le taquet d'étape d'opacité de gauche situé au-dessus de la bande de dégradé. Le triangle situé au bas du taquet devient noir, signe que vous procédez à l'édition de la transparence de départ.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour définir l'opacité :
 - Entrez une valeur comprise entre 0 (transparence totale) et 100 % (opacité totale).
 - Déplacez le curseur Opacité.
4. Pour régler l'opacité de l'extrémité, cliquez sur le taquet d'étape de transparence de droite situé au-dessus de la bande de dégradé. Définissez ensuite l'opacité comme décrit à l'étape 3.
5. Pour régler les positions de départ ou d'arrivée de l'opacité, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Déplacez le taquet d'étape d'opacité correspondante vers la gauche ou vers la droite.
 - Sélectionnez le taquet d'étape d'opacité correspondante, puis entrez une valeur dans la zone Position.
6. Pour régler la position de l'opacité du milieu (le point situé à mi-chemin entre les opacités de départ et d'arrivée), utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Déplacez le losange situé au-dessus de la bande de dégradé vers la gauche ou vers la droite.
 - Sélectionnez le losange, puis entrez une valeur dans la zone Position.
7. Pour supprimer l'étape d'opacité en cours d'édition, cliquez sur le bouton Supprimer ou faites glisser le taquet d'étape en dehors de la bande de dégradé.
 8. Pour ajouter une opacité intermédiaire, cliquez au-dessus de la bande de dégradé pour définir une nouvelle étape d'opacité. Vous pouvez alors régler et déplacer cette opacité de la même manière que les opacités de départ ou d'arrivée.

Pour supprimer une opacité intermédiaire, faites glisser le taquet d'étape de transparence correspondant vers le haut et hors de la bande de dégradé, ou sélectionnez l'étape et cliquez sur le bouton Supprimer.
 9. Pour enregistrer le dégradé comme dégradé prédéfini, entrez un nouveau nom dans la zone de texte Nom, puis cliquez sur le bouton Nouveau. Un nouveau dégradé prédéfini est créé avec le paramètre de transparence que vous avez spécifié.
 10. Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue et sélectionner le nouveau dégradé. Assurez-vous que l'option Transparence est sélectionnée dans la barre d'options de l'outil.

Création d'un dégradé de type bruit

Un dégradé de type bruit est un dégradé dont les couleurs sont réparties de façon aléatoire selon une gamme des couleurs que vous spécifiez.



Dégradés de type bruit avec différentes valeurs de bruit

A. 10 % de bruit **B.** 50 % de bruit **C.** 90 % de bruit

1. Sélectionnez l'outil Dégradé.
2. Pour afficher la boîte de dialogue Editeur de dégradé, cliquez sur le bouton Modifier de la barre d'options de l'outil.
3. Choisissez l'option Bruit dans le menu Type de dégradé.
4. Définissez les options pour le dégradé.

Cassure Définit la fluidité de la transition entre les couleurs du motif.

Modèle de couleur Spécifie le modèle colorimétrique à utiliser pour définir la gamme des couleurs à inclure dans le dégradé. Pour définir la gamme des couleurs, faites glisser le curseur de chacune des composantes chromatiques.

Restreindre les couleurs Empêche les couleurs sursaturées.

Ajouter de la transparence Ajoute de la transparence à des couleurs aléatoires.

5. Pour mélanger les couleurs de façon aléatoire, cliquez sur le bouton Phase initiale aléatoire jusqu'à ce que vous trouviez un dégradé vous satisfaisant.
6. Entrez le nom du nouveau dégradé.
7. Pour ajouter votre dégradé prédéfini, cliquez sur le bouton Nouveau.
8. Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue et sélectionner le nouveau dégradé.

Adobe recommande également

Motifs

A propos des motifs

Utilisation de l'outil Tampon de motif


Ajout d'un motif personnalisé au sélecteur de motifs

[Haut de la page](#)

A propos des motifs

Vous pouvez peindre un motif avec l'outil Tampon de motif ou remplir une sélection ou un calque avec un motif que vous choisissez dans les bibliothèques de motifs. Dans Photoshop Elements, vous pouvez choisir parmi différents motifs.

Pour personnaliser vos images ou pour créer des pages d'album uniques, vous pouvez concevoir vos propres motifs. Vous pouvez enregistrer les motifs que vous créez dans une bibliothèque, puis charger vos bibliothèques de motifs à l'aide du Gestionnaire des paramètres prédéfinis ou du panneau déroulant Motif, qui s'affiche dans la barre d'options de l'outil Tampon de motif et Pot de peinture. Vous pouvez ainsi utiliser facilement un motif dans plusieurs images.



Création d'un motif personnalisé

A. Sélection rectangulaire utilisée pour définir le motif **B.** Motif personnalisé dans le sélecteur de motifs **C.** Nouvelle image remplie avec le motif personnalisé

[Haut de la page](#)

Utilisation de l'outil Tampon de motif

L'outil Tampon de motif applique un motif défini à partir de votre image, d'une autre image ou d'un motif prédéfini.

1. Dans la section Réglages de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Tampon de motif. (S'il ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Tampon de duplication, puis cliquez sur l'icône de l'outil Tampon de motif dans la barre d'options de l'outil.)
2. Choisissez un motif dans le panneau déroulant Motif de la barre d'options de l'outil. Pour charger des bibliothèques de motifs supplémentaires, sélectionnez le nom d'une bibliothèque dans le menu du panneau déroulant, ou choisissez la commande Charger les motifs, puis recherchez le dossier dans lequel se trouve la bibliothèque. Vous pouvez également créer votre propre motif.
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur de

l'outil sur l'image pour peindre.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Tampon de motif suivantes :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Forme impressionniste Peint le motif en utilisant les tampons pour créer un effet impressionniste.

Épaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité du motif appliqué. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous le motif. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image (voir la section [A propos des modes de fusion](#)).

Aligné Répète le motif de manière contiguë et uniforme. Le motif est appliqué d'une touche de peinture à l'autre. Si l'option Aligné est désélectionnée, le motif est centré sur le pointeur après chaque interruption et reprise.


[Haut de la page](#) ¹⁴

Ajout d'un motif personnalisé au sélecteur de motifs

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour créer un motif d'après une portion d'image, délimitez-la par une sélection rectangulaire avec un contour progressif de 0 pixel.
 - Pour créer un motif d'après l'image entière, désélectionnez tout.
2. Choisissez la commande Edition > Définir le motif d'après la sélection.
3. Donnez un nom au motif dans la boîte de dialogue Nom du motif.
4. Pour désélectionner la sélection d'origine, choisissez la commande Sélection > Désélectionner.

Adobe recommande également

- Remplissage d'un calque avec une couleur ou un motif
- Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis
- Remplissage d'un calque avec une couleur ou un motif
- A propos des sélections
- Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Dégradés

A propos des dégradés

Application d'un dégradé

Application d'un fond en dégradé à du texte

Définition d'un dégradé


Définition de la transparence d'un dégradé

Création d'un dégradé de type bruit

To the top ¹

A propos des dégradés

Pour remplir une zone avec un dégradé, faites glisser le pointeur de l'outil Dégradé sur l'image ou la sélection. La distance entre le point de départ (celui où vous appuyez pour la première fois sur le bouton de la souris) et le point d'arrivée (celui où vous relâchez le bouton de la souris) influe sur l'aspect du dégradé, de la même façon que le type de dégradé.



L'outil Dégradé et l'Editeur de dégradé vous permettent de créer un mélange de couleurs personnalisé dans vos photos.

Vous pouvez choisir l'un des types de dégradés suivants dans la barre d'options de l'outil :

Dégradé linéaire Applique un dégradé en ligne droite entre le point de départ et le point d'arrivée.

Dégradé radial Applique un dégradé de forme circulaire entre le point de départ et le point d'arrivée.

Dégradé incliné Applique un dégradé autour du point de départ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Dégradé réfléchi Applique un dégradé de part et d'autre du point de départ en utilisant des dégradés linéaires symétriques.

Dégradé en losange Applique un dégradé en forme de losange en partant du point de départ vers l'extérieur. Le point d'arrivée définit un angle du losange.

Vous pouvez également appliquer un dégradé à l'image au moyen d'un calque de remplissage. Le calque de remplissage offre davantage de souplesse en permettant de modifier les propriétés de dégradé et d'éditer le masque de remplissage pour restreindre le dégradé à une portion de l'image.

Les dégradés sont stockés dans des bibliothèques. Vous pouvez choisir d'afficher une bibliothèque de dégradés différente dans le menu du sélecteur de dégradés en cliquant sur le menu et en sélectionnant une bibliothèque au bas de la liste. Vous pouvez enregistrer et charger vos propres bibliothèques de dégradés dans ce menu. Vous avez également la possibilité de gérer les dégradés à l'aide du Gestionnaire des paramètres définis.

To the top ¹

Application d'un dégradé

1. Pour remplir une partie de l'image, sélectionnez cette partie avec l'un des outils de sélection. A défaut, le dégradé est appliqué à tout le calque actif.
2. Sélectionnez l'outil Dégradé .
3. Dans la barre d'options de l'outil, cliquez sur le type de dégradé souhaité.
4. Choisissez un fond en dégradé dans le panneau du sélecteur de dégradés de la barre d'options de l'outil.
5. (Facultatif) Définissez les options de dégradé dans la barre d'options de l'outil.
Mode Spécifie comment le dégradé appliqué est fusionné avec les pixels existants de l'image.
Opacité Définit l'opacité du dégradé. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous le dégradé. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.
Inverser Inverse l'ordre des couleurs dans le fond en dégradé.
Transparence Utilise la transparence du dégradé (au lieu des zones transparentes de l'image), si le dégradé contient des zones transparentes.
Simuler Crée un dégradé plus régulier avec moins de bandes de couleur apparentes.
6. Placez le pointeur dans l'image à l'endroit où définir le point de départ du dégradé, puis faites glisser la souris pour définir le point d'arrivée. Pour contraindre l'angle à un multiple de 45°, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous faites glisser la souris.

[To the top](#)


Application d'un fond en dégradé à du texte

1. Sélectionnez le texte à remplir.
2. Choisissez la commande Calque > Simplifier le calque pour convertir le texte vectoriel en image bitmap. Vous ne pourrez plus modifier le texte une fois que le calque sera simplifié.
3. Tout en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée, cliquez sur la vignette du calque de texte dans le panneau Calques pour sélectionner le texte.
4. Sélectionnez l'outil Dégradé.
5. Dans la barre d'options de l'outil, cliquez sur le type de dégradé souhaité.
6. Choisissez un fond en dégradé dans le panneau du sélecteur de dégradés.
7. Placez le pointeur dans le texte à l'endroit où définir le point de départ du dégradé, puis faites glisser la souris pour définir le point d'arrivée.

[To the top](#)

Définition d'un dégradé

Vous pouvez définir vos propres dégradés dans la boîte de dialogue Editeur de dégradé. Un dégradé peut inclure deux couleurs ou plus, ou une couleur ou plus, qui s'estompent progressivement jusqu'à la transparence.



Boîte de dialogue Editeur de dégradé

A. Etape de couleur **B.** Milieu de couleur **C.** Etape d'opacité

Pour définir un dégradé, vous ajoutez une étape de couleur à ajouter au dégradé, faites glisser le taquet d'étape de couleur et l'icône de milieu pour définir l'intervalle entre deux couleurs, puis définissez l'étape d'opacité pour définir la transparence de votre choix dans le dégradé.

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Dégradé.
2. Pour afficher la boîte de dialogue Editeur de dégradé, cliquez sur le bouton Modifier sous l'échantillon de dégradé.
3. Dans la zone Paramètres prédéfinis de la boîte de dialogue Editeur de dégradé, sélectionnez un dégradé sur lequel fonder le nouveau dégradé.
4. Pour choisir les couleurs de votre dégradé, cliquez deux fois sur l'étape de dégradé ou cliquez sur le nuancier pour afficher le sélecteur de couleurs. Choisissez une couleur, puis cliquez sur le bouton OK.
5. Pour modifier l'emplacement de l'étape d'une couleur, faites glisser le taquet vers la gauche ou vers la droite.
6. Pour ajouter une couleur au dégradé, cliquez sous la bande de dégradé pour définir une autre étape de couleur.
7. Pour définir le point central de transition entre les couleurs, déplacez le losange sous la bande de dégradé vers la gauche ou vers la droite.
8. Pour supprimer l'étape de couleur que vous modifiez, cliquez sur le bouton Supprimer.
9. Pour définir la fluidité de la transition des couleurs, entrez un pourcentage dans la zone de texte Lissage ou déplacez le

curseur.

10. Si nécessaire, définissez les valeurs de transparence du dégradé en déplaçant les étapes d'opacité.
11. Pour enregistrer le dégradé comme dégradé prédéfini, entrez un nom pour le nouveau dégradé, puis cliquez sur le bouton Ajouter.
12. Cliquez sur OK. Le nouveau dégradé est sélectionné et prêt à l'emploi.

To the top ⁴

Définition de la transparence d'un dégradé

Chaque fond en dégradé est associé à des paramètres (étapes d'opacité) qui déterminent l'opacité du fond à différents endroits du dégradé. Le motif en damier indique la quantité de transparence dans l'aperçu du dégradé. Les dégradés nécessitent au moins deux étapes d'opacité.


1. Créez un dégradé.
2. Pour régler l'opacité de départ dans l'Editeur de dégradé, cliquez sur le taquet d'étape d'opacité de gauche situé au-dessus de la bande de dégradé. Le triangle situé au bas du taquet devient noir, signe que vous procédez à l'édition de la transparence de départ.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour définir l'opacité :
 - Entrez une valeur comprise entre 0 (transparence totale) et 100 % (opacité totale).
 - Déplacez le curseur Opacité.
4. Pour régler l'opacité de l'extrémité, cliquez sur le taquet d'étape de transparence de droite situé au-dessus de la bande de dégradé. Définissez ensuite l'opacité comme décrit à l'étape 3.
5. Pour régler les positions de départ ou d'arrivée de l'opacité, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Déplacez le taquet d'étape d'opacité correspondante vers la gauche ou vers la droite.
 - Sélectionnez le taquet d'étape d'opacité correspondante, puis entrez une valeur dans la zone Position.
6. Pour régler la position de l'opacité du milieu (le point situé à mi-chemin entre les opacités de départ et d'arrivée), utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Déplacez le losange situé au-dessus de la bande de dégradé vers la gauche ou vers la droite.
 - Sélectionnez le losange, puis entrez une valeur dans la zone Position.
7. Pour supprimer l'étape d'opacité en cours d'édition, cliquez sur le bouton Supprimer ou faites glisser le taquet d'étape en dehors de la bande de dégradé.
8. Pour ajouter une opacité intermédiaire, cliquez au-dessus de la bande de dégradé pour définir une nouvelle étape d'opacité. Vous pouvez alors régler et déplacer cette opacité de la même manière que les opacités de départ ou d'arrivée.

Pour supprimer une opacité intermédiaire, faites glisser le taquet d'étape de transparence correspondant vers le haut et hors de la bande de dégradé, ou sélectionnez l'étape et cliquez sur le bouton Supprimer.
9. Pour enregistrer le dégradé comme dégradé prédéfini, entrez un nouveau nom dans la zone de texte Nom, puis cliquez sur le bouton Nouveau. Un nouveau dégradé prédéfini est créé avec le paramètre de transparence que vous avez spécifié.
10. Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue et sélectionner le nouveau dégradé. Assurez-vous que l'option Transparence est sélectionnée dans la barre d'options de l'outil.

To the top ⁴

Création d'un dégradé de type bruit

Un dégradé de type bruit est un dégradé dont les couleurs sont réparties de façon aléatoire selon une gamme des couleurs que vous spécifiez.



Dégradés de type bruit avec différentes valeurs de bruit

A. 10 % de bruit **B.** 50 % de bruit **C.** 90 % de bruit

1. Sélectionnez l'outil Dégradé.
2. Pour afficher la boîte de dialogue Editeur de dégradé, cliquez sur le bouton Modifier de la barre d'options de l'outil.
3. Choisissez l'option Bruit dans le menu Type de dégradé.
4. Définissez les options pour le dégradé.

Cassure Définit la fluidité de la transition entre les couleurs du motif.

Modèle de couleur Spécifie le modèle colorimétrique à utiliser pour définir la gamme des couleurs à inclure dans le dégradé. Pour définir la gamme des couleurs, faites glisser le curseur de chacune des composantes chromatiques.

Restreindre les couleurs Empêche les couleurs sursaturées.

Ajouter de la transparence Ajoute de la transparence à des couleurs aléatoires.

5. Pour mélanger les couleurs de façon aléatoire, cliquez sur le bouton Phase initiale aléatoire jusqu'à ce que vous trouviez un dégradé vous satisfaisant.
6. Entrez le nom du nouveau dégradé.
7. Pour ajouter votre dégradé prédéfini, cliquez sur le bouton Nouveau.
8. Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue et sélectionner le nouveau dégradé.

More Help topics



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Modification des formes

[Sélection ou déplacement d'une forme](#)


[Transformation d'une forme](#)

[Modification de la couleur de toutes les formes d'un calque](#)


[Application d'un style de calque à une forme](#)

Sélection ou déplacement d'une forme

[To the top](#)


Utilisez l'outil Sélection de forme  pour sélectionner des formes d'un seul clic. Si vous convertissez une forme en élément bitmap en simplifiant le calque de forme, vous ne pouvez plus la sélectionner à l'aide de l'outil Sélection de forme (vous devez alors utiliser l'outil Déplacement).

Lorsqu'un calque contient plusieurs formes, vous pouvez toutes les repositionner ensemble à l'aide de l'outil Déplacement. Si, en revanche, vous ne voulez repositionner qu'une seule forme sur le calque, vous devez utiliser l'outil Sélection de forme.

1. Utilisez l'outil Sélection de forme  pour sélectionner des formes :
2. Cliquez sur la forme pour la sélectionner.
3. Déplacez la forme en la faisant glisser vers son nouvel emplacement.

Transformation d'une forme

[To the top](#)

1. Sélectionnez l'outil Sélection de forme , puis sélectionnez l'option Afficher le cadre de sélection.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur la forme à transformer, puis faites glisser un point d'ancrage pour la transformer.
 - Sélectionnez la forme à transformer, choisissez la commande Image > Transformation, puis choisissez une commande de transformation.

Modification de la couleur de toutes les formes d'un calque

[To the top](#)


1. En mode Expert, cliquez deux fois sur la vignette du calque de forme dans le panneau Calques.
2. Sélectionnez une nouvelle couleur, puis cliquez sur OK.

Note: si la couleur d'une forme ne change pas lorsque vous sélectionnez une nouvelle couleur, vérifiez si un style (identifiable par une icône de style dans le panneau Calques) est appliqué au calque. En effet, certains styles ignorent la couleur de base de la forme.



Application d'un style de calque à une forme

[To the top](#)

Les styles de calque permettent d'appliquer rapidement et facilement des effets, notamment une ombre portée ou un biseautage, à des formes. N'oubliez pas que le style de calque est appliqué à toutes les formes sur le calque. Si, par exemple, vous appliquez le style Ombre portée à un calque contenant plusieurs formes, toutes ces formes apparaîtront avec une ombre portée.



Avant l'application d'un style de calque à une forme personnalisée (à gauche) et après (à droite)

1. Sélectionnez un calque qui contient une forme ou, dans le panneau Calques, cliquez sur le bouton Nouveau  et dessinez une forme.
2. Ouvrez le panneau Effets , puis cliquez sur l'onglet Styles.
3. Cliquez deux fois sur la vignette du style que vous voulez appliquer à la forme.

More Help topics



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Paramètres prédéfinis et bibliothèques

A propos des paramètres prédéfinis

Utilisation des options des paramètres prédéfinis

Modification de l'affichage des éléments dans un menu de panneau déroulant

Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

Changement de nom d'un paramètre prédéfini

[To the top](#)

A propos des paramètres prédéfinis

En mode Expert, les panneaux déroulants s'affichent dans la barre d'options de l'outil et permettent d'accéder à des bibliothèques prédéfinies contenant des formes, des nuances, des dégradés, des motifs, des styles de calque et des formes personnalisées. Les éléments figurant dans chaque bibliothèque sont appelés des paramètres prédéfinis. Un panneau déroulant fermé représente la vignette du paramètre prédéfini sélectionné.

Vous pouvez modifier l'affichage d'un panneau déroulant afin de visualiser les paramètres prédéfinis par leur nom, sous forme d'icônes de vignettes, ou avec leur nom et leur icône.

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire des paramètres prédéfinis pour charger les bibliothèques correspondantes. Les paramètres prédéfinis sont stockés dans des fichiers de bibliothèque distincts qui se trouvent dans le sous-dossier Presets du dossier de l'application Photoshop Elements.

[To the top](#)

Utilisation des options des paramètres prédéfinis

1. Sélectionnez un outil.
2. Dans la barre d'options de l'outil, ouvrez le panneau déroulant. Certains outils seulement possèdent un panneau déroulant.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour afficher et sélectionner les bibliothèques prédéfinies actuellement chargées, cliquez sur l'icône du menu du panneau.
 - Pour sélectionner un paramètre prédéfini, cliquez sur un élément de la bibliothèque.
 - Pour enregistrer une forme, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Enregistrer la forme, entrez un nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour enregistrer un dégradé ou un motif, ouvrez le menu du panneau, choisissez la commande Nouveau dégradé ou Nouveau motif, entrez un nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour renommer une forme, un dégradé ou un motif dans un panneau déroulant, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Renommer correspondante, entrez un nouveau nom, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour supprimer une forme, un dégradé ou un motif d'un panneau déroulant, sélectionnez un élément, ouvrez le menu du panneau déroulant, puis choisissez la commande Supprimer correspondante. Vous pouvez également maintenir la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et cliquer sur une forme ou un dégradé.
 - Pour enregistrer une bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs, ouvrez le menu du panneau déroulant. Dans le menu, choisissez la commande Enregistrer les formes, Enregistrer les dégradés ou Enregistrer les motifs, nommez le fichier de bibliothèque, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
 - Pour charger une bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez la commande Charger correspondante, sélectionnez le fichier de bibliothèque à ajouter, puis cliquez sur le bouton Charger.
 Note: la commande Charger a pour effet d'ajouter le contenu de la bibliothèque de formes aux formes déjà disponibles. Si vous choisissez une bibliothèque prédéfinie de formes, cette dernière remplace le jeu de formes existant.
 - Pour ajouter à une bibliothèque existante des éléments d'une autre bibliothèque, cliquez sur Ajouter. Sélectionnez la bibliothèque à ajouter, puis cliquez sur Ajouter.
 - Pour remplacer le jeu de dégradés actif dans un panneau déroulant, ouvrez le menu du panneau déroulant, choisissez un fichier de bibliothèque dans la section inférieure du menu, puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez également choisir la commande Remplacer correspondante, rechercher un fichier de bibliothèque à sélectionner et cliquer sur le bouton Charger.
 - Pour remplacer le jeu actif de formes ou de motifs d'un panneau, choisissez une bibliothèque dans le menu Formes.

Note: pour remplacer le jeu actif de formes, de dégradés ou de motifs, vous pouvez également choisir la commande Gestionnaire des paramètres prédéfinis dans le menu du panneau déroulant et utiliser ce gestionnaire pour charger une autre bibliothèque de formes, de dégradés ou de motifs.

- Pour charger le jeu de formes, de dégradés ou de motifs par défaut, ouvrez le menu du panneau déroulant, puis choisissez la commande Réinitialiser correspondante.

Modification de l'affichage des éléments dans un menu de panneau déroulant

To the top ⁴

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour modifier l'affichage d'un panneau, ouvrez le menu d'un panneau déroulant en cliquant sur l'icône de menu située dans l'angle supérieur droit du panneau déroulant.
- Pour modifier l'affichage de tous les panneaux, choisissez la commande Edition > Gestionnaire des paramètres prédéfinis pour ouvrir le gestionnaire des paramètres prédéfinis, puis cliquez sur le bouton Plus.

2. Sélectionnez une option d'affichage :

Texte seul Affiche le nom de chaque élément.

Petite vignette ou Grande vignette Affiche une vignette de chaque élément.

Petite liste ou Grande liste Affiche le nom et la vignette de chaque élément.

Vignette du contour Affiche un échantillon et une vignette d'un contour. Cette option est disponible pour les formes uniquement.

Note: les options décrites ci-dessus ne sont pas toutes proposées par l'ensemble des panneaux déroulants.

Utilisation du Gestionnaire des paramètres prédéfinis

To the top ⁴

En mode Expert, vous pouvez utiliser le Gestionnaire des paramètres prédéfinis (à l'aide de la commande Edition > Gestionnaire des paramètres prédéfinis) pour gérer les bibliothèques de formes, de nuances, de dégradés ou de motifs qui accompagnent Photoshop Elements. Vous pouvez, par exemple, regrouper vos formes préférées dans un jeu ou rétablir les paramètres prédéfinis par défaut.

Chaque type de bibliothèque est un fichier avec son extension de fichier et son dossier par défaut. Les fichiers des paramètres prédéfinis sont installés, sur votre système, dans le sous-dossier Presets du dossier de Photoshop Elements.

Note: pour supprimer un paramètre prédéfini du Gestionnaire, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Vous pouvez toujours utiliser la commande Réinitialiser correspondante pour rétablir les éléments par défaut d'une bibliothèque.



Déplacement d'un paramètre prédéfini vers un nouvel emplacement dans le Gestionnaire de paramètres prédéfinis

Chargement d'une bibliothèque

1. Dans le menu Type du Gestionnaire des paramètres prédéfinis, choisissez la commande Formes, Nuancier, Dégradés, Styles, Motifs ou Effets.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionnez une bibliothèque dans la liste, puis cliquez sur le bouton Charger. Si vous voulez charger une bibliothèque située dans un autre dossier, recherchez ce dossier, puis sélectionnez la bibliothèque. Par défaut, les fichiers des paramètres prédéfinis sont installés sur votre système, dans le dossier Presets du dossier de Photoshop Elements.
 - Cliquez sur le bouton Plus, puis choisissez une bibliothèque dans la section inférieure du menu.
3. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton Terminer.

Restauration de la bibliothèque par défaut ou remplacement des bibliothèques affichées

❖ Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, cliquez sur le bouton Plus, puis choisissez une commande du menu : **Réinitialiser** Rétablit la bibliothèque par défaut de ce type.

Enregistrement d'un sous-ensemble de bibliothèque

1. Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs paramètres prédéfinis contigus, ou cliquez tout en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) pour sélectionner des paramètres prédéfinis non contigus. Seuls les paramètres prédéfinis que vous sélectionnez sont enregistrés dans la nouvelle bibliothèque.
2. Cliquez sur le bouton Enregistrer le groupe, puis entrez un nom pour la bibliothèque. Si vous ne voulez pas enregistrer la

bibliothèque dans le dossier par défaut, recherchez un autre dossier, puis enregistrez la bibliothèque.

[To the top](#)

Changement de nom d'un paramètre prédéfini

1. Dans le Gestionnaire des paramètres prédéfinis, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez un paramètre prédéfini dans la liste, puis cliquez sur le bouton Renommer.
 - Cliquez deux fois sur un paramètre prédéfini de la liste.
2. Entrez le nouveau nom du paramètre. Si vous avez sélectionné plusieurs paramètres prédéfinis, vous êtes invité à entrer plusieurs noms.



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Effets

[Utilisation du panneau Effets](#)

[Utilisation du panneau Graphiques](#)

[Ajout de formes ou graphiques stylisés à une image](#)

[Ajout d'un arrière-plan artistique à une image](#)

[Ajout d'un cadre ou d'un thème à une image](#)

[A propos des effets de photo](#)

[Application d'un effet](#)

[Ajout de texte stylisé à une image](#)

[Ajout d'illustrations ou d'effets aux Favoris](#)

[Haut de la page](#)

Utilisation du panneau Effets

Le panneau Effets est l'endroit par excellence à partir duquel appliquer des effets à vos photos. Par défaut, le panneau Effets se trouve sur la barre des tâches des modes Rapide et Expert. Il contient des exemples sous forme de vignettes représentant les illustrations ou effets qu'il est possible d'ajouter ou d'appliquer à une image. La plupart des sections comportent un menu d'options de catégorie, associé à une liste de sous-catégories correspondantes.

[Haut de la page](#)

Utilisation du panneau Graphiques

Le panneau Contenu offre un emplacement unique permettant d'appliquer des illustrations, des décorations thématiques et des styles de texte aux images. Pour afficher le panneau Graphiques, choisissez la commande Fenêtre > Graphiques.

Le panneau Graphiques contient divers éléments de filtre permettant d'améliorer les images. Ces éléments sont regroupés par sections comme suit : Vous pouvez, par exemple, faire votre choix parmi plusieurs images, arrière-plans, graphiques, formes et textes. Sous chaque onglet, une liste déroulante vous permet de choisir les images, arrière-plans, graphiques, formes ou textes à reproduire.

Chaque section contient des exemples sous forme de vignettes représentant les illustrations ou effets qu'il est possible d'ajouter ou d'appliquer à une image. La plupart des sections comportent un menu d'options de catégorie, associé à une liste de sous-catégories correspondantes.

[Haut de la page](#)


Ajout de formes ou graphiques stylisés à une image

Lorsque vous ajoutez une forme ou un graphique à une image, cet élément constitue un nouveau calque qui n'affecte pas l'image d'origine.

1. Dans le panneau Graphiques, choisissez une catégorie dans le menu déroulant correspondant (par exemple, Événement ou Activité), puis choisissez une sous-catégorie (par exemple, Bébé ou Art culinaire).
2. Choisissez ensuite la couleur de la forme dans la palette d'outils.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur une vignette.
- Faites glisser la vignette sur l'image.

4. Utilisez l'outil Déplacement  pour positionner ou redimensionner la forme ou le graphique.

[Haut de la page](#) ⁺

Ajout d'un arrière-plan artistique à une image


Lorsque vous ajoutez un arrière-plan artistique à une image, vous remplacez le calque d'arrière-plan existant. A l'aide des outils de sélection, vous pouvez ainsi créer un calque pour séparer les membres de votre famille d'un arrière-plan représentant une cuisine, puis remplacer la cuisine par un arrière-plan représentant un paysage extérieur.

1. Si votre image ne comporte qu'un calque d'arrière-plan, sélectionnez ce dernier, puis choisissez la commande Calque > Dupliquer le calque. Attribuez un nom au calque, puis cliquez sur le bouton OK.
2. Sélectionnez le calque d'arrière-plan dans le panneau Calques.
3. Dans le panneau Graphiques, sélectionnez Arrière-plans dans la liste déroulante.
4. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur une vignette.
 - Faites glisser la vignette sur l'image.

[Haut de la page](#) ⁺

Ajout d'un cadre ou d'un thème à une image

Lorsque vous ajoutez une image ou un thème à un projet de photo, les cadres sont affichés avec une zone vide (grise) à la place de l'image. Cliquez sur une image dans la Corbeille des photos et faites-la glisser sur la zone vide.

1. Dans le panneau Graphiques, sélectionnez Images dans le menu déroulant.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
 - Cliquez deux fois sur une vignette.
 - Faites glisser la vignette sur l'arrière-plan vide.
3. Faites glisser l'image de votre choix de la Corbeille des photos vers le cadre.
4. Redimensionnez l'image à l'intérieur du cadre ou du thème à l'aide du curseur, puis cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou cliquez sur l'icône d'annulation .
5. Centrez l'image à l'aide de l'outil Déplacement, puis cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou cliquez sur l'icône d'annulation .

[Haut de la page](#) ⁺

A propos des effets de photo

Les effets de photo permettent de donner rapidement différentes apparences à vos images. Dans le panneau

Effets, choisissez l'une des sous-catégories, telles que Photo décolorée, Panneaux, Couleur monochrome, Textures ou Photo vintage.

Cadre Applique une variété d'effets aux contours d'un calque sélectionné ou à une partie d'un calque. Le cadre crée également une zone réservée dont vous pouvez facilement compléter ou modifier le contenu.

Effets d'image Appliquent des effets à une copie d'un calque sélectionné. L'application de l'effet Blizzard à une image donne l'impression qu'il neige. L'effet Néon transforme l'image en photo prise sous néon. Vous pouvez utiliser les effets d'image tels que Pastel à l'huile ou Mise au point floue pour adoucir les couleurs d'une image ou la rendre floue. Vous pouvez également combiner plusieurs effets d'image. Dans ce cas, vous pouvez être invité à aplatir les calques au préalable.

Textures Appliquent des calques de texture à une image. Vous pouvez appliquer une texture à une nouvelle image vide comme arrière-plan ou à une image existante. En organisant les calques et en utilisant l'opacité et d'autres outils de calques, vous pouvez créer des images intéressantes et attrayantes.

Plusieurs effets de photo appliquent des filtres avec des valeurs modifiées.

[Haut de la page](#) ¹¹

Application d'un effet

Si vous souhaitez faire des essais avec un effet, modifiez un calque dupliqué afin de préserver l'image d'origine.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour appliquer un effet à la totalité d'un calque, désélectionnez les éventuelles zones sélectionnées dans l'image, puis sélectionnez le calque dans le panneau Calques.
 - Pour appliquer un effet à une partie de calque, sélectionnez la zone concernée à l'aide d'un des outils de sélection.
 - Pour appliquer un effet à un texte, sélectionnez ou saisissez le texte, puis utilisez un effet de texte dans le panneau Graphiques.
2. Dans le panneau Effets, choisissez une catégorie d'effets photo, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur un effet.
 - Faites glisser un effet dans l'image.
 - Sélectionnez un effet, puis cliquez sur le bouton Appliquer.

Remarque : dans certains cas, lorsque vous appliquez un effet à une image comportant plusieurs calques, vous êtes invité à aplatir l'image au préalable.







Déplacement d'un effet d'image sur une photo

[Haut de la page](#) ¹¹

Ajout de texte stylisé à une image

Lorsque vous ajoutez du texte à une image, le calque de texte ainsi créé vous permet de modifier le texte sans toucher à l'image d'origine.

1. Dans le panneau Graphiques, sélectionnez Texte dans la liste déroulante, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton Appliquer.

- Cliquez deux fois sur une vignette.
 - Faites glisser une vignette sur l'image.
2. Un bloc de texte s'affiche sur l'image, et l'outil Texte devient actif. Saisissez le nouveau texte.
 3. Lorsque vous avez terminé votre saisie, cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou sur l'icône d'annulation .
 4. Repositionnez ou redimensionnez le bloc de texte à l'aide de l'outil Déplacement.
 5. (Facultatif) Ajoutez de la couleur au texte à l'aide du panneau déroulant Couleur dans la barre d'options.
 6. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou sur l'icône d'annulation .
 7. (Facultatif) Pour tester les différents effets de texte, faites glisser une vignette différente sur le bloc de texte.

[Haut de la page](#) 


Ajout d'illustrations ou d'effets aux Favoris

Si vous envisagez de réutiliser ultérieurement certains effets ou illustrations, ajoutez-les à la section Favoris du panneau Effets.

- Dans le panneau Effets ou Graphiques, cliquez sur la vignette avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Ajouter aux favoris.

Voir aussi

- A propos des formes
- Sélection ou déplacement d'une forme
- Amélioration des performances avec les filtres et les effets
- Aplatissement d'une image
- Présentation des calques
- A propos du texte
- Modification du texte d'un calque de texte
- Modification de l'orientation d'un calque de texte

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Esquisse

[Bas-relief](#)
[Craie/Fusain](#)
[Fusain](#)
[Chrome](#)
[Bande dessinée](#)
[Crayon Conté](#)
[Roman illustré](#)
[Plume calligraphique](#)
[Trame de demi-teintes](#)
[Papier gaufré](#)
[Plume et encre](#)
[Photocopie](#)
[Plâtre](#)
[Réticulation](#)
[Tampon](#)
[Contour déchiré](#)
[Papier humide](#)

Bas-relief

[To the top](#)

Le filtre Bas-relief transforme une image pour qu'elle semble gravée en bas-relief et éclairée pour accentuer les variations de la surface. Les zones sombres de l'image prennent la couleur de premier plan, tandis que les zones claires utilisent la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez définir le niveau de détail et de lissage du relief.

Craie/Fusain

[To the top](#)

Le filtre Craie/Fusain remplace les tons clairs et moyens d'une image par un arrière-plan uni gris en tons moyens dessiné grossièrement à la craie. Les zones de tons foncés sont remplacées par des diagonales noires tracées au fusain. Le fusain est dessiné dans la couleur de premier plan, tandis que la craie est de la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez définir la pression du trait et les zones de fusain et de craie.

Fusain

[To the top](#)

Le filtre Fusain redessine une image pour créer un effet d'étalement. Les contours principaux sont dessinés franchement, et les tons moyens sont esquissés d'une touche en diagonale. Le fusain est de la couleur du premier plan, tandis que le papier est de la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez définir l'épaisseur du trait, le niveau de détail de l'image et la répartition entre les tons clairs et foncés.

Chrome

[To the top](#)

Le filtre Chrome donne à l'image une surface chromée et polie en utilisant les tons clairs comme points élevés et les tons foncés comme points bas sur la surface réfléchissante. Vous pouvez définir le niveau de détail et de lissage de la surface chromée.

Après application du filtre Chrome, utilisez la boîte de dialogue Niveaux pour contraster davantage l'image.

Bande dessinée

[To the top](#)

Le filtre Bande dessinée (Filtre > Esquisse > Bande dessinée) crée l'impression que l'image a été créée par un dessinateur de bandes dessinées. Le résultat final peut être ajusté de manière à inclure le niveau de détail nécessaire. Les commandes principales permettent de modifier la palette des couleurs (Flou), le nombre de couleurs reproduites (Ombres), les transitions d'une couleur à l'autre (Pente), et la vivacité des couleurs (Vibrance). En outre, vous pouvez modifier l'épaisseur des traits de la plume qui sont utilisés pour le contour des formes.

Crayon Conté

Le filtre Crayon Conté simule la texture des crayons Conté noir intense et blanc pur sur une image. Ce filtre utilise la couleur de premier plan pour les zones foncées et la couleur d'arrière-plan pour les zones claires. Vous pouvez définir le niveau d'accentuation du premier plan et de l'arrière-plan et spécifier des options de texture. Ces options définissent l'aspect des images comme si ces dernières étaient peintes sur des textures (une toile ou des briques, par exemple) ou vues à travers des blocs de verre.

Pour obtenir un effet plus réaliste, remplacez la couleur de premier plan par l'une des couleurs habituelles du crayon Conté (noir, sépia, sanguine) avant d'appliquer le filtre. Pour obtenir un effet plus discret, utilisez le blanc comme couleur d'arrière-plan et mélangez-y un peu de couleur de premier plan.

Roman illustré

Le filtre Roman illustré (Filtre > Esquisse > Roman illustré) crée l'impression que l'image a été esquissée pour illustrer un roman. Une illustration de roman est limitée à des nuances de gris, et au noir et le blanc. Vous pouvez dès lors modifier notamment la quantité globale de blancs dans l'image (Obscurcissement), la quantité de détails disponibles dans le résultat (Aspect net), les niveaux de contraste (Contraste) et l'épaisseur des traits utilisés pour définir les formes et les contours.

Plume calligraphique

Le filtre Plume calligraphique utilise des touches d'encre fines et linéaires pour faire ressortir les détails de l'image d'origine et produit un effet particulièrement impressionnant sur des images numérisées. Ce filtre remplace la couleur dans l'image d'origine en utilisant la couleur de premier plan pour l'encre et la couleur d'arrière-plan pour le papier. Vous pouvez définir la longueur et la direction du trait, ainsi que la répartition entre les tons clairs et foncés.

Trame de demi-teintes

Le filtre Trame de demi-teintes simule l'effet d'une trame de demi-teintes tout en conservant la gamme des tons continus. Vous pouvez définir la taille, le contraste et le type de trame des demi-teintes.

Papier gaufré

Le filtre Papier gaufré simule la texture du papier recyclé en combinant les effets des filtres Estampage et Grain. Les zones foncées de l'image apparaissent comme des trous sur la couche supérieure du papier, révélant ainsi la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez définir la balance, la granularité et le relief de l'image.

Plume et encre

Le filtre Plume et encre (Filtre > Esquisse > Plume et encre) s'approche le plus possible de l'esquisse artistique. Pour obtenir les meilleurs effets, réglez les paramètres associés à l'encre et conservez les détails (Détail), l'épaisseur des traits artistiques (Largeur), la saturation des aspects les plus sombres (Obscurcissement) et les niveaux de contraste (Contraste). Vous pouvez également modifier les paramètres de la plume afin d'introduire une couleur dominante dans l'image, grâce notamment aux paramètres comme le choix des couleurs (Teinte), les valeurs de contraste (Contraste) et le degré auquel la couleur doit être appliquée (Remplissage).

Photocopie

Le filtre Photocopie simule l'effet obtenu lorsqu'une image est photocopiee. Pour les larges zones sombres, la copie tend à se limiter autour des contours, tandis que les tons moyens deviennent noirs ou blancs unis. Vous pouvez définir le niveau de détail et d'obscurcissement.

Plâtre

Le filtre Plâtre moule le calque de façon à produire un effet de plâtre 3D puis colore le résultat à l'aide des couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Les zones foncées sont rehaussées, tandis que les zones claires sont abaissées. Vous pouvez définir la balance de l'image, son lissage et la lumière.

Réticulation

Le filtre Réticulation simule la déformation et la diminution contrôlées d'une émulsion pour film photographique pour créer une image semblant dense dans les zones foncées, et légèrement grenée dans les tons clairs. Vous pouvez définir les niveaux de densité, de premier plan et d'arrière-plan.

Tampon

Le filtre Tampon simplifie l'image de sorte qu'elle semble tamponnée avec un tampon de caoutchouc ou de bois. Vous pouvez définir le lissage, ainsi que la répartition entre les tons clairs et foncés. Ce filtre convient parfaitement aux images en noir et blanc.

Contour déchiré

Le filtre Contour déchiré produit une image constituée de morceaux de papier déchirés puis la colore à l'aide des couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Vous pouvez définir la balance, le lissage et le contraste de l'image. Ce filtre convient particulièrement aux images composées de texte ou d'objets fortement contrastés.

Papier humide

Le filtre Papier humide utilise des taches barbouillées qui semblent peintes sur du papier fibreux et humide, entraînant l'écoulement et le mélange des couleurs. Vous pouvez définir la longueur, la luminosité et le contraste de la fibre de papier.



Création de formes

A propos des formes

[Dessin d'un rectangle, d'un carré ou d'un rectangle arrondi](#)

[Dessin d'un cercle ou d'une ellipse](#)

[Dessin d'une forme à plusieurs côtés](#)

[Dessin d'un trait ou d'une flèche](#)

[Dessin d'une forme personnalisée](#)

[Création de plusieurs formes sur un même calque](#)

Dans Photoshop Elements, les formes sont des graphiques vectoriels (lignes et courbes définies par leurs caractéristiques géométriques au lieu de pixels) indépendants de la résolution et peuvent être déplacées, redimensionnées ou modifiées sans perte de détail ou de clarté, ni de qualité. Le texte et les formes sont créés dans des calques distincts.


[Haut de la page](#) ¹¹

A propos des formes

Dans Photoshop Elements, les formes sont des graphiques vectoriels composés de lignes et de courbes définies par leurs caractéristiques géométriques au lieu de pixels. Les graphiques vectoriels sont indépendants de la résolution : ils peuvent être mis à n'importe quelle échelle et imprimés avec n'importe quelle résolution sans perte de détail ou de clarté. Vous pouvez les déplacer, les redimensionner ou les modifier sans perdre en qualité graphique. Les écrans d'ordinateur affichant les images suivant une grille de pixels, les données vectorielles sont affichées à l'écran en tant que pixels.

Les formes sont créées dans des calques de forme. Un calque de forme peut contenir une ou plusieurs formes, selon l'option de zone de forme sélectionnée. Vous pouvez sélectionner plusieurs formes dans un même calque.

Vous pouvez changer la couleur d'une forme en modifiant son calque de remplissage et en lui appliquant des styles de calque. Les outils de forme offrent un moyen simple de créer des boutons, des barres de navigation et d'autres éléments employés sur les pages Web.



Objets vectoriels créés avec les outils de forme dans Photoshop Elements

[Haut de la page](#) ¹¹

Dessin d'un rectangle, d'un carré ou d'un rectangle arrondi

1. Sélectionnez l'outil Rectangle ou l'outil Rectangle arrondi. Vous pouvez également sélectionner les outils Rectangle et Rectangle arrondi dans la barre Options d'outil.

Remarque : cliquez sur un outil de forme tout en maintenant la touche *Alt* ou *Option* enfoncée pour passer en revue tous les outils disponibles.

2. (Facultatif) Dans la barre d'options de l'outil, vous pouvez définir les options suivantes :

Libre Permet de définir la largeur et la hauteur d'un rectangle en faisant glisser le curseur.

Carré Limite le dessin d'un rectangle à un carré.

Taille fixe Trace un rectangle aux dimensions exactes que vous avez spécifiées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

Rapport L/H Dessine un rectangle en proportion des valeurs de hauteur et de largeur spécifiées.

Rayon Spécifie le rayon de l'angle arrondi. Des valeurs plus petites produisent des angles plus nets.

A partir du centre Trace un rectangle depuis le centre de l'emplacement où vous commencez à dessiner (un rectangle est généralement tracé à partir de son angle supérieur gauche).


Magnétisme Ancre les côtés d'un rectangle sur ses limites en pixels.

Simplifier Convertit la forme dessinée en une image pixellisée. Une fois convertie en forme pixellisée, réduire ou développer la forme peut entraîner des bords dentelés et un aspect pixellisé.

3. Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer la forme.

[Haut de la page](#) 

Dessin d'un cercle ou d'une ellipse

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez l'outil Ellipse. 

Remarque : cliquez sur un outil de forme tout en maintenant la touche *Alt* ou *Option* enfoncée pour passer en revue tous les outils disponibles.

2. (Facultatif) Dans la barre d'options de l'outil, vous pouvez définir les options suivantes :

Libre Permet de définir la largeur et la hauteur d'une ellipse en faisant glisser le curseur.

Cercle Trace un cercle parfait au lieu d'une ellipse.

Taille fixe Trace une ellipse aux dimensions exactes que vous avez spécifiées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

Rapport L/H Trace une ellipse proportionnelle sur la base des dimensions que vous avez indiquées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

A partir du centre Trace une ellipse depuis le centre de l'emplacement où vous commencez à dessiner (une ellipse est généralement tracée à partir de l'angle supérieur gauche).

Simplifier Convertit la forme dessinée en une image pixellisée. Une fois convertie en forme pixellisée, réduire ou développer la forme peut entraîner des bords dentelés et un aspect pixellisé.

3. Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer l'ellipse.

[Haut de la page](#) 

Dessin d'une forme à plusieurs côtés

1. Sélectionnez l'outil Polygone ou Etoile. 

Remarque : cliquez sur un outil de forme tout en maintenant la touche *Alt* ou *Option* enfoncée pour passer en revue tous les outils disponibles.

- (Facultatif) Dans la barre d'options de l'outil, vous pouvez définir les options suivantes :

Angles arrondis Arrondit les angles d'un polygone.

Côtés indentés de Spécifie la profondeur des indentations de l'étoile. Cette option est disponible pour l'outil Etoile uniquement.

Branches arrondies Arrondit les indentations d'une étoile. Cette option est disponible pour l'outil Etoile uniquement.

Simplifier Convertit la forme dessinée en une image pixellisée. Une fois convertie en forme pixellisée, réduire ou développer la forme peut entraîner des bords dentelés et un aspect pixellisé.


- Dans le champ Côtés, indiquez le nombre de côtés du polygone.
- Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer le polygone.

[Haut de la page](#)

Dessin d'un trait ou d'une flèche

- Sélectionnez l'outil Trait.
- (Facultatif) Dans la barre d'options de l'outil, vous pouvez définir les options suivantes :

Tête de flèche Permet d'ajouter une flèche à l'une et/ou l'autre des extrémités d'une ligne. Pour indiquer l'extrémité sur laquelle les flèches sont rendues, sélectionnez l'option Au début, A l'extrémité ou Aux deux extrémités.



Sélection des options de tête de flèche

Flèches : Epaisseur et Taille Définissez les proportions de la flèche sous la forme d'un pourcentage de l'épaisseur du trait (de 10 à 1 000 % pour la largeur, et de 10 à 5 000 % pour la longueur).

Concavité La base du triangle représentant la flèche est plus ou moins creusée selon la concavité définie. Entrez une valeur (comprise entre -50 % et +50 %) pour indiquer la concavité de la flèche.

Simplifier Convertit la forme dessinée en une image pixellisée. Une fois convertie en forme pixellisée, réduire ou développer la forme peut entraîner des bords dentelés et un aspect pixellisé.

- Dans le champ Largeur, indiquez l'épaisseur du trait en pixels.
- Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer le trait.

[Haut de la page](#)

Dessin d'une forme personnalisée

L'outil Forme personnalisée vous permet de tracer toutes sortes de formes. Lorsque vous sélectionnez l'outil Forme personnalisée, vous pouvez accéder à toutes ces formes depuis la barre d'options.

1. Sélectionnez l'outil Forme personnalisée. 🛠️
2. Sélectionnez une forme dans le menu contextuel du sélecteur de forme personnalisée de la barre d'options. Cliquez sur la flèche en haut à droite du panneau pour faire apparaître les formes que vous pouvez choisir et sélectionner leur affichage.
3. (Facultatif) Dans la barre d'options de l'outil, vous pouvez définir les options suivantes :

Libre Permet de définir la largeur et la hauteur d'un rectangle, d'un rectangle arrondi, d'une ellipse ou d'une forme personnalisée en faisant glisser le curseur.

Proportions définies Trace une forme personnalisée selon les proportions définies lors de sa création.


Taille définie Trace une forme personnalisée selon la taille définie lors de sa création.

Taille fixe Trace une forme personnalisée en tant que forme fixe d'après les dimensions que vous avez indiquées dans les zones de texte de largeur et de hauteur.

A partir du centre Trace une forme personnalisée à partir du centre.

Simplifier Convertit la forme dessinée en une image pixellisée. Une fois convertie en forme pixellisée, réduire ou développer la forme peut entraîner des bords dentelés et un aspect pixellisé.

4. Faites glisser le curseur dans l'image pour tracer la forme.



L'outil Forme personnalisée propose des formes prédéfinies que vous pouvez appliquer à vos photos.

[Haut de la page](#) ⁺

Création de plusieurs formes sur un même calque

1. Sélectionnez un calque de forme dans le panneau Calques (mode Expert) ou créez-en un.
2. Si vous voulez créer un type de forme différent, sélectionnez un autre outil de forme.
3. Sélectionnez une option de zone de forme pour déterminer le mode de chevauchement des formes, puis faites glisser le curseur dans l'image pour tracer de nouvelles formes :

Addition Ajoute une forme supplémentaire à la forme existante. Cette forme recouvre alors l'intégralité de la zone dans laquelle se trouvent les formes que vous avez préalablement dessinées.

Soustraction Supprime la zone de chevauchement des formes. Le reste de la zone dans laquelle se trouvent les formes est préservé.

Intersection Affiche uniquement la zone de superposition des formes. Les autres zones sont supprimées.

Exclusion Supprime les zones de chevauchement entre la nouvelle forme et la forme existante.

Adobe recommande également

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Fonds et contours

Utilisation de l'outil Pot de peinture

Remplissage d'un calque avec une couleur ou un motif

Traçage du contour des objets sur un calque

[Haut de la page](#) ⁺

Utilisation de l'outil Pot de peinture

L'outil Pot de peinture permet de remplir une zone dont les valeurs chromatiques sont semblables aux pixels sur lesquels vous cliquez. Vous pouvez remplir une zone avec la couleur de premier plan ou un motif.

1. Choisissez une couleur de premier plan.
2. Sélectionnez l'outil Pot de peinture dans la palette d'outils.
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis cliquez sur la partie de l'image à remplir.

Si vous ne voulez pas remplir les zones transparentes d'un calque, vous pouvez les verrouiller dans le panneau Calques.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Pot de peinture suivantes :

Peinture / Motif Définit une couleur de premier plan (Peinture) ou le motif (Motif) à utiliser comme remplissage.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Une faible opacité laisse transparaître les pixels situés sous l'empreinte de forme. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Tolérance Définit l'écart chromatique admis pour remplir les pixels. Une faible tolérance remplit les pixels dont la valeur chromatique est très proche de celle du pixel sur lequel vous avez cliqué. Une tolérance élevée remplit les pixels contenant une plus grande gamme des couleurs.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image

Tous les calques Remplit les pixels similaires sur tous les calques visibles compris dans les niveaux définis par les options Tolérance et Pixels contigus.

Contiguës Remplit les pixels aux valeurs chromatiques similaires situés les uns à côté des autres. Désélectionnez cette option si vous voulez remplir tous les pixels similaires dans l'image, y compris ceux qui ne sont pas adjacents. L'option Tolérance définit l'écart chromatique admis.

Lissage Lisse les bords de la sélection remplie.

[Haut de la page](#) ⁺

Remplissage d'un calque avec une couleur ou un motif

Vous pouvez également utiliser un calque de remplissage pour appliquer un fond ou un motif à votre image, à la place des outils de forme. Le calque de remplissage offre davantage de souplesse en permettant de changer les propriétés du fond et du motif et de modifier le masque de remplissage pour restreindre le dégradé à une portion de l'image.

1. Définissez une couleur de premier plan ou d'arrière-plan.
2. Sélectionnez la zone à remplir. Pour remplir un calque entier, sélectionnez-le dans le panneau Calques.
3. Choisissez la commande Edition > Remplir le calque ou Edition > Remplir la sélection.
4. Définissez les options dans la boîte de dialogue Remplir le calque, puis cliquez sur le bouton OK.

Remplir Choisissez une couleur dans le menu Avec. Pour sélectionner une couleur différente, choisissez l'option Couleur, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs. Choisissez l'option Motif pour remplir le calque avec un motif.

Motif personnalisé Spécifie le motif à utiliser si vous choisissez la commande Motif dans le menu Avec. Vous pouvez également utiliser des motifs provenant des bibliothèques fournies ou créer vos propres motifs.

Mode Spécifie la manière dont le motif de couleur appliqué fusionne avec les pixels existants de l'image.

Opacité Définit l'opacité du motif de couleur à appliquer.

Conserver les zones transparentes Remplit uniquement les pixels opaques.

[Haut de la page](#)

Traçage du contour des objets sur un calque

Vous pouvez utiliser la commande Contour pour tracer automatiquement un contour coloré autour d'une sélection ou du contenu d'un calque.

Remarque : pour ajouter un contour à l'arrière-plan, vous devez d'abord le convertir en calque ordinaire. L'arrière-plan ne contenant aucun pixel transparent, le calque entier est entouré.

1. Sélectionnez la zone de l'image ou un calque dans le panneau Calques.
2. Choisissez la commande Edition > Contour de la sélection.
3. Dans la boîte de dialogue Contour, définissez les options suivantes, puis cliquez sur le bouton OK pour ajouter le contour :

Épaisseur Spécifie l'épaisseur du contour franc. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 250 pixels.

Couleur Définit la couleur du contour. Cliquez sur le témoin de couleur pour sélectionner une couleur dans le sélecteur de couleurs.


Position Spécifie si la bordure doit être placée à l'intérieur, à l'extérieur ou au centre de la sélection ou des limites du calque.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image.

Opacité Définit l'opacité de la peinture appliquée. Entrez une valeur d'opacité ou cliquez sur la flèche et déplacez le curseur.

Conserver les zones transparentes Entoure uniquement les zones contenant des pixels opaques sur un calque. Cette option n'est pas disponible si votre image ne comporte aucune zone transparente.

Adobe recommande également

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification des formes

[Sélection ou déplacement d'une forme](#)


[Transformation d'une forme](#)

[Modification de la couleur de toutes les formes d'un calque](#)



[Application d'un style de calque à une forme](#)

[Haut de la page](#)

Sélection ou déplacement d'une forme



Utilisez l'outil Sélection de forme . Si vous convertissez une forme en élément bitmap en simplifiant le calque de forme, vous ne pouvez plus la sélectionner à l'aide de l'outil Sélection de forme (vous devez alors utiliser l'outil Déplacement).

Lorsqu'un calque contient plusieurs formes, vous pouvez toutes les repositionner ensemble à l'aide de l'outil Déplacement. Si, en revanche, vous ne voulez repositionner qu'une seule forme sur le calque, vous devez utiliser l'outil Sélection de forme.

1. Utilisez l'outil Sélection de forme  pour sélectionner des formes : .
2. Cliquez sur la forme pour la sélectionner.
3. Déplacez la forme en la faisant glisser vers son nouvel emplacement.

[Haut de la page](#)

Transformation d'une forme

1. Sélectionnez l'outil Sélection de forme , puis sélectionnez l'option Afficher le cadre de sélection. .
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur la forme à transformer, puis faites glisser un point d'ancrage pour la transformer.
 - Sélectionnez la forme à transformer, choisissez la commande Image > Transformation, puis choisissez une commande de transformation.

[Haut de la page](#)

Modification de la couleur de toutes les formes d'un calque

1. En mode Expert, cliquez deux fois sur la vignette du calque de forme dans le panneau Calques.
2. Sélectionnez une nouvelle couleur, puis cliquez sur OK.

Remarque : si la couleur d'une forme ne change pas lorsque vous sélectionnez une nouvelle couleur, vérifiez si un style (identifiable par une icône de style dans le panneau Calques) est appliqué au calque. En effet, certains styles ignorent la couleur de base de la forme.



[Haut de la page](#)

Application d'un style de calque à une forme

Les styles de calque permettent d'appliquer rapidement et facilement des effets, notamment une ombre portée ou un biseautage, à des formes. N'oubliez pas que le style de calque est appliqué à toutes les formes sur le calque. Si, par exemple, vous appliquez le style Ombre portée à un calque contenant plusieurs formes, toutes ces formes apparaîtront avec une ombre portée.



Avant l'application d'un style de calque à une forme personnalisée (à gauche) et après (à droite)

1. Sélectionnez un calque qui contient une forme ou, dans le panneau Calques, cliquez sur le bouton Nouveau et dessinez une forme. 
2. Ouvrez le panneau Effets , puis cliquez sur l'onglet Styles. 
3. Cliquez deux fois sur la vignette du style que vous voulez appliquer à la forme.

Adobe recommande également



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Motifs

A propos des motifs

Utilisation de l'outil Tampon de motif


Ajout d'un motif personnalisé au sélecteur de motifs

[Haut de la page](#)

A propos des motifs

Vous pouvez peindre un motif avec l'outil Tampon de motif ou remplir une sélection ou un calque avec un motif que vous choisissez dans les bibliothèques de motifs. Dans Photoshop Elements, vous pouvez choisir parmi différents motifs.

Pour personnaliser vos images ou pour créer des pages d'album uniques, vous pouvez concevoir vos propres motifs. Vous pouvez enregistrer les motifs que vous créez dans une bibliothèque, puis charger vos bibliothèques de motifs à l'aide du Gestionnaire des paramètres prédéfinis ou du panneau déroulant Motif, qui s'affiche dans la barre d'options de l'outil Tampon de motif et Pot de peinture. Vous pouvez ainsi utiliser facilement un motif dans plusieurs images.



Création d'un motif personnalisé

A. Sélection rectangulaire utilisée pour définir le motif **B.** Motif personnalisé dans le sélecteur de motifs **C.** Nouvelle image remplie avec le motif personnalisé

[Haut de la page](#)

Utilisation de l'outil Tampon de motif

L'outil Tampon de motif applique un motif défini à partir de votre image, d'une autre image ou d'un motif prédéfini.

1. Dans la section Réglages de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Tampon de motif. (S'il ne s'affiche pas dans la palette d'outils, sélectionnez l'outil Tampon de duplication, puis cliquez sur l'icône de l'outil Tampon de motif dans la barre d'options de l'outil.)
2. Choisissez un motif dans le panneau déroulant Motif de la barre d'options de l'outil. Pour charger des bibliothèques de motifs supplémentaires, sélectionnez le nom d'une bibliothèque dans le menu du panneau déroulant, ou choisissez la commande Charger les motifs, puis recherchez le dossier dans lequel se trouve la bibliothèque. Vous pouvez également créer votre propre motif.
3. Définissez les options dans la barre d'options de l'outil, puis faites glisser le pointeur de l'outil sur l'image pour peindre.

Vous pouvez spécifier les options de l'outil Tampon de motif suivantes :

Pinceau Définit la pointe de la forme. Cliquez sur la flèche en regard de l'échantillon de forme, choisissez une catégorie de forme dans le menu déroulant Formes, puis sélectionnez une vignette de forme.

Forme impressionniste Peint le motif en utilisant les tampons pour créer un effet impressionniste.

Épaisseur Définit la taille de la forme en pixels. Déplacez le curseur de taille ou entrez une valeur dans la zone de texte.

Opacité Définit l'opacité du motif appliqué. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous le motif. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Mode Indique comment la peinture appliquée est fusionnée avec les pixels existants de l'image (voir la section [A propos des modes de fusion](#)).


Aligné Répète le motif de manière contiguë et uniforme. Le motif est appliqué d'une touche de peinture à l'autre. Si l'option Aligné est désélectionnée, le motif est centré sur le pinceau après chaque interruption et reprise.

[Haut de la page](#) ¹

Ajout d'un motif personnalisé au sélecteur de motifs

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour créer un motif d'après une portion d'image, délimitez-la par une sélection rectangulaire avec un contour progressif de 0 pixel.
 - Pour créer un motif d'après l'image entière, désélectionnez tout.
2. Choisissez la commande Edition > Définir le motif d'après la sélection.
3. Donnez un nom au motif dans la boîte de dialogue Nom du motif.
4. Pour désélectionner la sélection d'origine, choisissez la commande Sélection > Désélectionner.
1. Choisissez la commande Fichier > Ouvrir.
2. Accédez au dossier Photoshop Elements 10.0/Presets/Patterns/PostScript Patterns.
3. Sélectionnez le motif à utiliser, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
4. Lorsque la boîte de dialogue Pixelliser le format générique EPS s'ouvre, cliquez sur le bouton OK pour continuer.
5. Choisissez la commande Sélection > Tout sélectionner ou délimitez par une sélection rectangulaire le motif avec un contour progressif de 0 pixel dans la barre d'options de l'outil.
6. Choisissez la commande Edition > Définir le motif d'après la sélection. Le motif est défini comme motif Adobe Photoshop Elements.
7. Donnez un nom au motif dans la boîte de dialogue Nom du motif, puis cliquez sur le bouton OK.

Adobe recommande également

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Présentation de la peinture

[A propos des outils de peinture](#)

[A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan](#)

[A propos des modes de fusion](#)

[Couleurs Web sécurisées](#)


Les outils de peinture permettent de modifier la couleur des pixels d'une image. Les outils Pinceau et Crayon fonctionnent comme des outils de dessin traditionnels, en appliquant de la couleur par touches. L'outil Dégradé, la commande Remplir et l'outil Pot de peinture permettent d'appliquer de la couleur à des zones étendues d'une image. Les outils Gomme, Flou et Doigt, notamment, modifient les couleurs existantes d'une image.

La particularité des outils de peinture d'Adobe Photoshop Elements est que vous pouvez définir des options spécifiant la façon dont un outil applique ou modifie la couleur. Par exemple, vous pouvez appliquer des couleurs graduellement, avec des contours flous, par grandes touches de peinture, avec différentes options de stylet, différentes propriétés de fusion et avec des pinceaux de différentes formes. Vous pouvez même simuler la pulvérisation de peinture à l'aide d'un aérographe.

[Haut de la page](#)

A propos des outils de peinture

Photoshop Elements fournit divers outils qui permettent d'appliquer les couleurs ou de les modifier. Lorsque vous sélectionnez un outil de peinture, plusieurs formes de pointe prédéfinies et paramètres d'épaisseur de forme, de fusion de peinture et d'opacité, ainsi que d'effets d'aérographe, s'affichent dans la barre d'options de l'outil. Vous pouvez créer de nouvelles formes prédéfinies et les enregistrer dans des bibliothèques de formes. Vous avez également la possibilité de personnaliser les formes et les paramètres des outils de peinture et de retouche, puis de les gérer à l'aide du Gestionnaire des paramètres prédéfinis.



Options de forme dans la barre d'options de l'outil

A. Curseur d'épaisseur de forme et zone de texte **B.** Panneau déroulant des formes et vignette de forme **C.** Menu Plus

L'outil Pinceau permet de peindre des lignes lissées. Les autres outils de peinture incluent notamment le crayon pour créer des contours marqués et la gomme pour effacer des pixels de couleur sur les calques. L'outil Pot de peinture et la commande Remplir permettent de remplir les zones de l'image avec de la couleur ou des motifs. L'outil Tampon de motif permet d'appliquer l'un des motifs prédéfinis ou un motif créé par vous-même.


La Forme impressionniste modifie la couleur existante par application de petites touches. L'outil Doigt modifie également la couleur de l'image en simulant l'effet d'un doigt étalant de la peinture fraîche.

L'outil Détail de forme dynamique crée automatiquement un calque de réglage dès que vous appliquez de la peinture. Il garde intact le calque de l'image d'origine. Vous pouvez peindre et peaufiner les réglages à volonté sans dégrader votre photo d'origine Voir [Réglage de la couleur et de la tonalité à l'aide des outils de forme dynamique](#).

[Haut de la page](#)

A propos des couleurs de premier plan et d'arrière-plan

Vous appliquez la couleur de premier plan lorsque vous utilisez les outils Pinceau ou Crayon et lorsque vous remplissez des sélections avec l'outil Pot de peinture. La couleur que vous appliquez au calque d'arrière-plan à l'aide de l'outil Gomme est appelée *couleur d'arrière-plan*. Vous pouvez voir et modifier les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans les deux cases intersectées au bas de la palette d'outils. La case supérieure représente la couleur de premier plan et la case inférieure, la couleur d'arrière-plan. Les couleurs de premier plan et d'arrière plan sont également utilisées conjointement par l'outil Dégradé et certains filtres d'effets spéciaux.



Cases de couleur de premier plan et d'arrière-plan dans la palette d'outils

A. Case de couleur de premier plan **B.** Cliquer ici pour utiliser les couleurs par défaut (noir et blanc) **C.** Cliquer ici pour permuter entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan **D.** Case de couleur d'arrière-plan

Vous pouvez modifier les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans la palette d'outils avec l'outil Pipette, dans le panneau Nuancier ou le sélecteur de couleurs.

[Haut de la page](#)

A propos des modes de fusion

Les modes de fusion déterminent l'incidence d'un outil de peinture ou de retouche sur les pixels de l'image. Lorsque vous observez l'effet d'un mode de fusion, gardez à l'esprit les définitions suivantes :

- La couleur de base est la couleur d'origine de l'image.
- La couleur de fusion est la couleur appliquée à l'aide de l'outil de peinture ou de retouche.
- La couleur finale est la couleur résultant de la fusion.



Mode de fusion *Produit* (en haut), mode de fusion *Superposition* (au centre) et mode de fusion *Luminosité* (en bas) appliqués au calque de l'étoile de mer

Vous pouvez choisir l'un des modes de fusion suivants dans le menu Mode de la barre d'options de l'outil :

Normal Modifie ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Il s'agit du mode par défaut. Le mode Normal est appelé *Seuil* lorsque vous travaillez sur une image en mode Bitmap ou Couleurs indexées.

Fondu Modifie ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Cependant, la couleur finale est obtenue par un remplacement aléatoire des pixels avec la couleur de base ou la couleur de fusion, selon l'opacité d'un pixel à cet endroit. Ce mode convient parfaitement à l'outil Pinceau

et aux formes de grande taille.

Arrière Modifie ou peint seulement la partie transparente d'un calque. Ce mode fonctionne uniquement sur les calques dont les pixels transparents sont déverrouillés et équivaut à peindre au dos des zones transparentes d'une feuille de verre.

Transparent Modifie ou peint tous les pixels et les rend transparents. Pour utiliser ce mode, vous devez sélectionner un calque pour lequel l'option Verrouiller les pixels transparents est désélectionnée dans le panneau Calques.

Obscurcir Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et sélectionne la couleur de base ou de fusion (selon la couleur la plus foncée) comme couleur finale. Les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus foncés demeurent intacts.

Produit Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et multiplie la couleur de base par la couleur de fusion. La couleur obtenue est toujours plus foncée. Si vous multipliez une couleur avec du noir, vous obtenez du noir. Si vous multipliez une couleur avec du blanc, la couleur reste inchangée. Lorsque vous peignez avec une couleur autre que le noir ou le blanc, les traits successifs appliqués à l'aide d'un outil de dessin produisent des couleurs progressivement plus foncées. Cet effet équivaut à dessiner sur une image à l'aide de plusieurs marqueurs magiques.

Densité couleur + Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et obscurcit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.

Densité linéaire + Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et obscurcit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion par réduction de la luminosité. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.

Couleur plus foncée Compare la somme des valeurs des couches des couleurs de fusion et de base et affiche la couleur présentant la valeur la plus faible. Le mode Couleur plus foncée ne génère pas une troisième couleur, issue de la fusion Obscurcir, mais choisit les valeurs de couche les plus faibles entre la couleur de base et la couleur de fusion afin de créer la couleur finale.

Eclaircir Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et sélectionne la couleur de base ou de fusion (selon la couleur la plus claire) comme couleur finale. Les pixels plus foncés que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus clairs demeurent intacts.

Superposition Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et multiplie l'inverse des couleurs de fusion et de base. La couleur obtenue est toujours plus claire. La couleur reste inchangée si vous y superposez du noir. Vous obtenez du blanc si vous superposez du blanc à une couleur. Cet effet équivaut à projeter plusieurs diapositives photographiques les unes sur les autres.

Densité couleur - Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et éclaircit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Densité linéaire - (Ajout) Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et éclaircit la couleur de base pour refléter la couleur de fusion par augmentation de la luminosité, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Plus clair Compare toutes les valeurs de couche pour la couleur de base et la couleur de fusion et affiche la valeur chromatique la plus forte. Cette option ne génère pas une troisième couleur, comme c'est le cas avec le mode Eclaircir, mais choisit les valeurs de couche les plus élevées parmi les couleurs de base et de fusion pour créer la couleur finale.

Incrustation Multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de base. Les motifs ou les couleurs recouvrent les pixels existants tout en préservant les tons clairs et les tons foncés de la couleur de base. La couleur de base est mélangée à la couleur de fusion pour refléter la teinte foncée ou claire de la couleur d'origine.

Lumière tamisée Obscurcit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet effet équivaut à projeter une lumière de projecteur diffuse sur l'image. Si la couleur de fusion contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie. Lorsque vous dessinez avec un noir ou un blanc pur, vous obtenez une zone nettement plus foncée ou plus claire, mais vous n'obtenez ni un noir ni un blanc pur.

Lumière crue Multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet effet équivaut à projeter une lumière de projecteur crue sur une image. Si la couleur de fusion contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie. Cet effet est utile pour ajouter des tons clairs à une image. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie. Cet effet permet d'ajouter des tons foncés à une image. Lorsque vous peignez avec un noir ou un blanc pur, vous obtenez un noir pur ou un blanc pur.

Lumière vive Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou réduction du contraste, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie par diminution du contraste. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie par augmentation du contraste.

Lumière linéaire Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou réduction de la luminosité, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l'image est éclaircie par augmentation de la luminosité. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l'image est obscurcie par diminution de la luminosité.

Lumière ponctuelle Remplace les couleurs, selon la couleur de sous-fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, les pixels plus sombres que la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus clairs restent intacts. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus sombres restent intacts. Ce mode permet d'ajouter des effets spéciaux à une image.

Mélange maximal Réduit les couleurs au blanc, noir, rouge, vert, bleu, jaune, cyan et magenta, selon la couleur de base et la couleur de fusion.

Différence Analyse les coordonnées chromatiques de chaque couche et soustrait la couleur de fusion de la couleur de base, ou inversement, selon la couleur la plus lumineuse. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Exclusion Crée un effet semblable au mode Différence, mais moins contrasté. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base, tandis que la fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Teinte Crée une couleur finale ayant la luminance et la saturation de la couleur de base, et la teinte de la couleur de fusion.

Saturation Crée une couleur finale ayant la luminance et la teinte de la couleur de base, et la saturation de la couleur de fusion. Peindre dans ce mode ne produit aucun effet sur une zone non saturée (avec une valeur de gris neutre).

Couleur Crée une couleur finale ayant la luminance de la couleur de base, et la teinte et la saturation de la couleur de fusion. Ce mode préserve les niveaux de gris de l'image et est pratique pour colorer des images monochromes ou pour teinter des images en couleurs.



Utilisation du mode de fusion Couleur pour modifier la couleur d'une chemise

Luminosité Crée une couleur finale ayant la teinte et la saturation de la couleur de base, et la luminance de la couleur de fusion. Ce mode produit l'effet inverse du mode Couleur.

[Haut de la page](#)

Couleurs Web sécurisées

Les couleurs Web sécurisées correspondent aux 216 couleurs utilisées par les navigateurs sous Windows et Mac OS. En travaillant exclusivement avec ces couleurs, vous garantissez que les couleurs de l'illustration destinée à être publiée sur le Web s'afficheront correctement dans un navigateur Web.

Vous pouvez repérer les couleurs Web sécurisées dans le sélecteur de couleurs Adobe en procédant comme suit :

Sélectionnez l'option Couleurs Web uniquement dans l'angle inférieur gauche du sélecteur de couleurs, puis choisissez une couleur. Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les couleurs que vous choisissez sont compatibles avec le Web.

- Choisissez une couleur dans le sélecteur de couleurs. Si vous choisissez une couleur incompatible avec le Web, un cube s'affiche en regard du rectangle de couleur situé dans l'angle supérieur droit du sélecteur de couleurs. Cliquez sur ce cube pour sélectionner la couleur Web la plus proche. (Si aucun cube n'apparaît, la couleur choisie est sécurisée.)

Adobe recommande également



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Effets et filtres

Effets

[Utilisation du panneau Effets](#)

[Utilisation du panneau Graphiques](#)

[Ajout de formes ou graphiques stylisés à une image](#)

[Ajout d'un arrière-plan artistique à une image](#)

[Ajout d'un cadre ou d'un thème à une image](#)

[A propos des effets de photo](#)

[Application d'un effet](#)

[Ajout de texte stylisé à une image](#)

[Ajout d'illustrations ou d'effets aux Favoris](#)

[Haut de la page](#) ⁺

Utilisation du panneau Effets

Le panneau Effets est l'endroit par excellence à partir duquel appliquer des effets à vos photos. Par défaut, le panneau Effets se trouve sur la barre des tâches des modes Rapide et Expert. Il contient des exemples sous forme de vignettes représentant les illustrations ou effets qu'il est possible d'ajouter ou d'appliquer à une image. La plupart des sections comportent un menu d'options de catégorie, associé à une liste de sous-catégories correspondantes.

[Haut de la page](#) ⁺

Utilisation du panneau Graphiques

Le panneau Contenu offre un emplacement unique permettant d'appliquer des illustrations, des décorations thématiques et des styles de texte aux images. Pour afficher le panneau Graphiques, choisissez la commande Fenêtre > Graphiques.

Le panneau Graphiques contient divers éléments de filtre permettant d'améliorer les images. Ces éléments sont regroupés par sections comme suit : Vous pouvez, par exemple, faire votre choix parmi plusieurs images, arrière-plans, graphiques, formes et textes. Sous chaque onglet, une liste déroulante vous permet de choisir les images, arrière-plans, graphiques, formes ou textes à reproduire.

Chaque section contient des exemples sous forme de vignettes représentant les illustrations ou effets qu'il est possible d'ajouter ou d'appliquer à une image. La plupart des sections comportent un menu d'options de catégorie, associé à une liste de sous-catégories correspondantes.

[Haut de la page](#) ⁺


Ajout de formes ou graphiques stylisés à une image

Lorsque vous ajoutez une forme ou un graphique à une image, cet élément constitue un nouveau calque qui n'affecte pas l'image d'origine.

1. Dans le panneau Graphiques, choisissez une catégorie dans le menu déroulant correspondant (par exemple, Événement ou Activité), puis choisissez une sous-catégorie (par exemple, Bébé ou Art culinaire).
2. Choisissez ensuite la couleur de la forme dans la palette d'outils.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur une vignette.
- Faites glisser la vignette sur l'image.

4. Utilisez l'outil Déplacement  pour positionner ou redimensionner la forme ou le graphique.

[Haut de la page](#) ⁺

Ajout d'un arrière-plan artistique à une image


Lorsque vous ajoutez un arrière-plan artistique à une image, vous remplacez le calque d'arrière-plan existant. A l'aide des outils de sélection, vous pouvez ainsi créer un calque pour séparer les membres de votre famille d'un arrière-plan représentant une cuisine, puis remplacer la cuisine par un arrière-plan représentant un paysage extérieur.

1. Si votre image ne comporte qu'un calque d'arrière-plan, sélectionnez ce dernier, puis choisissez la commande Calque > Dupliquer le calque. Attribuez un nom au calque, puis cliquez sur le bouton OK.
2. Sélectionnez le calque d'arrière-plan dans le panneau Calques.
3. Dans le panneau Graphiques, sélectionnez Arrière-plans dans la liste déroulante.
4. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur une vignette.
 - Faites glisser la vignette sur l'image.

[Haut de la page](#) ⁺

Ajout d'un cadre ou d'un thème à une image

Lorsque vous ajoutez une image ou un thème à un projet de photo, les cadres sont affichés avec une zone vide (grise) à la place de l'image. Cliquez sur une image dans la Corbeille des photos et faites-la glisser sur la zone vide.

1. Dans le panneau Graphiques, sélectionnez Images dans le menu déroulant.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
 - Cliquez deux fois sur une vignette.
 - Faites glisser la vignette sur l'arrière-plan vide.
3. Faites glisser l'image de votre choix de la Corbeille des photos vers le cadre.
4. Redimensionnez l'image à l'intérieur du cadre ou du thème à l'aide du curseur, puis cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou cliquez sur l'icône d'annulation .
5. Centrez l'image à l'aide de l'outil Déplacement, puis cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou cliquez sur l'icône d'annulation .

[Haut de la page](#) ⁺

A propos des effets de photo

Les effets de photo permettent de donner rapidement différentes apparences à vos images. Dans le panneau

Effets, choisissez l'une des sous-catégories, telles que Photo décolorée, Panneaux, Couleur monochrome, Textures ou Photo vintage.

Cadre Applique une variété d'effets aux contours d'un calque sélectionné ou à une partie d'un calque. Le cadre crée également une zone réservée dont vous pouvez facilement compléter ou modifier le contenu.

Effets d'image Appliquent des effets à une copie d'un calque sélectionné. L'application de l'effet Blizzard à une image donne l'impression qu'il neige. L'effet Néon transforme l'image en photo prise sous néon. Vous pouvez utiliser les effets d'image tels que Pastel à l'huile ou Mise au point floue pour adoucir les couleurs d'une image ou la rendre floue. Vous pouvez également combiner plusieurs effets d'image. Dans ce cas, vous pouvez être invité à aplatir les calques au préalable.

Textures Appliquent des calques de texture à une image. Vous pouvez appliquer une texture à une nouvelle image vide comme arrière-plan ou à une image existante. En organisant les calques et en utilisant l'opacité et d'autres outils de calques, vous pouvez créer des images intéressantes et attrayantes.

Plusieurs effets de photo appliquent des filtres avec des valeurs modifiées.

[Haut de la page](#)

Application d'un effet

Si vous souhaitez faire des essais avec un effet, modifiez un calque dupliqué afin de préserver l'image d'origine.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour appliquer un effet à la totalité d'un calque, désélectionnez les éventuelles zones sélectionnées dans l'image, puis sélectionnez le calque dans le panneau Calques.
 - Pour appliquer un effet à une partie de calque, sélectionnez la zone concernée à l'aide d'un des outils de sélection.
 - Pour appliquer un effet à un texte, sélectionnez ou saisissez le texte, puis utilisez un effet de texte dans le panneau Graphiques.
2. Dans le panneau Effets, choisissez une catégorie d'effets photo, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur un effet.
 - Faites glisser un effet dans l'image.
 - Sélectionnez un effet, puis cliquez sur le bouton Appliquer.

Remarque : dans certains cas, lorsque vous appliquez un effet à une image comportant plusieurs calques, vous êtes invité à aplatir l'image au préalable.







Déplacement d'un effet d'image sur une photo

[Haut de la page](#)

Ajout de texte stylisé à une image

Lorsque vous ajoutez du texte à une image, le calque de texte ainsi créé vous permet de modifier le texte sans toucher à l'image d'origine.

1. Dans le panneau Graphiques, sélectionnez Texte dans la liste déroulante, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton Appliquer.

- Cliquez deux fois sur une vignette.
 - Faites glisser une vignette sur l'image.
2. Un bloc de texte s'affiche sur l'image, et l'outil Texte devient actif. Saisissez le nouveau texte.
 3. Lorsque vous avez terminé votre saisie, cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou sur l'icône d'annulation .
 4. Repositionnez ou redimensionnez le bloc de texte à l'aide de l'outil Déplacement.
 5. (Facultatif) Ajoutez de la couleur au texte à l'aide du panneau déroulant Couleur dans la barre d'options.
 6. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou sur l'icône d'annulation .
 7. (Facultatif) Pour tester les différents effets de texte, faites glisser une vignette différente sur le bloc de texte.

[Haut de la page](#) 


Ajout d'illustrations ou d'effets aux Favoris

Si vous envisagez de réutiliser ultérieurement certains effets ou illustrations, ajoutez-les à la section Favoris du panneau Effets.

- Dans le panneau Effets ou Graphiques, cliquez sur la vignette avec le bouton droit de la souris, puis choisissez la commande Ajouter aux favoris.

Voir aussi

- A propos des formes
- Sélection ou déplacement d'une forme
- Amélioration des performances avec les filtres et les effets
- Aplatissement d'une image
- Présentation des calques
- A propos du texte
- Modification du texte d'un calque de texte
- Modification de l'orientation d'un calque de texte

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Dégradés

A propos des dégradés

Application d'un dégradé

Application d'un fond en dégradé à du texte

Définition d'un dégradé


Définition de la transparence d'un dégradé

Création d'un dégradé de type bruit

To the top ¹

A propos des dégradés

Pour remplir une zone avec un dégradé, faites glisser le pointeur de l'outil Dégradé sur l'image ou la sélection. La distance entre le point de départ (celui où vous appuyez pour la première fois sur le bouton de la souris) et le point d'arrivée (celui où vous relâchez le bouton de la souris) influe sur l'aspect du dégradé, de la même façon que le type de dégradé.



L'outil Dégradé et l'Editeur de dégradé vous permettent de créer un mélange de couleurs personnalisé dans vos photos.

Vous pouvez choisir l'un des types de dégradés suivants dans la barre d'options de l'outil :

Dégradé linéaire Applique un dégradé en ligne droite entre le point de départ et le point d'arrivée.

Dégradé radial Applique un dégradé de forme circulaire entre le point de départ et le point d'arrivée.

Dégradé incliné Applique un dégradé autour du point de départ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Dégradé réfléchi Applique un dégradé de part et d'autre du point de départ en utilisant des dégradés linéaires symétriques.

Dégradé en losange Applique un dégradé en forme de losange en partant du point de départ vers l'extérieur. Le point d'arrivée définit un angle du losange.

Vous pouvez également appliquer un dégradé à l'image au moyen d'un calque de remplissage. Le calque de remplissage offre davantage de souplesse en permettant de modifier les propriétés de dégradé et d'éditer le masque de remplissage pour restreindre le dégradé à une portion de l'image.

Les dégradés sont stockés dans des bibliothèques. Vous pouvez choisir d'afficher une bibliothèque de dégradés différente dans le menu du sélecteur de dégradés en cliquant sur le menu et en sélectionnant une bibliothèque au bas de la liste. Vous pouvez enregistrer et charger vos propres bibliothèques de dégradés dans ce menu. Vous avez également la possibilité de gérer les dégradés à l'aide du Gestionnaire des paramètres définis.

To the top ¹

Application d'un dégradé

1. Pour remplir une partie de l'image, sélectionnez cette partie avec l'un des outils de sélection. A défaut, le dégradé est appliqué à tout le calque actif.
2. Sélectionnez l'outil Dégradé .
3. Dans la barre d'options de l'outil, cliquez sur le type de dégradé souhaité.
4. Choisissez un fond en dégradé dans le panneau du sélecteur de dégradés de la barre d'options de l'outil.
5. (Facultatif) Définissez les options de dégradé dans la barre d'options de l'outil.
Mode Spécifie comment le dégradé appliqué est fusionné avec les pixels existants de l'image.
Opacité Définit l'opacité du dégradé. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous le dégradé. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.
Inverser Inverse l'ordre des couleurs dans le fond en dégradé.
Transparence Utilise la transparence du dégradé (au lieu des zones transparentes de l'image), si le dégradé contient des zones transparentes.
Simuler Crée un dégradé plus régulier avec moins de bandes de couleur apparentes.
6. Placez le pointeur dans l'image à l'endroit où définir le point de départ du dégradé, puis faites glisser la souris pour définir le point d'arrivée. Pour contraindre l'angle à un multiple de 45°, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous faites glisser la souris.

To the top ⁴


Application d'un fond en dégradé à du texte

1. Sélectionnez le texte à remplir.
2. Choisissez la commande Calque > Simplifier le calque pour convertir le texte vectoriel en image bitmap. Vous ne pourrez plus modifier le texte une fois que le calque sera simplifié.
3. Tout en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée, cliquez sur la vignette du calque de texte dans le panneau Calques pour sélectionner le texte.
4. Sélectionnez l'outil Dégradé.
5. Dans la barre d'options de l'outil, cliquez sur le type de dégradé souhaité.
6. Choisissez un fond en dégradé dans le panneau du sélecteur de dégradés.
7. Placez le pointeur dans le texte à l'endroit où définir le point de départ du dégradé, puis faites glisser la souris pour définir le point d'arrivée.

To the top ⁴

Définition d'un dégradé

Vous pouvez définir vos propres dégradés dans la boîte de dialogue Editeur de dégradé. Un dégradé peut inclure deux couleurs ou plus, ou une couleur ou plus, qui s'estompent progressivement jusqu'à la transparence.



Boîte de dialogue Editeur de dégradé

A. Etape de couleur **B.** Milieu de couleur **C.** Etape d'opacité

Pour définir un dégradé, vous ajoutez une étape de couleur à ajouter au dégradé, faites glisser le taquet d'étape de couleur et l'icône de milieu pour définir l'intervalle entre deux couleurs, puis définissez l'étape d'opacité pour définir la transparence de votre choix dans le dégradé.

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Dégradé.
2. Pour afficher la boîte de dialogue Editeur de dégradé, cliquez sur le bouton Modifier sous l'échantillon de dégradé.
3. Dans la zone Paramètres prédéfinis de la boîte de dialogue Editeur de dégradé, sélectionnez un dégradé sur lequel fonder le nouveau dégradé.
4. Pour choisir les couleurs de votre dégradé, cliquez deux fois sur l'étape de dégradé ou cliquez sur le nuancier pour afficher le sélecteur de couleurs. Choisissez une couleur, puis cliquez sur le bouton OK.
5. Pour modifier l'emplacement de l'étape d'une couleur, faites glisser le taquet vers la gauche ou vers la droite.
6. Pour ajouter une couleur au dégradé, cliquez sous la bande de dégradé pour définir une autre étape de couleur.
7. Pour définir le point central de transition entre les couleurs, déplacez le losange sous la bande de dégradé vers la gauche ou vers la droite.
8. Pour supprimer l'étape de couleur que vous modifiez, cliquez sur le bouton Supprimer.
9. Pour définir la fluidité de la transition des couleurs, entrez un pourcentage dans la zone de texte Lissage ou déplacez le

curseur.

10. Si nécessaire, définissez les valeurs de transparence du dégradé en déplaçant les étapes d'opacité.
11. Pour enregistrer le dégradé comme dégradé prédéfini, entrez un nom pour le nouveau dégradé, puis cliquez sur le bouton Ajouter.
12. Cliquez sur OK. Le nouveau dégradé est sélectionné et prêt à l'emploi.

To the top ⁴

Définition de la transparence d'un dégradé

Chaque fond en dégradé est associé à des paramètres (étapes d'opacité) qui déterminent l'opacité du fond à différents endroits du dégradé. Le motif en damier indique la quantité de transparence dans l'aperçu du dégradé. Les dégradés nécessitent au moins deux étapes d'opacité.


1. Créez un dégradé.
2. Pour régler l'opacité de départ dans l'Editeur de dégradé, cliquez sur le taquet d'étape d'opacité de gauche situé au-dessus de la bande de dégradé. Le triangle situé au bas du taquet devient noir, signe que vous procédez à l'édition de la transparence de départ.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour définir l'opacité :
 - Entrez une valeur comprise entre 0 (transparence totale) et 100 % (opacité totale).
 - Déplacez le curseur Opacité.
4. Pour régler l'opacité de l'extrémité, cliquez sur le taquet d'étape de transparence de droite situé au-dessus de la bande de dégradé. Définissez ensuite l'opacité comme décrit à l'étape 3.
5. Pour régler les positions de départ ou d'arrivée de l'opacité, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Déplacez le taquet d'étape d'opacité correspondante vers la gauche ou vers la droite.
 - Sélectionnez le taquet d'étape d'opacité correspondante, puis entrez une valeur dans la zone Position.
6. Pour régler la position de l'opacité du milieu (le point situé à mi-chemin entre les opacités de départ et d'arrivée), utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Déplacez le losange situé au-dessus de la bande de dégradé vers la gauche ou vers la droite.
 - Sélectionnez le losange, puis entrez une valeur dans la zone Position.
7. Pour supprimer l'étape d'opacité en cours d'édition, cliquez sur le bouton Supprimer ou faites glisser le taquet d'étape en dehors de la bande de dégradé.
8. Pour ajouter une opacité intermédiaire, cliquez au-dessus de la bande de dégradé pour définir une nouvelle étape d'opacité. Vous pouvez alors régler et déplacer cette opacité de la même manière que les opacités de départ ou d'arrivée.

Pour supprimer une opacité intermédiaire, faites glisser le taquet d'étape de transparence correspondant vers le haut et hors de la bande de dégradé, ou sélectionnez l'étape et cliquez sur le bouton Supprimer.
9. Pour enregistrer le dégradé comme dégradé prédéfini, entrez un nouveau nom dans la zone de texte Nom, puis cliquez sur le bouton Nouveau. Un nouveau dégradé prédéfini est créé avec le paramètre de transparence que vous avez spécifié.
10. Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue et sélectionner le nouveau dégradé. Assurez-vous que l'option Transparence est sélectionnée dans la barre d'options de l'outil.

To the top ⁴

Création d'un dégradé de type bruit

Un dégradé de type bruit est un dégradé dont les couleurs sont réparties de façon aléatoire selon une gamme des couleurs que vous spécifiez.



Dégradés de type bruit avec différentes valeurs de bruit

A. 10 % de bruit **B.** 50 % de bruit **C.** 90 % de bruit

1. Sélectionnez l'outil Dégradé.
2. Pour afficher la boîte de dialogue Editeur de dégradé, cliquez sur le bouton Modifier de la barre d'options de l'outil.
3. Choisissez l'option Bruit dans le menu Type de dégradé.
4. Définissez les options pour le dégradé.

Cassure Définit la fluidité de la transition entre les couleurs du motif.

Modèle de couleur Spécifie le modèle colorimétrique à utiliser pour définir la gamme des couleurs à inclure dans le dégradé. Pour définir la gamme des couleurs, faites glisser le curseur de chacune des composantes chromatiques.

Restreindre les couleurs Empêche les couleurs sursaturées.

Ajouter de la transparence Ajoute de la transparence à des couleurs aléatoires.

5. Pour mélanger les couleurs de façon aléatoire, cliquez sur le bouton Phase initiale aléatoire jusqu'à ce que vous trouviez un dégradé vous satisfaisant.
6. Entrez le nom du nouveau dégradé.
7. Pour ajouter votre dégradé prédéfini, cliquez sur le bouton Nouveau.
8. Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue et sélectionner le nouveau dégradé.

More Help topics



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Mode Modification guidée

Le mode Modification guidée vous propose des modifications guidées : une interface semblable à un assistant qui vous permet d'accomplir certains effets prédéfinis. Chaque modification guidée a une image associée qui affiche l'effet appliqué lorsque vous placez sur elle le pointeur de la souris.

Selon leur fonctionnalité, les modifications guidées se décomposent en six catégories. Cliquez sur une modification guidée pour en savoir plus à son sujet.

Notions de base

Couleur

Noir et blanc

Modifications amusantes

Modifications spéciales

Photomerge

Remarque : les modifications guidées disponibles peuvent varier selon votre version de Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) 

Notions de base

- **Luminosité et contraste** : utilisez cette modification guidée pour régler la luminosité et le contraste d'une image.
- **Corriger la coloration de la peau** : améliorez vos photos en supprimant une dominante couleur et en corrigeant la coloration de la peau.
- **Recadrer la photo** : utilisez cette modification guidée pour recadrer une image et obtenir la composition parfaite.
- **Niveaux** : vous pouvez régler la luminosité, le contraste et la gamme des tons de votre photo à l'aide de cette modification guidée.
- **Eclaircir ou obscurcir** : vous pouvez indépendamment ajuster les tons foncés, les tons clairs et les tons moyens de votre photo.
- **Redimensionner la photo** : utilisez cette modification guidée pour créer rapidement une version de votre photo répondant à des exigences de taille spécifiques (en pixels, pouces ou octets).
- **Faire pivoter et redresser la photo** : vous pouvez faire pivoter une image par incrément de 90° et tracer une ligne sur une image pour la réaligner.
- **Netteté** : améliorez la clarté d'une image à l'aide de cette modification guidée.
- **Effet de vignetage** : ajoutez un effet de vignetage à votre photo pour mettre en évidence l'importance d'une personne, d'un groupe ou d'un objet au centre de la photo.

[Haut de la page](#) 

Couleur

- **Améliorer les couleurs** : utilisez cette modification guidée pour améliorer la teinte, la saturation et la luminosité d'une image.
- **Effet Appareil photo Lomo** : donnez à vos photos un aspect hautement contrasté et

saturé à l'aide de cette modification guidée.

- **Supprimer dominante de couleur** : utilisez cette modification guidée pour corriger les dominantes couleur dans vos photos.
- **Effet de film diapo saturé** : ajoutez un effet de film diapo saturé à votre photo.

[Haut de la page](#) ¹¹

Noir et blanc

- **Noir et blanc** : utilisez cette modification guidée sur vos photos pour créer des images en noir et blanc à partir d'images colorées. Vous pouvez appliquer une gamme de paramètres prédéfinis noir et blanc pour créer une photo nette en noir et blanc ou ajouter un effet de lueur diffuse aux photos pour obtenir des résultats surréalistes et oniriques.
- **B&W Color Pop** : mettez en surbrillance une couleur unique dans une image et désaturez les autres couleurs. Vous pouvez choisir d'afficher une couleur par défaut (rouge, jaune, bleu ou vert), ou d'utiliser les options disponibles pour affiner l'effet.
- **B&W Selection** : vous pouvez désaturer les couleurs de différentes parties d'une photo que vous avez sélectionnées. Lorsque vous désaturez des parties d'une photo, les autres zones de la photo s'affichent automatiquement en surbrillance.
- **Effet de surexposition** : ajoutez un effet éthéré, onirique à vos photos en créant une atmosphère positive et optimiste.
- **Dessin au trait** : convertissez votre photo en un croquis au crayon à l'aide de cette modification guidée.
- **Sous-exposition** : accentuez les ombres, mettez en surbrillance les bords et ajoutez une note dramatique à vos photos en appliquant un effet de sous-exposition.

[Haut de la page](#) ¹¹

Modifications amusantes

- **Collage d'effets** : cette modification guidée vous permet d'appliquer des effets à différentes sections de votre photo.
- **Photo ancienne** : utilisez cette modification guidée pour donner à vos photos un effet ancien.
- **Hors limites** : vous pouvez ajouter un cadre à une image et afficher une partie d'une image en dehors du cadre à l'aide de cette modification guidée.
- **Pictural** : utilisez cette modification guidée pour obtenir un résultat artistique. Vous pouvez peindre votre photo à l'aide d'une forme sur différentes toiles texturées et appliquer différents effets de peinture.
- **Texte de la photo** : utilisez n'importe quelle photo comme arrière-plan pour obtenir un texte plus amusant, qui recouvre votre photo.
- **Pile d'images** : vous pouvez ajouter des images à votre photo en lui donnant l'aspect d'un collage créatif.
- **Pop art** : cette modification guidée vous permet de transformer une image en pop art en trois étapes simples.
- **Effet puzzle** : utilisez cette modification guidée pour produire l'effet visuel de la création d'une photographie par l'assemblage des pièces d'un puzzle. Vous pouvez retirer quelques pièces du puzzle de leurs emplacements et les placer autour du puzzle pour donner l'impression d'un puzzle inachevé.
- **Reflet** : choisissez un effet de reflet prédéfini, puis appliquez-le à une image en quelques étapes seulement.
- **Effet de vitesse** : appliquez à un objet un effet de mouvement et de vitesse à l'aide de cette modification guidée.
- **Effet de vitesse à l'arrière-plan** : donnez du mouvement au sujet de votre photo en appliquant un effet de vitesse à l'arrière-plan.
- **Effet Zoom rafale** : cette modification guidée vous permet de créer une illusion de

Modifications spéciales

- **Profondeur de champ** : cette modification guidée vous permet de mettre l'accent sur certaines zones de l'image en appliquant un flou au reste de l'image.
- **Création d'images** : vous pouvez désormais créer une image à l'aide d'une photo de votre bibliothèque. Utilisez cette modification guidée afin de créer rapidement une image personnalisée pour présenter vos photos.
- **Effet Orton** : vous pouvez fournir un effet irréel à vos photographies à l'aide de cette modification guidée.
- **Portrait parfait** : créez un portrait parfait en supprimant les défauts et en améliorant certaines parties de l'image à l'aide d'outils simples à utiliser.
- **Recomposer** : redimensionnez facilement votre photo sans en perdre les parties importantes à l'aide de cette modification guidée.
- **Restaurer une ancienne photo** : au fil du temps, les photos peuvent être endommagées par les effets du temps, la qualité du papier ou par négligence. Après numérisation d'une photo endommagée, divers outils peuvent être utilisés pour restaurer l'image, notamment en supprimant des fissures, décolorations, marques de doigts ou d'autres imperfections. La modification guidée Restaurer une ancienne photo vous guide étape par étape et vous propose tous les outils nécessaires pour restaurer une image en un seul workflow.
- **Rayures et défauts** : utilisez cette modification guidée pour corriger les imperfections (imperfections importantes ou petites imperfections) d'une image (à l'aide de l'outil Correcteur ou Correcteur localisé).
- **Bascule-Décentrement** : appliquez un effet Bascule-Décentrement pour attirer l'attention sur un aspect ou un objet particulier de votre photo, tout en faisant oublier d'autres aspects. L'effet Bascule-Décentrement entraîne également l'apparition d'un effet de pseudo-miniature sur la photo.

Photomerge

- **Composition Photomerge** : cette modification guidée vous permet de remplacer des parties d'une image. Par exemple, vous pouvez sélectionner une personne dans une photo et ajouter la sélection à une autre photo. Vous avez besoin de deux images : une image source et une image cible. Vous pouvez sélectionner une zone, la recadrer dans l'image source, puis la coller dans l'image cible. Vous pouvez ensuite ajuster les proportions et les couleurs pour un résultat des plus naturels.
- **Exposition Photomerge** : utilisez la fonction Exposition Photomerge pour traiter de façon optimale les scènes de photos qui nécessitent une correction de l'exposition. Vous pouvez fusionner deux photos afin d'obtenir une photo parfaitement exposée.
- **Visages Photomerge** : associez plusieurs traits du visage pour créer une vue composite à l'aide de cette modification guidée.
- **Prise de vue de groupe Photomerge** : créez la photo de groupe parfaite à partir de plusieurs photos.
- **Nettoyage de scène Photomerge** : créez la photo panoramique parfaite à partir de plusieurs photos. Par exemple, vous pouvez éliminer les éléments superflus tels que les touristes qui se sont immiscés par inadvertance dans le cadre.
- **Panorama Photomerge** : utilisez cette modification guidée pour assembler plusieurs images. Les images doivent avoir des zones communes et superposées de la scène photographiée pour que le processus d'assemblage donne de meilleurs résultats.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres

[A propos des filtres](#)

[Application d'un filtre](#)

[Catégories de filtres](#)

[Galerie de filtres](#)

[Options de texture et de surface de verre](#)

[Amélioration des performances avec les filtres et les effets](#)

[Haut de la page](#) 

A propos des filtres

Vous pouvez utiliser des filtres pour corriger ou retoucher vos photos. Vous pouvez également en utiliser pour appliquer des effets spéciaux artistiques ou créer des transformations insolites à l'aide d'effets de déformation. Outre les filtres fournis par Adobe, certains filtres proposés par des développeurs tiers sont disponibles sous forme de modules externes. Une fois installés, ces filtres externes apparaissent au bas des listes de filtres.



Les filtres vous permettent de modifier radicalement l'aspect d'une photo.

Vous pouvez appliquer les filtres de trois manières différentes :

Menu Filtre Il regroupe tous les filtres disponibles et permet de les appliquer un à un.

Galerie de filtres Elle affiche, sous forme de vignettes, des exemples de ce que produit chaque filtre, de la même façon que le panneau. Cette galerie permet de cumuler plusieurs filtres et d'appliquer chaque filtre plusieurs fois. Vous pouvez également changer l'ordre des filtres et les paramètres de chaque filtre appliqué pour obtenir les effets souhaités. La Galerie de filtres est souvent la méthode d'application la plus pratique en raison de sa souplesse. Cependant, tous les filtres du menu Filtre n'y figurent pas.

Panneau Filtres Il affiche, sous forme de vignettes, des exemples de ce que produit chaque filtre figurant

dans le menu Filtre. Le panneau Filtres permet d'appliquer les filtres individuellement à une photo dans le mode Expert.

Conseils à suivre pour l'application de filtres

Les informations ci-après vous aideront à mieux comprendre la procédure d'application de filtres à vos images.

- Affichez un aperçu du résultat du filtre. L'application de filtres à une image de grande taille peut être une opération fastidieuse. Vous pouvez gagner du temps en affichant d'abord un aperçu du résultat du filtre dans la Galerie de filtres. Pour la plupart des filtres, cet aperçu peut également être affiché dans la boîte de dialogue Options de filtre et dans la fenêtre de document. Vous pouvez alors choisir d'appliquer le filtre ou d'annuler l'opération sans perte de temps.
- Les filtres s'appliquent uniquement à la partie active d'une image. Ils agissent uniquement sur le calque actif visible ou sur une partie du calque sélectionnée.
- Les filtres ne fonctionnent pas sur tous les types d'images. Certains d'entre eux ne peuvent pas être utilisés sur les images en mode Niveaux de gris, et aucun filtre ne fonctionne sur les images en mode Bitmap ou Couleurs indexées. Plusieurs filtres ne fonctionnent pas sur des images 16 bits.
- Vous pouvez appliquer une nouvelle fois le dernier filtre. Le dernier filtre appliqué est affiché en haut du menu Filtre. Vous pouvez l'appliquer de nouveau avec les mêmes paramètres que les derniers utilisés de façon à améliorer un peu plus cette image.

Conseils à suivre pour créer des effets visuels grâce aux filtres

Utilisez les techniques suivantes pour obtenir des résultats visuels spécifiques au moyen des filtres :

- Créez un contour progressif. Si vous appliquez un filtre à une zone sélectionnée, vous pouvez atténuer les contours de l'effet du filtre en appliquant un contour progressif à la sélection avant d'appliquer le filtre.
- Appliquez successivement des filtres pour renforcer les effets. Vous pouvez appliquer des filtres à des calques individuels ou à une succession de calques pour produire un effet cumulé. Vous pouvez choisir différents modes de fusion dans le panneau Calques pour fusionner l'effet. Pour qu'un filtre agisse sur un calque, ce dernier doit être visible et contenir des pixels.
- Créez des textures et des arrière-plans. En appliquant des filtres à des images de couleurs en aplat ou en niveaux de gris, vous pouvez générer toute une variété d'arrière-plans et de textures. Vous pouvez ensuite atténuer ces textures. Même si certains filtres (le filtre Verre, par exemple) n'ont qu'un effet réduit ou invisible lorsqu'ils sont appliqués à des couleurs en aplat, d'autres produisent des effets intéressants. Pour ce type de couleurs, vous pouvez utiliser les filtres Ajout de bruit, Craie/Fusain, Nuages, Crayon Conté, Nuages par différence, Verre, Plume calligraphique, Trame de demi-teintes, Mezzo-tinto, Papier gaufré, Pointillisme, Réticulation, Pastels, Eponge ou Sous-couche. Vous pouvez également utiliser les filtres du sous-menu Texture.
- Améliorez la qualité et l'homogénéité de l'image. Vous pouvez maquiller les défauts, modifier ou améliorer une image, ou encore homogénéiser l'aspect de plusieurs images en appliquant le même filtre à chacune.

[Haut de la page](#) 

Application d'un filtre

1. Choisissez la zone à laquelle appliquer le filtre :
 - Pour appliquer un filtre à la totalité d'un calque, désélectionnez les zones sélectionnées, puis sélectionnez le calque dans le panneau Calques.
 - Pour appliquer un filtre à une partie d'un calque, sélectionnez la zone souhaitée à



l'aide de l'un des outils de sélection.

2. Choisissez la manière d'appliquer le filtre :

- Pour utiliser la Galerie de filtres, choisissez la commande Filtre > Galerie de filtres, sélectionnez une catégorie, puis cliquez sur le filtre à appliquer.
- Pour utiliser le panneau Filtres, choisissez la commande Fenêtre > Filtres, sélectionnez une catégorie, puis cliquez deux fois sur le filtre à appliquer.
- Pour utiliser le menu Filtre, choisissez l'option Filtre, sélectionnez un sous-menu puis le filtre à appliquer. Si un nom de filtre est suivi de points de suspension (...), une boîte de dialogue d'options de filtre s'affiche.

3. Dans ce cas, vous devez entrer des valeurs ou sélectionner des options.

4. Sélectionnez l'option Aperçu, si elle est disponible, pour afficher le filtre dans la fenêtre de document. En fonction du filtre et de la façon dont vous l'appliquez, utilisez l'une des méthodes suivantes pour en afficher l'aperçu :



- Utilisez le bouton + ou - au-dessous de la fenêtre d'aperçu pour agrandir ou réduire l'aperçu.
- Cliquez sur la barre de zoom (à l'endroit où apparaît le facteur de zoom) pour choisir un facteur de zoom.
- Cliquez, puis faites glisser la souris dans la fenêtre d'aperçu pour centrer une zone spécifique de l'image dans la fenêtre.
- Cliquez sur le bouton Afficher/Masquer  en haut de la boîte de dialogue pour masquer les vignettes des filtres. Une fois les vignettes masquées, la zone d'aperçu est agrandie.
- Cliquez sur l'icône en forme d'œil  en regard d'un filtre pour masquer l'effet dans l'aperçu.

5. Si la boîte de dialogue contient des curseurs, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée tout en faisant glisser un curseur pour afficher l'aperçu en temps réel (rendu en temps réel).

6. Cliquez dans la fenêtre d'image pour centrer une zone spécifique de l'image dans la fenêtre d'aperçu (cette fonctionnalité n'est pas disponible dans toutes les fenêtres d'aperçu).

Remarque : une ligne clignotante sous la taille d'aperçu indique que le rendu de l'aperçu est en cours.

7. Si vous utilisez la Galerie de filtres ou si le filtre s'y ouvre, utilisez l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

- Cliquez sur le bouton Nouveau calque d'effet  situé au bas de la boîte de dialogue, puis choisissez un autre filtre à appliquer. Vous pouvez ajouter plusieurs calques d'effets pour appliquer plusieurs filtres.
- Réorganisez les filtres appliqués en faisant glisser un nom de filtre vers une nouvelle position dans la liste des filtres appliqués, située au bas de la boîte de dialogue. La réorganisation de l'ordre des filtres peut complètement transformer l'aspect de l'image.
- Pour supprimer chaque filtre appliqué, sélectionnez le filtre, puis cliquez sur le bouton Supprimer un calque d'effet .

8. Si vous utilisez le panneau Filtres, procédez comme suit et cliquez sur le bouton OK :

- Cliquez sur le filtre que vous souhaitez appliquer à votre photo.
- S'il est disponible, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Ajustez les curseurs pour modifier l'intensité du filtre appliqué.
 - Cliquez sur le bouton Appliquer plus pour ajouter de l'effet, disponible pour quelques filtres à un seul clic (par exemple, Flou).
 - Certains filtres permettent d'autres modifications. Cliquez sur le bouton Options

avancées. Dans la boîte de dialogue, ajustez les curseurs et sélectionnez les options afin de modifier le filtre appliqué à la photo.

[Haut de la page](#) 

Catégories de filtres

Vous pouvez appliquer les catégories de filtres suivantes :

Correction de la distorsion de l'objectif Ce filtre corrige les aberrations de lentille fréquentes telles que la distorsion en barillet, la distorsion en coussinet et le vignetage. Il fait également pivoter une image et en corrige la perspective suite à une inclinaison de l'appareil photo à la verticale ou à l'horizontale.

Filtres Réglages Ces filtres modifient les valeurs de luminosité, la couleur, la gamme des niveaux de gris et les niveaux de tons d'une image. Ils permettent par ailleurs de convertir les pixels de couleur en noir et blanc.

Filtres Artistiques Ces filtres simulent un aspect de peinture sur les supports traditionnels pour créer une apparence unique.

Filtres Atténuation Ces filtres permettent d'atténuer une sélection ou une image. Ils sont particulièrement utiles pour les retouches.

Filtres Contours Ces filtres produisent un aspect de peinture ou d'oeuvre d'art par l'application de divers effets de formes et de contours à l'encre.

Filtres Déformation Ces filtres permettent de déformer géométriquement une image pour réaliser des effets tridimensionnels et de remodelage.

Filtres Bruit Ces filtres fusionnent une sélection avec les pixels avoisinants et suppriment les surfaces problématiques, telles que les éraflures ou les traces de poussière.

Filtres Pixellisation Ces filtres définissent avec netteté une image ou une sélection par rassemblement des pixels de valeurs chromatiques similaires.

Filtres Rendu Ces filtres permettent de créer des motifs de nuages, des halos, des fibres et des éclairs dans une image.

Filtres Esquisse Ces filtres ajoutent une texture aux images pour ajouter de la profondeur ou produire un effet de dessin à la main.

Filtres Esthétiques Ces filtres produisent un effet de tableau peint ou un effet impressionniste par dispersion des pixels et intensification des contrastes.

Filtres Textures Ces filtres donnent aux images un semblant de profondeur ou de substance ou un aspect organique.

Filtres Divers Ces filtres vous permettent de créer vos propres effets de filtre, de modifier des masques, de déplacer une sélection par translation dans une image et d'effectuer des réglages de couleur rapides.

Filtres Digimarc Ces filtres permettent d'afficher un filigrane *Digimarc*.




Galerie de filtres

La Galerie de filtres (commande Filtre > Galerie de filtres) permet de cumuler différents filtres et d'appliquer chaque filtre plusieurs fois. Vous pouvez également changer l'ordre des filtres et les paramètres de chaque filtre appliqué pour obtenir les effets souhaités. Comme il est possible d'appliquer plusieurs filtres à une image depuis la boîte de dialogue Galerie de filtres, vous pouvez contrôler très précisément l'influence de chaque filtre sur l'image. La Galerie de filtres est souvent la méthode d'application la plus pratique en raison de sa souplesse et de sa convivialité.



Application de filtres par le biais de la Galerie de filtres

A. Photo d'origine B. Application d'un seul filtre par photo C. Application successive de trois filtres




Boîte de dialogue Galerie de filtres

A. Catégorie de filtre B. Vignette du filtre sélectionné C. Afficher/Masquer les vignettes des filtres D. Menu Filtre E. Options du filtre sélectionné F. Liste d'effets de filtre à appliquer ou à organiser G. Filtre masqué H. Filtres cumulés mais non sélectionnés I. Filtre sélectionné mais non appliqué

Toutefois, tous les filtres ne sont pas présents dans la Galerie de filtres. Certains filtres ne sont en effet disponibles que sous la forme de commandes individuelles dans le menu Filtre. Par ailleurs, vous ne pouvez pas appliquer d'effets ni de styles à partir de la Galerie de filtres, ce que vous pouvez faire à partir du panneau Effets.

Options de texture et de surface de verre

Les filtres Crayon Conté, Verre, Pastels, Placage de texture et Sous-couche disposent d'options de placage de texture. Ces options définissent l'aspect des images comme si ces dernières étaient peintes sur des textures (une toile ou des briques, par exemple) ou vues à travers des blocs de verre.

Texture Spécifie le type de texture à appliquer. Vous pouvez également choisir la commande Charger une texture  pour spécifier un fichier Photoshop.

Echelle Accentue ou atténue l'effet sur la surface de l'image.

Relief (si disponible) Règle la profondeur de surface de la texture.

Lumière (si disponible) Définit la direction de la source lumineuse sur l'image.

Inverser Inverse les couleurs claires et foncées de la surface.

[Haut de la page](#) 


Amélioration des performances avec les filtres et les effets

Certains filtres et effets nécessitent beaucoup de mémoire, en particulier lorsqu'ils sont appliqués à des images haute résolution. Les techniques suivantes permettent d'améliorer les performances :

- Testez les filtres et les paramètres sur une petite portion sélectionnée de l'image.
- Testez les filtres et les paramètres sur une copie réduite de l'image. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, appliquez le filtre avec les mêmes paramètres à l'image d'origine.
- Libérez de la mémoire avant d'appliquer le filtre ou l'effet, en effaçant le contenu du Presse-papiers et/ou l'historique des annulations. Choisissez la commande Edition > Effacer > [commande].
- Quittez les autres applications éventuelles pour libérer de la mémoire.
- Configurez les options des filtres de manière à simplifier l'utilisation de la mémoire par les filtres. Les filtres consommateurs de mémoire sont les filtres Découpage, Vitrail, Chrome, Ondulation, Effet pointilliste, Aérographe et Verre. (Par exemple, pour réduire la complexité du filtre Vitrail, augmentez la taille de cellule. Pour simplifier le filtre Découpage, augmentez la valeur de simplicité et/ou diminuez la valeur de fidélité.)

Voir aussi

- Utilisation du panneau Effets
- A propos des effets de photo

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Réglages

[Application du filtre Egaliser](#)

[Application du filtre Courbe de transfert de dégradé](#)

[Application du filtre Inverser](#)

[Application du filtre Isohémie](#)

[Application du filtre Seuil](#)

[Application du filtre Photo](#)

[Haut de la page](#) ¹

Application du filtre Egaliser

Le filtre Egaliser permet de redistribuer les valeurs de luminosité des pixels d'une image, afin qu'ils représentent plus régulièrement la plage entière des niveaux de luminosité. Lorsque vous appliquez cette commande, Photoshop Elements recherche les valeurs les plus lumineuses et les plus sombres de l'image composite. Ensuite, il les met en correspondance de sorte que la valeur la plus lumineuse représente le blanc et la valeur la plus sombre le noir. Photoshop Elements procède ensuite à l'égalisation de la luminosité, c'est-à-dire qu'il répartit régulièrement les valeurs de pixel intermédiaires sur les niveaux de gris.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Réglages > Egaliser.
3. Si vous avez sélectionné une zone de l'image, sélectionnez l'élément à égaliser dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK :
 - Sélection seule, pour répartir uniformément les pixels de la sélection uniquement.
 - Image entière en fonction de la sélection, pour répartir régulièrement tous les pixels de l'image en fonction de ceux présents dans la sélection.

[Haut de la page](#) ¹

Application du filtre Courbe de transfert de dégradé

Le filtre Courbe de transfert de dégradé met en correspondance la gamme des niveaux de gris d'une image avec les couleurs d'un fond en dégradé donné.



Utilisation du filtre Courbe de transfert de dégradé pour simuler un ton sépia

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.

2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Filtre > Réglages > Courbe de transfert de dégradé.
- A l'aide du panneau Calques ou du menu Calque, créez un calque de réglage Courbe de transfert de dégradé ou ouvrez un calque de ce type.

3. Spécifiez le fond en dégradé à utiliser.

- Pour afficher la liste des fonds en dégradé disponibles, cliquez sur le triangle à droite du fond en dégradé affiché dans la boîte de dialogue Courbe de transfert de dégradé. Cliquez pour sélectionner le fond en dégradé recherché, puis cliquez sur une zone vide de la boîte de dialogue pour fermer la liste.
- Pour modifier le fond en dégradé affiché dans la boîte de dialogue Courbe de transfert de dégradé, cliquez sur ce dernier. Modifiez ensuite le fond en dégradé existant ou créez-en un.

Par défaut, les tons foncés, moyens et clairs de l'image sont respectivement mis en correspondance avec les couleurs de début (à gauche), du milieu et de fin (à droite) du fond en dégradé.

4. Sélectionnez l'une et/ou l'autre des options de dégradé, ou aucune :

- L'option Simuler a pour effet d'ajouter du bruit aléatoire pour lisser l'aspect du fond en dégradé et réduire les effets de bande.
- L'option Inverser a pour effet d'inverser la direction du fond en dégradé, en inversant la courbe de transfert de dégradé.

5. Cliquez sur OK.

[Haut de la page](#)

Application du filtre Inverser

Le filtre Inverser permet d'inverser les couleurs d'une image. Cette commande permet ainsi de transformer un positif noir et blanc en négatif noir et blanc ou de convertir un négatif numérisé noir et blanc en positif.

Remarque : comme la base des films couleur contient un masque orange, la commande Inverser ne peut pas produire d'images positives précises à partir de négatifs couleur numérisés. Assurez-vous d'utiliser les paramètres appropriés aux négatifs couleur lorsque vous numérisez une pellicule sur des scanners pour diapositives.

Lorsque vous inversez une image, la valeur de luminosité de chaque pixel est convertie en sa valeur inverse sur l'échelle des 256 valeurs chromatiques. Par exemple, la valeur 255 d'un pixel d'une image positive devient 0.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Réglages > Inverser.

[Haut de la page](#)

Application du filtre Isohélie

Le filtre Isohélie permet de spécifier le nombre de niveaux de tons (ou valeurs de luminosité) pour chacune des couches d'une image. Il mappe ensuite les pixels au niveau correspondant le plus proche. Si, par exemple, vous choisissez deux niveaux de tons dans une image RVB, vous obtenez six couleurs : deux pour le rouge, deux pour le vert et deux pour le bleu.

Cette commande présente une grande utilité pour la création d'effets spéciaux, tels que des zones plates et étendues sur une photographie. Le résultat de cette commande est des plus probants lorsque vous réduisez le nombre de niveaux de gris dans une image à niveaux de gris. Elle produit également des effets intéressants pour les images couleur.

Pour que votre image comporte un nombre de couleurs précis, convertissez-la en niveaux de gris, puis spécifiez le nombre de niveaux voulu. Reconvertissez ensuite l'image dans le mode couleur précédemment utilisé, puis remplacez les tons de gris par les couleurs voulues.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Filtre > Réglages > Isohémie.
 - Depuis le panneau Calques ou le menu Calque, créez un calque de réglage Isohémie ou ouvrez un calque de ce type.
3. Utilisez le curseur pour obtenir l'effet approprié ou entrez le nombre de niveaux de tons voulu, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#) ¹¹

Application du filtre Seuil

Le filtre Seuil convertit les images en niveaux de gris ou en couleurs en images noir et blanc fortement contrastées. Vous pouvez spécifier un certain niveau comme seuil. Tous les pixels plus clairs sont alors convertis en blanc, tandis que les pixels plus foncés sont convertis en noir. La commande Seuil est utile pour déterminer les zones les plus claires et les plus foncées d'une image.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Filtre > Réglages > Seuil.
 - Depuis le panneau Calques ou le menu Calque, créez un calque de réglage Seuil ou ouvrez un calque de ce type.
 - La boîte de dialogue Seuil affiche un histogramme des niveaux de luminance des pixels de la sélection active.
3. Cochez la case Aperçu, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour convertir l'image en noir et blanc, faites glisser le curseur sous l'histogramme jusqu'à ce que le seuil recherché s'affiche en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK. Lorsque vous faites glisser le curseur, l'image change pour refléter le nouveau paramètre de seuil.
 - Pour identifier un ton clair représentatif, faites glisser le curseur vers la droite jusqu'à ce que l'image devienne du noir pur. Faites ensuite glisser le curseur dans l'autre sens jusqu'à ce que des zones blanches unies apparaissent dans l'image.
 - Pour identifier un ton foncé représentatif, faites glisser le curseur vers la gauche jusqu'à ce que l'image présente un blanc pur. Faites ensuite glisser le curseur dans l'autre sens jusqu'à ce que des zones noires unies apparaissent dans l'image.
4. (Facultatif) Pour rétablir les paramètres par défaut, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.
5. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Annuler pour refermer la boîte de dialogue Seuil sans appliquer les modifications.

[Haut de la page](#) ¹¹

Application du filtre Photo

La commande Filtre photo simule la technique qui consiste à placer un filtre de couleur devant l'objectif de l'appareil photo pour changer la balance et la température des couleurs de la lumière transmise par l'objectif et exposant le film. Cette commande vous permet également de choisir une couleur prédéfinie pour appliquer

un réglage de teinte à une image. Si vous voulez appliquer un réglage de couleur personnalisé, la commande Filtre photo permet de spécifier une couleur à l'aide du sélecteur de couleurs Adobe.



Image d'origine (à gauche) et Filtre réchauffant (81) avec une densité de 60 % (à droite)

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Filtre > Réglages > Filtre photo.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Filtre photo. Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Nouveau calque.

2. Pour choisir la couleur du filtre, utilisez l'une des méthodes suivantes dans la boîte de dialogue Filtre photo :

Filtre réchauffant (85) et Filtre refroidissant (80) Filtres de conversion chromatique qui ajustent la balance des blancs d'une image. Si une photo a été prise avec une température de couleurs faible (jaunâtre), le filtre refroidissant (80) bleuit les couleurs de l'image pour compenser la baisse de température des couleurs de la lumière ambiante. À l'inverse, si une photo a été prise avec une température de couleurs élevée (bleuâtre), le filtre réchauffant (85) rend les couleurs de l'image plus chaudes pour compenser la hausse de température des couleurs de la lumière ambiante.

Filtre réchauffant (81) et Filtre refroidissant (82) Filtres de correction de la lumière conçus pour les réglages mineurs de la qualité des couleurs d'une image. Le filtre réchauffant (81) rend l'image plus chaude (plus jaune), tandis que le filtre refroidissant (82) la rend plus froide (plus bleue).

Couleurs individuelles Réglez la teinte de l'image en fonction de la couleur prédéfinie de votre choix. Ce choix de couleur dépend de la façon dont vous utilisez la commande Filtre photo. Si la photo présente une dominante couleur, vous pouvez choisir une couleur complémentaire pour neutraliser cette dominante. Vous pouvez également appliquer des couleurs pour obtenir des effets spéciaux ou améliorer la photo. Par exemple, la couleur Subaquatique simule la dominante turquoise des prises de vue sous-marines.

- Sélectionnez l'option Filtre, puis sélectionnez un paramètre prédéfini à partir du menu Filtre.
 - Sélectionnez l'option Couleur, puis cliquez sur le témoin de couleur pour choisir la couleur de votre filtre coloré personnalisé dans le sélecteur de couleurs Adobe.
 - Vérifiez que la case Aperçu est cochée pour voir les effets du filtre coloré.
 - Si vous ne voulez pas que l'image soit foncée par l'application du filtre photo, vérifiez que la case Conserver la luminosité est bien cochée.
3. Pour ajuster la quantité de couleur appliquée à l'image, utilisez le curseur Densité ou entrez un pourcentage dans la zone de texte Densité. Plus la densité est élevée, plus le réglage est fort.

4. Cliquez sur OK.

Voir aussi

- A propos des filtres
- Application d'un filtre
- A propos des dégradés
- A propos des calques de réglage et de remplissage
- Réglage de la coloration de la peau



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Déformation

[Lueur diffuse](#)

[Dispersion](#)

[Application du filtre Dispersion](#)

[Verre](#)

[Fluidité](#)

[Océan](#)

[Contraction](#)

[Coordonnées polaires](#)

[Ondulation](#)

[Cisaillement](#)

[Sphérisation](#)

[Tourbillon](#)

[Onde](#)

[Zigzag](#)

[Haut de la page](#) ¹

Lueur diffuse

Le filtre Lueur diffuse transforme l'image de manière à donner l'impression qu'elle est vue au travers d'un filtre de diffusion léger. Ce filtre ajoute du bruit blanc translucide à une image, la lueur diminuant à partir du centre de la sélection.

[Haut de la page](#) ¹

Dispersion

Le filtre Dispersion détermine comment déformer une sélection à partir d'une *image de référence*. Par exemple, en utilisant une image de référence en forme de parabole, vous pouvez créer une image qui semble être imprimée sur un tissu maintenu par les coins.

Ce filtre requiert un fichier d'image de référence composé d'une image aplatie enregistrée au format Photoshop ou une image en mode Bitmap. Vous pouvez utiliser vos propres fichiers ou les fichiers contenus dans le dossier Photoshop Elements 8/Plug-Ins/Displacement Maps ou le dossier Photoshop Elements 4/Presets/Textures.

[Haut de la page](#) ¹

Application du filtre Dispersion

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Dispersion.
3. Pour définir l'amplitude de la dispersion, entrez une valeur comprise entre -999 et 999 dans les zones de texte Echelle horizontale et Echelle verticale.

Lorsque les axes horizontal et vertical de l'échelle sont réglés sur 100 %, la plus grande dispersion est de 128 pixels (car le gris du milieu ne produit pas de dispersion).

4. Si l'image de référence n'est pas de la même taille que la sélection, vous devez sélectionner son mode d'adaptation à l'image :

Adapter Redimensionne l'image.

Juxtaposer Remplit la sélection par la répétition de l'image de référence.

5. Sélectionnez le mode de remplissage des vides créés par le filtre dans l'image, puis cliquez sur le bouton OK.

Reboucler Remplit les vides avec un contenu provenant du bord opposé de l'image.

Pixels du contour Etend les couleurs des pixels le long du contour de l'image dans la direction spécifiée.

6. Sélectionnez l'image de référence, puis ouvrez-la. Photoshop Elements applique l'image de référence à l'image.

[Haut de la page](#) ¹¹

Verre

Le filtre Verre donne l'impression qu'une image est vue à travers différents types de verre. Vous pouvez sélectionner un effet Verre ou créer votre propre surface en verre sous la forme d'un fichier Photoshop puis l'appliquer. Vous pouvez régler les paramètres d'échelle, de déformation et de lissage. Lorsque vous utilisez des commandes de surface avec un fichier, suivez les instructions indiquées pour le filtre Dispersion.

[Haut de la page](#) ¹¹

Fluidité

Le filtre Fluidité facilite la manipulation de zones d'image, tout comme si ces zones avaient été fondues. Vous travaillez dans un aperçu du calque sélectionné de l'image en utilisant des outils spéciaux pour déformer, faire tourner, dilater, contracter, déplacer ou refléter des zones de l'image. Vous pouvez apporter de légères retouches ou appliquer des déformations importantes produisant un effet artistique.

Application du filtre Fluidité

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Fluidité.
3. Pour agrandir ou réduire l'affichage de l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez un facteur de zoom dans le menu déroulant situé dans l'angle inférieur gauche de la boîte de dialogue.
 - Sélectionnez l'outil Zoom dans la palette d'outils de la boîte de dialogue, puis cliquez dans l'image pour l'agrandir, ou cliquez dans l'image tout en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée pour la réduire. Vous pouvez également utiliser l'outil Zoom pour balayer la zone de l'aperçu à agrandir.
 - Sélectionnez un outil dans la palette d'outils.
4. Sélectionnez l'un des outils suivants dans la palette d'outils :

Déformation Pousse les pixels en avant lorsque vous le faites glisser sur l'image.

Turbulence Brouille légèrement les pixels pour créer des effets de feu, de nuages, d'ondes et autres effets similaires. Pour régler le lissage, faites glisser le curseur déroulant Variation de turbulence dans la section Options d'outils, ou entrez une valeur comprise entre 1 et 100 dans la zone de texte. Plus la valeur est élevée, plus le lissage est élevé.

Tourbillon horaire Fait pivoter les pixels dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

Outil Tourbillon antihoraire Fait pivoter les pixels dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

Contraction Déplace les pixels vers le centre de la zone de la forme lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

Dilatation Eloigne les pixels du centre de la zone de la forme lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

Glissement des pixels Déplace les pixels perpendiculairement à la direction du tracé. Faites glisser le pointeur pour déplacer les pixels vers la gauche, et faites-le glisser tout en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée pour déplacer les pixels vers la droite.

Miroir Copie les pixels dans la zone de la forme. Faites glisser le pointeur pour refléchir la zone perpendiculairement à la direction du tracé (vers la gauche ou en dessous). Faites glisser le pointeur tout en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée pour refléchir la zone dans la direction opposée à celle du tracé (par exemple, la zone au-dessus d'un trait vers le bas). Utilisez des traits superposés pour créer un effet semblable à un reflet dans l'eau.

Reconstruction Annule entièrement ou partiellement les modifications apportées.

5. Dans la section Options d'outils, réglez l'épaisseur et la pression selon les besoins :

- Pour modifier l'épaisseur, faites glisser le curseur déroulant ou entrez une valeur comprise entre 1 et 600 pixels.
- Pour modifier la pression, faites glisser le curseur déroulant ou entrez une valeur comprise entre 1 et 100.


Une faible pression vous permet d'effectuer les modifications de façon plus progressive.

- Si vous utilisez un stylet, sélectionnez l'option Pression du stylet.

Pour créer un effet de glissement linéaire entre le point sélectionné et le point précédent sur lequel vous avez cliqué, cliquez sur les outils Déformation, Glissement des pixels ou Miroir tout en maintenant la touche Maj enfoncée.

6. Pour appliquer les modifications de l'image d'aperçu à l'image réelle, cliquez sur le bouton OK.

7. (Facultatif) Pour rétablir un état antérieur d'une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez l'outil Reconstruction , puis maintenez le bouton de la souris enfoncé ou faites glisser le curseur sur les zones déformées. Le rétablissement s'effectue plus rapidement au centre de la forme. Cliquez en maintenant la touche Maj enfoncée pour reconstruire en ligne droite la surface comprise entre le point sélectionné et le point précédent sur lequel vous avez cliqué.

- Pour rétablir la totalité de l'image d'aperçu à l'état dans lequel elle se trouvait lorsque vous avez ouvert la boîte de dialogue, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, puis cliquez sur le bouton Rétablir. A défaut, cliquez sur le bouton Rétablir pour rétablir l'image d'origine et les précédents paramètres des outils.

[Haut de la page](#) ⁺

Océan

Le filtre Océan ajoute à la surface de l'image des ondulations espacées de manière aléatoire donnant l'impression qu'elle est vue sous l'eau.

[Haut de la page](#) ⁺

Contraction

Le filtre Contraction resserre une sélection ou un calque vers l'intérieur ou l'extérieur.

Application du filtre Contraction

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Contraction.
3. Faites glisser le curseur vers la droite, dans les valeurs positives, pour contracter une sélection vers son centre, ou vers la gauche, dans les valeurs négatives, pour la déplacer vers l'extérieur. Cliquez ensuite sur OK.

[Haut de la page](#) ⁺

Coordonnées polaires

Le filtre Coordonnées polaires convertit les coordonnées rectangulaires d'une sélection en coordonnées polaires, et inversement, selon l'option sélectionnée. Ce filtre vous permet de créer une anamorphose cylindrique (art populaire au XVIII^e siècle) par laquelle une image déformée semble normale lorsqu'elle est vue au travers d'un cylindre équipé d'un miroir.

[Haut de la page](#) ⁺

Ondulation

Le filtre Ondulation crée un motif ondulé sur une sélection, comme des ondulations à la surface d'un étang. Pour une plus grande précision, utilisez le filtre Onde. Les options de ce filtre permettent de définir le nombre et la taille des ondulations.

[Haut de la page](#) ⁺

Cisaillement

Le filtre Cisaillement déforme l'image le long d'une courbe.

Application du filtre Cisaillement

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.

2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Cisaillement.
3. Pour définir une courbe de déformation, utilisez l'une des méthodes suivantes dans la boîte de dialogue Cisaillement :
 - Cliquez d'un côté ou de l'autre de la ligne verticale.
 - Cliquez sur la ligne verticale, puis faites glisser le nouveau point de courbe.
Vous pouvez faire glisser un point le long de la courbe pour ajuster la déformation et ajouter des points de courbe.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes pour les zones non définies, puis cliquez sur le bouton OK :

Reboucler Remplit les nouveaux vides de l'image avec du contenu provenant du bord opposé de l'image.

Pixels du contour Etend les couleurs des pixels. Un effet de bande peut se produire si les pixels de contour sont de différentes couleurs.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Défaut pour rétablir la courbe en droite.

[Haut de la page](#) ⁺

Sphérisation

Le filtre Sphérisation donne à des objets un effet 3D en bouclant la sélection autour ou à l'intérieur d'une forme sphérique, en déformant l'image et en l'étirant.

Application du filtre Sphérisation

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Sphérisation.
3. Entrez une valeur positive dans la zone de texte Valeur pour étirer l'image vers l'extérieur comme si elle enveloppait une sphère. Entrez une valeur négative pour compresser l'image vers l'intérieur comme si elle était enveloppée à l'intérieur d'une sphère.
4. Choisissez le mode normal, horizontal ou vertical, puis cliquez sur OK.

[Haut de la page](#) ⁺

Tourbillon

Le filtre Tourbillon fait pivoter une image ou une sélection plus nettement au centre que sur les contours. En définissant un angle, vous produisez un effet de tourbillon. Vous pouvez faire glisser le curseur vers la droite, dans les valeurs positives, pour appliquer à l'image un tourbillon dans le sens horaire, ou vers la gauche, dans les valeurs négatives, pour produire un tourbillon antihoraire ; une autre solution consiste à entrer une valeur comprise entre -999 et 999.

[Haut de la page](#) ⁺

Onde

Le filtre Onde crée un motif ondulé sur un calque ou une sélection.

Application du filtre Onde

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Onde.
3. Sélectionnez un type d'onde dans la section Forme : Sinusoïdale, Triangulaire ou Rectangulaire.
4. Pour définir le nombre de générateurs d'ondes, faites glisser le curseur ou entrez un nombre compris entre 1 et 999.
5. Faites glisser les curseurs de longueur d'onde Mini et Maxi pour définir la distance comprise entre chaque crête d'onde. Réglez les deux curseurs à la même valeur pour créer un schéma régulier de crêtes d'ondes.
6. Faites glisser les curseurs d'amplitude Mini et Maxi pour définir la longueur d'onde.
7. Faites glisser les curseurs d'échelle Horiz. et Vert. pour définir la hauteur et la largeur de l'effet d'onde.
8. Pour appliquer des résultats aléatoires d'après les valeurs définies dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Phase initiale aléatoire. Cliquez plusieurs fois sur ce bouton pour accentuer l'effet.
9. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur OK :

Reboucler Remplit les vides de l'image avec un contenu provenant du bord opposé de l'image.

Pixels du contour Etend les couleurs des pixels le long du contour de l'image dans la direction spécifiée.

[Haut de la page](#) ⁺

Zigzag

Le filtre Zigzag applique une déformation radiale à une sélection selon le rayon des pixels qu'elle contient.

Application du filtre Zigzag

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Zigzag.
3. Faites glisser le curseur Amplitude pour définir le niveau et la direction de la déformation.
4. Faites glisser le curseur Inflexions pour définir le nombre d'inversions de direction du zigzag, depuis le centre de la sélection vers le contour.
5. Choisissez un type de déformation dans le menu Type, puis cliquez sur le bouton OK.

Autour du centre Fait pivoter les pixels autour du centre de la sélection.

A partir du centre Produit un effet ondulant vers le centre de la sélection ou dans le sens opposé.

Ronds dans l'eau Produit un effet ondulant qui déforme la sélection vers le coin

supérieur gauche ou le coin inférieur droit.

Adobe recommande également

- A propos des filtres
- Aplatissement d'une image
- A propos des filtres
- A propos des filtres
- A propos des filtres
- A propos des filtres
- A propos des filtres
- A propos des filtres



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Divers

[Autre](#)

[Passe-haut](#)

[Maximum et Minimum](#)

[Translation](#)

[Filtres externes](#)

[Filtres Digimarc](#)

[Haut de la page](#) 

Autre

Le filtre Autre permet de concevoir votre propre effet de filtre (filtres personnalisés). Ce filtre permet de modifier les valeurs de luminosité de chaque pixel de l'image en fonction d'une opération mathématique prédéfinie, appelée convolution. Une valeur est réattribuée à chaque pixel en fonction des valeurs des pixels avoisinants. Vous pouvez enregistrer les filtres personnalisés que vous avez créés et les utiliser avec d'autres images Photoshop.

Utilisez les boutons Enregistrer et Charger pour enregistrer et réutiliser les filtres personnalisés.

Application du filtre Autre

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Divers > Autre.
3. Sélectionnez la zone de texte centrale qui représente le pixel en cours d'évaluation. Entrez la valeur, comprise entre -999 et +999, par laquelle vous voulez multiplier la valeur de luminosité de ce pixel.
4. Sélectionnez une zone de texte représentant un pixel adjacent. Entrez la valeur par laquelle vous voulez multiplier le pixel à cette position.

Par exemple, pour multiplier par 2 la valeur de luminosité du pixel immédiatement à droite du pixel sélectionné (central), entrez 2 dans la zone de texte immédiatement à droite de la zone de texte centrale.

Remarque : pour éviter de rendre l'image complètement blanche ou noire, la somme des valeurs de la matrice doit être égale à 1.

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les pixels à inclure dans l'opération. Il n'est pas nécessaire d'entrer des valeurs dans toutes les zones de texte.
6. Dans la zone de texte Echelle (diviseur), entrez la valeur par laquelle vous voulez diviser la somme des valeurs de luminosité des pixels inclus dans le calcul.
7. Dans la zone de texte Décalage, entrez la valeur à ajouter au résultat du calcul du diviseur.
8. Cliquez sur OK. Le filtre Autre est appliqué à tous les pixels de l'image, un par un.

[Haut de la page](#) 

Passe-haut

Le filtre Passe-haut conserve les détails de contour dans un rayon spécifié, là où des transitions de couleur nettes surviennent, et supprime le reste de l'image. (Avec un rayon de 0,1 pixel, seuls les pixels du contour sont conservés.) Ce filtre supprime les détails de basse fréquence dans une image et produit un effet inverse à celui du filtre Flou gaussien.

Vous pouvez utiliser ce filtre pour extraire des traits de dessin et de larges zones noir et blanc dans des images numérisées. Dans ce cas, appliquez le filtre avant d'utiliser la commande Filtre > Réglages > Seuil ou de convertir l'image en mode Bitmap.

[Haut de la page](#)

Maximum et Minimum

Les filtres Maximum et Minimum examinent un à un les pixels d'une sélection, de la même façon que le filtre Médiane. Dans un rayon spécifié, ces deux filtres remplacent la valeur de luminosité du pixel sélectionné par la valeur de luminosité maximale ou minimale des pixels environnants. Le filtre Maximum produit un effet de maigri : il étale les zones blanches et affine les zones noires. Le filtre Minimum produit un effet de grossi il étale les zones noires et réduit les zones blanches.

[Haut de la page](#)

Translation

Le filtre Translation déplace une sélection horizontalement vers la droite ou verticalement vers le bas, selon une valeur spécifiée, laissant un espace vide à l'emplacement d'origine de la sélection. Selon la taille de la sélection, vous pouvez remplir la zone évidée avec un arrière-plan transparent, avec les pixels de contour ou avec les pixels provenant des bords droit ou inférieur d'une image.

[Haut de la page](#)

Filtres externes

Vous pouvez installer des filtres tiers conçus par des éditeurs de logiciels autres qu'Adobe. Une fois installés, les filtres tiers s'affichent au bas du menu Filtre, sauf indication contraire de la part du développeur.

Si vous êtes intéressé par la création de modules externes, prenez contact avec le support de développement Adobe Systems Developer Support.

Remarque : dans la version de Photoshop Elements de la boutique d'applications Windows, les modules externes ne sont pas automatiquement disponibles et doivent être ajoutés manuellement.

Remarque : si vous rencontrez des problèmes avec le module externe d'un fabricant tiers ou si vous avez des questions, contactez directement le fabricant.

[Haut de la page](#)

Filtres Digimarc

L'application Photoshop Elements analyse automatiquement les images ouvertes pour y rechercher les filigranes Digimarc®. Lorsqu'elle en repère un, elle affiche un symbole de copyright dans la barre de titre de la fenêtre de l'image et reporte les informations dans les sections Etat du copyright, Notice de copyright et URL d'informations sur le copyright de la boîte de dialogue Informations.

Détection d'un filigrane Digimarc

1. Choisissez la commande Filtre > Digimarc > Lecture du filigrane. Si le filtre repère un filigrane, une boîte de dialogue affiche l'identifiant du créateur, l'année de copyright (si présente) et les attributs de l'image.
2. Cliquez sur le bouton OK. Si un navigateur Web est installé sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton Rechercher pour en savoir davantage sur le propriétaire de l'image. Cette option lance le navigateur et affiche le site Web Digimarc, où vous trouverez des informations détaillées sur le numéro d'identification Digimarc.

Adobe recommande également

- A propos des filtres
- Application d'un filtre
- A propos des modules externes
- Catégories de filtres



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mode Modification guidée - Modifications Photomerge

Le mode Modification guidée vous propose des modifications guidées : une interface semblable à un assistant qui vous permet d'appliquer certains effets prédéfinis. Chaque modification guidée a une image associée. A mesure que vous déplacez le curseur horizontalement au-dessus de l'image, la partie située à gauche du curseur affiche l'image avant application de l'effet. La partie située à droite du curseur affiche l'image après application de l'effet.

[Utilisation de la fonction Prise de vue de groupe Photomerge](#)

[Utilisation de la fonction Nettoyage de scène Photomerge](#)

[Composition Photomerge](#)

[Visages Photomerge](#)

[Exposition Photomerge](#)

[Panorama Photomerge](#)

[Haut de la page](#) 

Utilisation de la fonction Prise de vue de groupe Photomerge

La fonction Prise de vue de groupe Photomerge vous permet de créer la photo de groupe parfaite à partir de plusieurs photos.

Remarque : *pour obtenir de meilleurs résultats, sélectionnez plusieurs images de la même séance de photos.*

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner les photos de groupe à utiliser comme images sources pour la prise de vue de groupe Photomerge :
 - Sélectionnez les photos dans Elements Organizer.
 - Dans Photoshop Elements, ouvrez les photos.
2. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Prise de vue de groupe Photomerge.
3. Sélectionnez la meilleure photo de groupe dans la corbeille des photos, puis faites-la glisser vers la fenêtre Finale.
4. Cliquez sur d'autres photos dans la corbeille des photos (à codage couleur pour un meilleur suivi). Utilisez l'outil Crayon pour marquer les zones que vous souhaitez fusionner dans la photo finale. Apportez la dernière touche à l'image en enrichissant son contenu avec l'outil Crayon ou en le simplifiant avec l'outil Gomme.
5. Définissez les options suivantes :

Afficher les contours Cliquez sur cette option pour afficher les traits de crayon que vous avez tracés dans l'image source.

Afficher les régions Cliquez sur cette option pour faire apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

Options avancées Développez ou réduisez cette flèche pour afficher ou masquer les options avancées.

Outil Alignement Pour corriger l'alignement de plusieurs photos, cliquez sur l'outil Alignement, placez trois marqueurs dans l'image source et trois marqueurs dans l'image finale, puis cliquez sur le bouton Aligner les photos.

Remarque : la Prise de vue de groupe Photomerge fait appel à l'alignement automatique. Utilisez l'outil Alignement uniquement si l'alignement automatique n'a pas produit le résultat escompté.

Fusion des pixels Cliquez sur cette option pour fusionner les pixels.

6. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.



Fenêtre de prise de vue de groupe Photomerge

Utilisation de la fonction Nettoyage de scène Photomerge

Utilisez la fonction Nettoyage de scène Photomerge pour créer la photo panoramique parfaite à partir de plusieurs photos. Par exemple, vous pouvez éliminer les éléments superflus tels que les touristes qui se sont immiscés par inadvertance dans le cadre.

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des images de la même scène et prises sous le même angle.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner entre 2 et 10 photos pour le nettoyage de scène Photomerge :
 - Sélectionnez les photos dans Elements Organizer.
 - Dans Photoshop Elements, ouvrez les photos.
2. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Nettoyage de scène Photomerge.
3. Sélectionnez la meilleure photo dans la corbeille des photos, puis faites-la glisser vers la fenêtre Finale.
Cette photo devient l'image de base de la photo finale.
4. Cliquez sur une photo dans la corbeille des photos (à codage couleur pour un meilleur suivi).
Elle apparaît dans la fenêtre Source.
5. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter des zones à la fenêtre Finale ou en supprimer :
 - Pour supprimer une zone, délimitez-la avec l'outil Crayon dans la fenêtre Finale.
 - Pour ajouter une zone dans la fenêtre Finale, délimitez-la avec l'outil Crayon dans la fenêtre Source.
 - Apportez la dernière touche à l'image en enrichissant son contenu avec l'outil Crayon ou en le simplifiant avec l'outil Gomme.
6. (Facultatif) Sélectionnez l'une des options suivantes :

Afficher les contours Affiche vos coups de crayon dans l'image source.

Afficher les régions Fait apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

7. (Facultatif) Si l'alignement des photos pose problème, cliquez sur la flèche Options avancées pour accéder aux options suivantes :

Outil Alignement Corrige l'alignement de plusieurs photos. Cliquez sur l'outil Alignement pour placer trois marqueurs dans l'image source et trois marqueurs dans l'image finale. Faites glisser les marqueurs sur des zones analogues dans chaque photo, puis cliquez sur le bouton Aligner les photos.

Remarque : le Nettoyage de scène Photomerge fait appel à l'alignement automatique. Utilisez l'outil Alignement uniquement si l'alignement automatique n'a pas produit le résultat recherché.

Fusion des pixels Utilisez plusieurs options pour mélanger les pixels. Faites des essais pour vérifier si cette option améliore ou non la photo.

8. (Facultatif) Sélectionnez d'autres photos dans la Corbeille des photos pour les utiliser dans la fenêtre Source, puis répétez l'étape 5.
9. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.



Nettoyage de scène Photomerge


A. Déplacement d'une image vers la fenêtre Finale **B.** Utilisation de l'outil Crayon pour marquer la zone à remplacer dans la fenêtre Finale **C.** Résultat dans la fenêtre Finale

[Haut de la page](#) ¹³

Composition Photomerge

La fonction Composition Photomerge permet de remplacer des parties d'une image. Par exemple, vous pouvez sélectionner une personne dans une photo et ajouter la sélection à une autre photo. Vous avez besoin de deux images : une image source et une image cible. Vous pouvez sélectionner une zone, la recadrer dans l'image source, puis la coller dans l'image cible. Vous pouvez ensuite ajuster les proportions et les couleurs pour un résultat des plus naturels.

1. Sélectionnez deux photos dans la corbeille des photos, puis cliquez sur Photomerge > Composition Photomerge.



Zone de travail de la composition Photomerge

- Faites glisser l'image depuis laquelle vous souhaitez déplacer un objet ou une personne vers la zone de modification de photo. Ensuite, cliquez sur l'un des outils de sélection, effectuez une sélection, puis cliquez sur Suivant.

Remarque : utilisez les modes de sélection pour améliorer les zones sélectionnées.



Sélectionnez l'objet ou la personne que vous souhaitez extraire de cette photo.

- La partie sélectionnée à l'étape précédente est collée dans l'image vers laquelle vous souhaitez déplacer la sélection. Utilisez le curseur pour déplacer la sélection, puis faites glisser les marques de repère pour la redimensionner afin que les proportions du contenu collé correspondent au reste de la photo.

Cliquez sur le bouton Suivant.

Remarque : vous pouvez également masquer/afficher des parties de la sélection à l'aide des formes disponibles.



Redimensionnez le contenu collé pour que ses proportions correspondent au reste de l'image.

4. Réglez les valeurs de tons et de couleurs du contenu collé afin qu'elles correspondent au reste de l'image. Essayez d'obtenir la sélection la plus naturelle possible. Pour effectuer cette opération en une seule étape et automatiquement, cliquez sur Correspondance automatique des tons de couleurs.



Appliquez la correction colorimétrique pour faire correspondre les caractéristiques de tons et de couleurs des deux images.

5. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous

souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.

- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Visages Photomerge

Utilisez la fonction Visages Photomerge pour combiner plusieurs visages et créer une vue composite.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner les images de visage à utiliser comme images sources pour les visages Photomerge :
 - Sélectionnez les photos de visages dans Elements Organizer.
 - Ouvrez les photos de face.
2. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Visages Photomerge.
3. Choisissez un visage pour l'image de base, puis faites-le glisser de la corbeille des photos vers la fenêtre Finale.
4. Cliquez sur une autre image dans la corbeille des photos, puis cliquez sur l'outil Alignement. Placez les trois marqueurs d'alignement sur les yeux et la bouche de l'image source et de l'image finale, puis cliquez sur le bouton Aligner les photos.
5. Cliquez sur d'autres photos dans la corbeille des photos (à codage couleur pour un meilleur suivi). Utilisez l'outil Crayon pour marquer les zones que vous souhaitez fusionner dans la photo finale. Apportez la dernière touche à l'image en enrichissant son contenu avec l'outil Crayon ou en le simplifiant avec l'outil Gomme.
6. Définissez les options suivantes :

Afficher les contours Cliquez sur cette option pour afficher les traits de crayon que vous avez tracés dans l'image source.

Afficher les régions Cliquez sur cette option pour faire apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

7. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.



Fenêtre de visages Photomerge

Exposition Photomerge

Utilisez la fonction Exposition Photomerge pour traiter de façon optimale les scènes de photos qui nécessitent une correction de l'exposition. Vous pouvez fusionner deux photos afin d'obtenir une photo parfaitement exposée. Imaginons, par exemple, qu'une fenêtre fait figure d'arrière-plan sur une photo et que vous souhaitez obtenir un résultat parfait pour cette image avec les propriétés suivantes :

- Une exposition satisfaisante du décor en dehors de la fenêtre
- Une exposition satisfaisante des objets sombres à l'intérieur de la pièce

Dans une telle situation, il n'est pas rare d'obtenir un décor surexposé en dehors de la fenêtre ou des objets sous-exposés à l'intérieur de la pièce.

Pour être sûr d'obtenir une photo parfaite, procédez comme suit :

- Prenez au moins deux photos de la même scène avec différentes expositions. Pour un résultat optimal, prenez les photos selon une valeur d'exposition différente en évitant les mouvements de secousse. Par exemple :
 - Vous pouvez prendre au moins deux photos avec flash pour obtenir une exposition satisfaisante du sujet (les objets à l'intérieur de la pièce).
 - Vous pouvez ensuite prendre une photo sans flash pour obtenir une exposition satisfaisante de l'arrière-plan (le décor à l'extérieur de la fenêtre).

Conseil : vous pouvez utiliser sur votre appareil photo la fonction d'exposition avec prise de vue en fourchette afin de réaliser plusieurs prises de vue du même sujet selon différents paramètres d'exposition.

- Fusionnez les photos pour créer une photo parfaitement exposée.

La fonction Exposition Photomerge simplifie la fusion de deux photos et crée une photo parfaitement exposée.

La fonction Exposition Photomerge est disponible avec les modes suivants :

- [Mode automatique](#)
- [Mode manuel](#)

Pour obtenir un résultat optimal en mode automatique, utilisez les photos prises selon différentes valeurs d'exposition à l'aide de la fonction d'exposition avec prise de vue en fourchette. Pour obtenir un résultat optimal en mode manuel, utilisez les photos prises avec et sans flash.



Exposition Photomerge

Exposition Photomerge automatique

Vous pouvez sélectionner les photos de votre choix depuis Elements Organizer, puis sélectionner et désélectionner les photos dans la corbeille des photos.

1. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Elements Organizer, choisissez entre deux et dix photos, puis, dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge.
 - Ouvrez les fichiers requis au moyen de la commande Fichier > Ouvrir.
 - i. Dans la corbeille des photos, sélectionnez l'option Afficher documents ouverts pour visualiser tous les fichiers ouverts.
 - ii. Dans la corbeille des photos, sélectionnez entre deux et dix photos.
 - iii. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge.

Photoshop Elements affiche les photos sélectionnées.

2. Dans le panneau Exposition Photomerge, sélectionnez Automatique.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Fusion simple Cette option ne vous permet pas de modifier les paramètres de la fonction Exposition Photomerge. Si vous sélectionnez cette option, la photo fusionnée

s'affiche.

Fusion dynamique Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez régler les paramètres à l'aide des curseurs. Vous pouvez afficher la photo finale selon les paramètres indiqués. Vous pouvez également régler les paramètres suivants :

Sélecteur Permet d'augmenter ou de diminuer les détails des tons clairs.

Tons foncés Permet d'éclaircir ou d'obscurcir les tons foncés.

Saturation Permet de modifier l'intensité de la couleur.

4. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Exposition Photomerge manuelle

Remarque : lorsque vous utilisez des photos prises avec flash, le mode Exposition Photomerge manuelle est défini par défaut pour la fonction Exposition Photomerge.

1. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Elements Organizer, choisissez entre deux et dix photos, puis sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge.
 - Ouvrez les fichiers requis au moyen de la commande Fichier > Ouvrir.
 - a. i. Dans la corbeille des photos, sélectionnez l'option Afficher documents ouverts pour visualiser tous les fichiers ouverts.
 - ii. Dans la corbeille des photos, sélectionnez entre deux et dix photos.
 - iii. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge.

Photoshop Elements affiche les photos sélectionnées.

2. Dans le panneau Photomerge, sélectionnez Manuel.

La première image de la corbeille des photos s'affiche en tant que photo source. Vous pouvez sélectionner une image dans la corbeille des photos pour la définir comme photo finale.

3. Sélectionnez les régions exposées dans l'image source :
 - Cliquez sur l'outil Crayon et utilisez le curseur pour recouvrir les régions exposées dans l'image source. Changez la photo source, puis sélectionnez les zones sur cette photo, le cas échéant.
 - Cliquez sur l'outil Gomme et utilisez la souris pour recouvrir toutes les zones que vous avez choisi d'exposer. Cette action désélectionnera les régions sélectionnées avec l'outil Crayon.

Vous pouvez désormais afficher une image finale avec différentes zones copiées à partir de différentes photos source au-dessus de la photo finale préalablement sélectionnée.

4. Définissez les options suivantes :

Afficher les contours Cliquez sur cette option pour afficher les traits de crayon dans l'image source.

Afficher les régions Cliquez sur cette option pour faire apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

5. En outre :

- Modifiez la transparence des zones sélectionnées pour les fusionner convenablement avec l'arrière-plan à l'aide du curseur Opacité.
- Sélectionnez l'option Fusion du contour pour atténuer les contours fusionnés.

Remarque : le curseur Opacité s'applique uniquement aux zones sélectionnées dans l'image source affichée. Changez d'image source si vous souhaitez modifier la transparence des zones sélectionnées des autres images. Les valeurs utilisées pour une image spécifique sont mémorisées.

6. Pour corriger l'alignement de plusieurs photos, sélectionnez Option avancée, puis cliquez sur Outil Alignement. Placez trois marqueurs sur l'image source et trois autres marqueurs sur l'image finale, puis cliquez sur l'option Aligner les photos. Cliquez sur le bouton Terminer.

7. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :

- **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles.
- **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) 

Panorama Photomerge

Utilisez l'effet guidé Panorama Photomerge pour assembler plusieurs images. Les images doivent avoir des zones communes et superposées de la scène photographiée pour que le processus d'assemblage donne de meilleurs résultats.



Panorama Photomerge

Pour plus de conseils sur la création de panoramas impressionnants, consultez la rubrique [Création de panoramas Photomerge](#).

1. Sélectionnez plusieurs images avec du contenu se chevauchant dans la corbeille des photos, puis choisissez l'espace Guidée > Photomerge > Panorama Photomerge.
2. Dans le panneau Panorama Photomerge, à partir de la zone Paramètres de panorama,

choisissez les paramètres de mouvement/disposition de panorama pour vos images. Cliquez sur le triangle pour afficher les options disponibles.

Panorama automatique Analyse les images sources et applique une disposition en perspective ou cylindrique en fonction du meilleur résultat Photomerge.

Perspective Crée une composition cohérente en désignant comme image référence l'une des images sources (par défaut, l'image du milieu). Les autres images sont alors transformées (repositionnées, étirées ou inclinées, selon les besoins) pour faire correspondre le contenu se chevauchant dans les calques.

Cylindrique Réduit la déformation « effet papillon » qui peut survenir avec la disposition Perspective en affichant chacune des images comme sur un cylindre déplié. Le contenu se chevauchant concorde toujours. L'image de référence est placée au centre. Cette option est parfaitement adaptée à la création de panoramas larges.

Sphérique Aligne et transforme les images comme si elles étaient à l'intérieur d'une sphère. Si vous avez pris une série de photos couvrant 360 degrés, utilisez cette option pour les panoramas à 360 °. Vous pouvez également la sélectionner pour produire des effets panoramiques esthétiques avec d'autres jeux de fichiers.

Collage Aligne les calques, fait correspondre les contenus se chevauchant et transforme (par rotation ou mise à l'échelle) tous les calques source.

Repositionnement Aligne les calques et ajuste le chevauchement du contenu mais ne transforme aucune image source (étirement ou inclinaison).

- Sélectionnez les cases à cocher des paramètres pour ajuster l'aspect du panorama qui va être créé.

Fusion des images Détecte les contours optimaux entre les images puis les utilise pour créer des raccords et mettre les couleurs des images en correspondance. Lorsque cette option est désactivée, une simple fusion rectangulaire est réalisée. Optez de préférence pour cette solution si vous voulez retoucher les masques de fusion manuellement.

Correction du vignetage Supprime et compense les écarts d'exposition dans les images dont les bords ont été obscurcis en raison d'un défaut de l'objectif ou d'un ombrage de l'objectif inadéquat.

Correction de la déformation géométrique Corrige les distorsions en barillet, en coussinet ou en œil-de-poisson.

- Cliquez sur Créer un panorama. Photoshop Elements analyse les images sélectionnées et commence la création d'un panorama.
- Lorsque Photoshop Elements crée un panorama, la nouvelle image s'affiche dans l'affichage Expert.

Un message vous invite à préciser si vous désirez remplir les contours du panorama qui sont restés transparents. Si vous répondez Oui, Photoshop Elements applique une correction aux contours à l'aide de zones de remplissage d'après le contenu.

- Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.

- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mode Modification guidée - Modifications de base

Le mode Modification guidée vous propose des modifications guidées : une interface semblable à un assistant qui vous permet d'appliquer certains effets prédéfinis. Chaque modification guidée a une image associée. A mesure que vous déplacez le curseur horizontalement au-dessus de l'image, la partie située à gauche du curseur affiche l'image avant application de l'effet. La partie située à droite du curseur affiche l'image après application de l'effet.

Modification guidée Luminosité et contraste

[Corriger la coloration de la peau, Modification guidée](#)

[Recadrer la photo, Modification guidée](#)

[Niveaux, Modification guidée](#)

[Modification guidée Eclaircir ou obscurcir](#)

[Modification guidée Redimensionner](#)

[Modification guidée Faire pivoter et redresser la photo](#)

[Modification guidée Netteté](#)

[Modification guidée Effet de vignetage](#)

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Luminosité et contraste

Utilisez la modification guidée Luminosité et contraste pour régler la luminosité ou le contraste d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou bien les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur le réglage de la luminosité et du contraste, reportez-vous à la section Réglage des tons foncés et des tons clairs.

[Haut de la page](#) ⁺

Corriger la coloration de la peau, Modification guidée

Utilisez la modification guidée Corriger la coloration de la peau pour corriger les tons chair (hâle, rougeur et lumière ambiante) d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou bien les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur la correction de la coloration de la peau, reportez-vous à la section Réglage de la coloration de la peau.

[Haut de la page](#) ⁺

Recadrer la photo, Modification guidée

Utilisez la modification guidée Recadrer la photo pour recadrer une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou bien les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur le recadrage, reportez-vous à la section Recadrage.

[Haut de la page](#) ⁺

Niveaux, Modification guidée

Pour plus de détails sur l'utilisation des niveaux, reportez-vous à la section A propos des réglages des niveaux.

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Eclaircir ou obscurcir

Utilisez la modification guidée Eclaircir ou obscurcir pour éclaircir ou obscurcir une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou bien les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur l'éclaircissement ou l'obscurcissement des images, reportez-vous à la section Réglage des tons foncés et des tons clairs.

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Redimensionner

Utilisez la modification guidée Redimensionner la photo pour créer rapidement une version de votre photo répondant à des exigences de taille spécifiques (en pixels, pouces ou octets).

1. Sélectionnez une photo dans la corbeille des photos, puis choisissez l'espace Guidée > De base > Redimensionner la photo.
2. Sélectionnez l'objectif de la photo redimensionnée. Indiquez si vous souhaitez l'utiliser en ligne ou en créer un exemplaire imprimé.

Sortie Web : choisissez une option de taille dans la liste déroulante.

- **Bord long** : spécifiez la largeur de l'image. La hauteur est automatiquement ajustée pour respecter le rapport L/H.
- **Bord court** : spécifiez la hauteur de l'image. La largeur est automatiquement ajustée pour respecter le rapport L/H.
- **Largeur et hauteur** : spécifiez une largeur et une hauteur de votre choix. Une partie de l'image est mise en surbrillance à l'aide d'une fenêtre de recadrage. Utilisez la souris pour faire glisser la fenêtre de recadrage sur la photo afin de sélectionner la partie à enregistrer.
- **Taille du fichier** : spécifiez la taille maximale en kilo-octets. La sortie créée est d'une taille de fichier inférieure au nombre que vous avez spécifié.

Sortie imprimée : choisissez une option de dimension dans la liste déroulante.

- **Bord long** : spécifiez la largeur de l'image. La hauteur est automatiquement ajustée pour respecter le rapport L/H.
- **Bord court** : spécifiez la hauteur de l'image. La largeur est automatiquement ajustée pour respecter le rapport L/H.
- **Largeur et hauteur** : spécifiez une largeur et une hauteur de votre choix, puis cliquez sur Aperçu/Appliquer. Une partie de l'image est mise en surbrillance à l'aide d'une fenêtre de recadrage. Utilisez la souris pour faire glisser la fenêtre de recadrage sur la photo afin de sélectionner la partie à enregistrer. Si vous sélectionnez la case à cocher *Adapter à la taille de la page*, l'image entière est réduite pour correspondre à l'une des deux dimensions (ceci peut produire des bordures blanches sur les bords haut/bas ou gauche/droit de la photo).
- **Tailles prédéfinies** (par exemple, 4 x 6) : choisissez parmi les tailles disponibles,

puis cliquez sur Aperçu/Appliquer. Une partie de l'image est mise en surbrillance à l'aide d'une fenêtre de recadrage. Utilisez la souris pour faire glisser la fenêtre de recadrage sur la photo afin de sélectionner la partie à enregistrer. Si vous sélectionnez la case à cocher *Adapter à la taille de la page*, l'image entière est réduite pour correspondre à l'une des deux dimensions (ceci peut produire des bordures blanches sur les bords haut/bas ou gauche/droit de la photo).

3. Cliquez sur Suivant, puis choisissez ce que vous souhaitez faire de la sortie.

Si vous avez sélectionné **Sortie Web** à l'étape précédente, les options suivantes s'offrent à vous :

- **Enregistrer / Enregistrer sous** : conservez l'image redimensionnée dans l'un des formats disponibles de votre choix.
- **Continuer les modifications** : dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image redimensionnée en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image redimensionnée en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Si vous avez sélectionné **Sortie imprimée** à l'étape précédente, les options suivantes s'offrent à vous :

- **Enregistrer / Enregistrer sous** : conservez la photo redimensionnée dans l'un des formats disponibles de votre choix.
- **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur la photo en mode Rapide ou Expert.
- **Imprimer - Imprimante locale / Commander des tirages** : choisissez d'imprimer la photo sur une imprimante que vous avez installé localement (sur cet ordinateur). Vous pouvez également commander des tirages en utilisant Adobe Photoshop Services. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Photoshop Elements pour commander des tirages, consultez la rubrique Création de tirages photo.

4. Cliquez sur Terminer.

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Faire pivoter et redresser la photo

Utilisez la modification guidée Faire pivoter et/ou redresser la photo pour faire pivoter une image par incrément de 90° ou tracer une ligne sur une image pour la réaligner.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou bien les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur la rotation des images, reportez-vous à la section [Application d'une rotation ou d'une symétrie à un élément](#).

Pour plus de détails sur le redressement des images, reportez-vous à la section [Redressement d'une image](#).

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Netteté

Utilisez la modification guidée Netteté pour améliorer la clarté d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur le réglage de la netteté des images, reportez-vous à la section [Présentation du réglage de la netteté](#) ou [Accentuation d'une image](#).

1. Ouvrez une photo, puis dans le panneau Modifications guidées, cliquez sur Effets de la photo > Inclinaison-Décalage.

2. Cliquez sur Inclinaison-Décalage pour appliquer l'effet de base à la photo. La photo apparaîtra floue.
3. Cliquez sur Modifier la zone de mise au point, puis cliquez et glissez sur l'image pour spécifier les zones que vous souhaitez voir apparaître nettement.
4. Pour faire des essais avec plus d'effets, cliquez sur le bouton Effet Améliorer et faites les modifications souhaitées :
 - Flou : augmente l'intensité du flou appliqué à la photo.
 - Contraste : augmente ou diminue les niveaux de contraste de la photo.
 - Saturation : augmente ou diminue les niveaux de saturation des couleurs de la photo.
5. Cliquez sur suivant pour accéder au panneau Partager.
Vous pouvez également cliquer sur Annuler pour supprimer toutes les modifications actuelles.
6. Dans le panneau Partager, choisissez l'une des options suivantes :
 - **Enregistrer / Enregistrer sous** : conservez la nouvelle photo dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur la photo en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery : choisissez de publier votre photo en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.Enfin, cliquez sur Terminer pour appliquer l'effet.

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Effet de vignetage

Ajoutez un effet de vignetage à votre photo pour mettre en évidence l'importance d'une personne, d'un groupe ou d'un objet, au centre de la photo.



Image avant l'application de l'effet de vignetage (à gauche) et après

1. Ouvrez une photo, et dans le panneau des modifications guidées, cliquez sur Effets de la photo > Effet de vignetage.
2. Sélectionnez Noir ou Blanc pour spécifier la couleur du vignetage que vous souhaitez appliquer.

3. Utilisez le curseur Intensité pour régler l'intensité (clair ou foncé) que vous souhaitez appliquer au vignetage.
4. Cliquez sur le bouton Améliorer la forme pour affiner le bord (curseur de contour progressif) et la taille (curseur d'arrondi) du vignetage. Pour le curseur de contour progressif, une valeur de pixel plus petite indique un bord plus net et plus fin, tandis qu'une valeur plus élevée indique un bord plus flou et plus épais. Pour le curseur d'arrondi, les valeurs négatives entraînent un effet de vignetage excessif, tandis que les valeurs positives entraînent un vignetage moins visible.
5. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mode Modification guidée - Modifications de couleur

Le mode Modification guidée vous propose des modifications guidées : une interface semblable à un assistant qui vous permet d'appliquer certains effets prédéfinis. Chaque modification guidée a une image associée. A mesure que vous déplacez le curseur horizontalement au-dessus de l'image, la partie située à gauche du curseur affiche l'image avant application de l'effet. La partie située à droite du curseur affiche l'image après application de l'effet.

[Modification guidée Améliorer les couleurs](#)

[Modification guidée Effet Appareil photo Lomo](#)

[Modification guidée Supprimer une dominante de couleur](#)

[Modification guidée Effet Film diapo saturé](#)

[Haut de la page](#) ¹¹

Modification guidée Améliorer les couleurs

Utilisez la modification guidée Améliorer les couleurs pour améliorer la teinte, la saturation et la luminosité d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou bien les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur l'amélioration des couleurs, reportez-vous à la section [Réglage de la saturation et de la teinte des couleurs](#).

[Haut de la page](#) ¹¹

Modification guidée Effet Appareil photo Lomo

Dans l'espace de travail Modification guidée, appliquez l'effet Appareil photo Lomo.

1. Sélectionnez Effet Appareil photo Lomo.

Le panneau Effet Lomo à droite contient les options permettant d'appliquer des effets requis.

2. Cliquez sur Effet Appareil photo Lomo.
3. Cliquez sur le bouton Appliquer du vignetage.

1. Ouvrez une photo, puis dans le panneau Modifications guidées, cliquez sur Effet Appareil photo Lomo.

Le panneau Effet Lomo à droite contient les options permettant d'appliquer des effets requis.

2. Cliquez sur Effet Appareil photo Lomo.
3. Cliquez sur Appliquer du vignetage.

A chaque fois que vous cliquez sur Effet Appareil photo Lomo ou Appliquer du vignetage, Photoshop Elements intensifie le dernier effet appliqué. Vous pouvez cliquer à tout moment sur le bouton Réinitialiser pour supprimer tous les effets appliqués et restaurer l'image d'origine.

4. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la

procédure à suivre :

- **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles.
- **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) ¹¹

Modification guidée Supprimer une dominante de couleur

Utilisez la modification guidée Supprimer une dominante couleur pour corriger les dominantes couleur d'une image.


Vous pouvez afficher l'image après seulement ou bien les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur la correction des dominantes couleur, reportez-vous à la section [Correction des dominantes couleur](#).

[Haut de la page](#) ¹¹

Modification guidée Effet Film diapo saturé

Pour plus de détails sur le réglage de la saturation, reportez-vous à la section [Réglage de la saturation et de la teinte](#).

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Déformation

[Lueur diffuse](#)

[Dispersion](#)

[Application du filtre Dispersion](#)

[Verre](#)

[Fluidité](#)

[Océan](#)

[Contraction](#)

[Coordonnées polaires](#)

[Ondulation](#)

[Cisaillement](#)

[Sphérisation](#)

[Tourbillon](#)

[Onde](#)

[Zigzag](#)

[Haut de la page](#) ⁺

Lueur diffuse

Le filtre Lueur diffuse transforme l'image de manière à donner l'impression qu'elle est vue au travers d'un filtre de diffusion léger. Ce filtre ajoute du bruit blanc translucide à une image, la lueur diminuant à partir du centre de la sélection.

[Haut de la page](#) ⁺

Dispersion

Le filtre Dispersion détermine comment déformer une sélection à partir d'une *image de référence*. Par exemple, en utilisant une image de référence en forme de parabole, vous pouvez créer une image qui semble être imprimée sur un tissu maintenu par les coins.

Ce filtre requiert un fichier d'image de référence composé d'une image aplatie enregistrée au format Photoshop ou une image en mode Bitmap. Vous pouvez utiliser vos propres fichiers ou les fichiers contenus dans le dossier :

Photoshop Elements 15 :

- Adobe Photoshop Elements 15.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop Elements 15 Editor.app/Contents/Required/Plug-ins

Adobe Photoshop Elements 14 :

- Adobe Photoshop Elements 14.app/Contents/MacOS/Adobe Photoshop Elements 14 Editor.app/Contents/Required/Plug-ins

[Haut de la page](#) ⁺

Application du filtre Dispersion

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.

2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Dispersion.
3. Pour définir l'amplitude de la dispersion, entrez une valeur comprise entre -999 et 999 dans les zones de texte Echelle horizontale et Echelle verticale.

Lorsque les axes horizontal et vertical de l'échelle sont réglés sur 100 %, la plus grande dispersion est de 128 pixels (car le gris du milieu ne produit pas de dispersion).

4. Si l'image de référence n'est pas de la même taille que la sélection, vous devez sélectionner son mode d'adaptation à l'image :

Adapter Redimensionne l'image.

Juxtaposer Remplit la sélection par la répétition de l'image de référence.

5. Sélectionnez le mode de remplissage des vides créés par le filtre dans l'image, puis cliquez sur le bouton OK.

Reboucler Remplit les vides avec un contenu provenant du bord opposé de l'image.

Pixels du contour Etend les couleurs des pixels le long du contour de l'image dans la direction spécifiée.

6. Sélectionnez l'image de référence, puis ouvrez-la. Photoshop Elements applique l'image de référence à l'image.

[Haut de la page](#) ⁺

Verre

Le filtre Verre donne l'impression qu'une image est vue à travers différents types de verre. Vous pouvez sélectionner un effet Verre ou créer votre propre surface en verre sous la forme d'un fichier Photoshop puis l'appliquer. Vous pouvez régler les paramètres d'échelle, de déformation et de lissage. Lorsque vous utilisez des commandes de surface avec un fichier, suivez les instructions indiquées pour le filtre Dispersion.

[Haut de la page](#) ⁺

Fluidité

Le filtre Fluidité facilite la manipulation de zones d'image, tout comme si ces zones avaient été fondues. Vous travaillez dans un aperçu du calque sélectionné de l'image en utilisant des outils spéciaux pour déformer, faire tourner, dilater, contracter, déplacer ou refléter des zones de l'image. Vous pouvez apporter de légères retouches ou appliquer des déformations importantes produisant un effet artistique.

Application du filtre Fluidité

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Fluidité.
3. Pour agrandir ou réduire l'affichage de l'image, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez un facteur de zoom dans le menu déroulant situé dans l'angle inférieur gauche de la boîte de dialogue.
 - Sélectionnez l'outil Zoom dans la palette d'outils de la boîte de dialogue, puis cliquez dans l'image pour l'agrandir, ou cliquez dans l'image tout en maintenant la touche Option enfoncée pour la réduire. Vous pouvez également utiliser l'outil Zoom pour balayer la zone de l'aperçu à agrandir.

- Sélectionnez un outil dans la palette d'outils.

4. Sélectionnez l'un des outils suivants dans la palette d'outils :

Déformation Pousse les pixels en avant lorsque vous le faites glisser sur l'image.

Tourbillon horaire Fait pivoter les pixels dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

Outil Tourbillon antihoraire Fait pivoter les pixels dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

Contraction Déplace les pixels vers le centre de la zone de la forme lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

Dilatation Eloigne les pixels du centre de la zone de la forme lorsque vous maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur sur l'image.

Glissement des pixels Déplace les pixels perpendiculairement à la direction du tracé. Faites glisser le pointeur pour déplacer les pixels vers la gauche, et faites-le glisser tout en maintenant la touche Option enfoncée pour déplacer les pixels vers la droite.

Reconstruction Annule entièrement ou partiellement les modifications apportées.

5. Dans la section Options d'outil, réglez l'épaisseur et la pression selon les besoins :

- Pour modifier l'épaisseur, faites glisser le curseur déroulant ou entrez une valeur comprise entre 1 et 15 000 pixels.
- Pour modifier la pression, faites glisser le curseur déroulant ou entrez une valeur comprise entre 1 et 100.


Une faible pression vous permet d'effectuer les modifications de façon plus progressive.

- Si vous utilisez un stylet, sélectionnez l'option Pression du stylet.

Pour créer un effet de glissement linéaire entre le point sélectionné et le point précédent sur lequel vous avez cliqué, cliquez sur les outils Déformation ou Glissement des pixels tout en maintenant la touche Maj enfoncée.

6. Pour appliquer les modifications de l'image d'aperçu à l'image réelle, cliquez sur le bouton OK.

7. (Facultatif) Pour rétablir un état antérieur d'une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez l'outil Reconstruction , puis maintenez le bouton de la souris enfoncé ou balayez les zones déformées. Le rétablissement s'effectue plus rapidement au centre de la forme. Cliquez en maintenant la touche Maj enfoncée pour reconstruire en ligne droite la surface comprise entre le point sélectionné et le point précédent sur lequel vous avez cliqué.
- Pour rétablir la totalité de l'image d'aperçu à l'état dans lequel elle se trouvait lorsque vous avez ouvert la boîte de dialogue, maintenez la touche Option enfoncée, puis cliquez sur le bouton Défaut. A défaut, cliquez sur le bouton Rétablir pour rétablir l'image d'origine et les précédents paramètres des outils.

Océan

Le filtre Océan ajoute à la surface de l'image des ondulations espacées de manière aléatoire donnant l'impression qu'elle est vue sous l'eau.

[Haut de la page](#) ⁺

Contraction

Le filtre Contraction resserre une sélection ou un calque vers l'intérieur ou l'extérieur.

Application du filtre Contraction

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Contraction.
3. Faites glisser le curseur vers la droite, dans les valeurs positives, pour contracter une sélection vers son centre, ou vers la gauche, dans les valeurs négatives, pour la déplacer vers l'extérieur. Cliquez ensuite sur OK.

[Haut de la page](#) ⁺

Coordonnées polaires

Le filtre Coordonnées polaires convertit les coordonnées rectangulaires d'une sélection en coordonnées polaires, et inversement, selon l'option sélectionnée. Ce filtre vous permet de créer une anamorphose cylindrique (art populaire au XVIIIe siècle) par laquelle une image déformée semble normale lorsqu'elle est vue au travers d'un cylindre équipé d'un miroir.

[Haut de la page](#) ⁺

Ondulation

Le filtre Ondulation crée un motif ondulé sur une sélection, comme des ondulations à la surface d'un étang. Pour une plus grande précision, utilisez le filtre Onde. Les options de ce filtre permettent de définir le nombre et la taille des ondulations.

[Haut de la page](#) ⁺

Cisaillement

Le filtre Cisaillement déforme l'image le long d'une courbe.

Application du filtre Cisaillement

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Cisaillement.
3. Pour définir une courbe de déformation, utilisez l'une des méthodes suivantes dans la boîte de dialogue Cisaillement :
 - Cliquez d'un côté ou de l'autre de la ligne verticale.
 - Cliquez sur la ligne verticale, puis faites glisser le nouveau point de courbe.

Vous pouvez faire glisser un point le long de la courbe pour ajuster la déformation et ajouter des points de courbe.

4. Sélectionnez l'une des options suivantes pour les zones non définies, puis cliquez sur le bouton OK :

Reboucler Remplit les nouveaux vides de l'image avec du contenu provenant du bord opposé de l'image.

Pixels du contour Etend les couleurs des pixels. Un effet de bande peut se produire si les pixels de contour sont de différentes couleurs.

Vous pouvez cliquer sur le bouton Défaut pour rétablir la courbe en droite.

[Haut de la page](#) ⁺

Sphérisation

Le filtre Sphérisation donne à des objets un effet 3D en bouclant la sélection autour ou à l'intérieur d'une forme sphérique, en déformant l'image et en l'étirant.

Application du filtre Sphérisation

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Sphérisation.
3. Entrez une valeur positive dans la zone de texte Valeur pour étirer l'image vers l'extérieur comme si elle enveloppait une sphère. Entrez une valeur négative pour compresser l'image vers l'intérieur comme si elle était enveloppée à l'intérieur d'une sphère.
4. Choisissez le mode normal, horizontal ou vertical, puis cliquez sur OK.

[Haut de la page](#) ⁺

Tourbillon

Le filtre Tourbillon fait pivoter une image ou une sélection plus nettement au centre que sur les contours. En définissant un angle, vous produisez un effet de tourbillon. Vous pouvez faire glisser le curseur vers la droite, dans les valeurs positives, pour appliquer à l'image un tourbillon dans le sens horaire, ou vers la gauche, dans les valeurs négatives, pour produire un tourbillon antihoraire ; une autre solution consiste à entrer une valeur comprise entre -999 et 999.

[Haut de la page](#) ⁺

Onde

Le filtre Onde crée un motif ondulé sur un calque ou une sélection.

Application du filtre Onde

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Onde.
3. Sélectionnez un type d'onde dans la section Forme : Sinusoïdale, Triangulaire ou

Rectangulaire.

4. Pour définir le nombre de générateurs d'ondes, faites glisser le curseur ou entrez un nombre compris entre 1 et 999.
5. Faites glisser les curseurs de longueur d'onde Mini et Maxi pour définir la distance comprise entre chaque crête d'onde. Réglez les deux curseurs à la même valeur pour créer un schéma régulier de crêtes d'ondes.
6. Faites glisser les curseurs d'amplitude Mini et Maxi pour définir la longueur d'onde.
7. Faites glisser les curseurs d'échelle Horiz. et Vert. pour définir la hauteur et la largeur de l'effet d'onde.
8. Pour appliquer des résultats aléatoires d'après les valeurs définies dans la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton Phase initiale aléatoire. Cliquez plusieurs fois sur ce bouton pour accentuer l'effet.
9. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur OK :

Reboucler Remplit les vides de l'image avec un contenu provenant du bord opposé de l'image.

Pixels du contour Etend les couleurs des pixels le long du contour de l'image dans la direction spécifiée.

[Haut de la page](#) ¹

Zigzag

Le filtre Zigzag applique une déformation radiale à une sélection selon le rayon des pixels qu'elle contient.

Application du filtre Zigzag

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Déformation > Zigzag.
3. Faites glisser le curseur Amplitude pour définir le niveau et la direction de la déformation.
4. Faites glisser le curseur Inflexions pour définir le nombre d'inversions de direction du zigzag, depuis le centre de la sélection vers le contour.
5. Choisissez un type de déformation dans le menu Type, puis cliquez sur le bouton OK.

Autour du centre Fait pivoter les pixels autour du centre de la sélection.

A partir du centre Produit un effet ondulant vers le centre de la sélection ou dans le sens opposé.

Ronds dans l'eau Produit un effet ondulant qui déforme la sélection vers le coin supérieur gauche ou le coin inférieur droit.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

Mode Modification guidée - Modifications spéciales

Le mode Modification guidée vous propose des modifications guidées : une interface semblable à un assistant qui vous permet d'appliquer certains effets prédéfinis. Chaque modification guidée a une image associée. A mesure que vous déplacez le curseur horizontalement au-dessus de l'image, la partie située à gauche du curseur affiche l'image avant application de l'effet. La partie située à droite du curseur affiche l'image après application de l'effet.

Effet Profondeur de champ

Créateur d'images

[Importer une image partagée](#)

Effet guidé Effet Orton

Modification guidée Recomposer

Modification guidée Portrait parfait

Modification guidée Restaurer une ancienne photo

Rayures et défauts

Modification guidée Bascule-Décentrement

[Haut de la page](#) 

Effet Profondeur de champ

L'effet Profondeur de champ vous permet de mettre l'accent sur certaines zones de l'image en appliquant un flou au reste de l'image.

Méthode simple

Dans cette méthode, une copie du calque d'arrière-plan est créée et un flou uniforme lui est appliqué. Choisissez les zones sélectionnées qui vous intéressent. Vous pouvez personnaliser le degré de flou appliqué au reste de l'image.

1. En mode Modification guidée, à partir de la section Modifications spéciales, cliquez sur Profondeur de champ.
2. Cliquez sur Simple.
3. Cliquez sur Ajouter du flou. Un flou uniforme apparaît sur l'image.
4. Pour définir les zones nettes, cliquez sur l'outil Ajouter une zone de mise au point et faites glisser le curseur sur les zones de l'image concernées.
5. Pour personnaliser le flou pour le reste de l'image, faites glisser le curseur Flou jusqu'à ce que vous obteniez l'effet de flou souhaité.
6. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.

- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Méthode personnalisée

Dans cette méthode, vous choisissez les objets sur lesquels vous souhaitez mettre l'accent à l'aide de l'outil Sélection rapide. Le flou est appliqué aux zones non sélectionnées de l'image. Vous pouvez personnaliser le degré de flou appliqué au reste de l'image.

1. En mode Modification guidée, à partir de la section Modifications spéciales, cliquez sur Profondeur de champ.
2. Cliquez sur Personnalisée.
3. Cliquez sur l'outil Sélection rapide et placez-le sur les zones de l'image qui doivent rester nettes.
4. Cliquez sur Ajouter du flou. Un flou uniforme est appliqué au reste de l'image.
5. Pour personnaliser le flou pour le reste de l'image, faites glisser le curseur Flou jusqu'à ce que vous obteniez l'effet de flou souhaité.
6. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) ¹¹

Créateur d'images

Nouveautés de Photoshop Elements version 15

Vous pouvez désormais créer une image à l'aide d'une photo de votre bibliothèque. Utilisez la Modification guidée Création d'images afin de créer rapidement une image personnalisée pour présenter vos photos.

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.
2. Cliquez sur Guidé > Spécial > Créateur d'image.
3. Sélectionnez une zone de la photo dans laquelle d'autres photos peuvent être positionnées en utilisant l'un des outils de sélection suivants :
 - **Rapide**. Sélectionnez facilement de grandes zones en faisant glisser l'outil à travers la photo.
 - **Pinceau**. Peignez les zones de la photo dans lesquelles les photos peuvent être insérées.
 - **Baguette magique**. Cliquez sur les zones de la photo dans lesquelles les photos peuvent être insérées.
 - **Lasso polygonal**. Cliquez sur les angles des zones dans lesquelles une photo peut être insérée.



Faites une sélection à l'aide d'un outil.

4. Cliquez sur Créateur d'image pour créer l'image. La partie de la photo sélectionnée à l'étape précédente est soustraite de la photo d'origine pour créer l'image.
5. Cliquez sur Enregistrer une image. Donnez un nom significatif à votre nouvelle image.
6. Cliquez sur Continuer en mode expert pour effectuer d'autres modifications de l'image, ou pour commencer à l'utiliser.



Utilisez l'image immédiatement !

Toutes les images que vous avez créées sont disponibles dans mode Expert > panneau Graphiques. Utilisez Filtres par type > Images > Mes images pour filtrer les images que vous avez créées.

7. Cliquez ou faites glisser une photo pour la placer dans l'image.



Ajouter une photo au cadre.


Vous pouvez partager vos images personnalisées avec d'autres personnes depuis le panneau Graphiques en mode Expert. Utilisez les filtres par Type > Images > Mes images. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'image que vous souhaitez partager et sélectionnez ensuite Révéler dans l'Explorateur.

Importer une image partagée

Vous pouvez non seulement apporter une touche de fantaisie à vos images personnalisées qui racontent votre histoire, mais aussi importer des images que d'autres utilisateurs d'Elements ont créées.

Importation d'une image en quelques étapes simples :

1. Dans Photoshop Elements, passez en mode Expert.
2. Cliquez sur Graphiques, puis dans le menu déroulant, cliquez sur Ajouter un cadre.



3. Sélectionnez le fichier PSD qui représente l'image que vous importez, puis cliquez sur Charger.

Visualiser une image importée :

1. En mode Expert, cliquez sur Graphiques.
2. Dans les listes déroulantes disponibles dans le panneau de droite, sélectionnez Par type > Images > Mes images.

[Haut de la page](#) ¹¹

Effet guidé Effet Orton

L'effet Orton donne un effet irréel à vos photographies.

1. En mode Modification guidée, à partir de la section Modifications spéciales, cliquez sur Effet Orton.
2. Dans le panneau Créer un effet Orton, cliquez sur Ajouter un effet Orton.
3. Modifiez les paramètres suivants en fonction de vos besoins :

Augmenter le flou

Spécifie la quantité de flou sur le calque présentant un effet de flou.

Augmenter le bruit

Ajoute du bruit au calque flou.

Appliquer de la luminosité

Augmente la luminosité du calque flou.

4. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Utilisez l'option Zoom de l'Editeur pour identifier la façon dont l'effet est appliqué à différentes zones de la photographie.

[Haut de la page](#) ¹¹

Modification guidée Recomposer

Pour plus d'informations sur les fonctions utilisées dans la Modification guidée Recomposer la photo, voir Recomposition.

[Haut de la page](#) ¹¹

Modification guidée Portrait parfait

Créez un portrait parfait en mode Modification guidée en supprimant les défauts et en améliorant certaines parties de l'image à l'aide d'outils simples à utiliser.

1. En mode Modification guidée, à partir de la section Modifications spéciales, cliquez sur Portrait parfait.
2. Améliorez la texture de la peau.
 - a. Cliquez sur l'option Appliquer Flou optimisé pour lisser la peau et estomper les rides. Pour plus de détails sur les commandes Flou optimisé, reportez-vous à la section Flou optimisé.
 - b. Cliquez sur l'option Faire apparaître l'original. Lorsque la peau d'origine apparaît sous la peau floue, utilisez l'outil Flou pour lisser la peau aux endroits appropriés.
 - c. Cliquez sur Augmenter le contraste pour apporter plus de clarté.
3. Améliorez les traits du visage.
 - a. Cliquez sur l'outil Correcteur localisé pour gommer les petits défauts. Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation du Correcteur localisé, voir [Suppression des taches et des objets superflus](#).
 - b. Cliquez sur l'outil Retouche des yeux rouges pour retirer précisément les yeux rouges. (Voir [Suppression précise de l'effet yeux rouges](#).)
 - c. Cliquez sur Yeux éclaircis pour éclaircir les yeux.
 - d. Cliquez sur l'outil Sourcils assombris pour assombrir les cils et les sourcils (voir la section Eclaircissement ou obscurcissement rapide de zones isolées).
 - e. Cliquez sur l'outil Dents blanches pour blanchir le sourire.
4. Ajoutez des retouches.
 - a. Cliquez sur l'option Ajouter une lueur. Déplacez les curseurs jusqu'à ce que vous obteniez les résultats souhaités.
 - b. Cliquez sur le bouton Affiner.

Remarque : chaque fois que vous cliquez, l'effet s'intensifie.
5. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Restaurer une ancienne photo

Au fil du temps, les photos peuvent être endommagées par les effets du temps, la qualité du papier ou par négligence. Après numérisation d'une photo endommagée, divers outils peuvent être utilisés pour restaurer l'image, notamment en supprimant des fissures, décolorations, marques de doigts ou d'autres imperfections. La modification guidée Restaurer une ancienne photo vous guide étape par étape et vous propose tous les outils nécessaires pour restaurer une image en un seul workflow.

1. Utilisez l'outil Recadrage (C) et le rectangle de recadrage pivotant pour choisir la partie de la photo à restaurer.
2. Utilisez l'outil Correcteur localisé pour réparer les petites taches, lignes et larmes.
3. Utilisez l'outil Correcteur pour réparer une partie endommagée d'une image à l'aide d'une section intacte de la même photo. Tout en appuyant sur la touche Alt, cliquez sur une partie appropriée de l'image, puis faites glisser cette partie sur celle endommagée

de l'image.

4. Utilisez l'outil Tampon de duplication pour copier une partie d'une image sur une autre. Pour corriger une partie, appuyez sur Alt et cliquez sur la partie source, puis faites-la glisser sur la partie endommagée.
5. Utilisez l'outil Goutte d'eau pour lisser les parties de la photo présentant des grains indésirables.
6. Utilisez l'outil Antipoussière pour corriger de petites lignes, des impressions de poussière et d'autres défauts de l'image.
7. Utilisez les boutons disponibles pour appliquer des corrections concernant les niveaux, le contraste et la couleur. Vous pouvez également convertir la photo en image en noir et blanc en un seul clic.
8. Utilisez l'outil Netteté pour augmenter la clarté du résultat final.
9. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) ¹⁴

Rayures et défauts

Utilisez la modification guidée Retoucher une photo pour corriger les imperfections (imperfections importantes ou petites imperfections) d'une image (à l'aide de l'outil Correcteur ou Correcteur localisé).

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur la correction des imperfections, voir [Correction des imperfections importantes](#) ou [Suppression des taches et des objets superflus](#).

[Haut de la page](#) ¹⁵


Modification guidée Bascule-Décentrement

Appliquez un effet Bascule-Décentrement pour attirer l'attention sur un aspect ou un objet particulier de votre photo, tout en faisant oublier d'autres aspects. L'effet Bascule-Décentrement entraîne également l'apparition d'un effet de pseudo-miniature sur la photo.



Image avant l'application de l'effet Bascule-Décentration (à gauche) et après

1. Ouvrez une photo, puis dans le panneau Modifications guidées, cliquez sur Effets de la photo > Bascule-Décentration.
2. Cliquez sur Bascule-Décentration pour appliquer l'effet de base à la photo. La photo apparaîtra floue.
3. Cliquez sur Modifier la zone de mise au point, puis cliquez et glissez sur l'image pour spécifier les zones que vous souhaitez voir apparaître nettement.
4. Pour faire des essais avec plus d'effets, cliquez sur le bouton Effet Améliorer et faites les modifications souhaitées :
 - Flou : augmente l'intensité du flou appliqué à la photo.
 - Contraste : augmente ou diminue les niveaux de contraste de la photo.
 - Saturation : augmente ou diminue les niveaux de saturation des couleurs de la photo.
5. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mode Modification guidée - Modifications Photomerge

Le mode Modification guidée vous propose des modifications guidées : une interface semblable à un assistant qui vous permet d'appliquer certains effets prédéfinis. Chaque modification guidée a une image associée. A mesure que vous déplacez le curseur horizontalement au-dessus de l'image, la partie située à gauche du curseur affiche l'image avant application de l'effet. La partie située à droite du curseur affiche l'image après application de l'effet.

[Utilisation de la fonction Prise de vue de groupe Photomerge](#)

[Utilisation de la fonction Nettoyage de scène Photomerge](#)

[Composition Photomerge](#)

[Visages Photomerge](#)

[Exposition Photomerge](#)

[Panorama Photomerge](#)

[Haut de la page](#) 

Utilisation de la fonction Prise de vue de groupe Photomerge

La fonction Prise de vue de groupe Photomerge vous permet de créer la photo de groupe parfaite à partir de plusieurs photos.

Remarque : *pour obtenir de meilleurs résultats, sélectionnez plusieurs images de la même séance de photos.*

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner les photos de groupe à utiliser comme images sources pour la prise de vue de groupe Photomerge :
 - Sélectionnez les photos dans Elements Organizer.
 - Dans Photoshop Elements, ouvrez les photos.
2. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Prise de vue de groupe Photomerge.
3. Sélectionnez la meilleure photo de groupe dans la corbeille des photos, puis faites-la glisser vers la fenêtre Finale.
4. Cliquez sur d'autres photos dans la corbeille des photos (à codage couleur pour un meilleur suivi). Utilisez l'outil Crayon pour marquer les zones que vous souhaitez fusionner dans la photo finale. Apportez la dernière touche à l'image en enrichissant son contenu avec l'outil Crayon ou en le simplifiant avec l'outil Gomme.
5. Définissez les options suivantes :

Afficher les contours Cliquez sur cette option pour afficher les traits de crayon que vous avez tracés dans l'image source.

Afficher les régions Cliquez sur cette option pour faire apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

Options avancées Développez ou réduisez cette flèche pour afficher ou masquer les options avancées.

Outil Alignement Pour corriger l'alignement de plusieurs photos, cliquez sur l'outil Alignement, placez trois marqueurs dans l'image source et trois marqueurs dans l'image finale, puis cliquez sur le bouton Aligner les photos.

Remarque : la Prise de vue de groupe Photomerge fait appel à l'alignement automatique. Utilisez l'outil Alignement uniquement si l'alignement automatique n'a pas produit le résultat escompté.

Fusion des pixels Cliquez sur cette option pour fusionner les pixels.

6. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :

- **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
- **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.



Fenêtre de prise de vue de groupe Photomerge

Utilisation de la fonction Nettoyage de scène Photomerge

Utilisez la fonction Nettoyage de scène Photomerge pour créer la photo panoramique parfaite à partir de plusieurs photos. Par exemple, vous pouvez éliminer les éléments superflus tels que les touristes qui se sont immiscés par inadvertance dans le cadre.

Remarque : pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des images de la même scène et prises sous le même angle.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner entre 2 et 10 photos pour le nettoyage de scène Photomerge :
 - Sélectionnez les photos dans Elements Organizer.
 - Dans Photoshop Elements, ouvrez les photos.
2. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Nettoyage de scène Photomerge.
3. Sélectionnez la meilleure photo dans la corbeille des photos, puis faites-la glisser vers la fenêtre Finale.
Cette photo devient l'image de base de la photo finale.
4. Cliquez sur une photo dans la corbeille des photos (à codage couleur pour un meilleur suivi).
Elle apparaît dans la fenêtre Source.
5. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ajouter des zones à la fenêtre Finale ou en supprimer :
 - Pour supprimer une zone, délimitez-la avec l'outil Crayon dans la fenêtre Finale.
 - Pour ajouter une zone dans la fenêtre Finale, délimitez-la avec l'outil Crayon dans la fenêtre Source.
 - Apportez la dernière touche à l'image en enrichissant son contenu avec l'outil Crayon ou en le simplifiant avec l'outil Gomme.
6. (Facultatif) Sélectionnez l'une des options suivantes :

Afficher les contours Affiche vos coups de crayon dans l'image source.

Afficher les régions Fait apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

7. (Facultatif) Si l'alignement des photos pose problème, cliquez sur la flèche Options avancées pour accéder aux options suivantes :

Outil Alignement Corrige l'alignement de plusieurs photos. Cliquez sur l'outil Alignement pour placer trois marqueurs dans l'image source et trois marqueurs dans l'image finale. Faites glisser les marqueurs sur des zones analogues dans chaque photo, puis cliquez sur le bouton Aligner les photos.

Remarque : le nettoyage de scène Photomerge fait appel à l'alignement automatique. Utilisez l'outil Alignement uniquement si l'alignement automatique n'a pas produit le résultat recherché.

Fusion des pixels Utilisez plusieurs options pour mélanger les pixels. Faites des essais pour vérifier si cette option améliore ou non la photo.

8. (Facultatif) Sélectionnez d'autres photos dans la Corbeille des photos pour les utiliser dans la fenêtre Source, puis répétez l'étape 5.
9. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.



Nettoyage de scène Photomerge


A. Déplacement d'une image vers la fenêtre Finale **B.** Utilisation de l'outil Crayon pour marquer la zone à remplacer dans la fenêtre Finale **C.** Résultat dans la fenêtre Finale

[Haut de la page](#)

Composition Photomerge

La fonction Composition Photomerge permet de remplacer des parties d'une image. Par exemple, vous pouvez sélectionner une personne dans une photo et ajouter la sélection à une autre photo. Vous avez besoin de deux images : une image source et une image cible. Vous pouvez sélectionner une zone, la recadrer dans l'image source, puis la coller dans l'image cible. Vous pouvez ensuite ajuster les proportions et les couleurs pour un résultat des plus naturels.

1. Sélectionnez deux photos dans la corbeille des photos, puis cliquez sur Photomerge > Composition Photomerge.



Zone de travail de la composition Photomerge

2. Faites glisser l'image depuis laquelle vous souhaitez déplacer un objet ou une personne vers la zone de modification de photo. Ensuite, cliquez sur l'un des outils de sélection, effectuez une sélection, puis cliquez sur Suivant.

Remarque : utilisez les modes de sélection pour améliorer les zones sélectionnées.




Sélectionnez l'objet ou la personne que vous souhaitez extraire de cette photo.

3. La partie sélectionnée à l'étape précédente est collée dans l'image vers laquelle vous souhaitez déplacer la sélection. Utilisez le curseur pour déplacer la sélection, puis faites glisser les marques de repère pour la redimensionner afin que les proportions du contenu collé correspondent au reste de la photo.

Cliquez sur le bouton Suivant.

Remarque : vous pouvez également masquer/afficher des parties de la sélection à l'aide des formes disponibles.



Redimensionnez le contenu collé pour que ses proportions correspondent au reste de l'image.

4. Réglez les valeurs de tons et de couleurs du contenu collé afin qu'elles correspondent au reste de l'image. Essayez d'obtenir la sélection la plus naturelle possible. Pour effectuer cette opération en une seule étape et automatiquement, cliquez sur Correspondance automatique des tons de couleurs.



Appliquez la correction colorimétrique pour faire correspondre les caractéristiques de tons et de couleurs des deux images

5. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous

souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.

- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Visages Photomerge


Utilisez la fonction Visages Photomerge pour combiner plusieurs visages et créer une vue composite.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour sélectionner les images de visage à utiliser comme images sources pour les visages Photomerge :
 - Sélectionnez les photos de visages dans Elements Organizer.
 - Ouvrez les photos de face.
2. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Visages Photomerge.
3. Choisissez un visage pour l'image de base, puis faites-le glisser de la corbeille des photos vers la fenêtre Finale.
4. Cliquez sur une autre image dans la corbeille des photos, puis cliquez sur l'outil Alignement. Placez les trois marqueurs d'alignement sur les yeux et la bouche de l'image source et de l'image finale, puis cliquez sur le bouton Aligner les photos.
5. Cliquez sur d'autres photos dans la corbeille des photos (à codage couleur pour un meilleur suivi). Utilisez l'outil Crayon pour marquer les zones que vous souhaitez fusionner dans la photo finale. Apportez la dernière touche à l'image en enrichissant son contenu avec l'outil Crayon ou en le simplifiant avec l'outil Gomme.
6. Définissez les options suivantes :

Afficher les contours Cliquez sur cette option pour afficher les traits de crayon que vous avez tracés dans l'image source.

Afficher les régions Cliquez sur cette option pour faire apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

7. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.



Fenêtre de visages Photomerge

Exposition Photomerge

Utilisez la fonction Exposition Photomerge pour traiter de façon optimale les scènes de photos qui nécessitent une correction de l'exposition. Vous pouvez fusionner deux photos afin d'obtenir une photo parfaitement exposée. Imaginons, par exemple, qu'une fenêtre fait figure d'arrière-plan sur une photo et que vous souhaitez obtenir un résultat parfait pour cette image avec les propriétés suivantes :

- Une exposition satisfaisante du décor en dehors de la fenêtre
- Une exposition satisfaisante des objets sombres à l'intérieur de la pièce

Dans une telle situation, il n'est pas rare d'obtenir un décor surexposé en dehors de la fenêtre ou des objets sous-exposés à l'intérieur de la pièce.

Pour être sûr d'obtenir une photo parfaite, procédez comme suit :

- Prenez au moins deux photos de la même scène avec différentes expositions. Pour un résultat optimal, prenez les photos selon une valeur d'exposition différente en évitant les mouvements de secousse. Par exemple :
 - Vous pouvez prendre au moins deux photos avec flash pour obtenir une exposition satisfaisante du sujet (les objets à l'intérieur de la pièce).
 - Vous pouvez ensuite prendre une photo sans flash pour obtenir une exposition satisfaisante de l'arrière-plan (le décor à l'extérieur de la fenêtre).

Conseil : vous pouvez utiliser sur votre appareil photo la fonction d'exposition avec prise de vue en fourchette afin de réaliser plusieurs prises de vue du même sujet selon différents paramètres d'exposition.

- Fusionnez les photos pour créer une photo parfaitement exposée.

La fonction Exposition Photomerge simplifie la fusion de deux photos et crée une photo parfaitement exposée.

La fonction Exposition Photomerge est disponible avec les modes suivants :

- [Mode automatique](#)
- [Mode manuel](#)

Pour obtenir un résultat optimal en mode automatique, utilisez les photos prises selon différentes valeurs d'exposition à l'aide de la fonction d'exposition avec prise de vue en fourchette. Pour obtenir un résultat optimal en mode manuel, utilisez les photos prises avec et sans flash.



Exposition Photomerge

Exposition Photomerge automatique

Vous pouvez sélectionner les photos de votre choix depuis Elements Organizer, puis sélectionner et désélectionner les photos dans la corbeille des photos.

1. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Elements Organizer, choisissez entre deux et dix photos, puis, dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge.
 - Ouvrez les fichiers requis au moyen de la commande Fichier > Ouvrir.
 - i. Dans la corbeille des photos, sélectionnez l'option Afficher documents ouverts pour visualiser tous les fichiers ouverts.
 - ii. Dans la corbeille des photos, sélectionnez entre deux et dix photos.
 - iii. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge.

Photoshop Elements affiche les photos sélectionnées.

2. Dans le panneau Exposition Photomerge, sélectionnez Automatique.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Fusion simple Cette option ne vous permet pas de modifier les paramètres de la fonction Exposition Photomerge. Si vous sélectionnez cette option, la photo fusionnée

s'affiche.

Fusion dynamique Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez régler les paramètres à l'aide des curseurs. Vous pouvez afficher la photo finale selon les paramètres indiqués. Vous pouvez également régler les paramètres suivants :

Sélecteur Permet d'augmenter ou de diminuer les détails des tons clairs.

Tons foncés Permet d'éclaircir ou d'obscurcir les tons foncés.

Saturation Permet de modifier l'intensité de la couleur.

4. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Exposition Photomerge manuelle

Remarque : lorsque vous utilisez des photos prises avec flash, le mode Exposition Photomerge manuelle est défini par défaut pour la fonction Exposition Photomerge.

1. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans Elements Organizer, choisissez entre deux et dix photos, puis sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge.
 - Ouvrez les fichiers requis au moyen de la commande Fichier > Ouvrir.
 - a. i. Dans la corbeille des photos, sélectionnez l'option Afficher documents ouverts pour visualiser tous les fichiers ouverts.
 - ii. Dans la corbeille des photos, sélectionnez entre deux et dix photos.
 - iii. Dans l'espace Modifications guidées, sélectionnez Photomerge > Exposition Photomerge.

Photoshop Elements affiche les photos sélectionnées.

2. Dans le panneau Photomerge, sélectionnez Manuel.

La première image de la corbeille des photos s'affiche en tant que photo source. Vous pouvez sélectionner une image dans la corbeille des photos pour la définir comme photo finale.

3. Sélectionnez les régions exposées dans l'image source :
 - Cliquez sur l'outil Crayon et utilisez le curseur pour recouvrir les régions exposées dans l'image source. Changez la photo source, puis sélectionnez les zones sur cette photo, le cas échéant.
 - Cliquez sur l'outil Gomme et utilisez la souris pour recouvrir toutes les zones que vous avez choisi d'exposer. Cette action désélectionnera les régions sélectionnées avec l'outil Crayon.

Vous pouvez désormais afficher une image finale avec différentes zones copiées à partir de différentes photos source au-dessus de la photo finale préalablement sélectionnée.

4. Définissez les options suivantes :

Afficher les contours Cliquez sur cette option pour afficher les traits de crayon dans l'image source.

Afficher les régions Cliquez sur cette option pour faire apparaître les zones sélectionnées dans l'image finale.

5. En outre :

- Modifiez la transparence des zones sélectionnées pour les fusionner convenablement avec l'arrière-plan à l'aide du curseur Opacité.
- Sélectionnez l'option Fusion du contour pour atténuer les contours fusionnés.

Remarque : le curseur Opacité s'applique uniquement aux zones sélectionnées dans l'image source affichée. Changez d'image source si vous souhaitez modifier la transparence des zones sélectionnées des autres images. Les valeurs utilisées pour une image spécifique sont mémorisées.

6. Pour corriger l'alignement de plusieurs photos, sélectionnez Option avancée, puis cliquez sur Outil Alignement. Placez trois marqueurs sur l'image source et trois autres marqueurs sur l'image finale, puis cliquez sur l'option Aligner les photos. Cliquez ensuite sur le bouton Terminer.

7. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :

- **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
- **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) 

Panorama Photomerge

Utilisez l'effet guidé Panorama Photomerge pour assembler plusieurs images. Les images doivent avoir des zones communes et superposées de la scène photographiée pour que le processus d'assemblage donne de meilleurs résultats.



Panorama Photomerge

Pour plus de conseils sur la création de panoramas impressionnants, consultez la rubrique [Création de panoramas Photomerge](#).

1. Sélectionnez plusieurs images avec du contenu se chevauchant dans la corbeille des photos, puis choisissez l'espace Guidée > Photomerge > Panorama Photomerge.
2. Dans le panneau Panorama Photomerge, à partir de la zone Paramètres de panorama,

choisissez les paramètres de mouvement/disposition de panorama pour vos images. Cliquez sur le triangle pour afficher les options disponibles.

Panorama automatique Analyse les images sources et applique une disposition en perspective ou cylindrique en fonction du meilleur résultat Photomerge.

Perspective Crée une composition cohérente en désignant comme image référence l'une des images sources (par défaut, l'image du milieu). Les autres images sont alors transformées (repositionnées, étirées ou inclinées, selon les besoins) pour faire correspondre le contenu se chevauchant dans les calques.

Cylindrique Réduit la déformation « effet papillon » qui peut survenir avec la disposition Perspective en affichant chacune des images comme sur un cylindre déplié. Le contenu se chevauchant concorde toujours. L'image de référence est placée au centre. Cette option est parfaitement adaptée à la création de panoramas larges.

Sphérique Aligne et transforme les images comme si elles étaient à l'intérieur d'une sphère. Si vous avez pris une série de photos couvrant 360 degrés, utilisez cette option pour les panoramas à 360 °. Vous pouvez également la sélectionner pour produire des effets panoramiques esthétiques avec d'autres jeux de fichiers.

Collage Aligne les calques, fait correspondre les contenus se chevauchant et transforme (par rotation ou mise à l'échelle) tous les calques source.

Repositionnement Aligne les calques et ajuste le chevauchement du contenu mais ne transforme aucune image source (étirement ou inclinaison).

3. Sélectionnez les cases à cocher des paramètres pour ajuster l'aspect du panorama qui va être créé.

Fusion des images Détecte les contours optimaux entre les images puis les utilise pour créer des raccords et mettre les couleurs des images en correspondance. Lorsque cette option est désactivée, une simple fusion rectangulaire est réalisée. Optez de préférence pour cette solution si vous voulez retoucher les masques de fusion manuellement.

Correction du vignetage Supprime et compense les écarts d'exposition dans les images dont les bords ont été obscurcis en raison d'un défaut de l'objectif ou d'un ombrage de l'objectif inadéquat.

Correction de la déformation géométrique Corrige les distorsions en barillet, en coussinet ou en oeil-de-poisson.


Zones transparentes avec remplissage sensible au contenu Remplissez facilement les zones transparentes avec un contenu d'image similaire.

4. Cliquez sur Créer un panorama. Photoshop Elements analyse les images sélectionnées et commence la création d'un panorama.
5. Lorsque Photoshop Elements crée un panorama, la nouvelle image s'affiche dans l'affichage Expert.

Un message vous invite à préciser si vous désirez remplir les contours du panorama qui sont restés transparents. Si vous répondez Oui, Photoshop Elements applique une correction aux contours à l'aide de zones de remplissage d'après le contenu.

6. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.

- **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mode Modification guidée - Modifications de couleur

Le mode Modification guidée vous propose des modifications guidées : une interface semblable à un assistant qui vous permet d'appliquer certains effets prédéfinis. Chaque modification guidée a une image associée. A mesure que vous déplacez le curseur horizontalement au-dessus de l'image, la partie située à gauche du curseur affiche l'image avant application de l'effet. La partie située à droite du curseur affiche l'image après application de l'effet.

Modification guidée Améliorer les couleurs

Utilisez la modification guidée Améliorer les couleurs pour améliorer la teinte, la saturation et la luminosité d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur le réglage des couleurs, voir [Réglage de la saturation et de la teinte des couleurs](#).

Modification guidée Effet Appareil photo Lomo

Dans l'espace de travail Modification guidée, appliquez l'effet Appareil photo Lomo.

1. Sélectionnez Effet Appareil photo Lomo.

Le panneau Effet Lomo à droite contient les options permettant d'appliquer des effets requis.

2. Cliquez sur Effet Appareil photo Lomo.
3. Cliquez sur le bouton Appliquer du vignetage.

1. Ouvrez une photo, puis dans le panneau Modifications guidées, cliquez sur Effet Appareil photo Lomo.

Le panneau Effet Lomo à droite contient les options permettant d'appliquer des effets requis.

2. Cliquez sur Effet Appareil photo Lomo.
3. Cliquez sur Appliquer du vignetage.

A chaque fois que vous cliquez sur Effet Appareil photo Lomo ou Appliquer du vignetage, Photoshop Elements intensifie le dernier effet appliqué. Vous pouvez cliquer à tout moment sur le bouton Réinitialiser pour supprimer tous les effets appliqués et restaurer l'image d'origine.

4. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Modification guidée Supprimer une dominante de couleur

Utilisez la modification guidée Supprimer une dominante couleur pour corriger les dominantes couleur d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus d'informations sur la correction des dominantes couleur, voir [Correction des dominantes couleur](#).

Modification guidée Effet Film diapo

Pour plus d'informations sur le réglage de la saturation, voir [Réglage de la saturation et de la teinte des couleurs](#).



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mode Modification guidée - Modifications de base

Le mode Modification guidée vous propose des modifications guidées : une interface semblable à un assistant qui vous permet d'appliquer certains effets prédéfinis. Chaque modification guidée a une image associée. A mesure que vous déplacez le curseur horizontalement au-dessus de l'image, la partie située à gauche du curseur affiche l'image avant application de l'effet. La partie située à droite du curseur affiche l'image après application de l'effet.

[Modification guidée Luminosité et contraste](#)

[Modification guidée Corriger la coloration de la peau](#)

[Modification guidée Recadrer la photo](#)

[Modification guidée Niveaux](#)

[Modification guidée Eclaircir ou obscurcir](#)

[Modification guidée Redimensionner](#)

[Modification guidée Faire pivoter et redresser la photo](#)

[Modification guidée Netteté](#)

[Modification guidée Effet de vignetage](#)

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Luminosité et contraste

Utilisez la modification guidée Luminosité et contraste pour régler la luminosité ou le contraste d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur le réglage de la luminosité et du contraste, voir [Réglage des tons foncés et des tons clairs](#).

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Corriger la coloration de la peau

Utilisez la modification guidée Corriger la coloration de la peau pour corriger les tons chair (hâle, rougeur et lumière ambiante) d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur la correction des dominantes couleur, voir [Réglage de la coloration de la peau](#).

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Recadrer la photo

Utilisez la modification guidée Recadrer la photo pour recadrer une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus d'informations sur le recadrage, voir [Recadrage](#).

Modification guidée Niveaux

Pour plus d'informations sur l'utilisation des niveaux, voir [A propos des réglages des niveaux](#).

Modification guidée Eclaircir ou obscurcir

Utilisez la modification guidée Eclaircir ou obscurcir pour éclaircir ou obscurcir une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur l'éclaircissement ou l'obscurcissement d'une image, voir [Réglage des tons foncés et des tons clairs](#).

Modification guidée Redimensionner

Utilisez la modification guidée Redimensionner la photo pour créer rapidement une version de votre photo répondant à des exigences de taille spécifiques (en pixels, pouces ou octets).

1. Sélectionnez une photo dans la corbeille des photos, puis choisissez l'espace Guidée > De base > Redimensionner la photo.
2. Sélectionnez l'objectif de la photo redimensionnée. Indiquez si vous souhaitez l'utiliser en ligne ou en créer un exemplaire imprimé.

Sortie web : choisissez une option de taille dans la liste déroulante.

- **Bord long** : spécifiez la largeur de l'image. La hauteur est automatiquement ajustée pour respecter le rapport L/H.
- **Bord court** : spécifiez la hauteur de l'image. La largeur est automatiquement ajustée pour respecter le rapport L/H.
- **Largeur et hauteur** : spécifiez une largeur et une hauteur de votre choix. Une partie de l'image est mise en surbrillance à l'aide d'une fenêtre de recadrage. Utilisez la souris pour faire glisser la fenêtre de recadrage sur la photo afin de sélectionner la partie à enregistrer.
- **Taille du fichier** : spécifiez la taille maximale en kilo-octets. La sortie créée est d'une taille de fichier inférieure au nombre que vous avez spécifié.

Sortie imprimée : choisissez une option de dimension dans la liste déroulante.

- **Bord long** : spécifiez la largeur de l'image. La hauteur est automatiquement ajustée pour respecter le rapport L/H.
- **Bord court** : spécifiez la hauteur de l'image. La largeur est automatiquement ajustée pour respecter le rapport L/H.
- **Largeur et hauteur** : spécifiez une largeur et une hauteur de votre choix, puis cliquez sur Aperçu/Appliquer. Une partie de l'image est mise en surbrillance à l'aide d'une fenêtre de recadrage. Utilisez la souris pour faire glisser la fenêtre de recadrage sur la photo afin de sélectionner la partie à enregistrer. Si vous sélectionnez la case à cocher *Adapter à la taille de la page*, l'image entière est réduite pour correspondre à l'une des deux dimensions (ceci peut produire des bordures blanches sur les bords haut/bas ou gauche/droit de la photo).
- **Tailles prédéfinies** (par exemple, 4 x 6) : choisissez parmi les tailles disponibles, puis cliquez sur Aperçu/Appliquer. Une partie de l'image est mise en surbrillance à l'aide d'une fenêtre de recadrage. Utilisez la souris pour faire glisser la fenêtre de recadrage sur la photo afin de sélectionner la partie à enregistrer. Si vous

sélectionnez la case à cocher *Adapter à la taille de la page*, l'image entière est réduite pour correspondre à l'une des deux dimensions (ceci peut produire des bordures blanches sur les bords haut/bas ou gauche/droit de la photo).

3. Cliquez sur Suivant, puis choisissez ce que vous souhaitez faire de la sortie.

Si vous avez sélectionné **Sortie web** à l'étape précédente, les options suivantes s'offrent à vous :

- **Enregistrer / Enregistrer sous** : conservez l'image redimensionnée dans l'un des formats disponibles de votre choix.
- **Continuer les modifications** : dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image redimensionnée en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image redimensionnée en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Si vous avez sélectionné **Sortie imprimée** à l'étape précédente, les options suivantes s'offrent à vous :

- **Enregistrer / Enregistrer sous** : conservez la photo redimensionnée dans l'un des formats disponibles de votre choix.
- **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur la photo en mode Rapide ou Expert.
- **Imprimer - Imprimante locale / Commander des tirages** : choisissez d'imprimer la photo sur une imprimante que vous avez installé localement (sur cet ordinateur). Vous pouvez également commander des tirages en utilisant Adobe Photoshop Services. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Photoshop Elements pour commander des tirages, consultez la rubrique Création de tirages photo.

4. Cliquez sur Terminer.

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Faire pivoter et redresser la photo

Utilisez la modification guidée Faire pivoter et/ou redresser la photo pour faire pivoter une image par incrément de 90° ou tracer une ligne sur une image pour la réaligner.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur la rotation d'une image, voir [Application d'une rotation ou d'une symétrie à un élément](#).

Pour plus de détails sur le redressement d'une image, voir [Redressement d'une image](#).

[Haut de la page](#) ⁺

Modification guidée Netteté

Utilisez la modification guidée Netteté pour améliorer la clarté d'une image.

Vous pouvez afficher l'image après seulement ou les images avant et après, verticalement ou horizontalement.

Pour plus de détails sur la netteté des images, voir [Présentation du réglage de la netteté](#) ou [Accentuation d'une image](#).

1. Ouvrez une photo, puis dans le panneau Modifications guidées, cliquez sur Effets de la photo > Bascule-Décentrement.
2. Cliquez sur Bascule-Décentrement pour appliquer l'effet de base à la photo. La photo apparaîtra floue.

3. Cliquez sur Modifier la zone de mise au point, puis cliquez et glissez sur l'image pour spécifier les zones que vous souhaitez voir apparaître nettement.
 4. Pour faire des essais avec plus d'effets, cliquez sur le bouton Effet Améliorer et faites les modifications souhaitées :
 - Flou : augmente l'intensité du flou appliqué à la photo.
 - Contraste : augmente ou diminue les niveaux de contraste de la photo.
 - Saturation : augmente ou diminue les niveaux de saturation des couleurs de la photo.
 5. Cliquez sur suivant pour accéder au panneau Partager.
Vous pouvez également cliquer sur Annuler pour supprimer toutes les modifications actuelles.
 6. Dans le panneau Partager, choisissez l'une des options suivantes :
 - **Enregistrer / Enregistrer sous** : conservez la nouvelle photo dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur la photo en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery : choisissez de publier votre photo en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.
- Enfin, cliquez sur Terminer pour appliquer l'effet.

[Haut de la page](#)

Modification guidée Effet de vignetage

Ajoutez un effet de vignetage à votre photo pour mettre en évidence l'importance d'une personne, d'un groupe ou d'un objet, au centre de la photo.



Image avant l'application de l'effet de vignetage (à gauche) et après

1. Ouvrez une photo, et dans le panneau des modifications guidées, cliquez sur Effets de la photo > Effet de vignetage.
2. Sélectionnez Noir ou Blanc pour spécifier la couleur du vignetage que vous souhaitez appliquer.
3. Utilisez le curseur Intensité pour régler l'intensité (clair ou foncé) que vous souhaitez appliquer au vignetage.

4. Cliquez sur le bouton Améliorer la forme pour affiner le bord (curseur de contour progressif) et la taille (curseur d'arrondi) du vignetage. Pour le curseur de contour progressif, une valeur de pixel plus petite indique un bord plus net et plus fin, tandis qu'une valeur plus élevée indique un bord plus flou et plus épais. Pour le curseur d'arrondi, les valeurs négatives entraînent un effet de vignetage excessif, tandis que les valeurs positives entraînent un vignetage moins visible.
5. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mode Modification guidée- Modifications Noir et blanc

Le mode Modification guidée vous propose des modifications guidées : une interface semblable à un assistant qui vous permet d'appliquer certains effets prédéfinis. Chaque modification guidée a une image associée. A mesure que vous déplacez le curseur horizontalement au-dessus de l'image, la partie située à gauche du curseur affiche l'image avant application de l'effet. La partie située à droite du curseur affiche l'image après application de l'effet.

[Modification guidée Noir et blanc](#)

[Modification guidée B&W Color Pop](#)

[Modification guidée B&W Selection](#)

[Modification guidée High Key \(surexposition\)](#)

[Modification guidée Créer un dessin au trait](#)

[Modification guidée Low Key \(sous-exposition\)](#)

Modification guidée Noir et blanc

Utilisez la modification guidée Noir et blanc sur vos photos pour créer des images en noir et blanc à partir d'images colorées. Vous pouvez appliquer une gamme de paramètres prédéfinis noir et blanc pour créer une photo nette en noir et blanc, ou ajouter un effet de lueur diffuse aux photos pour obtenir des résultats surréalistes et oniriques.

1. Après avoir ouvert une photo en mode modification guidée, sélectionnez Noir et blanc.



Image d'origine

2. Sélectionnez un paramètre prédéfini que vous souhaitez utiliser sur la photo sélectionnée.

Si vous n'aimez pas l'effet d'un paramètre prédéfini, choisissez-en un autre. Dans cette étape, Photoshop Elements n'applique pas un paramètre prédéfini sur un autre.

Chaque fois que vous sélectionnez un paramètre prédéfini, la photo sélectionnée est réinitialisée à son état d'origine et le paramètre prédéfini est appliqué de zéro.



Appliquer un paramètre prédéfini à la photo

3. (Facultatif) Si vous avez un sujet central ou si vous souhaitez mettre un aspect de votre photo en surbrillance, vous pouvez appliquer un effet de lueur diffuse. Cliquez sur le bouton Lueur diffuse pour appliquer un minimum d'éclat à la photo. Pour modifier l'effet de lueur diffuse sur des parties spécifiques de la photo :
 - a. Cliquez sur Ajouter (pour appliquer une lueur diffuse) ou sur Supprimer (pour supprimer l'effet).
 - b. Sélectionnez la taille de la forme à utiliser pour appliquer l'action.
 - c. Choisissez l'intensité de la lueur en déplaçant le contrôle d'opacité.
 - d. Peignez plusieurs parties de la photo.



Appliquer la lueur diffuse facultative

4. (Facultatif) Pour augmenter le contraste entre les zones mises en surbrillance et d'autres parties de la photo, cliquez sur le bouton Augmenter le contraste.

Cliquez plusieurs fois sur le bouton Augmenter le contraste pour augmenter le contraste.



Augmenter le contraste pour rendre l'effet plus dramatique

5. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Modification guidée B&W Color Pop

Utilisez la modification guidée B&W Color Pop pour mettre en surbrillance une couleur unique dans une image et désaturer les autres couleurs. Vous pouvez choisir d'afficher une couleur par défaut (rouge, jaune, bleu ou vert), ou d'utiliser les options disponibles pour affiner l'effet.

1. Après avoir ouvert une photo en mode modification guidée, sélectionnez B&W Color Pop.



Image d'origine

2. Sélectionnez une couleur que vous souhaitez conserver sur l'image. Si vous constatez des tonalités différentes de cette couleur sur l'image, cliquez sur Sélectionner la couleur personnalisée, puis utilisez le sélecteur de couleurs pour cliquer sur un échantillon dans la photo.



Isolation d'une nuance de bleu sur la paire de jeans

Une fois cette étape terminée, les zones de la photo ayant la même couleur que celle que vous avez sélectionnée s'affichent saturées. Le reste de la photo commence à ressembler à une photo en noir et blanc.

3. Pour inclure moins ou plus de tonalité de la couleur sélectionnée, déplacez le curseur Tolérance vers la gauche ou la droite.



Utiliser le curseur Tolérance pour sélectionner plus de tonalité et de nuances de bleu dans l'image

4. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Effet Améliorer, puis ajoutez ou annulez l'effet B&W Color Pop sur des parties de la photo. Le curseur de taille vous permet de changer

la taille de la forme, et le curseur Opacité détermine l'intensité de l'effet appliqué.



Utilisez le bouton Effet Améliorer pour les options afin d'afficher les parties de l'image dans leur couleur d'origine. Dans ce cas, les roues ont été restaurées à l'aide du bouton Ajouter et en définissant le paramètre opacité sur 100 %.

5. Cliquez sur Augmenter la saturation pour faire ressortir la couleur que vous avez sélectionnée. De cette manière, les objets de cette couleur ressortent par rapport à la photo en noir et blanc relativement plate.



Cliquer sur Augmenter la saturation pour faire ressortir la couleur sélectionnée

6. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Modification guidée B&W Selection

Utilisez la modification guidée B&W Selection pour désaturer les couleurs de différentes parties d'une photo que vous avez sélectionnées. Lorsque vous désaturez des parties d'une photo, les autres zones de la photo s'affichent automatiquement en surbrillance. Une fois vos sélections effectuées, vous pouvez les affiner.


1. Après avoir ouvert une photo en mode modification guidée, sélectionnez B&W Selection.



Image d'origine

2. Cliquez sur B&W Selection Brush. Parmi les options disponibles, choisissez d'ajouter ou de soustraire les zones que vous souhaitez convertir en noir et blanc. Utilisez le curseur Epaisseur pour déterminer l'importance de la zone affectée dans les contours sur la photo.

Si vous appliquez cet effet autour d'un objet qui possède des contours multiples et fins (par exemple, des cheveux), cliquez sur le bouton Améliorer le contour pour affiner plus encore votre sélection.




Sélectionner la partie à convertir en noir et blanc

3. Pour ajouter ou effacer l'effet Noir et blanc sur d'autres parties de la photo de manière sélective, cliquez sur B&W Detail Brush, sélectionnez une action et une épaisseur, puis peignez sur l'effet.



Affiner la sélection pour assurer que les parties requises ne sont pas converties en noir et blanc

4. Pour provoquer l'inverse de l'effet produit jusque-là, cliquez sur Inverser l'effet.



Vérifier la même photo avec l'effet inversé

5. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
- **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles

dans Photoshop Elements.

Modification guidée High Key (surexposition)

Ajoutez un effet éthéré, onirique à vos photos en créant une atmosphère positive et optimiste.



Image avant l'application de l'effet de surexposition (à gauche) et après

1. Ouvrez une photo, puis, dans l'espace Modifications guidées > onglet Noir et blanc, cliquez sur High Key.

Remarque : les photos qui ont été prises dans une trop grande lumière ou qui sont surexposées présentent un aspect décoloré lorsque l'effet de surexposition (High Key) est appliqué. Les photos légèrement plus foncées produiront de meilleurs résultats.

2. Cliquez sur Couleur ou N&B pour choisir un effet de surexposition en couleurs ou en noir et blanc.

L'effet de surexposition est ajouté.

3. Utilisez le bouton Lueur diffuse pour mettre en évidence l'effet de surexposition grâce à l'ajout d'une lueur diffuse aux zones les plus claires de la photo. Cliquez sur ce bouton plusieurs fois pour accentuer l'effet de lueur diffuse sur la photo.

4. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :

- **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
- **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Modification guidée Créer un dessin au trait

Pour plus de détails sur les fonctions utilisées dans cette modification guidée, voir [Conversion automatique des images en noir et blanc](#), [A propos des réglages des niveaux](#), Ajout de bruit et Réglage de la saturation et de la teinte.

Modification guidée Low Key (sous-exposition)


Accentuez les ombres, mettez en surbrillance les bords et ajoutez une note dramatique à vos photos en appliquant un effet de sous-exposition.



Image avant l'application de l'effet de sous-exposition (à gauche) et après

1. Ouvrez une photo, puis, dans l'espace Modifications guidées > onglet Noir et blanc, cliquez sur Low Key.
2. Cliquez sur Couleur ou N&B pour choisir un effet de sous-exposition (Low-key) en couleurs ou en noir et blanc.
L'effet de sous-exposition est ajouté. Les couleurs foncées sont assombries et les objets plus clairs semblent être légèrement surexposés. Le contraste est élevé.
3. Utilisez les boutons Forme d'arrière-plan et Réduire l'effet pour trouver l'effet exact que vous souhaitez appliquer à votre photo.
4. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Pour obtenir un résultat optimal, évitez de sauter une étape ou de réaliser les différentes opérations dans un ordre aléatoire.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Mode Guidé - Modifications amusantes

Le mode Modification guidée vous propose des modifications guidées : une interface semblable à un assistant qui vous permet d'appliquer certains effets prédéfinis. Chaque modification guidée a une image associée. A mesure que vous déplacez le curseur horizontalement au-dessus de l'image, la partie située à gauche du curseur affiche l'image avant application de l'effet. La partie située à droite du curseur affiche l'image après application de l'effet.

Points abordés dans cet article :

- [Modification guidée Collage d'effets](#)
- [Modification guidée pour créer une photo ancienne](#)
- [Modification guidée Hors limites](#)
- [Modification guidée Pictural](#)
- [Modification guidée Texte de la photo](#)
- [Modification guidée Pile d'images](#)
- [Modification guidée Pop Art](#)
- [Modification guidée Effet puzzle](#)
- [Modification guidée Reflet](#)
- [Modification guidée Effet de vitesse](#)
- [Modification guidée Effet de vitesse à l'arrière-plan](#)
- [Modification guidée Effet Zoom rafale](#)

[Haut de la page](#) 

Modification guidée Collage d'effets

Nouveautés de Photoshop Elements version 15

La Modification guidée Collage d'effets vous permet d'appliquer des effets à différentes sections de votre photo. Prenez une image normale et appliquez plusieurs effets pour en faire une œuvre d'art contemporain des plus originales.

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.
2. Cliquez sur Guidé > Modifications amusantes > Collage d'effets.
3. Sélectionnez le nombre de sections que doit comporter votre photo. Vous avez le choix entre 2, 3 et 4 sections.
4. Sélectionnez une disposition parmi les options disponibles.



Photo après application d'une disposition.

5. Sélectionnez un style de collage. Faites défiler les vignettes pour sélectionner et appliquer la combinaison d'effets qui vous convient.
6. (Facultatif) Utilisez le curseur Opacité pour faire varier l'intensité des effets appliqués à la photo.



Photo après application d'une disposition, d'un style de disposition et d'effets de collage.


7. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles

Modification guidée pour créer une photo ancienne

Pour plus d'informations sur les fonctions utilisées dans cette Modification guidée, voir Utilisation du panneau Effets, Spécification de l'opacité d'un calque et [A propos des réglages des niveaux](#).

Modification guidée Hors limites

L'option Hors limites disponible dans l'espace Modification guidée permet d'ajouter un cadre à une image et d'afficher une partie d'une image en dehors de ce cadre.



A. Image d'origine **B.** Après avoir ajouté une image **C.** Après avoir sélectionné la partie à étendre **D.** Image finale

1. Dans le panneau des modifications guidées, sélectionnez Hors limites.
2. Cliquez sur l'option Ajouter un cadre pour ajouter un cadre à l'image.
3. Etirez les angles du cadre en laissant une partie de l'image en dehors du cadre.
4. Ajoutez une perspective en appuyant sur les touches Ctrl + Alt + Maj (Commande + Option + Maj sous Mac OS) et tirez les poignées du cadre. Cliquez sur Confirmer.
5. Réglez la largeur du cadre en tirant les bordures. Cliquez sur Confirmer.
6. A l'aide de l'outil Sélection rapide, sélectionnez la partie de l'image à étendre au-delà du cadre.
7. Cliquez sur Effet Hors limites.
8. (Facultatif) Ajoutez une ombre.
9. (Facultatif) Cliquez sur l'option Ajouter un arrière-plan en dégradé.
10. Cliquez sur **Suivant** pour accéder au panneau Partager ou sur Annuler pour fermer la Modification Guidée Hors limites.

Le panneau Partager s'affiche à droite de l'image. Vous pouvez y enregistrer l'image au même emplacement ou l'enregistrer sous une autre image. Vous pouvez basculer votre

photo en mode de modification Rapide ou Expert. Vous pouvez également la partager sur Facebook, Flickr ou Twitter.



A (Enregistrer) et B (Enregistrer sous) Enregistrez l'image que vous avez modifiée dans un dossier de votre ordinateur. Si vous n'avez pas enregistré vos modifications, vous devrez sélectionner un dossier de destination sur votre ordinateur.

Utilisez l'option Enregistrer sous pour enregistrer l'image modifiée dans un autre dossier ou lui attribuer un autre nom.

La boîte de dialogue Options JPEG vous permet de sélectionner des options de formatage d'image avancées. Si vous ne souhaitez pas apporter de modifications spéciales, cliquez sur OK pour accepter les paramètres appliqués par PhotoShop Elements.

C (En Rapide) et D (En Expert) Prenez votre photo dans les espaces Modification rapide ou Modification expert. Cela signifie que vous devez apporter des modifications dans l'espace Modification guidée, puis effectuer d'autres ajustements dans les espaces Rapide et Expert.

E (Facebook), F (Flickr) et G (Twitter) Partagez votre image nouvellement modifiée avec votre famille et vos amis sur Facebook ou Twitter. Ou chargez vos images sur Flickr, où vous pouvez créer des albums photo que vous pouvez partager.

Remarque : pour **Facebook, Flickr et Twitter**, PhotoShop Elements vous demandera de l'autoriser à publier vos photos sur les sites web correspondants. Il s'agit toutefois d'une activité ponctuelle sur chaque site.

11. Cliquez sur Terminer.

[Haut de la page](#)

Modification guidée Pictural

Nouveautés de Photoshop Elements version 15

La modification guidée Pictural permet d'obtenir un résultat artistique. Vous pouvez peindre votre photo à l'aide d'une forme sur différentes toiles texturées et appliquer différents effets de peinture. Vous trouverez cette Modification guidée sous Guidé > Modifications amusantes > Pictural.

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.
2. Cliquez sur Guidé > Modifications amusantes > Pictural.
3. Cliquez sur le Pinceau. Vous êtes sur le point de sélectionner la zone de la photo sur laquelle vous travaillerez jusqu'à la fin de cette tâche.

- **Afficher/Masquer.** Utilisez la commande Afficher pour peindre sur les zones que vous souhaitez révéler. Utilisez la commande Masquer pour peindre sur les zones que vous souhaitez camoufler.
- **Préconfigurations.** Sélectionnez le type de pinceau que vous souhaitez utiliser pour créer l'effet souhaité sur votre peinture.
- **Taille.** Utilisez le curseur Taille pour déterminer la taille des contours de pinceau sur votre photo.
- **Opacité.** Utilisez le curseur Opacité pour déterminer l'intensité de l'original révélé en peignant avec le pinceau.
- **Angle du pinceau.** Utilisez la commande Angle du pinceau pour faire pivoter la forme.



Peignez sur les zones de votre peinture que vous souhaitez révéler.

4. Sélectionnez une couleur de toile pour le reste de la photo. Vous pouvez sélectionner l'une des deux couleurs disponibles : Noir ou Blanc. Vous pouvez également cliquer sur la commande Sélectionner la couleur personnalisée et cliquer n'importe où sur la partie révélée de la photo pour choisir une couleur différente.



Application d'une couleur de toile personnalisée

5. (Facultatif) Sélectionnez une texture pour la toile (l'arrière-plan).
6. Pour accentuer cette texture, cliquez sur Effet et appliquez un effet.



Votre peinture après application d'une texture et d'un effet.

7. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.


[Haut de la page](#)

Modification guidée Texte de la photo

Nouveautés de Photoshop Elements version 15

La Modification guidée Texte de la photo vous permet d'utiliser une de vos photos pour créer un texte visuel amusant. Utilisez n'importe quelle photo comme arrière-plan. En utilisant la Modification guidée Texte de la Photo, vous pouvez obtenir un texte plus amusant, qui recouvre votre photo.

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.
2. Cliquez sur Guidé > Modifications amusantes > Texte de la photo.
3. Cliquez sur Texte, puis cliquez sur n'importe quelle partie de la photo. Saisissez alors votre texte. Vous pouvez modifier la police, la taille et le style du texte depuis la barre d'options de l'outil dans l'espace de travail Modification guidée. Une fois la saisie terminée, cliquez sur la coche verte pour valider les modifications.
4. Indiquez si vous souhaitez redimensionner le texte sur votre photo à l'aide de l'option Adapter ou Remplir.
 - **Adapter** : développe le texte pour l'afficher sur toute la largeur de la photo. Le rapport L/H de la police est conservé.
 - **Remplir** : développe le texte pour recouvrir la photo sur sa hauteur et sa largeur.
5. Sélectionnez un style d'arrière-plan pour le texte de la photo. Sélectionnez Noir, Blanc ou Transparent.



Texte de photo avec arrière-plan transparent.

6. Cliquez sur Rogner l'image pour supprimer tout espace autour du texte.

Déplacez le texte où vous voulez sur l'image, puis cliquez sur l'option Rogner l'image.

7. Appliquez des effets à votre texte à l'aide de l'un des trois paramètres prédéfinis. Sélectionnez Petit, Moyen ou Grand. Les boutons permettent de régler le Biseau, l'Ombre portée et les Contours de votre texte.

Pour modifier le Biseau, l'Ombre portée et le Contour afin de répondre à vos besoins, cliquez sur Avancé et continuez à modifier les effets appliqués.



8. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :

- **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
- **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Modification guidée Pile d'images

La Modification guidée Pile d'images vous aide à ajouter des images à votre photo en lui donnant l'aspect d'un collage créatif.

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.
2. Cliquez sur Guidé > Modifications amusantes > Pile d'images.
3. Sélectionnez le nombre d'images que vous souhaitez dans votre collage photo à partir des options disponibles.
4. Ajoutez un cadre à vos images à l'aide de l'un des trois paramètres prédéfinis. Sélectionnez Petit, Moyen ou Grand.
5. Cliquez sur l'un des boutons suivants pour modifier l'arrière-plan :
 - Dégradé
 - Couleur unie

Dans la boîte de dialogue, indiquez la couleur, le mode de fusion et l'opacité. Cliquez sur OK.

6. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) ¹¹

Modification guidée Pop Art

Dans Modification guidée, trois étapes simples suffisent à transformer une image en Pop Art. Vous avez le choix entre deux styles.

1. En mode Guidé, sélectionnez Pop Art.
2. Choisissez un style, puis suivez les instructions à l'écran :


Style A Conversion du mode de l'image, colorisation et duplication de l'image avec différentes couleurs Pop Art

Style B Isohémie de l'image, ajout d'effet Néon et duplication de l'image avec différentes couleurs Pop Art

[Haut de la page](#) ¹¹

Modification guidée Effet puzzle

La modification guidée Effet puzzle produit l'effet visuel de la création d'une photographie par l'assemblage des pièces d'un puzzle. Grâce à la modification guidée, vous pouvez retirer quelques pièces du puzzle de leurs emplacements et les placer autour du puzzle pour donner l'impression d'un puzzle inachevé.



La modification guidée Effet puzzle permet de laisser quelques pièces aux mauvais endroits afin de restituer une vue réaliste d'un puzzle.

1. Cliquez sur Petite, Moyenne ou Grande pour choisir la taille des pièces selon laquelle votre photo va être découpée.
2. Pour améliorer l'apparence réaliste du puzzle, vous pouvez laisser quelques pièces hors de leurs emplacements. Cliquez sur le bouton Sélectionner une pièce de puzzle, puis cliquez sur une pièce dans le puzzle. La pièce est sélectionnée.
3. Cliquez sur Extraire une pièce pour déplacer la pièce sélectionnée. L'outil Déplacement est automatiquement sélectionné.
4. Faites glisser la pièce sélectionnée à n'importe quel endroit de la zone de travail, ou utilisez les poignées pour la faire pivoter ou la redimensionner.

Répétez les étapes 2, 3 et 4 pour extraire et déplacer plusieurs pièces.

5. (Facultatif) Cliquez sur l'outil Gomme pour supprimer tous les artefacts inutiles qui peuvent avoir été introduits lors de l'application de cette modification guidée.
6. Cliquez sur **Suivant** pour accéder au panneau Partager ou sur Annuler pour fermer la Modification guidée Pop Art.

Le panneau Partager s'affiche à droite de l'image. Vous pouvez y enregistrer l'image au même emplacement ou l'enregistrer sous une autre image. Vous pouvez basculer votre photo en mode de modification Rapide ou Expert. Vous pouvez également la partager sur Facebook, Flickr ou Twitter.



A (Enregistrer) et B (Enregistrer sous) Enregistrez l'image que vous avez modifiée dans un dossier de votre ordinateur. Si vous n'avez pas enregistré vos modifications, vous devrez sélectionner un dossier de destination sur votre ordinateur.

Utilisez l'option Enregistrer sous pour enregistrer l'image modifiée dans un autre dossier ou lui attribuer un autre nom.

La boîte de dialogue Options JPEG vous permet de sélectionner des options de formatage d'image avancées. Si vous ne souhaitez pas apporter de modifications spéciales, cliquez sur OK pour accepter les paramètres appliqués par PhotoShop Elements.

C (En Rapide) et D (En Expert) Prenez votre photo dans les espaces Modification rapide ou Modification expert. Cela signifie que vous devez apporter des modifications dans l'espace Modification guidée, puis effectuer d'autres ajustements dans les espaces Rapide et Expert.

E (Facebook), F (Flickr) et G (Twitter) Partagez votre image nouvellement modifiée avec votre famille et vos amis sur Facebook ou Twitter. Ou chargez vos images sur Flickr, où vous pouvez créer des albums photo que vous pouvez partager.

Remarque : pour **Facebook, Flickr et Twitter**, *PhotoShop Elements* vous demandera de l'autoriser à publier vos photos sur les sites web correspondants. Il s'agit toutefois d'une activité ponctuelle sur chaque site.

7. Cliquez sur Terminer.

[Haut de la page](#)

Modification guidée Reflet

Dans l'espace de travail Modification guidée, choisissez un effet de reflet prédéfini, puis appliquez-le à une image en quelques étapes seulement.

Pour obtenir un résultat optimal, évitez de sauter une étape ou de réaliser les différentes opérations dans un ordre aléatoire.

1. En mode Guidé, sélectionnez Reflet.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter un reflet pour créer un calque dupliqué inversé.
3. Cliquez sur l'outil Pipette pour choisir la couleur d'arrière-plan de reflet.
4. Choisissez une couleur de l'image, puis cliquez sur le bouton Remplir l'arrière-plan.
5. Cliquez sur l'un des boutons suivants pour appliquer un type de reflet :
 - Reflet au sol
 - Reflet dans le verre
 - Reflet dans l'eau
6. (Facultatif) Réglez l'intensité du reflet.
7. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Ajouter une distorsion pour modifier le reflet de manière réaliste.
8. (Facultatif) Cliquez sur l'outil Recadrage pour supprimer les zones superflues.
9. (Facultatif) Cliquez sur l'outil Dégradé et faites glisser un trait dégradé du bas du reflet vers le bas de l'image.
10. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

[Haut de la page](#)

Modification guidée Effet de vitesse

Conférez à un objet une illusion de mouvement et de vitesse à l'aide de la modification guidée Effet de vitesse.

1. Sélectionnez une image dans la corbeille des photos, puis choisissez l'espace Guidé > Modifications amusantes > Effet de vitesse.
2. Utilisez l'outil Sélection rapide pour sélectionner l'image ou un objet dans votre image auquel vous souhaitez donner un effet de mouvement. Utilisez les boutons Ajouter ou Soustraire pour ajouter à votre sélection ou pour l'affiner.
Utilisez le curseur Epaisseur pour sélectionner rapidement de grands objets ou pour sélectionner de plus petits objets plus soigneusement.
3. Cliquez sur Ajouter un effet de vitesse pour introduire l'illusion d'un objet en mouvement. Si l'objet n'est pas exactement horizontal ou vertical, utilisez la commande Angle pour donner une direction à l'effet de vitesse.
4. Cliquez sur Zone de mise au point pour supprimer des portions de l'effet appliqué. Par exemple, si l'effet est appliqué à l'image dans le chemin de projection d'un objet sélectionné, appliquez l'option à ce chemin. L'effet devrait être considérablement réduit dans cette zone de l'image. Répétez ces étapes pour que l'effet de vitesse n'apparaisse que dans les régions de votre choix.
5. Cliquez sur Effet Améliorer, puis ajoutez ou supprimez l'effet de flou directionnel pour les objets sélectionnés.
 - Le curseur de taille détermine l'épaisseur des zones dessinées.
 - Le curseur Opacité détermine la densité des zones dessinées. Vous pouvez choisir de rendre le mouvement plus apparent ou plus subtil.
6. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

[Haut de la page](#) ¹⁴

Modification guidée Effet de vitesse à l'arrière-plan

Nouveautés de Photoshop Elements version 15

La Modification guidée Effet de vitesse est un excellent moyen d'ajouter une impression de mouvement au sujet de votre photo en appliquant un effet de flou sur l'arrière-plan. Voici comment procéder :

1. Ouvrez une photo dans Photoshop Elements.
2. Cliquez sur Guidé > Modifications amusantes > Effet de vitesse.
3. Cliquez sur l'outil Sélection rapide, puis sélectionnez l'objet de la photo qui doit donner une impression de mouvement.
 - **Addition.** Ajoutez des zones à la sélection de l'objet.
 - **Soustraction.** Supprimez les zones qui doivent faire partie de l'arrière-plan à afficher avec un flou directionnel.
 - **Epaisseur.** Utilisez le curseur pour définir la taille de la forme.



Marquez votre sélection à l'aide de l'outil Sélection rapide

4. Cliquez sur Ajouter du flou directionnel pour donner une impression de mouvement à votre photo.
 - **Intensité.** Utilisez le curseur Intensité pour modifier le niveau du flou ajouté à l'image.
 - **Angle.** Utilisez la commande Angle pour régler la direction du mouvement perçu.



L'Effet de vitesse appliqué à un angle de 115 degrés.

5. (Facultatif) Utilisez la forme Améliorer l'effet pour affiner le degré de flou directionnel appliqué à la photo.
6. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.

Continuer les modifications - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.

- **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

[Haut de la page](#)

Modification guidée Effet Zoom rafale



L'effet Zoom rafale produit l'illusion du mouvement, avec l'attention dirigée sur l'objet central dans votre photographie. Cet effet peut, en règle générale, être généré manuellement par un zoom avant sur un objet, alors que l'obturateur est ouvert.

1. Utilisez l'outil Recadrage pour recadrer l'image de manière à faire la mise au point sur l'objet principal.
2. Utilisez le bouton Zoom rafale pour appliquer un flou radial sélectif à l'image. Cet effet donne l'illusion du mouvement.
3. Utilisez le bouton Zone de mise au point pour ajouter une zone de mise au point à l'image. Ce bouton est un outil de dégradé. Faites glisser l'outil de dégradé sur la zone de l'image où vous souhaitez appliquer la mise au point.

Ajoutez d'autres zones de mise au point pour appliquer la mise au point à plusieurs parties de la photo.

4. Utilisez le bouton Appliquer du vignetage pour appliquer automatiquement un effet de vignetage. Ceci permet de renforcer l'aspect de la modification guidée.
5. Une fois que vous avez obtenu le résultat souhaité, cliquez sur Suivant et choisissez la procédure à suivre :
 - **Enregistrer** - Enregistrer/Enregistrer sous : conservez la nouvelle image dans l'un des formats disponibles de votre choix.
 - **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image en mode Rapide ou Expert.
 - **Partager** - Facebook/Flickr/Twitter/SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification guidée Noir et blanc

Nouveautés de Photoshop Elements version 13

[Modification guidée Noir et blanc](#)

[Modification guidée B&W Color Pop](#)

[Modification guidée B&W Selection](#)

Modification guidée Noir et blanc

Utilisez la modification guidée Noir et blanc sur vos photos pour créer des images en noir et blanc à partir d'images colorées. Vous pouvez appliquer une gamme de paramètres prédéfinis noir et blanc pour créer une photo nette en noir et blanc, ou ajouter un effet de lueur diffuse aux photos pour obtenir des résultats surréalistes et oniriques.

1. Après avoir ouvert une photo en mode modification guidée, sélectionnez Noir et blanc.



Image d'origine

2. Sélectionnez un paramètre prédéfini que vous souhaitez utiliser sur la photo sélectionnée.

Si vous n'aimez pas l'effet d'un paramètre prédéfini, choisissez-en un autre. Dans cette étape, Photoshop Elements n'applique pas un paramètre prédéfini sur un autre. Chaque fois que vous sélectionnez un paramètre prédéfini, la photo sélectionnée est réinitialisée à son état d'origine et le paramètre prédéfini est appliqué de zéro.



Appliquer un paramètre prédéfini à la photo

3. (Facultatif) Si vous avez un sujet central ou si vous souhaitez mettre un aspect de votre photo en surbrillance, vous pouvez appliquer un effet de lueur diffuse. Cliquez sur le bouton Lueur diffuse pour appliquer un minimum d'éclat à la photo. Pour modifier l'effet de lueur diffuse sur des parties spécifiques de la photo :

1. Cliquez sur Ajouter (pour appliquer une lueur diffuse) ou sur Supprimer (pour supprimer l'effet).
2. Sélectionnez la taille de la forme à utiliser pour appliquer l'action.
3. Choisissez l'intensité de la lueur en déplaçant le contrôle d'opacité.
4. Peignez plusieurs parties de la photo.



Appliquer la lueur diffuse facultative

4. (Facultatif) Pour augmenter le contraste entre les zones mises en surbrillance et d'autres parties de la photo, cliquez sur le bouton Augmenter le contraste.

Cliquez plusieurs fois sur le bouton Augmenter le contraste pour augmenter le contraste.



Augmenter le contraste pour rendre l'effet plus dramatique

5. Cliquez sur suivant pour accéder au panneau Partager.

Vous pouvez également cliquer sur Annuler pour supprimer toutes les modifications actuelles.

6. Dans le panneau Partager, choisissez l'une des options suivantes :

- **Enregistrer / Enregistrer sous** : conservez le nouveau panorama dans l'un des formats disponibles de votre choix.
- **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur le panorama en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery : choisissez de publier votre panorama en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Enfin, cliquez sur Terminer pour appliquer l'effet.

Modification guidée B&W Color Pop

Utilisez la modification guidée B&W Color Pop pour mettre en surbrillance une couleur unique dans une image et désaturer les autres couleurs. Vous pouvez choisir d'afficher une couleur par défaut (rouge, jaune, bleu ou vert), ou d'utiliser les options disponibles pour affiner l'effet.

1. Après avoir ouvert une photo en mode modification guidée, sélectionnez B&W Color Pop.



Image d'origine

2. Sélectionnez une couleur que vous souhaitez conserver sur l'image. Si vous constatez des tonalités différentes de cette couleur sur l'image, cliquez sur Sélectionner la couleur personnalisée, puis utilisez le sélecteur de couleurs pour cliquer sur un échantillon dans la photo.



Isolation d'une nuance de bleu sur la paire de jeans

Une fois cette étape terminée, les zones de la photo ayant la même couleur que celle que vous avez sélectionnée s'affichent saturées. Le reste de la photo commence à ressembler à une photo en noir et blanc.

3. Pour inclure moins ou plus de tonalité de la couleur sélectionnée, déplacez le curseur Tolérance vers la gauche ou la droite.



Utiliser le curseur Tolérance pour sélectionner plus de tonalité et de nuances de bleu dans l'image

4. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Effet Améliorer, puis ajoutez ou annulez l'effet B&W Color Pop sur des parties de la photo. Le curseur de taille vous permet de changer la taille de la forme, et le curseur Opacité détermine l'intensité de l'effet appliqué.



Utilisez le bouton Effet Améliorer pour les options afin d'afficher les parties de l'image dans leur couleur d'origine. Dans ce cas, les roues ont été restaurées à l'aide du bouton Ajouter et en définissant le paramètre opacité sur 100 %.

5. Cliquez sur Augmenter la saturation pour faire ressortir la couleur que vous avez sélectionnée. De cette manière, les objets de cette couleur ressortent par rapport à la photo en noir et blanc relativement plate.



Cliquer sur Augmenter la saturation pour faire ressortir la couleur sélectionnée

6. Cliquez sur suivant pour accéder au panneau Partager.

Vous pouvez également cliquer sur Annuler pour supprimer toutes les modifications actuelles.

7. Dans le panneau Partager, choisissez l'une des options suivantes :

- **Enregistrer / Enregistrer sous** : conservez l'image modifiée dans l'un des formats disponibles de votre choix.
- **Continuer les modifications** : dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur l'image modifiée en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery : choisissez de publier votre image modifiée en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Pour finir, cliquez sur Terminé pour accéder à l'écran de sélection.

Modification guidée B&W Selection

Utilisez la modification guidée B&W Selection pour désaturer les couleurs de différentes parties d'une photo que vous avez sélectionnées. Lorsque vous désaturez des parties d'une photo, les autres zones de la photo s'affichent automatiquement en surbrillance. Une fois vos sélections effectuées, vous pouvez les affiner.

1. Après avoir ouvert une photo en mode modification guidée, sélectionnez B&W Selection.



Image d'origine

2. Cliquez sur B&W Selection Brush. Parmi les options disponibles, choisissez d'ajouter ou de soustraire les zones que vous souhaitez convertir en noir et blanc. Utilisez le curseur Epaisseur pour déterminer l'importance de la zone affectée dans les contours sur la photo.

Si vous appliquez cet effet autour d'un objet qui possède des contours multiples et fins (par exemple, des cheveux), cliquez sur le bouton Améliorer le contour pour affiner plus encore votre sélection.




Sélectionner la partie à convertir en noir et blanc

3. Pour ajouter ou effacer l'effet Noir et blanc sur d'autres parties de la photo de manière sélective, cliquez sur B&W Detail Brush, sélectionnez une action et une épaisseur, puis peignez sur l'effet.



Affiner la sélection pour assurer que les parties requises ne sont pas converties en noir et blanc

4. Pour provoquer l'inverse de l'effet produit jusque-là, cliquez sur Inverser l'effet.



Vérifier la même photo avec l'effet inversé

5. Cliquez sur suivant pour accéder au panneau Partager.

Vous pouvez également cliquer sur Annuler pour supprimer toutes les modifications actuelles.

6. Dans le panneau Partager, choisissez l'une des options suivantes :

- **Enregistrer / Enregistrer sous** : conservez le nouveau panorama dans l'un des formats disponibles de votre choix.
- **Continuer les modifications** - dans les modes Rapide/Expert : indiquez si vous souhaitez continuer à travailler sur le panorama en mode Rapide ou Expert.
- **Partager** - Facebook / Flickr / Twitter / SmugMug Gallery : choisissez de publier votre panorama en ligne via l'un des réseaux sociaux ou des services de partage disponibles dans Photoshop Elements.

Enfin, cliquez sur Terminer pour appliquer l'effet.




Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modifications guidées : panneau Partager

Le panneau Partager s'affiche à droite de l'image. Vous pouvez y enregistrer l'image au même emplacement ou l'enregistrer sous une autre image. Vous pouvez basculer votre photo en mode de modification Rapide ou Expert. Vous pouvez également la partager sur Facebook, Flickr ou Twitter.



Enregistrer (Enregistrer / Enregistrer sous)

- Enregistrez l'image que vous avez modifiée dans un dossier de votre ordinateur. Si vous n'avez pas enregistré vos modifications, vous devrez sélectionner un dossier de destination sur votre ordinateur.
- Utilisez l'option Enregistrer sous pour enregistrer l'image modifiée dans un autre dossier ou lui attribuer un autre nom.
- La boîte de dialogue Options JPEG vous permet de sélectionner des options de mise en forme d'image avancées. Si vous ne souhaitez pas apporter de modifications particulières, cliquez sur OK pour accepter les réglages par défaut.

Continuer les modifications (modes Rapide / Expert)

- Basculez votre photo en mode de modification Rapide ou Expert. Après avoir modifié votre image dans l'espace Modifications guidées, vous pouvez ensuite peaufiner vos réglages en mode Rapide ou Expert.

Partager (Facebook / Flickr / Twitter)

- Partagez l'image que vous venez de modifier avec votre famille et vos amis sur Facebook

ou Twitter. Vous pouvez aussi charger vos images sur Flickr et y créer des albums photo à partager.

Remarque : pour **Facebook**, **Flickr** et **Twitter**, Photoshop Elements vous demande une authentification unique pour chaque application ou site de partage qui disposera d'un accès partagé à vos photos.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Réglages

[Application du filtre Egaliser](#)

[Application du filtre Courbe de transfert de dégradé](#)

[Application du filtre Inverser](#)

[Application du filtre Isohémie](#)

[Application du filtre Seuil](#)

[Application du filtre Photo](#)

[Haut de la page](#) ¹

Application du filtre Egaliser

Le filtre Egaliser permet de redistribuer les valeurs de luminosité des pixels d'une image, afin qu'ils représentent plus régulièrement la plage entière des niveaux de luminosité. Lorsque vous appliquez cette commande, Photoshop Elements recherche les valeurs les plus lumineuses et les plus sombres de l'image composite. Ensuite, il les met en correspondance de sorte que la valeur la plus lumineuse représente le blanc et la valeur la plus sombre le noir. Photoshop Elements procède ensuite à l'égalisation de la luminosité, c'est-à-dire qu'il répartit régulièrement les valeurs de pixel intermédiaires sur les niveaux de gris.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Réglages > Egaliser.
3. Si vous avez sélectionné une zone de l'image, sélectionnez l'élément à égaliser dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK :
 - Sélection seule, pour répartir uniformément les pixels de la sélection uniquement.
 - Image entière en fonction de la sélection, pour répartir régulièrement tous les pixels de l'image en fonction de ceux présents dans la sélection.

[Haut de la page](#) ¹

Application du filtre Courbe de transfert de dégradé

Le filtre Courbe de transfert de dégradé met en correspondance la gamme des niveaux de gris d'une image avec les couleurs d'un fond en dégradé donné.



Utilisation du filtre Courbe de transfert de dégradé pour simuler un ton sépia

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.

2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Filtre > Réglages > Courbe de transfert de dégradé.
- A l'aide du panneau Calques ou du menu Calque, créez un calque de réglage Courbe de transfert de dégradé ou ouvrez un calque de ce type.

3. Spécifiez le fond en dégradé à utiliser.

- Pour afficher la liste des fonds en dégradé disponibles, cliquez sur le triangle à droite du fond en dégradé affiché dans la boîte de dialogue Courbe de transfert de dégradé. Cliquez pour sélectionner le fond en dégradé recherché, puis cliquez sur une zone vide de la boîte de dialogue pour fermer la liste.
- Pour modifier le fond en dégradé affiché dans la boîte de dialogue Courbe de transfert de dégradé, cliquez sur ce dernier. Modifiez ensuite le fond en dégradé existant ou créez-en un.

Par défaut, les tons foncés, moyens et clairs de l'image sont respectivement mis en correspondance avec les couleurs de début (à gauche), du milieu et de fin (à droite) du fond en dégradé.

4. Sélectionnez l'une et/ou l'autre des options de dégradé, ou aucune :

- L'option Simuler a pour effet d'ajouter du bruit aléatoire pour lisser l'aspect du fond en dégradé et réduire les effets de bande.
- L'option Inverser a pour effet d'inverser la direction du fond en dégradé, en inversant la courbe de transfert de dégradé.

5. Cliquez sur OK.

[Haut de la page](#)

Application du filtre Inverser

Le filtre Inverser permet d'inverser les couleurs d'une image. Cette commande permet ainsi de transformer un positif noir et blanc en négatif noir et blanc ou de convertir un négatif numérisé noir et blanc en positif.

Remarque : comme la base des films couleur contient un masque orange, la commande Inverser ne peut pas produire d'images positives précises à partir de négatifs couleur numérisés. Assurez-vous d'utiliser les paramètres appropriés aux négatifs couleur lorsque vous numérisez une pellicule sur des scanners pour diapositives.

Lorsque vous inversez une image, la valeur de luminosité de chaque pixel est convertie en sa valeur inverse sur l'échelle des 256 valeurs chromatiques. Par exemple, la valeur 255 d'un pixel d'une image positive devient 0.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Choisissez la commande Filtre > Réglages > Inverser.

[Haut de la page](#)

Application du filtre Isohélie

Le filtre Isohélie permet de spécifier le nombre de niveaux de tons (ou valeurs de luminosité) pour chacune des couches d'une image. Il mappe ensuite les pixels au niveau correspondant le plus proche. Si, par exemple, vous choisissez deux niveaux de tons dans une image RVB, vous obtenez six couleurs : deux pour le rouge, deux pour le vert et deux pour le bleu.

Cette commande présente une grande utilité pour la création d'effets spéciaux, tels que des zones plates et étendues sur une photographie. Le résultat de cette commande est des plus probants lorsque vous réduisez le nombre de niveaux de gris dans une image à niveaux de gris. Elle produit également des effets intéressants pour les images couleur.

Pour que votre image comporte un nombre de couleurs précis, convertissez-la en niveaux de gris, puis spécifiez le nombre de niveaux voulu. Reconvertissez ensuite l'image dans le mode couleur précédemment utilisé, puis remplacez les tons de gris par les couleurs voulues.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Filtre > Réglages > Isohémie.
 - Depuis le panneau Calques ou le menu Calque, créez un calque de réglage Isohémie ou ouvrez un calque de ce type.
3. Utilisez le curseur pour obtenir l'effet approprié ou entrez le nombre de niveaux de tons voulu, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#) ¹¹

Application du filtre Seuil

Le filtre Seuil convertit les images en niveaux de gris ou en couleurs en images noir et blanc fortement contrastées. Vous pouvez spécifier un certain niveau comme seuil. Tous les pixels plus clairs sont alors convertis en blanc, tandis que les pixels plus foncés sont convertis en noir. La commande Seuil est utile pour déterminer les zones les plus claires et les plus foncées d'une image.

1. Sélectionnez une image, un calque ou une zone.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Filtre > Réglages > Seuil.
 - Depuis le panneau Calques ou le menu Calque, créez un calque de réglage Seuil ou ouvrez un calque de ce type.
 - La boîte de dialogue Seuil affiche un histogramme des niveaux de luminance des pixels de la sélection active.
3. Cochez la case Aperçu, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour convertir l'image en noir et blanc, faites glisser le curseur sous l'histogramme jusqu'à ce que le seuil recherché s'affiche en haut de la boîte de dialogue, puis cliquez sur le bouton OK. Lorsque vous faites glisser le curseur, l'image change pour refléter le nouveau paramètre de seuil.
 - Pour identifier un ton clair représentatif, faites glisser le curseur vers la droite jusqu'à ce que l'image devienne du noir pur. Faites ensuite glisser le curseur dans l'autre sens jusqu'à ce que des zones blanches unies apparaissent dans l'image.
 - Pour identifier un ton foncé représentatif, faites glisser le curseur vers la gauche jusqu'à ce que l'image présente un blanc pur. Faites ensuite glisser le curseur dans l'autre sens jusqu'à ce que des zones noires unies apparaissent dans l'image.
4. (Facultatif) Pour rétablir les paramètres par défaut, maintenez la touche Option enfoncée, puis cliquez sur le bouton Réinitialiser.
5. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Annuler pour refermer la boîte de dialogue Seuil sans appliquer les modifications.

[Haut de la page](#) ¹¹

Application du filtre Photo

La commande Filtre photo simule la technique qui consiste à placer un filtre de couleur devant l'objectif de l'appareil photo pour changer la balance et la température des couleurs de la lumière transmise par l'objectif et exposant le film. Cette commande vous permet également de choisir une couleur prédéfinie pour appliquer

un réglage de teinte à une image. Si vous voulez appliquer un réglage de couleur personnalisé, la commande Filtre photo permet de spécifier une couleur à l'aide du sélecteur de couleurs Adobe.



Image d'origine (à gauche) et Filtre réchauffant (81) avec une densité de 60 % (à droite)

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Choisissez la commande Filtre > Réglages > Filtre photo.
- Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > Filtre photo. Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Nouveau calque.

2. Pour choisir la couleur du filtre, utilisez l'une des méthodes suivantes dans la boîte de dialogue Filtre photo :

Filtre réchauffant (85) et Filtre refroidissant (80) Filtres de conversion chromatique qui ajustent la balance des blancs d'une image. Si une photo a été prise avec une température de couleurs faible (jaunâtre), le filtre refroidissant (80) bleuit les couleurs de l'image pour compenser la baisse de température des couleurs de la lumière ambiante. À l'inverse, si une photo a été prise avec une température de couleurs élevée (bleuâtre), le filtre réchauffant (85) rend les couleurs de l'image plus chaudes pour compenser la hausse de température des couleurs de la lumière ambiante.

Filtre réchauffant (81) et Filtre refroidissant (82) Filtres de correction de la lumière conçus pour les réglages mineurs de la qualité des couleurs d'une image. Le filtre réchauffant (81) rend l'image plus chaude (plus jaune), tandis que le filtre refroidissant (82) la rend plus froide (plus bleue).

Couleurs individuelles Réglez la teinte de l'image en fonction de la couleur prédéfinie de votre choix. Ce choix de couleur dépend de la façon dont vous utilisez la commande Filtre photo. Si la photo présente une dominante couleur, vous pouvez choisir une couleur complémentaire pour neutraliser cette dominante. Vous pouvez également appliquer des couleurs pour obtenir des effets spéciaux ou améliorer la photo. Par exemple, la couleur Subaquatique simule la dominante turquoise des prises de vue sous-marines.

- Sélectionnez l'option Filtre, puis sélectionnez un paramètre prédéfini à partir du menu Filtre.
 - Sélectionnez l'option Couleur, puis cliquez sur le témoin de couleur pour choisir la couleur de votre filtre coloré personnalisé dans le sélecteur de couleurs Adobe.
 - Vérifiez que la case Aperçu est cochée pour voir les effets du filtre coloré.
 - Si vous ne voulez pas que l'image soit foncée par l'application du filtre photo, vérifiez que la case Conserver la luminosité est bien cochée.
3. Pour ajuster la quantité de couleur appliquée à l'image, utilisez le curseur Densité ou entrez un pourcentage dans la zone de texte Densité. Plus la densité est élevée, plus le réglage est fort.

4. Cliquez sur OK.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Artistiques

[Crayon de couleur](#)

[Découpage](#)

[Pinceau à sec](#)

[Grain photo](#)

[Fresque](#)

[Néon](#)

[Barbouillage](#)

[Couteau à palette](#)

[Emballage plastique](#)

[Contour postérisé](#)

[Pastels](#)

[Etalement](#)

[Eponge](#)

[Sous-couche](#)

[Aquarelle](#)

[Haut de la page](#) ⁺

Crayon de couleur

Le filtre Crayon de couleur redessine une image à l'aide de crayons de couleur sur un arrière-plan uni. Ce filtre conserve les contours importants et leur donne un aspect de croisillons grossiers ; la couleur d'arrière-plan en aplat transparait au travers des zones plus lisses. Vous pouvez régler l'épaisseur du crayon, la pression du trait et la clarté du papier.

Remarque : pour obtenir un effet de parchemin, modifiez la couleur d'arrière-plan juste avant d'appliquer le filtre Crayon de couleur à une zone sélectionnée.

[Haut de la page](#) ⁺

Découpage

Le filtre Découpage produit une image constituée de morceaux irréguliers de papier de couleur. Les images fortement contrastées apparaissent en silhouette, tandis que les images en couleurs sont composées de plusieurs calques de papier couleur. Vous pouvez définir le nombre de niveaux, la simplicité et la fidélité.

[Haut de la page](#) ⁺

Pinceau à sec

Le filtre Pinceau à sec peint une image selon une technique à mi-chemin entre la peinture à l'huile et l'aquarelle, faisant appel à un pinceau sec. Ce filtre simplifie l'image en réduisant sa gamme des couleurs à des zones de couleur commune. Vous pouvez définir l'épaisseur et le détail du pinceau, ainsi que la texture.

[Haut de la page](#) ⁺

Grain photo

Le filtre Grain photo applique une texture granuleuse uniforme à une image. Il rend le motif des zones plus claires de l'image plus lisse et plus saturé. Ce filtre est utile pour éliminer l'effet de bande dans les fusions ou les dégradés et pour unifier visuellement les éléments provenant de sources diverses. Vous pouvez définir le grain, les zones claires et l'intensité.

[Haut de la page](#) ⁺

Fresque

Le filtre Fresque peint un calque de façon grossière par l'application rapide de petites touches arrondies. Vous pouvez définir l'épaisseur et le détail du pinceau, ainsi que la texture.

[Haut de la page](#) ⁺

Néon

Le filtre Néon utilise la couleur de premier plan, la couleur d'arrière-plan et la couleur de lueur pour colorer une image tout en l'adoucissant. Vous pouvez définir la taille, la luminosité et la couleur de la lueur. Les valeurs de taille faibles limitent la couleur de lueur aux zones foncées, alors que les valeurs élevées appliquent la couleur de lueur aux zones de tons moyens et clairs d'un calque. Pour sélectionner une lueur, cliquez sur la case Couleur, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs.

[Haut de la page](#) ⁺

Barbouillage

Le filtre Barbouillage donne à une image l'aspect d'une peinture. Vous pouvez définir l'épaisseur et le type du pinceau, ainsi que la netteté.

[Haut de la page](#) ⁺

Couteau à palette

Le filtre Couteau à palette réduit le niveau de détail d'une image pour produire l'effet d'une toile recouverte d'une fine couche de peinture, révélant la texture sous-jacente. Vous pouvez définir l'épaisseur et le détail de la touche, ainsi que l'adoucissement.

[Haut de la page](#) ⁺

Emballage plastique

Le filtre Emballage plastique donne l'impression qu'un calque est recouvert d'un plastique brillant accentuant les détails de la surface. Vous pouvez définir l'intensité, le détail et l'adoucissement.

[Haut de la page](#) ⁺

Contour postérisé

Le filtre Contour postérisé réduit le nombre de couleurs dans une image en fonction de l'option de postérisation définie et recherche les contours de l'image pour tracer des lignes noires par-dessus. Les zones étendues de l'image reçoivent un simple ombrage, alors que les petits détails foncés sont répartis dans toute l'image. Vous pouvez définir l'épaisseur du contour, l'intensité du contour et la postérisation.

Pastels

Le filtre Pastels donne l'impression que l'image a été esquissée avec une craie pastel sur un arrière-plan texturé. Dans les zones de couleur vive, la craie semble épaisse et peu texturée ; dans les zones plus foncées, la craie semble avoir été grattée pour révéler la texture. Vous pouvez définir la longueur des touches, le niveau de détail et la texture. Les options de texture définissent l'aspect des images comme si ces dernières étaient peintes sur des textures telles qu'une toile, des briques, un sac ou du grès.

Etalement

Le filtre Etalement lisse une image par petites touches déposées en diagonale pour étaler les zones plus foncées de l'image. Les zones plus claires deviennent plus lumineuses et perdent en détail. Vous pouvez définir la longueur des touches, les zones claires et l'intensité.

Eponge


Le filtre Eponge peint un calque avec des zones de couleur contrastée très texturée. Vous pouvez définir la taille du pinceau, la définition et l'adoucissement.

Sous-couche

Le filtre Sous-couche peint un calque comme sur une texture d'arrière-plan. Vous pouvez définir l'épaisseur du pinceau, l'étendue de la texture et les options de texture. Les options de texture définissent l'aspect des images comme si ces dernières étaient peintes sur des textures telles qu'une toile, des briques, un sac ou du grès.

Aquarelle

Le filtre Aquarelle donne à une image l'aspect d'une aquarelle en simplifiant ses détails à l'aide d'un pinceau de taille moyenne trempé dans de l'eau et de la peinture. Lorsque des modifications de tons notables sont apportées aux contours, le filtre sature les couleurs. Vous pouvez définir le détail du pinceau, les ombres et la texture.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Atténuation

[Moyenne](#)

[Flou et Plus flou](#)

[Flou gaussien](#)

[Flou de l'objectif](#)

[Flou directionnel](#)

[Flou radial](#)

[Flou optimisé](#)

[Flou de surface](#)

[Haut de la page](#) ⁺

Moyenne

Le filtre Moyenne recherche la couleur moyenne d'une image ou d'une sélection puis applique cette couleur de surface à l'image ou à la sélection pour lui donner un aspect lisse. Si, par exemple, vous sélectionnez une zone d'herbe, le filtre transforme la zone en une surface verte homogène.

[Haut de la page](#) ⁺

Flou et Plus flou

Les filtres Atténuation, utiles pour les retouches, lissent une sélection ou une image. Ils lissent les transitions en calculant la moyenne des valeurs chromatiques des pixels proches des contours marqués des lignes définies et des zones ombrées.

Flou Elimine le bruit lorsque des transitions de couleur notables surviennent dans une image. Les filtres Flou et Plus flou permettent d'obtenir des transitions lisses en calculant la moyenne des valeurs chromatiques des pixels proches des contours marqués des lignes définies et des zones ombrées.

Plus flou Produit un effet bien plus prononcé que celui du filtre Flou.

***Remarque :** avant d'appliquer un filtre de flou, désélectionnez l'option Verrouiller les pixels transparents dans le panneau Calques.*



Application de flou à l'arrière-plan d'une photo

Flou gaussien

Le filtre Flou gaussien atténue rapidement une sélection selon une valeur réglable. Le terme gaussien se rapporte à la courbe en forme de cloche générée lorsque Photoshop Elements applique une moyenne pondérée aux pixels. Le filtre Flou gaussien ajoute des détails basse fréquence et peut générer un effet de brume. Vous pouvez définir le rayon du flou dans les options du filtre pour déterminer le périmètre de recherche des pixels dissemblables à atténuer.

Flou de l'objectif

Le flou de l'objectif peut servir à ajouter un effet à l'image afin de simuler la réduction de profondeur de champ. Certains objets de l'image restent nets alors que d'autres deviennent flous. Les parties de l'image qui sont floues et celles qui restent nettes dépendent du masque de calque, de la sélection enregistrée ou des paramètres de transparence appliqués. L'aspect du flou dépend de la forme de diaphragme choisie. La forme d'un diaphragme est déterminée par le nombre de lames qui le compose. Vous pouvez modifier les lames d'un diaphragme en les incurvant (pour leur donner un aspect plus circulaire) ou en les faisant pivoter. Utilisez les options d'aperçu pour voir comment la modification de paramètres dans la boîte de dialogue Flou de l'objectif affecte votre photographie.

Flou directionnel

Le filtre Flou directionnel applique un effet d'atténuation dans une direction particulière (comprise entre -360° et +360°) et sur une distance spécifique (de 1 à 999). Ce filtre produit un effet semblable à la prise de vue d'un objet en mouvement, avec un temps d'exposition fixe. Vous pouvez définir l'angle et la distance d'atténuation.

Flou radial

Le filtre Flou radial simule l'effet obtenu par le zoom ou la rotation d'un objectif pour produire un léger flou. L'option Valeur contrôle le niveau de flou. L'option Rotation crée un effet de flou le long de lignes circulaires concentriques et permet de définir un angle de rotation. L'option Zoom crée un effet de flou le long des lignes, comme si vous effectuiez un zoom avant ou arrière sur l'image, et permet de spécifier une valeur comprise entre 1 et 100. La qualité du flou peut s'étendre du type Brouillon, pour des résultats plus rapides mais grenus, aux types Normale et Supérieure pour des résultats plus lisses, impossibles à distinguer sauf sur une grande sélection. Vous pouvez spécifier l'origine du flou en faisant glisser le motif sur la zone Centre.

Flou optimisé

Le filtre Flou optimisé atténue une image avec précision. Vous pouvez spécifier le rayon du périmètre dans lequel le filtre doit rechercher les pixels dissemblables à atténuer, un seuil pour définir le degré de différence entraînant l'élimination des valeurs de pixel et la qualité du flou. Vous pouvez également définir un mode pour la totalité de la sélection (Normal) ou pour les contours des transitions de couleur (Contour seul et Masquage du contour). En présence d'un contraste notable, l'option Contour seul applique des contours noir et blanc, tandis que l'option Masquage du contour applique du blanc.

Flou de surface

Le filtre Flou de surface rend une image floue en conservant son contour intact. Ce filtre est utile pour la création d'effets spéciaux et la suppression du bruit et du grain. L'option Rayon spécifie la taille de la zone échantillonnée pour le flou. L'option Seuil détermine le degré de divergence des valeurs tonales des pixels voisins par rapport à la valeur du pixel central avant d'être compris dans le flou. Les pixels dont les différences de valeurs tonales sont inférieures à la valeur du seuil sont exclus du flou.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Contours

[Contours accentués](#)

[Diagonales](#)

[Croisillons](#)

[Noir/Blanc](#)

[Contour encré](#)

[Effet pointilliste](#)

[Aérographe](#)

[Sumi-e](#)

[Haut de la page](#) [↑]

Contours accentués

Le filtre Contours accentués accentue les contours d'une image. Lorsque la luminosité de contour définie est élevée, les accentuations s'apparentent à de la craie blanche ; lorsque la luminosité est faible, elles s'apparentent à de l'encre noire. Vous pouvez définir l'épaisseur, la luminosité et le lissage du contour.

[Haut de la page](#) [↑]

Diagonales

Le filtre Diagonales repeint une image par des touches en diagonale. Les touches de peinture sont appliquées dans un sens dans les zones plus claires de l'image, et dans le sens opposé dans les zones plus foncées. Vous pouvez définir la balance, la longueur et la netteté des touches.

[Haut de la page](#) [↑]

Croisillons

Le filtre Croisillons ajoute de la texture et esquisse le contour des zones colorées en dessinant des semblants de hachures au crayon, tout en préservant les détails et les caractéristiques de l'image d'origine. Vous pouvez définir la longueur, la netteté et l'intensité (le nombre de hachures) des touches.

[Haut de la page](#) [↑]

Noir/Blanc

Le filtre Noir/Blanc applique une teinte plus proche du noir aux zones foncées d'une image par petits coups de pinceau rapprochés et peint les zones plus claires par touches de blanc plus longues. Vous pouvez définir la balance des touches, ainsi que les niveaux d'intensité du noir et du blanc.

[Haut de la page](#) [↑]

Contour encré

Le filtre Contour encré redessine une image en traçant de fines lignes rapprochées sur les détails d'origine, avec un style de dessin à la plume. Vous pouvez définir la longueur des touches, ainsi que les niveaux de clair et de foncé.

[Haut de la page](#) 

Effet pointilliste

Le filtre Effet pointilliste simule l'effet d'un aérographe à projections. Vous pouvez définir le rayon de la projection, ainsi que son lissage.

[Haut de la page](#) 


Aérographe

Le filtre Aérographe repeint un calque d'après ses couleurs dominantes, par touches pulvérisées selon un angle. Vous pouvez définir la longueur, le rayon et la direction des touches.

[Haut de la page](#) 

Sumi-e

Le filtre Sumi-e redessine un calque dans le style japonais comme s'il était dessiné avec un pinceau mouillé, trempé dans l'encre noire, sur du papier de riz. On obtient ainsi des contours flous et lisses avec des noirs intenses. Vous pouvez définir l'épaisseur, la pression et le contraste des touches.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Effets

[Utilisation du panneau Effets](#)

[Utilisation du panneau Graphiques](#)

[Ajout de formes ou graphiques stylisés à une image](#)

[Ajout d'un arrière-plan artistique à une image](#)

[Ajout d'un cadre ou d'un thème à une image](#)

[A propos des effets de photo](#)

[Application d'un effet](#)

[Ajout de texte stylisé à une image](#)

[Ajout d'illustrations ou d'effets aux Favoris](#)

[Haut de la page](#)

Utilisation du panneau Effets

Le panneau Effets est l'endroit par excellence à partir duquel appliquer des effets à vos photos. Par défaut, le panneau Effets se trouve sur la barre des tâches des modes Rapide et Expert. Il contient des exemples sous forme de vignettes représentant les illustrations ou effets qu'il est possible d'ajouter ou d'appliquer à une image. La plupart des sections comportent un menu d'options de catégorie, associé à une liste de sous-catégories correspondantes.

[Haut de la page](#)

Utilisation du panneau Graphiques

Le panneau Contenu offre un emplacement unique permettant d'appliquer des illustrations, des décorations thématiques et des styles de texte aux images. Pour afficher le panneau Graphiques, choisissez la commande Fenêtre > Graphiques.

Le panneau Graphiques contient divers éléments de filtre permettant d'améliorer les images. Ces éléments sont regroupés par sections comme suit : Vous pouvez, par exemple, sélectionner divers filtres, styles et effets. Sous chaque onglet, une liste déroulante vous permet de choisir le filtre, le style ou l'effet approprié à appliquer.

Chaque section contient des exemples sous forme de vignettes représentant les illustrations ou effets qu'il est possible d'ajouter ou d'appliquer à une image. La plupart des sections comportent un menu d'options de catégorie, associé à une liste de sous-catégories correspondantes.

[Haut de la page](#)


Ajout de formes ou graphiques stylisés à une image

Lorsque vous ajoutez une forme ou un graphique à une image, cet élément constitue un nouveau calque qui n'affecte pas l'image d'origine.

1. Dans le panneau Graphiques,
 - Choisissez une catégorie dans le menu déroulant correspondant (par exemple, Événement ou Activité), puis choisissez une sous-catégorie (par exemple, Bébé).
2. Choisissez ensuite la couleur de la forme dans la palette d'outils.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur une vignette.
- Faites glisser la vignette sur l'image.

4. Utilisez l'outil Déplacement  pour positionner ou redimensionner la forme ou le graphique.

[Haut de la page](#) 

Ajout d'un arrière-plan artistique à une image

Lorsque vous ajoutez un arrière-plan artistique à une image, vous remplacez le calque d'arrière-plan existant. A l'aide des outils de sélection, vous pouvez ainsi créer un calque pour séparer les membres de votre famille d'un arrière-plan représentant une cuisine, puis remplacer la cuisine par un arrière-plan représentant un paysage extérieur.

1. Si votre image ne comporte qu'un calque d'arrière-plan, sélectionnez ce dernier, puis choisissez la commande Calque > Dupliquer le calque. Attribuez un nom au calque, puis cliquez sur le bouton OK.
2. Sélectionnez le calque d'arrière-plan dans le panneau Calques.
3. Dans le panneau Graphiques, sélectionnez Arrière-plans dans la liste déroulante.
4. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur une vignette.
 - Faites glisser la vignette sur l'image.

[Haut de la page](#) 

Ajout d'un cadre ou d'un thème à une image

Lorsque vous ajoutez une image ou un thème à un projet de photo, les cadres sont affichés avec une zone vide (grise) à la place de l'image. Cliquez sur une image dans la Corbeille des photos et faites-la glisser sur la zone vide.

1. Dans le panneau Graphiques, sélectionnez Images dans le menu déroulant.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
 - Cliquez deux fois sur une vignette.
 - Faites glisser la vignette sur l'arrière-plan vide.
3. Faites glisser l'image de votre choix de la Corbeille des photos vers le cadre.
4. Redimensionnez l'image à l'intérieur du cadre ou du thème à l'aide du curseur, puis cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou cliquez sur l'icône d'annulation .
5. Centrez l'image à l'aide de l'outil Déplacement, puis cliquez sur l'icône de validation  pour appliquer la modification ou cliquez sur l'icône d'annulation .

[Haut de la page](#) 

A propos des effets de photo

Les effets de photo permettent de donner rapidement différentes apparences à vos images. Dans le panneau Effets, choisissez l'une des sous-catégories, telles que Photo décolorée, Panneaux, Couleur monochrome, Textures ou Photo vintage.

Cadre Applique une variété d'effets aux contours d'un calque sélectionné ou à une partie d'un calque. Le cadre crée également une zone réservée dont vous pouvez facilement compléter ou modifier le contenu.

Effets d'image Appliquent des effets à une copie d'un calque sélectionné. L'application de l'effet Blizzard à une image donne l'impression qu'il neige. L'effet Néon transforme l'image en photo prise sous néon. Vous pouvez utiliser les effets d'image tels que Pastel à l'huile ou Mise au point floue pour adoucir les couleurs d'une image ou la rendre floue. Vous pouvez également combiner plusieurs effets d'image. Dans ce cas, vous pouvez être invité à aplatir les calques au préalable.

Textures Appliquent des calques de texture à une image. Vous pouvez appliquer une texture à une nouvelle image vide comme arrière-plan ou à une image existante. En organisant les calques et en utilisant l'opacité et d'autres outils de calques, vous pouvez créer des images intéressantes et attrayantes.

Plusieurs effets de photo appliquent des filtres avec des valeurs modifiées.


[Haut de la page](#) ¹

Application d'un effet

Si vous souhaitez faire des essais avec un effet, modifiez un calque dupliqué afin de préserver l'image d'origine.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour appliquer un effet à la totalité d'un calque, désélectionnez les éventuelles zones sélectionnées dans l'image, puis sélectionnez le calque dans le panneau Calques.
 - Pour appliquer un effet à une partie de calque, sélectionnez la zone concernée à l'aide d'un des outils de sélection.
 - Pour appliquer un effet à un texte, sélectionnez ou saisissez le texte, puis utilisez un effet de texte dans le panneau Graphiques.
2. Dans le panneau Effets, choisissez une catégorie d'effets photo, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur un effet.
 - Faites glisser un effet dans l'image.
 - Sélectionnez un effet, puis cliquez sur le bouton Appliquer.

Remarque : dans certains cas, lorsque vous appliquez un effet à une image comportant plusieurs calques, vous êtes invité à aplatir l'image au préalable.



Déplacement d'un effet d'image sur une photo

Ajout de texte stylisé à une image

Lorsque vous ajoutez du texte à une image, le calque de texte ainsi créé vous permet de modifier le texte sans toucher à l'image d'origine.

1. Dans le panneau Graphiques, sélectionnez Texte dans la liste déroulante, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une vignette, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
 - Cliquez deux fois sur une vignette.
 - Faites glisser une vignette sur l'image.
2. Un bloc de texte s'affiche sur l'image, et l'outil Texte devient actif. Saisissez le nouveau texte.
3. Lorsque vous avez terminé votre saisie, cliquez sur l'icône de validation ✓ pour appliquer la modification ou sur l'icône d'annulation ✗.
4. Repositionnez ou redimensionnez le bloc de texte à l'aide de l'outil Déplacement.
5. (Facultatif) Ajoutez de la couleur au texte à l'aide du panneau déroulant Couleur dans la barre d'options.
6. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur l'icône de validation ✓ pour appliquer la modification ou sur l'icône d'annulation ✗.
7. (Facultatif) Pour tester les différents effets de texte, faites glisser une vignette différente

sur le bloc de texte.

Ajout d'illustrations ou d'effets aux Favoris

Si vous envisagez de réutiliser ultérieurement certains effets ou illustrations, ajoutez-les à la section Favoris du panneau Effets.

- Dans le panneau Effets ou Graphiques, cliquez sur la vignette tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Ajouter aux favoris.

Adobe recommande également

- A propos des formes
- Sélection ou déplacement d'une forme
- Amélioration des performances avec les filtres et les effets
- Aplatissement d'une image
- Amélioration des performances avec les filtres et les effets
- Présentation des calques
- A propos du texte
- Modification du texte d'un calque de texte
- Modification de l'orientation d'un calque de texte



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres

[A propos des filtres](#)

[Application d'un filtre](#)

[Catégories de filtres](#)

[Galerie de filtres](#)


[Options de texture et de surface de verre](#)

[Amélioration des performances avec les filtres et les effets](#)

[Haut de la page](#) 

A propos des filtres

Vous pouvez utiliser des filtres pour corriger ou retoucher vos photos. Vous pouvez également en utiliser pour appliquer des effets spéciaux artistiques ou créer des transformations insolites à l'aide d'effets de déformation. Outre les filtres fournis par Adobe, certains filtres proposés par des développeurs tiers sont disponibles sous forme de modules externes. Une fois installés, ces filtres externes apparaissent au bas des listes de filtres.



Les filtres vous permettent de modifier radicalement l'aspect d'une photo.

Vous pouvez appliquer les filtres de trois manières différentes :

Menu Filtre Il regroupe tous les filtres disponibles et permet de les appliquer un à un.

Galerie de filtres Elle affiche, sous forme de vignettes, des exemples de ce que produit chaque filtre, de la même façon que le panneau. Cette galerie permet de cumuler plusieurs filtres et d'appliquer chaque filtre plusieurs fois. Vous pouvez également changer l'ordre des filtres et les paramètres de chaque filtre appliqué pour obtenir les effets souhaités. La Galerie de filtres est souvent la méthode d'application la plus pratique en raison de sa souplesse. Cependant, tous les filtres du menu Filtre n'y figurent pas.

Panneau Filtres Il affiche, sous forme de vignettes, des exemples de ce que produit chaque filtre figurant

dans le menu Filtre. Le panneau Filtres permet d'appliquer les filtres individuellement à une photo dans le mode Expert.

Conseils à suivre pour l'application de filtres

Les informations ci-après vous aideront à mieux comprendre la procédure d'application de filtres à vos images.

- Affichez un aperçu du résultat du filtre. L'application de filtres à une image de grande taille peut être une opération fastidieuse. Vous pouvez gagner du temps en affichant d'abord un aperçu du résultat du filtre dans la Galerie de filtres. Pour la plupart des filtres, cet aperçu peut également être affiché dans la boîte de dialogue Options de filtre et dans la fenêtre de document. Vous pouvez alors choisir d'appliquer le filtre ou d'annuler l'opération sans perte de temps.
- Les filtres s'appliquent uniquement à la partie active d'une image. Ils agissent uniquement sur le calque actif visible ou sur une partie du calque sélectionnée.
- Les filtres ne fonctionnent pas sur tous les types d'images. Certains d'entre eux ne peuvent pas être utilisés sur les images en mode Niveaux de gris, et aucun filtre ne fonctionne sur les images en mode Bitmap ou Couleurs indexées. Plusieurs filtres ne fonctionnent pas sur des images 16 bits.
- Vous pouvez appliquer une nouvelle fois le dernier filtre. Le dernier filtre appliqué est affiché en haut du menu Filtre. Vous pouvez l'appliquer de nouveau avec les mêmes paramètres que les derniers utilisés de façon à améliorer un peu plus cette image.

Conseils à suivre pour créer des effets visuels grâce aux filtres

Utilisez les techniques suivantes pour obtenir des résultats visuels spécifiques au moyen des filtres :

- Créez un contour progressif. Si vous appliquez un filtre à une zone sélectionnée, vous pouvez atténuer les contours de l'effet du filtre en appliquant un contour progressif à la sélection avant d'appliquer le filtre.
- Appliquez successivement des filtres pour renforcer les effets. Vous pouvez appliquer des filtres à des calques individuels ou à une succession de calques pour produire un effet cumulé. Vous pouvez choisir différents modes de fusion dans le panneau Calques pour fusionner l'effet. Pour qu'un filtre agisse sur un calque, ce dernier doit être visible et contenir des pixels.
- Créez des textures et des arrière-plans. En appliquant des filtres à des images de couleurs en aplat ou en niveaux de gris, vous pouvez générer toute une variété d'arrière-plans et de textures. Vous pouvez ensuite atténuer ces textures. Même si certains filtres (le filtre Verre, par exemple) n'ont qu'un effet réduit ou invisible lorsqu'ils sont appliqués à des couleurs en aplat, d'autres produisent des effets intéressants. Pour ce type de couleurs, vous pouvez utiliser les filtres Ajout de bruit, Craie/Fusain, Nuages, Crayon Conté, Nuages par différence, Verre, Plume calligraphique, Trame de demi-teintes, Mezzo-tinto, Papier gaufré, Pointillisme, Réticulation, Pastels, Eponge ou Sous-couche. Vous pouvez également utiliser les filtres du sous-menu Texture.
- Améliorez la qualité et l'homogénéité de l'image. Vous pouvez maquiller les défauts, modifier ou améliorer une image, ou encore homogénéiser l'aspect de plusieurs images en appliquant le même filtre à chacune.

[Haut de la page](#) 

Application d'un filtre

1. Choisissez la zone à laquelle appliquer le filtre :

- Pour appliquer un filtre à la totalité d'un calque, désélectionnez les zones sélectionnées, puis sélectionnez le calque dans le panneau Calques.
- Pour appliquer un filtre à une partie d'un calque, sélectionnez la zone souhaitée à



l'aide de l'un des outils de sélection.

2. Choisissez la manière d'appliquer le filtre :

- Pour utiliser la Galerie de filtres, choisissez la commande Filtre > Galerie de filtres, sélectionnez une catégorie, puis cliquez sur le filtre à appliquer.
- Pour utiliser le panneau Filtres, sélectionnez Fenêtre > Filtres, sélectionnez une catégorie, puis cliquez deux fois sur le filtre à appliquer.
- Pour utiliser le menu Filtre, choisissez l'option Filtre, sélectionnez un sous-menu puis le filtre à appliquer. Si un nom de filtre est suivi de points de suspension (...), une boîte de dialogue d'options de filtre s'affiche.

3. Dans ce cas, vous devez entrer des valeurs ou sélectionner des options.

4. Sélectionnez l'option Aperçu, si elle est disponible, pour afficher le filtre dans la fenêtre de document. En fonction du filtre et de la façon dont vous l'appliquez, utilisez l'une des méthodes suivantes pour en afficher l'aperçu :



- Utilisez le bouton + ou - au-dessous de la fenêtre d'aperçu pour agrandir ou réduire l'aperçu.
- Cliquez sur la barre de zoom (à l'endroit où apparaît le facteur de zoom) pour choisir un facteur de zoom.
- Cliquez, puis faites glisser la souris dans la fenêtre d'aperçu pour centrer une zone spécifique de l'image dans la fenêtre.
- Cliquez sur le bouton Afficher/Masquer  en haut de la boîte de dialogue pour masquer les vignettes des filtres. Une fois les vignettes masquées, la zone d'aperçu est agrandie.
- Cliquez sur l'icône en forme d'œil  en regard d'un filtre pour masquer l'effet dans l'aperçu.

5. Si la boîte de dialogue contient des curseurs, maintenez la touche Option enfoncée tout en faisant glisser un curseur pour afficher l'aperçu en temps réel (rendu en temps réel).

6. Cliquez dans la fenêtre d'image pour centrer une zone spécifique de l'image dans la fenêtre d'aperçu (cette fonctionnalité n'est pas disponible dans toutes les fenêtres d'aperçu).

Remarque : une ligne clignotante sous la taille d'aperçu indique que le rendu de l'aperçu est en cours.

7. Si vous utilisez la Galerie de filtres ou si le filtre s'y ouvre, utilisez l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

- Cliquez sur le bouton Nouveau calque d'effet  situé au bas de la boîte de dialogue, puis choisissez un autre filtre à appliquer. Vous pouvez ajouter plusieurs calques d'effets pour appliquer plusieurs filtres.
- Réorganisez les filtres appliqués en faisant glisser un nom de filtre vers une nouvelle position dans la liste des filtres appliqués, située au bas de la boîte de dialogue. La réorganisation de l'ordre des filtres peut complètement transformer l'aspect de l'image.
- Pour supprimer chaque filtre appliqué, sélectionnez le filtre, puis cliquez sur le bouton Supprimer un calque d'effet .

8. Si vous utilisez une commande Filtre ou le panneau Effets, utilisez l'une des méthodes suivantes, puis cliquez sur le bouton OK :

- Cliquez sur le filtre que vous souhaitez appliquer à votre photo.
- S'il est disponible, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Ajustez les curseurs pour modifier l'intensité du filtre appliqué.
 - Cliquez sur le bouton Appliquer plus pour ajouter de l'effet, disponible pour quelques filtres à un seul clic (par exemple, Flou).
 - Certains filtres permettent d'autres modifications. Cliquez sur le bouton Options

avancées. Dans la boîte de dialogue, ajustez les curseurs et sélectionnez les options afin de modifier le filtre appliqué à la photo.

[Haut de la page](#)

Catégories de filtres

Vous pouvez appliquer les catégories de filtres suivantes :

Correction de la distorsion de l'objectif Ce filtre corrige les aberrations de lentille fréquentes telles que la distorsion en barillet, la distorsion en coussinet et le vignetage. Il fait également pivoter une image et en corrige la perspective suite à une inclinaison de l'appareil photo à la verticale ou à l'horizontale.

Filtres Réglages Ces filtres modifient les valeurs de luminosité, la couleur, la gamme des niveaux de gris et les niveaux de tons d'une image. Ils permettent par ailleurs de convertir les pixels de couleur en noir et blanc.

Filtres Artistiques Ces filtres simulent un aspect de peinture sur les supports traditionnels pour créer une apparence unique.

Filtres Atténuation Ces filtres permettent d'atténuer une sélection ou une image. Ils sont particulièrement utiles pour les retouches.

Filtres Contours Ces filtres produisent un aspect de peinture ou d'oeuvre d'art par l'application de divers effets de formes et de contours à l'encre.

Filtres Déformation Ces filtres permettent de déformer géométriquement une image pour réaliser des effets tridimensionnels et de remodelage.

Filtres Bruit Ces filtres fusionnent une sélection avec les pixels avoisinants et suppriment les surfaces problématiques, telles que les éraflures ou les traces de poussière.

Filtres Pixellisation Ces filtres définissent avec netteté une image ou une sélection par rassemblement des pixels de valeurs chromatiques similaires.

Filtres Rendu Ces filtres permettent de créer des motifs de nuages, des halos, des fibres et des éclairs dans une image.

Filtres Esquisse Ces filtres ajoutent une texture aux images pour ajouter de la profondeur ou produire un effet de dessin à la main.

Filtres Esthétiques Ces filtres produisent un effet de tableau peint ou un effet impressionniste par dispersion des pixels et intensification des contrastes.

Filtres Textures Ces filtres donnent aux images un semblant de profondeur ou de substance ou un aspect organique.

Filtres Divers Ces filtres vous permettent de créer vos propres effets de filtre, de modifier des masques, de déplacer une sélection par translation dans une image et d'effectuer des réglages de couleur rapides.

Filtres Digimarc Ces filtres permettent d'afficher un filigrane *Digimarc*.

[Haut de la page](#)


Galerie de filtres

La Galerie de filtres (commande Filtre > Galerie de filtres) permet de cumuler différents filtres et d'appliquer chaque filtre plusieurs fois. Vous pouvez également changer l'ordre des filtres et les paramètres de chaque filtre appliqué pour obtenir les effets souhaités. Comme il est possible d'appliquer plusieurs filtres à une image depuis la boîte de dialogue Galerie de filtres, vous pouvez contrôler très précisément l'influence de chaque filtre sur l'image. La Galerie de filtres est souvent la méthode d'application la plus pratique en raison de sa souplesse et de sa convivialité.



Application de filtres par le biais de la Galerie de filtres

A. Photo d'origine B. Application d'un seul filtre par photo C. Application successive de trois filtres



Boîte de dialogue Galerie de filtres

A. Catégorie de filtre B. Vignette du filtre sélectionné C. Afficher/Masquer les vignettes des filtres D. Menu Filtre E. Options du filtre sélectionné F. Liste d'effets de filtre à appliquer ou à organiser G. Filtre masqué H. Filtres cumulés mais non sélectionnés I. Filtre sélectionné mais non appliqué


Toutefois, tous les filtres ne sont pas présents dans la Galerie de filtres. Certains filtres ne sont en effet disponibles que sous la forme de commandes individuelles dans le menu Filtre. Par ailleurs, vous ne pouvez pas appliquer d'effets ni de styles à partir de la Galerie de filtres, ce que vous pouvez faire à partir du panneau Effets.

[Haut de la page](#)

Options de texture et de surface de verre

Les filtres Crayon Conté, Verre, Pastels, Placage de texture et Sous-couche disposent d'options de placage

de texture. Ces options définissent l'aspect des images comme si ces dernières étaient peintes sur des textures (une toile ou des briques, par exemple) ou vues à travers des blocs de verre.

Texture Spécifie le type de texture à appliquer. Vous pouvez également choisir la commande Charger une texture  pour spécifier un fichier Photoshop.

Echelle Accentue ou atténue l'effet sur la surface de l'image.

Relief (si disponible) Règle la profondeur de surface de la texture.

Lumière (si disponible) Définit la direction de la source lumineuse sur l'image.

Inverser Inverse les couleurs claires et foncées de la surface.

[Haut de la page](#) 


Amélioration des performances avec les filtres et les effets

Certains filtres et effets nécessitent beaucoup de mémoire, en particulier lorsqu'ils sont appliqués à des images haute résolution. Les techniques suivantes permettent d'améliorer les performances :

- Testez les filtres et les paramètres sur une petite portion sélectionnée de l'image.
- Testez les filtres et les paramètres sur une copie réduite de l'image. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, appliquez le filtre avec les mêmes paramètres à l'image d'origine.
- Libérez de la mémoire avant d'appliquer le filtre ou l'effet, en effaçant le contenu du Presse-papiers et/ou l'historique des annulations. Choisissez la commande Edition > Effacer > [commande].
- Quittez les autres applications éventuelles pour libérer de la mémoire.
- Configurez les options des filtres de manière à simplifier l'utilisation de la mémoire par les filtres. Les filtres consommateurs de mémoire sont les filtres Découpage, Vitrail, Chrome, Ondulation, Effet pointilliste, Aérographe et Verre. (Par exemple, pour réduire la complexité du filtre Vitrail, augmentez la taille de cellule. Pour simplifier le filtre Découpage, augmentez la valeur de simplicité et/ou diminuez la valeur de fidélité.)

Adobe recommande également

- Utilisation du panneau Effets
- A propos des effets de photo

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Dégradés

[A propos des dégradés](#)

[Application d'un dégradé](#)

[Application d'un fond en dégradé à du texte](#)

[Définition d'un dégradé](#)


[Définition de la transparence d'un dégradé](#)

[Création d'un dégradé de type bruit](#)

[Haut de la page](#)

A propos des dégradés

Pour remplir une zone avec un dégradé, faites glisser le pointeur de l'outil Dégradé sur l'image ou la sélection. La distance entre le point de départ (celui où vous appuyez pour la première fois sur le bouton de la souris) et le point d'arrivée (celui où vous relâchez le bouton de la souris) influe sur l'aspect du dégradé, de la même façon que le type de dégradé.



L'outil Dégradé et l'Editeur de dégradé vous permettent de créer un mélange de couleurs personnalisé dans vos photos.

Vous pouvez choisir l'un des types de dégradés suivants dans la barre d'options de l'outil :

Dégradé linéaire Applique un dégradé en ligne droite entre le point de départ et le point d'arrivée.

Dégradé radial Applique un dégradé de forme circulaire entre le point de départ et le point d'arrivée.

Dégradé incliné Applique un dégradé autour du point de départ dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Dégradé réfléchi Applique un dégradé de part et d'autre du point de départ en utilisant des dégradés linéaires symétriques.

Dégradé en losange Applique un dégradé en forme de losange en partant du point de départ vers l'extérieur. Le point d'arrivée définit un angle du losange.

Vous pouvez également appliquer un dégradé à l'image au moyen d'un calque de remplissage. Le calque de remplissage offre davantage de souplesse en permettant de modifier les propriétés de dégradé et d'éditer le masque de remplissage pour restreindre le dégradé à une portion de l'image.

Les dégradés sont stockés dans des bibliothèques. Vous pouvez choisir d'afficher une bibliothèque de dégradés différente dans le menu du

sélecteur de dégradés en cliquant sur le menu et en sélectionnant une bibliothèque au bas de la liste. Vous pouvez enregistrer et charger vos propres bibliothèques de dégradés dans ce menu. Vous avez également la possibilité de gérer les dégradés à l'aide du Gestionnaire des paramètres définis.

Application d'un dégradé

1. Pour remplir une partie de l'image, sélectionnez cette partie avec l'un des outils de sélection. A défaut, le dégradé est appliqué à tout le calque actif.
2. Sélectionnez l'outil Dégradé .
3. Dans la barre d'options de l'outil, cliquez sur le type de dégradé souhaité.
4. Choisissez un fond en dégradé dans le panneau du sélecteur de dégradés de la barre d'options de l'outil.
5. (Facultatif) Définissez les options de dégradé dans la barre d'options de l'outil.

Mode Spécifie comment le dégradé appliqué est fusionné avec les pixels existants de l'image.

Opacité Définit l'opacité du dégradé. Une faible opacité laisse apparaître les pixels situés sous le dégradé. Déplacez le curseur ou entrez une valeur d'opacité.

Inverser Inverse l'ordre des couleurs dans le fond en dégradé.

Transparence Utilise la transparence du dégradé (au lieu des zones transparentes de l'image), si le dégradé contient des zones transparentes.

Simuler Crée un dégradé plus régulier avec moins de bandes de couleur apparentes.


6. Placez le pointeur dans l'image à l'endroit où définir le point de départ du dégradé, puis faites glisser la souris pour définir le point d'arrivée. Pour contraindre l'angle à un multiple de 45°, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous faites glisser la souris.

Application d'un fond en dégradé à du texte

1. Sélectionnez le texte à remplir.
2. Choisissez la commande Calque > Simplifier le calque pour convertir le texte vectoriel en image bitmap. Vous ne pourrez plus modifier le texte une fois que le calque sera simplifié.
3. Tout en maintenant la touche Commande enfoncée, cliquez sur la vignette du calque de texte dans le panneau Calques pour sélectionner le texte.
4. Sélectionnez l'outil Dégradé.
5. Dans la barre d'options de l'outil, cliquez sur le type de dégradé souhaité.
6. Choisissez un fond en dégradé dans le panneau du sélecteur de dégradés.
7. Placez le pointeur dans le texte à l'endroit où définir le point de départ du dégradé, puis faites glisser la souris pour définir le point d'arrivée.

Définition d'un dégradé

Vous pouvez définir vos propres dégradés dans la boîte de dialogue Editeur de dégradé. Un dégradé peut inclure deux couleurs ou plus, ou une couleur ou plus, qui s'estompent progressivement jusqu'à la transparence.



Boîte de dialogue Editeur de dégradé

A. Etape de couleur **B.** Milieu de couleur **C.** Etape d'opacité

Pour définir un dégradé, vous ajoutez une étape de couleur à ajouter au dégradé, faites glisser le taquet d'étape de couleur et l'icône de milieu pour définir l'intervalle entre deux couleurs, puis définissez l'étape d'opacité pour définir la transparence de votre choix dans le dégradé.

1. Dans la section Dessin de la palette d'outils, sélectionnez l'outil Dégradé.
2. Pour afficher la boîte de dialogue Editeur de dégradé, cliquez sur le bouton Modifier sous l'échantillon de dégradé.
3. Dans la zone Paramètres prédéfinis de la boîte de dialogue Editeur de dégradé, sélectionnez un dégradé sur lequel fonder le nouveau dégradé.
4. Pour choisir les couleurs de votre dégradé, cliquez deux fois sur l'étape de dégradé ou cliquez sur le nuancier pour afficher le sélecteur de couleurs. Choisissez une couleur, puis cliquez sur le bouton OK.
5. Pour modifier l'emplacement de l'étape d'une couleur, faites glisser le taquet vers la gauche ou vers la droite.
6. Pour ajouter une couleur au dégradé, cliquez sous la bande de dégradé pour définir une autre étape de couleur.
7. Pour définir le point central de transition entre les couleurs, déplacez le losange sous la bande de dégradé vers la gauche ou vers la droite.
8. Pour supprimer l'étape de couleur que vous modifiez, cliquez sur le bouton Supprimer.
9. Pour définir la fluidité de la transition des couleurs, entrez un pourcentage dans la zone de texte Lissage ou déplacez le curseur.
10. Si nécessaire, définissez les valeurs de transparence du dégradé en déplaçant les étapes d'opacité.
11. Pour enregistrer le dégradé comme dégradé prédéfini, entrez un nom pour le nouveau dégradé, puis cliquez sur le bouton Ajouter.
12. Cliquez sur OK. Le nouveau dégradé est sélectionné et prêt à l'emploi.

[Haut de la page](#)

Définition de la transparence d'un dégradé

Chaque fond en dégradé est associé à des paramètres (étapes d'opacité) qui déterminent l'opacité du fond à différents endroits du dégradé. Le motif en damier indique la quantité de transparence dans l'aperçu du dégradé. Les dégradés nécessitent au moins deux étapes d'opacité.


1. Créez un dégradé.
2. Pour régler l'opacité de départ dans l'Editeur de dégradé, cliquez sur le taquet d'étape d'opacité de gauche situé au-dessus de la bande de dégradé. Le triangle situé au bas du taquet devient noir, signe que vous procédez à l'édition de la transparence de départ.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour définir l'opacité :
 - Entrez une valeur comprise entre 0 (transparence totale) et 100 % (opacité totale).
 - Déplacez le curseur Opacité.
4. Pour régler l'opacité de l'extrémité, cliquez sur le taquet d'étape de transparence de droite situé au-dessus de la bande de dégradé. Définissez ensuite l'opacité comme décrit à l'étape 3.
5. Pour régler les positions de départ ou d'arrivée de l'opacité, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Déplacez le taquet d'étape d'opacité correspondante vers la gauche ou vers la droite.
 - Sélectionnez le taquet d'étape d'opacité correspondante, puis entrez une valeur dans la zone Position.
6. Pour régler la position de l'opacité du milieu (le point situé à mi-chemin entre les opacités de départ et d'arrivée), utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Déplacez le losange situé au-dessus de la bande de dégradé vers la gauche ou vers la droite.
 - Sélectionnez le losange, puis entrez une valeur dans la zone Position.
7. Pour supprimer l'étape d'opacité en cours d'édition, cliquez sur le bouton Supprimer ou faites glisser le taquet d'étape en dehors de la bande de dégradé.
 8. Pour ajouter une opacité intermédiaire, cliquez au-dessus de la bande de dégradé pour définir une nouvelle étape d'opacité. Vous pouvez alors régler et déplacer cette opacité de la même manière que les opacités de départ ou d'arrivée.

Pour supprimer une opacité intermédiaire, faites glisser le taquet d'étape de transparence correspondant vers le haut et hors de la bande de dégradé, ou sélectionnez l'étape et cliquez sur le bouton Supprimer.
 9. Pour enregistrer le dégradé comme dégradé prédéfini, entrez un nouveau nom dans la zone de texte Nom, puis cliquez sur le bouton Nouveau. Un nouveau dégradé prédéfini est créé avec le paramètre de transparence que vous avez spécifié.
 10. Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue et sélectionner le nouveau dégradé. Assurez-vous que l'option Transparence est sélectionnée dans la barre d'options de l'outil.

Création d'un dégradé de type bruit

Un dégradé de type bruit est un dégradé dont les couleurs sont réparties de façon aléatoire selon une gamme des couleurs que vous spécifiez.



Dégradés de type bruit avec différentes valeurs de bruit

A. 10 % de bruit **B.** 50 % de bruit **C.** 90 % de bruit

1. Sélectionnez l'outil Dégradé.
2. Pour afficher la boîte de dialogue Editeur de dégradé, cliquez sur le bouton Modifier de la barre d'options de l'outil.
3. Choisissez l'option Bruit dans le menu Type de dégradé.
4. Définissez les options pour le dégradé.

Cassure Définit la fluidité de la transition entre les couleurs du motif.

Modèle de couleur Spécifie le modèle colorimétrique à utiliser pour définir la gamme des couleurs à inclure dans le dégradé. Pour définir la gamme des couleurs, faites glisser le curseur de chacune des composantes chromatiques.

Restreindre les couleurs Empêche les couleurs sursaturées.

Ajouter de la transparence Ajoute de la transparence à des couleurs aléatoires.

5. Pour mélanger les couleurs de façon aléatoire, cliquez sur le bouton Phase initiale aléatoire jusqu'à ce que vous trouviez un dégradé vous satisfaisant.
6. Entrez le nom du nouveau dégradé.
7. Pour ajouter votre dégradé prédéfini, cliquez sur le bouton Nouveau.
8. Cliquez sur le bouton OK pour refermer la boîte de dialogue et sélectionner le nouveau dégradé.

Adobe recommande également

Filtres Rendu

[Nuages](#)

[Nuages par différence](#)

[Fibres](#)

[Halo](#)

[Texture](#)

[Haut de la page](#) ⁺

Nuages

Le filtre Nuages génère un motif de nuage flou à l'aide de valeurs aléatoires qui varient entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan sur la barre d'outils.

Pour générer un motif de nuage plus marqué, choisissez la commande Filtre > Rendu > Nuages tout en maintenant la touche Option enfoncée.

[Haut de la page](#) ⁺

Nuages par différence

Le filtre Nuages par différence utilise des valeurs générées de manière aléatoire qui varient entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans la palette d'outils pour produire un effet de nuage. Lorsque vous sélectionnez ce filtre pour la première fois, des portions de l'image sont inversées selon un motif de nuage. Une application répétée crée des motifs de veinules ressemblant à une texture marbrée.

[Haut de la page](#) ⁺

Fibres

Le filtre Fibres reproduit l'aspect de fibres tissées d'après les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Il est possible de contrôler les écarts chromatiques à l'aide de l'option Variance. Plus la valeur est faible, plus les bandes de couleur sont longues ; plus la valeur est élevée, plus les fibres sont courtes et la répartition des couleurs variée. L'option Intensité agit sur l'aspect de chaque fibre. Plus le paramètre est faible, plus les fibres sont dispersées ; plus le paramètre est élevé, plus les fibres sont courtes et filandreuses. Le bouton Phase initiale aléatoire modifie l'apparence du motif ; vous pouvez le sélectionner tant que vous n'avez pas trouvé de motif à votre convenance. Lorsque le filtre Fibres est appliqué, les données graphiques du calque actif sont remplacées par les fibres.

Pour colorer les fibres, ajoutez un calque de réglage de la courbe de transfert de dégradé (voir la section Calques de réglage et de remplissage).

[Haut de la page](#) ⁺

Halo

Le filtre Halo simule la réfraction provoquée par la projection d'une lumière vive dans l'objectif d'un appareil photo. Vous pouvez définir la luminosité, la position et la forme (le type d'objectif) du halo. Pour définir la position, cliquez dans la fenêtre d'aperçu de la boîte de dialogue.

Texture

Remarque : *le filtre Texture n'est pas disponible dans Photoshop Elements 12 et ses versions ultérieures.*

Le filtre Texture utilise une image Photoshop en niveaux de gris comme texture pour une image.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Rendu

[Nuages](#)

[Nuages par différence](#)

[Fibres](#)

[Halo](#)

[Texture](#)

[Haut de la page](#) [†]

Nuages

Le filtre Nuages génère un motif de nuage flou à l'aide de valeurs aléatoires qui varient entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan sur la barre d'outils.

*Pour générer un motif de nuage plus marqué, choisissez la commande **Filtre > Rendu > Nuages** tout en maintenant la touche **Alt** (Option sous Mac OS) enfoncée.*

[Haut de la page](#) [†]

Nuages par différence

Le filtre Nuages par différence utilise des valeurs générées de manière aléatoire qui varient entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan dans la palette d'outils pour produire un effet de nuage. Lorsque vous sélectionnez ce filtre pour la première fois, des portions de l'image sont inversées selon un motif de nuage. Une application répétée crée des motifs de veinules ressemblant à une texture marbrée.

[Haut de la page](#) [†]

Fibres

Le filtre Fibres reproduit l'aspect de fibres tissées d'après les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Il est possible de contrôler les écarts chromatiques à l'aide de l'option Variance. Plus la valeur est faible, plus les bandes de couleur sont longues ; plus la valeur est élevée, plus les fibres sont courtes et la répartition des couleurs variée. L'option Intensité agit sur l'aspect de chaque fibre. Plus le paramètre est faible, plus les fibres sont dispersées ; plus le paramètre est élevé, plus les fibres sont courtes et filandreuses. Le bouton Phase initiale aléatoire modifie l'apparence du motif ; vous pouvez le sélectionner tant que vous n'avez pas trouvé de motif à votre convenance. Lorsque le filtre Fibres est appliqué, les données graphiques du calque actif sont remplacées par les fibres.

Pour colorer les fibres, ajoutez un calque de réglage de la courbe de transfert de dégradé (voir la section [Calques de réglage et de remplissage](#)).

[Haut de la page](#) [†]

Halo

Le filtre Halo simule la réfraction provoquée par la projection d'une lumière vive dans l'objectif d'un appareil photo. Vous pouvez définir la luminosité, la position et la forme (le type d'objectif) du halo. Pour définir la position, cliquez dans la fenêtre d'aperçu de la boîte de dialogue.

[Haut de la page](#) [†]

Texture

Remarque : Le filtre Texture n'est pas disponible dans Photoshop Elements 12.

Le filtre Texture utilise une image Photoshop en niveaux de gris comme texture pour une image.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Filtres Esquisse

[Bas-relief](#)
[Craie/Fusain](#)
[Fusain](#)
[Chrome](#)
[Bande dessinée](#)
[Crayon Conté](#)
[Roman illustré](#)
[Plume calligraphique](#)
[Trame de demi-teintes](#)
[Papier gaufré](#)
[Plume et encre](#)
[Photocopie](#)
[Plâtre](#)
[Réticulation](#)
[Tampon](#)
[Contour déchiré](#)
[Papier humide](#)

Bas-relief

[To the top](#)

Le filtre Bas-relief transforme une image pour qu'elle semble gravée en bas-relief et éclairée pour accentuer les variations de la surface. Les zones sombres de l'image prennent la couleur de premier plan, tandis que les zones claires utilisent la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez définir le niveau de détail et de lissage du relief.

Craie/Fusain

[To the top](#)

Le filtre Craie/Fusain remplace les tons clairs et moyens d'une image par un arrière-plan uni gris en tons moyens dessiné grossièrement à la craie. Les zones de tons foncés sont remplacées par des diagonales noires tracées au fusain. Le fusain est dessiné dans la couleur de premier plan, tandis que la craie est de la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez définir la pression du trait et les zones de fusain et de craie.

Fusain

[To the top](#)

Le filtre Fusain redessine une image pour créer un effet d'étalement. Les contours principaux sont dessinés franchement, et les tons moyens sont esquissés d'une touche en diagonale. Le fusain est de la couleur du premier plan, tandis que le papier est de la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez définir l'épaisseur du trait, le niveau de détail de l'image et la répartition entre les tons clairs et foncés.

Chrome

[To the top](#)

Le filtre Chrome donne à l'image une surface chromée et polie en utilisant les tons clairs comme points élevés et les tons foncés comme points bas sur la surface réfléchissante. Vous pouvez définir le niveau de détail et de lissage de la surface chromée.

Après application du filtre Chrome, utilisez la boîte de dialogue Niveaux pour contraster davantage l'image.

Bande dessinée

[To the top](#)

Le filtre Bande dessinée (Filtre > Esquisse > Bande dessinée) crée l'impression que l'image a été créée par un dessinateur de bandes dessinées. Le résultat final peut être ajusté de manière à inclure le niveau de détail nécessaire. Les commandes principales permettent de modifier la palette des couleurs (Flou), le nombre de couleurs reproduites (Ombres), les transitions d'une couleur à l'autre (Pente), et la vivacité des couleurs (Vibrance). En outre, vous pouvez modifier l'épaisseur des traits de la plume qui sont utilisés pour le contour des formes.

Crayon Conté

Le filtre Crayon Conté simule la texture des crayons Conté noir intense et blanc pur sur une image. Ce filtre utilise la couleur de premier plan pour les zones foncées et la couleur d'arrière-plan pour les zones claires. Vous pouvez définir le niveau d'accentuation du premier plan et de l'arrière-plan et spécifier des options de texture. Ces options définissent l'aspect des images comme si ces dernières étaient peintes sur des textures (une toile ou des briques, par exemple) ou vues à travers des blocs de verre.

Pour obtenir un effet plus réaliste, remplacez la couleur de premier plan par l'une des couleurs habituelles du crayon Conté (noir, sépia, sanguine) avant d'appliquer le filtre. Pour obtenir un effet plus discret, utilisez le blanc comme couleur d'arrière-plan et mélangez-y un peu de couleur de premier plan.

Roman illustré

Le filtre Roman illustré (Filtre > Esquisse > Roman illustré) crée l'impression que l'image a été esquissée pour illustrer un roman. Une illustration de roman est limitée à des nuances de gris, et au noir et le blanc. Vous pouvez dès lors modifier notamment la quantité globale de blancs dans l'image (Obscurcissement), la quantité de détails disponibles dans le résultat (Aspect net), les niveaux de contraste (Contraste) et l'épaisseur des traits utilisés pour définir les formes et les contours.

Plume calligraphique

Le filtre Plume calligraphique utilise des touches d'encre fines et linéaires pour faire ressortir les détails de l'image d'origine et produit un effet particulièrement impressionnant sur des images numérisées. Ce filtre remplace la couleur dans l'image d'origine en utilisant la couleur de premier plan pour l'encre et la couleur d'arrière-plan pour le papier. Vous pouvez définir la longueur et la direction du trait, ainsi que la répartition entre les tons clairs et foncés.

Trame de demi-teintes

Le filtre Trame de demi-teintes simule l'effet d'une trame de demi-teintes tout en conservant la gamme des tons continus. Vous pouvez définir la taille, le contraste et le type de trame des demi-teintes.

Papier gaufré

Le filtre Papier gaufré simule la texture du papier recyclé en combinant les effets des filtres Estampage et Grain. Les zones foncées de l'image apparaissent comme des trous sur la couche supérieure du papier, révélant ainsi la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez définir la balance, la granularité et le relief de l'image.

Plume et encre

Le filtre Plume et encre (Filtre > Esquisse > Plume et encre) s'approche le plus possible de l'esquisse artistique. Pour obtenir les meilleurs effets, réglez les paramètres associés à l'encre et conservez les détails (Détail), l'épaisseur des traits artistiques (Largeur), la saturation des aspects les plus sombres (Obscurcissement) et les niveaux de contraste (Contraste). Vous pouvez également modifier les paramètres de la plume afin d'introduire une couleur dominante dans l'image, grâce notamment aux paramètres comme le choix des couleurs (Teinte), les valeurs de contraste (Contraste) et le degré auquel la couleur doit être appliquée (Remplissage).

Photocopie

Le filtre Photocopie simule l'effet obtenu lorsqu'une image est photocopiee. Pour les larges zones sombres, la copie tend à se limiter autour des contours, tandis que les tons moyens deviennent noirs ou blancs unis. Vous pouvez définir le niveau de détail et d'obscurcissement.

Plâtre

Le filtre Plâtre moule le calque de façon à produire un effet de plâtre 3D puis colore le résultat à l'aide des couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Les zones foncées sont rehaussées, tandis que les zones claires sont abaissées. Vous pouvez définir la balance de l'image, son lissage et la lumière.

Réticulation

Le filtre Réticulation simule la déformation et la diminution contrôlées d'une émulsion pour film photographique pour créer une image semblant dense dans les zones foncées, et légèrement grenée dans les tons clairs. Vous pouvez définir les niveaux de densité, de premier plan et d'arrière-plan.

Tampon

Le filtre Tampon simplifie l'image de sorte qu'elle semble tamponnée avec un tampon de caoutchouc ou de bois. Vous pouvez définir le lissage, ainsi que la répartition entre les tons clairs et foncés. Ce filtre convient parfaitement aux images en noir et blanc.

Contour déchiré

Le filtre Contour déchiré produit une image constituée de morceaux de papier déchirés puis la colore à l'aide des couleurs de premier plan et d'arrière-plan. Vous pouvez définir la balance, le lissage et le contraste de l'image. Ce filtre convient particulièrement aux images composées de texte ou d'objets fortement contrastés.

Papier humide

Le filtre Papier humide utilise des taches barbouillées qui semblent peintes sur du papier fibreux et humide, entraînant l'écoulement et le mélange des couleurs. Vous pouvez définir la longueur, la luminosité et le contraste de la fibre de papier.



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Filtres Bruit

[Ajout de bruit](#)

[Flou intérieur](#)

[Antipoussière](#)

[Médiane](#)

[Réduction de bruit](#)

Ajout de bruit

[To the top](#)

Le filtre Ajout de bruit applique des pixels aléatoires à une image, en simulant le résultat obtenu lorsque des photos sont prises avec un film grande vitesse. Ce filtre permet également de réduire l'effet de bande dans des sélections à contour progressif ou des fonds dégradés, de donner un aspect plus réaliste à des zones fortement retouchées ou encore de créer une texture de calque. Vous pouvez définir la quantité de bruit, le type de répartition du bruit et le mode de couleur. L'option Uniforme produit une répartition subtile, tandis que l'option Gaussienne crée un effet moucheté. L'option Monochromatique applique le filtre en utilisant les tons existants de l'image sans modifier les couleurs.

Flou intérieur

[To the top](#)

Le filtre Flou intérieur détecte les contours d'un calque (zones ayant subi des modifications de couleur notables) et rend floue la totalité d'une sélection à l'exception de ses contours. Ce type de flou permet de supprimer le bruit tout en conservant les détails. Ce filtre permet de supprimer l'effet de bande ou le bruit visuel qui apparaît fréquemment sur les numérisations de magazines ou d'autres documents imprimés.

Antipoussière

[To the top](#)

Le filtre Antipoussière réduit le bruit visuel en modifiant des pixels dissemblables.

Médiane

[To the top](#)

Le filtre Médiane réduit le bruit dans un calque en fusionnant la luminosité des pixels d'une sélection. Ce filtre recherche les pixels de même luminosité et élimine les pixels trop dissemblables des pixels adjacents, puis remplace le pixel central par la valeur de luminosité médiane des pixels trouvés. Ce filtre permet notamment d'éliminer ou de réduire l'effet de mouvement sur une image, ou les motifs indésirables parfois visibles sur une image numérisée.

Réduction de bruit

[To the top](#)

Le filtre Réduction de bruit réduit le bruit de lumière et de couleur, tel que le bruit créé par une photo prise avec une lumière insuffisante. Sélectionnez l'option Supprimer l'artefact JPEG pour supprimer les artefacts et les halos engendrés par l'enregistrement d'une image avec une qualité JPEG faible.



Cette photo (à gauche), prise avec un téléphone mobile, présente une zone de bruit sur le visage de l'enfant. Grâce au filtre Réduction de bruit, les pixels isolés sont corrigés (à droite).



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Texte et formes

Ajout de texte

A propos du texte

Ajout de texte

Utilisation l'outil Texte sur la forme

Utilisation de l'outil Texte sur la sélection

Utilisation de l'outil Texte sur tracé personnalisé

Création et utilisation d'un texte masqué

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

Vous pouvez ajouter du texte et des formes de différents effets, couleurs et styles à une image. Utilisez les outils Texte horizontal et Texte vertical pour créer et modifier du texte. Vous pouvez créer un texte de ligne ou un texte de paragraphe.

[Haut de la page](#) ¹¹

A propos du texte

Utilisez les outils Texte horizontal (**T**) et Texte vertical (**LT**) pour créer et modifier du texte. Le texte saisi s'affiche dans un nouveau calque de texte. Vous pouvez créer un texte de ligne ou un texte de paragraphe. Chaque ligne de texte de ligne saisie est indépendante, c'est-à-dire qu'elle varie en longueur à mesure que vous l'écrivez sans être renvoyée à la ligne suivante. Pour créer une ligne de texte, appuyez sur la touche Entrée. Le texte de paragraphe est renvoyé à la ligne suivante dans les limites de paragraphe que vous spécifiez.



Texte de ligne (haut de l'image) et texte de paragraphe (bas de l'image)



Vous pouvez utiliser les outils Masque de texte (cliquez sur l'outil Texte tout en maintenant la touche Alt ou Option enfoncée pour modifier l'outil actif) pour créer une sélection dans la forme de texte. Vous pouvez ensuite créer différents effets et différents découpages dans le texte.

Cliquez sur une image avec l'outil Texte pour passer en mode édition et saisir ou modifier le texte. Vous devez valider les modifications apportées au texte avant d'effectuer toute autre opération (par exemple, sélectionner une commande de menu). L'outil Texte est en mode édition lorsque les boutons de validation

✓ et d'annulation ⓧ apparaissent sous le texte.

Remarque : lorsque vous ajoutez du texte à une image en mode Couleurs indexées, Photoshop Elements ne crée pas de calque de texte. Le texte saisi s'affiche sous forme de texte masqué.


Ajout de texte

1. Dans la barre d'outils, sélectionnez l'outil Texte horizontal  ou Texte vertical .
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour créer une ligne de texte, cliquez à l'intérieur de l'image pour placer un point d'insertion de texte.
 - Pour créer un texte de paragraphe, faites glisser l'outil Texte pour définir le rectangle de saisie du texte.

La petite ligne qui traverse le pointeur en forme de I indique la position de la ligne de base du texte. Pour le texte horizontal, la ligne de base représente la ligne sur laquelle se trouve le texte. Pour le texte vertical, la ligne de base représente l'axe central des caractères du texte.

3. (Facultatif) Sélectionnez des options de texte (police, style, corps et couleur, par exemple) dans la barre d'options des outils.
4. Entrez les caractères de votre choix. Si vous n'avez pas créé une zone de saisie de texte, appuyez sur la touche Entrée pour commencer une nouvelle ligne.

Le texte apparaît dans son propre calque. Pour visualiser les calques, en mode Expert, appuyez sur la touche F11.

5. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour valider le calque de texte :
 - Cliquez sur le bouton de validation .
 - Appuyez sur la touche Entrée du pavé numérique.
 - Cliquez dans l'image, à l'extérieur de la zone de texte.
 - Sélectionnez un autre outil dans la palette d'outils.

Options de l'outil Texte

Définissez les options suivantes de l'outil Texte dans la barre d'options :

Définir la famille de polices Applique une famille de polices à du nouveau texte ou à du texte existant.

Définir le style Applique des styles de police (par exemple, gras) à du nouveau texte ou à du texte existant.

Définir le corps Applique une taille de police à du nouveau texte ou à du texte existant.

Définir la couleur du texte Applique une couleur au nouveau texte ou au texte sélectionné.

Définir l'interligne Définit l'espacement entre les lignes du nouveau texte ou du texte sélectionné.

Faux gras Applique un style de police gras à du nouveau texte ou à du texte existant. Utilisez cette option si votre police n'a pas de vrai style gras que vous pouvez sélectionner depuis le menu de style de police.

Faux italique Applique un style de police italique à du nouveau texte ou à du texte existant. Utilisez cette option si votre police n'a pas de vrai style italique que vous pouvez sélectionner depuis le menu de style de

police.

Souligné Souligne le nouveau texte ou le texte existant.

Barré Barre du nouveau texte ou du texte existant.

Texte aligné Indique l'alignement du texte. Si le texte est orienté horizontalement, cette option vous permet d'aligner le texte à gauche, à droite ou de le centrer. Si le texte est orienté verticalement, cette option vous permet d'aligner le texte en haut, en bas ou de le centrer.

Activer/Désactiver l'orientation du texte Change l'orientation verticale du texte en orientation horizontale, et inversement.

Créer un texte déformé Déforme le texte sur le calque sélectionné.

Lissé Applique un effet de lissage au texte.




Application du lissage


A. Lissage désactivé B. Lissage activé

[Haut de la page](#)

Utilisation l'outil Texte sur la forme

Vous pouvez ajouter du texte aux formes disponibles via l'outil Texte sur la forme.

1. Sélectionnez l'outil Texte sur la forme . Pour modifier rapidement l'outil de texte actif, appuyez sur la touche Option et cliquez sur l'outil actif.




Outil Texte sur la forme

2. Parmi les formes disponibles, sélectionnez la forme à laquelle vous souhaitez ajouter du texte. Faites glisser le curseur sur l'image pour créer la forme.
3. Pour ajouter du texte à l'image, passez le pointeur de la souris sur le tracé jusqu'à ce que l'icône change pour basculer en mode Texte. Cliquez sur le point pour ajouter du texte.

Modifiez le texte comme du texte normal.




Cliquez et saisissez le texte.


- Après avoir ajouté du texte, cliquez sur le bouton de validation . Pour certaines formes, le texte doit être écrit à l'intérieur. Vous pouvez déplacer le texte le long du tracé ou à l'intérieur/à l'extérieur en maintenant enfoncée la touche Cmde tout en cliquant et en faisant glisser le texte (le texte s'affiche dans une petite flèche). Vous pouvez faire glisser le curseur dans une zone sélectionnée, le tracé est autorisé à l'intérieur/à l'extérieur d'une zone.

[Haut de la page](#) 

Utilisation de l'outil Texte sur la sélection

Ajoutez du texte sur le contour d'un tracé créé à partir d'une sélection. Lorsque vous validez une sélection, la sélection est convertie en un tracé sur lequel vous pouvez saisir du texte.

- Sélectionnez l'outil Texte sur la sélection . Pour modifier rapidement l'outil de texte actif, appuyez sur la touche Option et cliquez sur l'outil actif.



Outil Texte sur la sélection

- Placez le curseur sur l'objet de l'image, puis faites glisser le curseur jusqu'à ce que vous obteniez la sélection souhaitée. Vous pouvez ajuster la taille de votre sélection à l'aide du curseur Décalage.



Définissez une sélection.

Lorsque vous confirmez la sélection, la sélection est convertie en tracé.

3. Pour ajouter du texte à l'image, passez le pointeur de la souris sur le tracé jusqu'à ce que l'icône change pour basculer en mode Texte. Cliquez sur le point pour ajouter du texte.



Ajout de texte.


Une fois que vous avez ajouté du texte, vous pouvez le modifier comme du texte normal.

4. Une fois que vous avez fini d'ajouter du texte, cliquez sur le bouton de validation . Annulez pour recommencer le processus.

[Haut de la page](#)

Utilisation de l'outil Texte sur tracé personnalisé

Vous pouvez dessiner et ajouter du texte le long du tracé personnalisé.

1. Sélectionnez l'outil Texte sur tracé personnalisé . Pour modifier rapidement l'outil de texte actif, appuyez sur la touche Option et cliquez sur l'outil actif.



Outil Texte sur tracé personnalisé

2. Dessinez un tracé personnalisé sur l'image. Vous pouvez valider/annuler le tracé dessiné pour le redessiner via la barre d'options de l'outil.
3. Pour affiner ou redessiner le tracé, cliquez sur Modifier dans la barre Options d'outil. Utilisez les noeuds qui apparaissent sur le tracé pour le modifier.
4. Une fois que vous avez fini de créer un tracé, cliquez à n'importe quel endroit le long du tracé pour ajouter du texte. Modifiez le texte comme du texte normal.



Ajout de texte.

5. Après avoir ajouté du texte, cliquez sur le bouton de validation ✓.



[Haut de la page](#)

Création et utilisation d'un texte masqué

Les outils Masque de texte horizontal et Masque de texte vertical permettent de créer une sélection dans la forme de texte. Grâce aux cadres de sélection de texte, vous pouvez vous amuser à couper le texte d'une image pour révéler l'arrière-plan ou à coller le texte sélectionné dans une nouvelle image. Faites des essais avec différentes options pour personnaliser vos images et vos compositions.




Masque de texte horizontal utilisé pour créer une sélection remplie

1. En mode Expert, sélectionnez le calque sur lequel faire apparaître la sélection. Pour obtenir des résultats optimaux, ne créez pas le cadre de sélection du texte sur un calque de texte.
2. Sélectionnez l'outil Masque de texte horizontal  ou Masque de texte vertical .
3. Sélectionnez des options de texte supplémentaires (voir la section [Options de l'outil Texte](#)), puis saisissez votre texte.

Le cadre de sélection de texte apparaît dans l'image du calque actif.

Voir aussi

- [Ajout de texte stylisé à une image](#)
- [Modification du texte](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification du texte

Modification du texte d'un calque de texte

Sélection de caractères

Choix d'une famille et d'un style de police

Choix d'un corps de caractère

Modification de la couleur de texte

Appliquer le style au texte

Déformation de texte

Modification de l'orientation d'un calque de texte




Modification du texte d'un calque de texte

To the top [↑]

Une fois le calque de texte créé, vous pouvez éditer le texte et y appliquer des commandes de calque. Vous pouvez insérer, modifier et supprimer du texte sur les calques de texte. Si un style est appliqué à un calque de texte, l'intégralité du texte hérite des attributs de ce style.

Vous pouvez également modifier l'orientation (soit horizontale, soit verticale) d'un calque de texte. Lorsqu'un calque de texte est vertical, les lignes de texte se lisent de haut en bas. Lorsqu'un calque de texte est horizontal, les lignes de texte se lisent de gauche à droite.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Sélectionnez l'outil Texte horizontal  ou Texte vertical . Vous pouvez également sélectionner l'outil Déplacement  puis cliquer deux fois sur le texte.
- En mode Expert, sélectionnez le calque de texte dans le panneau Calques.

Lorsque vous cliquez dans un calque de texte, l'outil Texte change au point d'insertion en fonction de l'orientation du calque.

2. Placez le point d'insertion dans le texte, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Cliquez pour définir l'emplacement du point d'insertion.
- Sélectionnez un ou plusieurs caractères à modifier.
- Saisissez le texte.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour valider le calque de texte :

- Cliquez sur le bouton de validation  dans la barre d'options.
- Cliquez dans l'image.
- Sélectionnez un autre outil dans la palette d'outils.

Sélection de caractères

To the top [↑]

1. Sélectionnez un outil de texte.

2. Sélectionnez le calque de texte dans le panneau Calques, ou cliquez dans le texte pour sélectionner automatiquement un calque de texte.

3. Placez le point d'insertion dans le texte, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser la souris pour sélectionner un ou plusieurs caractères.
- Cliquez deux fois dans le texte pour sélectionner un seul mot.
- Cliquez trois fois dans le texte pour sélectionner une ligne entière de texte.
- Cliquez dans le texte, puis cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner une plage de caractères.
- Choisissez la commande Sélection > Tout sélectionner pour sélectionner tous les caractères du calque.
- Pour sélectionner des caractères à l'aide des touches fléchées, maintenez la touche Maj enfoncée, puis appuyez sur la touche Droite ou Gauche.

Choix d'une famille et d'un style de police

Une police est un ensemble de caractères (lettres, chiffres ou symboles) qui partagent la même graisse, la même chasse et le même style. Lors de la sélection d'une police, vous pouvez indépendamment sélectionner la famille de police de caractères (par exemple, Arial) et le style de caractère. Un style de caractère est une variante d'une police individuelle d'une famille de caractères (par exemple, Normal, Gras ou Italique). La plage des styles disponibles varie selon chaque police.



Si une police ne comprend pas le style dont vous avez besoin, vous pouvez appliquer des styles dits faux (versions simulées des styles gras et italique). Une « fausse police » est une version de police générée par ordinateur qui simule une police de caractères de remplacement.

1. Si vous apportez des modifications à du texte existant, sélectionnez un ou plusieurs caractères dont vous voulez modifier la police. Pour modifier la police de tous les caractères d'un calque, sélectionnez ce dernier dans le panneau Calques, puis utilisez les boutons et les menus de la barre d'options pour modifier le type, le style, le corps, l'alignement et la couleur de la police.
2. Dans la barre d'options, choisissez une famille de polices de caractères dans le menu déroulant Définir la famille de polices.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez un style de police dans le menu déroulant Définir le style de la barre d'options.
 - Si la famille de polices que vous avez choisie ne contient pas de style gras ou italique, cliquez sur le bouton Faux gras ou sur le bouton Faux italique ou sur les deux boutons.

Note: le texte que vous saisissez adopte par défaut la couleur du premier plan. Vous pouvez cependant modifier la couleur du texte avant ou après l'avoir saisi. Lors de la modification de calques de texte, vous pouvez modifier la couleur de caractères isolés ou de tous les caractères d'un calque.


Choix d'un corps de caractère

Le corps des caractères détermine l'encombrement du caractère dans l'image. La taille physique de la police dépend de la résolution de l'image. Une lettre capitale dans un texte de 72 points mesure environ 2,5 cm de haut dans une image de 72 ppp. Les résolutions supérieures réduisent le corps d'un texte donné, car les pixels sont plus serrés dans les images à résolution élevée.

1. Si vous apportez des modifications à du texte existant, sélectionnez un ou plusieurs caractères dont vous voulez modifier le corps. Pour modifier le corps de tous les caractères d'un calque, sélectionnez le calque de texte dans le panneau Calques.
2. Sélectionnez l'outil Texte horizontal  ou Texte vertical .
3. Dans la barre d'options, entrez ou sélectionnez une nouvelle valeur dans la zone Définir le corps. Vous pouvez entrer un corps supérieur à 72 points. La valeur entrée est convertie dans l'unité de mesure par défaut. Pour utiliser une autre unité de mesure, entrez l'unité (po, cm, pt, px ou pica) après la valeur dans la zone de texte Définir le corps.
L'unité de mesure par défaut est le point. Vous pouvez cependant changer l'unité de mesure dans la section Unités et règles de la boîte de dialogue Préférences. Choisissez Edition > Préférences > Unités et règles, puis sélectionnez une unité de mesure pour le texte.

Modification de la couleur de texte

Vous pouvez modifier la couleur de texte avant ou après la saisie. Lors de la modification de calques de texte, vous pouvez modifier la couleur de caractères isolés ou de tous les caractères d'un calque. Vous pouvez aussi appliquer un dégradé au texte d'un calque de texte.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour modifier la couleur de texte avant de le saisir, sélectionnez l'outil Texte.
 - Pour modifier la couleur d'un texte existant, sélectionnez un outil de texte, puis faites-le glisser pour sélectionner le texte.
2. Pour choisir une couleur dans une liste de nuances, cliquez sur le menu Couleur dans la barre d'options. Pour sélectionner une couleur et l'ajouter à la palette, cliquez sur .

Appliquer le style au texte

Vous pouvez appliquer des effets au texte. Tout effet du panneau Effets peut être appliqué au texte dans un calque.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Avant (en haut) et après (au milieu et en bas) l'application de styles au texte.

1. Pour un nouveau texte, écrivez et validez le texte auquel vous souhaitez appliquer un style. Ensuite, sélectionnez l'une des préconfigurations disponibles dans la barre d'options de l'outil.
2. Pour le texte existant, sélectionnez un calque qui contient du texte.
3. Ouvrez le panneau Effets et cliquez deux fois sur la vignette d'un style que vous souhaitez appliquer au texte.


Déformation de texte

[To the top](#)


La déformation permet d'effectuer une distorsion du texte pour obtenir un large éventail de formes différentes. Vous pouvez, par exemple, donner à du texte la forme d'un arc ou d'une vague. La déformation s'applique à tous les caractères du calque de texte. Il est impossible de déformer isolément certains caractères. Il est également impossible de déformer du texte en faux gras.



Calque de texte auquel une déformation a été appliquée

1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez un calque de texte.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez un outil de texte, puis cliquez sur le bouton Créer un texte déformé  dans la barre Options d'outil.
 - Choisissez Calque > Texte > Déformer le texte.
3. Choisissez un style de déformation dans le menu déroulant Style. Le style détermine la forme de base du texte déformé.
4. Sélectionnez l'orientation de l'effet de déformation (horizontale ou verticale).
5. (Facultatif) Spécifiez les valeurs d'options de déformation supplémentaires pour contrôler l'orientation et la perspective de l'effet de déformation :
 - Inflexion, pour spécifier l'importance de la déformation.
 - Déformation horizontale et Déformation verticale, pour appliquer une perspective à la déformation.
6. Cliquez sur OK.


Annulation de la déformation de texte

1. Sélectionnez un calque de texte auquel une déformation a été appliquée.
2. Sélectionnez un outil de texte, puis cliquez sur le bouton Créer un texte déformé  dans la barre d'options, ou choisissez la commande Calque > Texte > Déformer le texte.
3. Choisissez la commande Sans dans le menu déroulant Style, puis cliquez sur le bouton OK.

Modification de l'orientation d'un calque de texte

[To the top](#)

❖ Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez le texte, puis cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'orientation du texte  dans la barre d'options.
- Sélectionnez un calque de texte, puis choisissez Calque > Texte > Horizontal ou Calque > Texte > Vertical.

More Help topics



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Modification de texte asiatique

Affichage des options de texte asiatique

Réduction de l'espace entre les caractères asiatiques


Activation ou désactivation de l'option tate-chuu-yoko

Activation ou désactivation de l'option Mojikumi

[To the top](#)

Affichage des options de texte asiatique


Photoshop Elements comprend plusieurs options de manipulation de texte asiatique. Les polices asiatiques sont souvent appelées des polices codées sur deux octets ou polices CJC (chinois, japonais et coréen).

1. Sous Windows, choisissez la commande Edition > Préférences > Texte. Sous Mac OS, choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Texte.
2. Définissez les options de texte :
 - Afficher les options de texte asiatique, pour afficher les options de texte asiatique.
 - Afficher les polices en anglais, pour afficher le nom des polices asiatiques en anglais.
3. Cliquez sur OK. Le bouton Afficher les options de texte asiatique  est ajouté à la barre d'options des outils de texte.

[To the top](#)

Réduction de l'espace entre les caractères asiatiques

L'option Tsume permet de réduire l'espace qui entoure un caractère (mais pas le caractère lui-même) selon une valeur exprimée en pourcentage. Lorsque l'option Tsume est appliquée à un caractère, l'espace est réduit de part et d'autre du caractère selon un pourcentage uniforme.


1. Si vous travaillez avec un calque existant, sélectionnez ce dernier dans le panneau Calques, puis sélectionnez un outil de texte.
2. Sélectionnez les caractères à modifier.
3. Cliquez sur le bouton Afficher les options de texte asiatique  dans la barre d'options. Si le bouton n'est pas visible, assurez-vous que les préférences sont définies de manière à rendre les options de texte asiatique visibles.
4. Sélectionnez un pourcentage pour l'option Tsume dans le menu déroulant, et appuyez sur la touche Entrée ou Retour. Plus le pourcentage est élevé, plus les caractères sont comprimés. A 100 % (la valeur maximale), aucun espace ne sépare le cadre de sélection du caractère de son embox.

Note: un embox, également connu sous le nom de cadratin, est un espace dont la hauteur et la largeur correspondent à peu près à la chasse de la lettre « M ».

[To the top](#)

Activation ou désactivation de l'option tate-chuu-yoko

Le tate-chuu-yoko (également appelé kumimoji et renmoji) est un bloc de texte horizontal placé à l'intérieur d'une ligne de texte vertical.





Avant et après l'application du tate-chuu-yoko

1. Si vous travaillez avec un calque existant, sélectionnez ce dernier dans le panneau Calques, puis sélectionnez un outil de texte.

2. Sélectionnez les caractères à faire pivoter.
3. Cliquez sur le bouton Afficher les options de texte asiatique ㊦ dans la barre d'options.
4. Activez Tate-Chuu-Yoko.

Activation ou désactivation de l'option Mojikumi

L'option Mojikumi détermine l'espacement entre la ponctuation, les symboles, les nombres et les autres catégories de caractères japonais. Lorsque l'option Mojikumi est activée, un espacement à demi-chasse est appliqué aux caractères.



Mojikumi désactivé (en haut) et Mojikumi activé (en bas)

1. Si vous travaillez avec un calque existant, sélectionnez ce dernier dans le panneau Calques, puis sélectionnez un outil de texte.
2. Cliquez sur le bouton Afficher les options de texte asiatique ㊦ dans la barre d'options.
3. Activez Mojikumi.



Ajout de texte

A propos du texte

Ajout de texte

Texte sur la forme

Texte sur la sélection

Texte sur tracé personnalisé

Création et utilisation d'un texte masqué

Vous pouvez ajouter du texte et des formes de différents effets, couleurs et styles à une image. Utilisez les outils Texte horizontal (T) et Texte vertical (⌈T) pour créer et modifier du texte. Vous pouvez créer un texte de ligne ou un texte de paragraphe.

[Haut de la page](#)

A propos du texte

Utilisez les outils Texte horizontal (T) et Texte vertical (⌈T) pour créer et modifier du texte. Le texte saisi s'affiche dans un nouveau calque de texte. Vous pouvez créer un texte de ligne ou un texte de paragraphe. Chaque ligne de texte de ligne saisie est indépendante, c'est-à-dire qu'elle varie en longueur à mesure que vous l'écrivez sans être renvoyée à la ligne suivante. Pour créer une ligne de texte, appuyez sur la touche Retour. Le texte de paragraphe est renvoyé à la ligne suivante dans les limites de paragraphe que vous spécifiez.



Texte de ligne (haut de l'image) et texte de paragraphe (bas de l'image)

Vous pouvez utiliser les outils Masque de texte (cliquez sur l'outil Texte tout en maintenant la touche Option enfoncée pour modifier l'outil actif) pour créer une sélection dans la forme de texte. Vous pouvez ensuite créer différents effets et différents découpages dans le texte.



Cliquez sur une image avec l'outil Texte pour passer en mode édition et saisir ou modifier le texte. Vous devez valider les modifications apportées au texte avant d'effectuer toute autre opération (par exemple, sélectionner une commande de menu). L'outil Texte est en mode édition lorsque les boutons de validation

✓ et d'annulation ⓧ apparaissent sous le texte.

Remarque : lorsque vous ajoutez du texte à une image en mode Couleurs indexées, Photoshop Elements ne crée pas de calque de texte. Le texte saisi s'affiche sous forme de texte masqué.

[Haut de la page](#)


Ajout de texte

1. Dans la barre d'outils, sélectionnez l'outil Texte horizontal  ou Texte vertical .
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour créer une ligne de texte, cliquez à l'intérieur de l'image pour placer un point d'insertion de texte.
 - Pour créer un texte de paragraphe, faites glisser l'outil Texte pour définir le rectangle de saisie du texte.

La petite ligne qui traverse le pointeur en forme de I indique la position de la ligne de base du texte. Pour le texte horizontal, la ligne de base représente la ligne sur laquelle se trouve le texte. Pour le texte vertical, la ligne de base représente l'axe central des caractères du texte.

3. (Facultatif) Sélectionnez des options de texte (police, style, corps et couleur, par exemple) dans la barre Options d'outil.
4. Entrez les caractères de votre choix. Si vous n'avez pas créé une zone de saisie de texte, appuyez sur la touche Retour pour commencer une nouvelle ligne.

Le texte apparaît dans son propre calque. Pour visualiser les calques, en mode Expert, appuyez sur la touche F11.
5. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour valider le calque de texte :

- Cliquez sur le bouton de validation .
- Appuyez sur la touche Retour du pavé numérique.
- Cliquez dans l'image, à l'extérieur de la zone de texte.
- Sélectionnez un autre outil dans la palette d'outils.

Options de l'outil Texte

Définissez les options suivantes de l'outil Texte dans la barre d'options :

Définir la famille de polices Applique une famille de polices à du nouveau texte ou à du texte existant.

Définir le style Applique des styles de police (par exemple, gras) à du nouveau texte ou à du texte existant.

Définir le corps Applique une taille de police à du nouveau texte ou à du texte existant.

Couleur menu Applique une couleur au nouveau texte ou au texte sélectionné.

Définir l'interligne Définit l'espacement entre les lignes du nouveau texte ou du texte sélectionné.

Faux gras Applique un style de police gras à du nouveau texte ou à du texte existant. Utilisez cette option si votre police n'a pas de vrai style gras que vous pouvez sélectionner depuis le menu de style de police.

Faux italique Applique un style de police italique à du nouveau texte ou à du texte existant. Utilisez cette option si votre police n'a pas de vrai style italique que vous pouvez sélectionner depuis le menu de style de police.

Souligné Souligne le nouveau texte ou le texte existant.

Barré Barre du nouveau texte ou du texte existant.

Texte aligné Indique l'alignement du texte. Si le texte est orienté horizontalement, cette option vous permet d'aligner le texte à gauche, à droite ou de le centrer. Si le texte est orienté verticalement, cette option vous permet d'aligner le texte en haut, en bas ou de le centrer.

Activer/Désactiver l'orientation du texte Change l'orientation verticale du texte en orientation horizontale, et inversement.

Créer un texte déformé Déforme le texte sur le calque sélectionné.

Lissé Applique un effet de lissage au texte.




Application du lissage


A. Lissage désactivé B. Lissage activé

[Haut de la page](#)

Texte sur la forme

Vous pouvez ajouter du texte aux formes disponibles via l'outil Texte sur la forme.


1. Sélectionnez l'outil Texte sur la forme . Pour modifier rapidement l'outil de texte actif, appuyez sur la touche Option et cliquez sur l'outil actif.




Texte sur la forme

2. Parmi les formes disponibles, sélectionnez la forme à laquelle vous souhaitez ajouter du texte. Faites glisser le curseur sur l'image pour créer la forme.
3. Pour ajouter du texte à l'image, passez le pointeur de la souris sur le tracé jusqu'à ce que l'icône change pour basculer en mode Texte. Cliquez sur le point pour ajouter du texte.

Modifiez le texte comme du texte normal.





Cliquer et entrer du texte

- Après avoir ajouté du texte, cliquez sur le bouton de validation . Pour certaines formes, le texte doit être écrit à l'intérieur. Vous pouvez déplacer le texte le long du tracé ou à l'intérieur/à l'extérieur en maintenant enfoncée la touche Cmde tout en cliquant et en faisant glisser le texte (le texte s'affiche dans une petite flèche). Vous pouvez faire glisser le curseur dans une zone sélectionnée, le tracé est autorisé à l'intérieur/à l'extérieur d'une zone.

Texte sur la sélection

Ajoutez du texte sur le contour d'un tracé créé à partir d'une sélection. Lorsque vous validez une sélection, la sélection est convertie en un tracé sur lequel vous pouvez saisir du texte.

- Sélectionnez l'outil Texte sur la forme . Pour modifier rapidement l'outil de texte actif, appuyez sur la touche Option et cliquez sur l'outil actif.



Texte sur la sélection

- Placez le curseur sur l'objet de l'image, puis faites glisser le curseur jusqu'à ce que vous obteniez la sélection souhaitée. Vous pouvez ajuster la taille de votre sélection à l'aide du curseur Décalage.



Définir une sélection

Lorsque vous confirmez la sélection, la sélection est convertie en tracé.

- Pour ajouter du texte à l'image, passez le pointeur de la souris sur le tracé jusqu'à ce que l'icône change pour basculer en mode Texte. Cliquez sur le point pour ajouter du texte.



Ajouter du texte


Une fois que vous avez ajouté du texte, vous pouvez le modifier comme du texte normal.


4. Une fois que vous avez fini d'ajouter du texte, cliquez sur le bouton de validation . Annulez pour recommencer le processus.

[Haut de la page](#)

Texte sur tracé personnalisé


Vous pouvez dessiner et ajouter du texte le long du tracé personnalisé.

1. Sélectionnez l'outil Texte sur tracé personnalisé . Pour modifier rapidement l'outil de texte actif, appuyez sur la touche Option et cliquez sur l'outil actif.



Texte sur tracé personnalisé

2. Dessinez un tracé personnalisé sur l'image. Vous pouvez valider/annuler le tracé dessiné pour le redessiner via la barre d'options de l'outil.
3. Pour affiner ou redessiner le tracé, cliquez sur Modifier dans la barre Options d'outil. Utilisez les noeuds qui apparaissent sur le tracé pour le modifier.
4. Une fois que vous avez fini de créer un tracé, cliquez à n'importe quel endroit le long du tracé pour ajouter du texte. Modifiez le texte comme du texte normal.



Ajouter du texte



- Après avoir ajouté du texte, cliquez sur le bouton de validation ✓.

Création et utilisation d'un texte masqué

Les outils Masque de texte horizontal et Masque de texte vertical permettent de créer une sélection dans la forme de texte. Grâce aux cadres de sélection de texte, vous pouvez vous amuser à couper le texte d'une image pour révéler l'arrière-plan ou à coller le texte sélectionné dans une nouvelle image. Faites des essais avec différentes options pour personnaliser vos images et vos compositions.



Masque de texte horizontal utilisé pour créer une sélection remplie

- En mode Expert, sélectionnez le calque sur lequel faire apparaître la sélection. Pour obtenir des résultats optimaux, ne créez pas le cadre de sélection du texte sur un calque de texte.
- Sélectionnez l'outil Masque de texte horizontal  ou Masque de texte vertical .
- Sélectionnez des options de texte supplémentaires (voir la section [Options de l'outil Texte](#)), puis saisissez votre texte.

Le cadre de sélection de texte apparaît dans l'image du calque actif.

Adobe recommande également

- Ajout de texte stylisé à une image



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification du texte

Modification du texte d'un calque de texte

Sélection de caractères

Choix d'une famille et d'un style de police

Choix d'un corps de caractère

Modification de la couleur de texte

Application d'un style au texte

Déformation de texte

Modification de l'orientation d'un calque de texte




[Haut de la page](#) 

Modification du texte d'un calque de texte

Une fois le calque de texte créé, vous pouvez éditer le texte et y appliquer des commandes de calque. Vous pouvez insérer, modifier et supprimer du texte sur les calques de texte. Si un style est appliqué à un calque de texte, l'intégralité du texte hérite des attributs de ce style.

Vous pouvez également modifier l'orientation (soit horizontale, soit verticale) d'un calque de texte. Lorsqu'un calque de texte est vertical, les lignes de texte se lisent de haut en bas. Lorsqu'un calque de texte est horizontal, les lignes de texte se lisent de gauche à droite.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Sélectionnez l'outil Texte horizontal  ou Texte vertical . Vous pouvez également sélectionner l'outil Déplacement , puis cliquer deux fois sur le texte.
- En mode Expert, sélectionnez le calque de texte dans le panneau Calques.

Lorsque vous cliquez dans un calque de texte, l'outil Texte change au point d'insertion en fonction de l'orientation du calque.

2. Placez le point d'insertion dans le texte, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Cliquez pour définir l'emplacement du point d'insertion.
- Sélectionnez un ou plusieurs caractères à modifier.
- Saisissez le texte.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour valider le calque de texte :

- Cliquez sur le bouton de validation  dans la barre d'options.
- Cliquez dans l'image.
- Sélectionnez un autre outil dans la palette d'outils.

[Haut de la page](#) 

Sélection de caractères

1. Sélectionnez un outil de texte.

2. Sélectionnez le calque de texte dans le panneau Calques, ou cliquez dans le texte pour sélectionner automatiquement un calque de texte.

3. Placez le point d'insertion dans le texte, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Faites glisser la souris pour sélectionner un ou plusieurs caractères.
 - Cliquez deux fois dans le texte pour sélectionner un seul mot.
 - Cliquez trois fois dans le texte pour sélectionner une ligne entière de texte.
 - Cliquez dans le texte, puis cliquez tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour sélectionner une plage de caractères.
 - Choisissez la commande Sélection > Tout sélectionner pour sélectionner tous les caractères du calque.
 - Pour sélectionner des caractères à l'aide des touches fléchées, maintenez la touche Maj enfoncée, puis appuyez sur la touche Droite ou Gauche.
- Après avoir activé un outil de texte, cliquez sur les options d'alignement dans la barre d'options de l'outil.

[Haut de la page](#) ¹¹

Choix d'une famille et d'un style de police

Une police est un ensemble de caractères (lettres, chiffres ou symboles) qui partagent la même grasse, la même chasse et le même style. Lors de la sélection d'une police, vous pouvez indépendamment sélectionner la famille de police de caractères (par exemple, Arial) et le style de caractère. Un style de caractère est une variante d'une police individuelle d'une famille de caractères (par exemple, Normal, Gras ou Italique). La plage des styles disponibles varie selon chaque police.

Si une police ne comprend pas le style dont vous avez besoin, vous pouvez appliquer des styles dits faux (versions simulées des styles gras et italique). Une « fausse police » est une version de police générée par ordinateur qui simule une police de caractères de remplacement.

1. Si vous apportez des modifications à du texte existant, sélectionnez un ou plusieurs caractères dont vous voulez modifier la police. Pour modifier la police de tous les caractères d'un calque, sélectionnez ce dernier dans le panneau Calques, puis utilisez les boutons et les menus de la barre d'options pour modifier le type, le style, le corps, l'alignement et la couleur de la police.
2. Dans la barre d'options, choisissez une famille de polices de caractères dans le menu déroulant Définir la famille de polices.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez un style de police dans le menu déroulant Définir le style de la barre d'options.
 - Si la famille de polices que vous avez choisie ne contient pas de style gras ou italique, cliquez sur le bouton Faux gras ou sur le bouton Faux italique ou sur les deux boutons.

Remarque : le texte que vous saisissez adopte par défaut la couleur du premier plan. Vous pouvez cependant modifier la couleur du texte avant ou après l'avoir saisi. Lors de la modification de calques de texte, vous pouvez modifier la couleur de caractères isolés ou de tous les caractères d'un calque.


[Haut de la page](#) ¹¹

Choix d'un corps de caractère

Le corps des caractères détermine l'encombrement du caractère dans l'image. La taille physique de la police dépend de la résolution de l'image. Une lettre capitale dans un texte de 72 points mesure environ 2,5 cm de haut dans une image de 72 ppp. Les résolutions supérieures réduisent le corps d'un texte donné, car les pixels sont plus serrés dans les images à résolution élevée.

1. Si vous apportez des modifications à du texte existant, sélectionnez un ou plusieurs

caractères dont vous voulez modifier le corps. Pour modifier le corps de tous les caractères d'un calque, sélectionnez le calque de texte dans le panneau Calques.


2. Sélectionnez l'outil Texte horizontal ou Texte vertical. 
3. Dans la barre d'options, entrez ou sélectionnez une nouvelle valeur dans la zone Définir le corps. Vous pouvez entrer un corps supérieur à 72 points. La valeur entrée est convertie dans l'unité de mesure par défaut. Pour utiliser une autre unité de mesure, entrez l'unité (po, cm, pt, px ou pica) après la valeur dans la zone de texte Définir le corps.

L'unité de mesure par défaut est le point. Vous pouvez cependant changer l'unité de mesure dans la section Unités et règles de la boîte de dialogue Préférences. Choisissez Photoshop Elements Editor > Préférences > Unités et règles, puis choisissez une unité de mesure pour le texte.

[Haut de la page](#) 

Modification de la couleur de texte

Vous pouvez modifier la couleur de texte avant ou après la saisie. Lors de la modification de calques de texte, vous pouvez modifier la couleur de caractères isolés ou de tous les caractères d'un calque. Vous pouvez aussi appliquer un dégradé au texte d'un calque de texte.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour modifier la couleur de texte avant de le saisir, sélectionnez l'outil Texte.
 - Pour modifier la couleur d'un texte existant, sélectionnez un outil de texte, puis faites-le glisser pour sélectionner le texte.
2. Pour choisir une couleur dans une liste de nuances, cliquez sur le menu Couleur dans la barre d'options. Pour sélectionner une couleur et l'ajouter à la palette, cliquez sur .

[Haut de la page](#) 

Application d'un style au texte

Vous pouvez appliquer des effets au texte. Tout effet du panneau Effets peut être appliqué au texte dans un calque.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Avant (en haut) et après (au milieu et en bas) l'application de styles au texte.

1. Pour un nouveau texte, écrivez et validez le texte auquel vous souhaitez appliquer un style. Ensuite, sélectionnez l'une des préconfigurations disponibles dans la barre d'options de l'outil.
2. Pour le texte existant, sélectionnez un calque qui contient du texte.
3. Ouvrez le panneau Effets et cliquez deux fois sur la vignette d'un style que vous souhaitez appliquer au texte.


[Haut de la page](#) 

Déformation de texte


La déformation permet d'effectuer une distorsion du texte pour obtenir un large éventail de formes différentes. Vous pouvez, par exemple, donner à du texte la forme d'un arc ou d'une vague. La déformation s'applique à tous les caractères du calque de texte. Il est impossible de déformer isolément certains caractères. Il est également impossible de déformer du texte en faux gras.



Calque de texte auquel une déformation a été appliquée


1. Dans l'espace de travail Modifier, sélectionnez un calque de texte.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez un outil de texte, puis cliquez sur le bouton Déformation  dans la barre Options d'outil.
 - Choisissez Calque > Texte > Déformer le texte.
3. Choisissez un style de déformation dans le menu déroulant Style. Le style détermine la forme de base du texte déformé.
4. Sélectionnez l'orientation de l'effet de déformation (horizontale ou verticale).
5. (Facultatif) Spécifiez les valeurs d'options de déformation supplémentaires pour contrôler l'orientation et la perspective de l'effet de déformation :
 - Inflexion, pour spécifier l'importance de la déformation.
 - Déformation horizontale et Déformation verticale, pour appliquer une perspective à la déformation.
6. Cliquez sur OK.

Annulation de la déformation de texte

1. Sélectionnez un calque de texte auquel une déformation a été appliquée.
2. Sélectionnez un outil de texte, puis cliquez sur le bouton Créer un texte déformé dans la barre d'options, ou choisissez la commande Calque > Texte > Déformer le texte. 
3. Choisissez la commande Sans dans le menu déroulant Style, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#) 

Modification de l'orientation d'un calque de texte

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez le texte, puis cliquez sur le bouton Activer/Désactiver l'orientation du texte  dans la barre d'options.
 - Sélectionnez un calque de texte, puis choisissez Calque > Texte > Horizontal ou Calque > Texte > Vertical.

Adobe recommande également

Utilisation du panneau Nuancier

- Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification de texte asiatique

[Affichage des options de texte asiatique](#)

[Réduction de l'espace entre les caractères asiatiques](#)


[Activation ou désactivation de l'option tate-chuu-yoko](#)

[Activation ou désactivation de l'option Mojikumi](#)

[Haut de la page](#)

Affichage des options de texte asiatique


Photoshop Elements comprend plusieurs options de manipulation de texte asiatique. Les polices asiatiques sont souvent appelées des polices codées sur deux octets ou polices CJC (chinois, japonais et coréen).

1. Choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Texte.
2. Définissez les options de texte :
 - Afficher les options de texte asiatique, pour afficher les options de texte asiatique.
 - Afficher les polices en anglais, pour afficher le nom des polices asiatiques en anglais.
3. Cliquez sur OK. Le bouton Afficher les options de texte asiatique  est ajouté à la barre d'options des outils de texte.

[Haut de la page](#)

Réduction de l'espace entre les caractères asiatiques

L'option Tsume permet de réduire l'espace qui entoure un caractère (mais pas le caractère lui-même) selon une valeur exprimée en pourcentage. Lorsque l'option Tsume est appliquée à un caractère, l'espace est réduit de part et d'autre du caractère selon un pourcentage uniforme.

1. Si vous travaillez avec un calque existant, sélectionnez ce dernier dans le panneau Calques, puis sélectionnez un outil de texte.
2. Sélectionnez les caractères à modifier.
3. Cliquez sur le bouton Afficher les options de texte asiatique  dans la barre d'options. Si le bouton n'est pas visible, assurez-vous que les préférences sont définies de manière à rendre les options de texte asiatique visibles.
4. Sélectionnez un pourcentage pour l'option Tsume dans le menu déroulant, et appuyez sur la touche Retour. Plus le pourcentage est élevé, plus les caractères sont comprimés. A 100 % (la valeur maximale), aucun espace ne sépare le cadre de sélection du caractère de son embox.

Remarque : un embox, également connu sous le nom de cadratin, est un espace dont la hauteur et la largeur correspondent à peu près à la chasse de la lettre « M ».


[Haut de la page](#)

Activation ou désactivation de l'option tate-chuu-yoko

Le tate-chuu-yoko (également appelé kumimoji et renmoji) est un bloc de texte horizontal placé à l'intérieur d'une ligne de texte vertical.





Avant et après l'application du tate-chuu-yoko

1. Si vous travaillez avec un calque existant, sélectionnez ce dernier dans le panneau Calques, puis sélectionnez un outil de texte.
2. Sélectionnez les caractères à faire pivoter.
3. Cliquez sur le bouton Afficher les options de texte asiatique  dans la barre d'options.
4. Activez Tate-Chuu-Yoko.


[Haut de la page](#) 


Activation ou désactivation de l'option Mojikumi

L'option Mojikumi détermine l'espacement entre la ponctuation, les symboles, les nombres et les autres catégories de caractères japonais. Lorsque l'option Mojikumi est activée, un espacement à demi-chasse est appliqué aux caractères.



Mojikumi désactivé (en haut) et Mojikumi activé (en bas)

1. Si vous travaillez avec un calque existant, sélectionnez ce dernier dans le panneau Calques, puis sélectionnez un outil de texte.
2. Cliquez sur le bouton Afficher les options de texte asiatique  dans la barre d'options.
3. Activez Mojikumi.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Calques

Création des calques

[Présentation des calques](#)

[A propos du panneau Calques](#)

[Ajout de calques](#)

[Création d'un calque vide et attribution d'un nom au calque](#)

[Création d'un calque à partir d'une portion de calque](#)

[Conversion du calque d'arrière-plan en calque ordinaire](#)

[Conversion d'un calque en calque d'arrière-plan](#)

[Gérer les calques](#)

[Découvrez la dernière version de Photoshop Elements](#) | [Explorez la suite de produits Elements](#)

[Haut de la page](#) 

Présentation des calques

Les calques sont utiles pour ajouter des composants à une image et les manipuler indépendamment les uns des autres, sans modifier l'image d'origine de façon permanente. Vous pouvez apporter des modifications à la couleur ou à la luminosité, appliquer des effets spéciaux, repositionner le contenu du calque, spécifier différentes valeurs d'opacité et de fusion, entre autres, séparément pour chacun des calques. Vous pouvez également modifier l'ordre d'empilement des calques, lier des calques pour les manipuler simultanément, ainsi que créer des animations web composées de calques.

Les calques peuvent être comparés à des feuilles de verre superposées les unes aux autres et sur lesquelles vous pouvez dessiner. Les zones transparentes d'un calque laissent apparaître les calques inférieurs. Vous pouvez travailler sur un calque indépendamment des autres et expérimenter pour créer les effets recherchés. Tant que vous ne combinez (ou fusionnez) pas les calques, chacun d'entre eux reste indépendant. Le calque situé au bas du panneau Calques, c'est-à-dire le calque d'arrière-plan, est toujours verrouillé (protégé). Par conséquent, vous ne pouvez pas modifier son ordre d'empilement, son mode de fusion ou son opacité (à moins de le convertir au préalable en calque ordinaire).



Les zones transparentes d'un calque laissent apparaître les calques inférieurs.

Les calques sont organisés dans le panneau Calques. Conservez ce panneau affiché pendant vos travaux

dans Adobe Photoshop Elements. Vous pouvez ainsi voir immédiatement le calque actif (le calque sélectionné sur lequel vous travaillez). Vous pouvez simplifier la gestion des calques en les liant pour les déplacer comme un tout. Plus votre image contient de calques, plus son fichier est volumineux. La fusion des calques sur lesquels vous ne travaillez plus vous aidera à réduire la taille du fichier de l'image. Le panneau Calques est une mine de renseignements dont vous aurez besoin tout au long de votre travail sur les photos, tandis que le menu Calque vous sera des plus utiles pour manipuler les calques.

Les calques ordinaires sont des calques pixellisés (d'image). Vous utilisez d'autres types de calques pour créer des effets spéciaux :

Calques de remplissage Ces calques contiennent un dégradé de couleurs, une couleur en aplat ou un motif.

Calques de réglage Ces calques vous permettent d'affiner la couleur, la luminosité et la saturation sans apporter de modifications permanentes à l'image (jusqu'à l'aplatissement ou la réduction du calque de réglage).

Calques de texte et de forme Ces calques vous permettent de créer du texte et des formes vectorisés. Vous ne pouvez pas peindre sur les calques de réglage, mais vous pouvez le faire sur leurs masques. Pour peindre sur les calques de remplissage ou de texte, vous devez d'abord les convertir en calques d'images ordinaires.


[Haut de la page](#)

A propos du panneau Calques

Le panneau Calques (Fenêtre > Calques) recense tous les calques d'une image, du calque du dessus (tout en haut) à celui d'arrière-plan (tout en bas). En mode Expert, si vous travaillez dans l'espace de travail personnalisé, vous pouvez faire glisser le panneau Calques pour l'ajouter en tant qu'onglet avec d'autres panneaux.

Le calque actif (calque de travail) est mis en surbrillance afin d'être facilement identifié. Lorsque vous travaillez sur une image, vérifiez quel calque est actif pour vous assurer que les réglages et modifications que vous réalisez sont appliqués au calque approprié. Si, par exemple, vous choisissez une commande et que rien ne semble se produire, vérifiez que le calque affiché est bien le calque actif.

Les icônes du panneau vous permettent d'effectuer de nombreuses tâches (création, masquage, liaison, verrouillage et suppression d'un calque, par exemple). A part quelques exceptions, les modifications que vous apportez ne s'appliquent qu'au calque sélectionné ou actif, mis en surbrillance.






Panneau Calques

A. Menu de mode de fusion **B.** Afficher/Masquer le calque **C.** Calque lié à un autre calque **D.** Aperçu d'un


calque **E**. Le calque en surbrillance correspond au calque actif. **F**. Calque verrouillé **G**. Calque avec style

En mode d'affichage sous forme de liste, le panneau Calques affiche une vignette, un titre et une ou plusieurs icônes décrivant chacun des calques :


 Le calque est visible. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour afficher ou masquer un calque. Lorsque le calque est masqué, l'icône  s'affiche. Vous ne pouvez pas imprimer les calques masqués.


 Le calque est lié au calque actif.

 Le calque est verrouillé.

 L'image contient des groupes de calques et a été importée depuis *Adobe Photoshop*. Photoshop Elements ne prend pas en charge les groupes de calques et ne peut les afficher que sous leur forme réduite. Vous devez les simplifier pour créer une image modifiable.


Vous pouvez utiliser les boutons du panneau pour effectuer des actions :

 Création d'un nouveau calque.

 Création un groupe.

 Création d'un calque de remplissage/réglage.

 Suppression d'un calque.

 Verrouillage des pixels transparents.

Le menu de mode de fusion (Normal, Fondu, Obscurcir, etc.), la zone de texte Opacité et le bouton Plus donnant accès à un menu de commandes de calques et d'options de panneau sont également disponibles en haut du panneau.

[Haut de la page](#) 

Ajout de calques

Les nouveaux calques s'affichent au-dessus du calque sélectionné dans le panneau Calques. Vous pouvez ajouter des calques à une image en utilisant les méthodes suivantes :

- création de calques vierges ou conversion de sélections en calques ;
- conversion d'un calque d'arrière-plan en un calque ordinaire, et inversement ;
- collage de sélections dans une image ;
- utilisation de l'outil Texte ou d'un outil de forme ;
- duplication d'un calque existant.

Vous pouvez créer, pour une même image, jusqu'à 8 000 calques ayant chacun leur mode de fusion et leur opacité. Ce nombre peut toutefois varier selon les ressources en mémoire de votre système.

[Haut de la page](#) 

Création d'un calque vide et attribution d'un nom au calque

- Effectuez l'une des opérations suivantes dans Photoshop Elements :
 - Pour créer un calque avec le nom et les paramètres par défaut, cliquez sur le bouton Créer un calque dans le panneau Calques. Le calque obtenu est défini sur le mode Normal avec une opacité de 100 %, et son nom suit l'ordre de création (Pour renommer le nouveau calque, cliquez deux fois dessus, puis saisissez le nouveau nom)
 - Pour créer un calque et spécifier son nom et ses options, choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque, ou choisissez la commande Nouveau calque dans le menu du panneau Calques. Spécifiez le nom et les autres options, puis cliquez sur le bouton OK.

Le nouveau calque est automatiquement sélectionné et apparaît dans le panneau, au-dessus du calque précédemment sélectionné.


[Haut de la page](#)

Création d'un calque à partir d'une portion de calque

Vous pouvez déplacer une partie d'une image d'un calque vers un nouveau calque tout en conservant le fichier d'origine intact.

1. Sélectionnez un calque existant, puis effectuez une sélection.
2. Choisissez l'une des commandes suivantes :
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque par Copier pour copier la sélection dans un nouveau calque.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque par Couper pour couper la sélection et la coller dans un nouveau calque.

La zone sélectionnée apparaît dans un nouveau calque, à la même position par rapport au contour de l'image.



Création d'un calque en copiant et en collant une partie d'un calque dans le nouveau calque

[Haut de la page](#)

Conversion du calque d'arrière-plan en calque ordinaire

Le calque d'arrière-plan est le calque de base d'une image. Les autres calques sont empilés sur le calque d'arrière-plan, qui contient en général (mais pas toujours) les données d'image réelles d'une photo. Pour protéger l'image, le calque d'arrière-plan est toujours verrouillé. Si vous souhaitez modifier son ordre d'empilement, son mode de fusion ou son opacité, vous devez tout d'abord le convertir en calque ordinaire.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur le calque d'arrière-plan dans le panneau Calques.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque à partir de l'arrière-plan.
 - Sélectionnez le calque d'arrière-plan, puis choisissez la commande Dupliquer le calque dans le menu du panneau Calques pour conserver le calque d'arrière-plan intact et en créer une copie sous forme de nouveau calque.

Vous pouvez créer une réplique du calque d'arrière-plan converti quelle que soit la méthode de conversion utilisée ; il suffit de sélectionner le calque d'arrière-plan converti et de choisir la commande Dupliquer le calque dans le menu Plus du panneau Calques.

2. Saisissez un nom pour le nouveau calque.

Si vous faites glisser l'outil Gomme d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan, ce

dernier est automatiquement converti en un calque ordinaire, et les zones effacées deviennent transparentes.

[Haut de la page](#) ⁺

Conversion d'un calque en calque d'arrière-plan

Vous ne pouvez pas convertir un calque en calque d'arrière-plan si l'image en contient déjà un. Le cas échéant, vous devez d'abord convertir le calque d'arrière-plan existant en un calque ordinaire.

1. Sélectionnez un calque dans le panneau Calques.
2. Choisissez Calque > Nouveau > Arrière-plan d'après un calque.

Les zones transparentes du calque d'origine adoptent la couleur de l'arrière-plan.

[Haut de la page](#) ⁺

Gérer les calques

Créer un groupe

Vous pouvez créer un groupe pour éviter l'encombrement et organiser les calques. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour créer un groupe avec les paramètres par défaut, cliquez sur l'icône Créer un groupe dans le panneau Calques en mode Expert.
- Pour créer un groupe avec des paramètres personnalisés, procédez comme suit :
 - Sélectionnez Calque > Nouveau > Groupe.
 - Spécifiez un nom et d'autres options, puis cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue.

Affectation d'une couleur à un calque ou un groupe

Le codage des couleurs des calques et groupes vous aide à identifier des calques associés dans le panneau Calques. Avec le bouton droit de la souris, cliquez simplement sur le calque ou le groupe, puis choisissez une couleur.

Voir aussi

- [Vidéo | Gestion des calques dans Photoshop Elements](#)
- A propos des calques de réglage et de remplissage
- A propos des masques d'écrêtage du calque
- Verrouillage ou déverrouillage d'un calque
- A propos des options d'opacité et de fusion des calques
- Simplification d'un calque
- A propos du texte
- Suppression d'un calque
- A propos des formes
- Copie d'un calque entre deux images
- Duplication d'un calque dans une image
- Définition du mode de fusion d'un calque
- Définition de l'opacité d'un calque
- [A propos des sélections](#)



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Copie et organisation des calques

[Duplication d'un calque dans une image](#)

[Duplication d'un ou de plusieurs calques dans une autre image](#)

[Copie d'un calque entre deux images](#)

[Déplacement du contenu d'un calque](#)

[Modification de l'ordre d'empilement des calques](#)

[Liaison et rupture de liens entre des calques](#)

[Fusion de calques](#)

[Fusion de calques dans un autre calque](#)

[Aplatissement d'une image](#)

[Haut de la page](#)

Duplication d'un calque dans une image

Vous avez la possibilité de dupliquer les calques, y compris le calque d'arrière-plan, dans une image.

- Sélectionnez un ou plusieurs calques dans le panneau Calques, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour dupliquer et renommer le calque, choisissez la commande Calque > Dupliquer le calque, ou choisissez la commande Dupliquer le calque dans le menu Plus du panneau Calques. Nommez le calque dupliqué, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour dupliquer le calque sans le nommer, sélectionnez-le, puis faites-le glisser sur le bouton Créer un calque dans le panneau Calques.
 - Cliquez sur le nom du calque ou de la vignette avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Dupliquer le calque.

[Haut de la page](#)

Duplication d'un ou de plusieurs calques dans une autre image

Vous pouvez dupliquer un calque, y compris le calque d'arrière-plan, d'une image dans une autre. Gardez à l'esprit que les dimensions en pixel de l'image cible déterminent la taille de la copie imprimée du calque dupliqué. De même, si les dimensions en pixel des deux images sont différentes, le calque dupliqué risque d'apparaître plus petit ou plus grand que prévu.

1. Ouvrez l'image source. Si vous dupliquez un calque dans une image existante plutôt que dans une nouvelle image, ouvrez également l'image cible.
2. Dans le panneau Calques de l'image source, sélectionnez le nom du ou des calques à dupliquer. Pour sélectionner plusieurs calques, cliquez sur le nom de chaque calque tout en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée.
3. Choisissez la commande Calque > Dupliquer le calque, ou choisissez la commande Dupliquer le calque dans le menu Plus du panneau Calques.
4. Attribuez un nom au calque dupliqué dans la boîte de dialogue Dupliquer le calque, choisissez la destination du calque, puis cliquez sur le bouton OK :
 - Pour dupliquer le calque dans une image existante, choisissez un nom de fichier

dans le menu local Document.

- Pour créer un document, choisissez l'option Nouveau dans la liste déroulante Document, puis saisissez le nom du nouveau fichier. Les images créées par duplication d'un calque n'ont pas de calque d'arrière-plan.


Copie d'un calque entre deux images

Vous avez la possibilité de copier un calque, y compris le calque d'arrière-plan, d'une image à une autre. Gardez à l'esprit que la résolution de l'image cible détermine la taille de la copie imprimée du calque. De même, si les dimensions en pixel des deux images sont différentes, le calque copié risque d'apparaître plus petit ou plus grand que prévu.

1. Ouvrez les deux images à utiliser.
2. Dans le panneau Calques de l'image source, sélectionnez le calque à copier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Sélection > Tout sélectionner pour sélectionner tous les pixels d'un calque, puis choisissez la commande Edition > Copier. Activez l'image cible, puis choisissez la commande Edition > Coller.
 - Faites glisser le nom du calque du panneau Calques de l'image source dans l'image cible.
 - Sélectionnez l'outil Déplacement (section de sélection de la palette d'outils) pour faire glisser le calque de l'image source vers l'image cible.

Le calque copié apparaît dans l'image cible, au-dessus du calque actif dans le panneau Calques. Si le calque que vous faites glisser est plus grand que l'image cible, seule une partie du calque est visible. Utilisez l'outil Déplacement pour visualiser d'autres parties du calque.

Pour copier un calque à la même position qu'il occupe dans l'image source (si les images source et cible ont les mêmes dimensions de pixels) ou au centre de l'image cible (si les images source et cible ont des dimensions de pixels différentes), faites-le glisser tout en maintenant la touche Maj enfoncée.



Glisser-déposer du calque de bambou dans une autre image

Déplacement du contenu d'un calque

Les calques ressemblent à des images superposées sur des carreaux de verre. Vous pouvez insérer un calque dans une pile pour modifier la partie de son contenu visible par rapport aux calques du dessus et du dessous.

1. Pour déplacer plusieurs calques en même temps, liez-les dans le panneau Calques en les sélectionnant puis en cliquant sur l'icône Lier le calque de l'un des calques.


2. Dans la section Sélection du panneau Outils, sélectionnez l'outil Déplacement.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser le ou les calques sélectionnés pour les insérer à l'endroit voulu dans l'image.
 - Appuyez sur les touches fléchées de votre clavier pour déplacer le ou les calques par incréments de 1 pixel, ou appuyez sur la touche Maj et une touche fléchée pour déplacer le calque par incréments de 10 pixels.
 - Maintenez la touche Maj enfoncée tandis que vous faites glisser pour déplacer le ou les calques directement vers le haut ou vers le bas, directement sur un côté ou sur une diagonale de 45°.

[Haut de la page](#)

Modification de l'ordre d'empilement des calques

L'ordre d'empilement des calques détermine si un calque apparaît devant ou derrière les autres.

Par défaut, le calque d'arrière-plan doit rester au bas de la pile. Pour déplacer le calque d'arrière-plan, vous devez le convertir en calque ordinaire.



Le déplacement d'un calque sous un autre modifie l'ordre d'empilement.

1. Sélectionnez un ou plusieurs calques dans le panneau Calques. Pour sélectionner plusieurs calques, cliquez sur chaque calque tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
2. Pour changer l'ordre d'empilement, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser le ou les calques vers le haut ou vers le bas dans le panneau Calques.
 - Choisissez la commande Calque > Réorganiser, puis choisissez l'option Premier plan, Rapprocher, Eloigner ou Arrière-plan.

[Haut de la page](#)

Liaison et rupture de liens entre des calques

Vous pouvez déplacer simultanément le contenu des calques liés. Vous pouvez également copier, coller, fusionner et appliquer des transformations simultanément aux calques liés. Plus tard, vous voudrez peut-être modifier ou déplacer un calque lié. Le moment venu, vous pourrez tout simplement rompre le lien des calques pour les manipuler indépendamment.

1. Pour lier les calques, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Avec un calque sélectionné, cliquez sur l'icône de lien d'un autre calque.
 - Sélectionnez les calques que vous souhaitez lier. Pour sélectionner plusieurs

calques, maintenez la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée, puis cliquez sur les calques que vous souhaitez sélectionner. Cliquez sur l'icône de lien d'un calque.

- Après avoir sélectionné plusieurs calques, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Lier les calques.


2. Pour rompre les liens des calques, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour rompre le lien avec un calque, cliquez sur l'icône de lien d'un calque.
- Pour rompre le lien entre plusieurs calques, sélectionnez plusieurs calques, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Rompre les liens des calques.

[Haut de la page](#)

Fusion de calques

Les calques peuvent augmenter considérablement la taille des images. Il est cependant possible de réduire cette taille en fusionnant les calques. Envisagez de fusionner les calques uniquement lorsque l'image obtenue vous convient.



Exemple de fusion

Vous pouvez choisir de fusionner uniquement les calques liés, les calques visibles, le calque sélectionné avec le calque du dessous ou les calques sélectionnés. Vous pouvez également fusionner le contenu des calques visibles en un calque sélectionné sans toutefois supprimer les autres calques visibles (dans ce cas, la taille de fichier n'est pas réduite).

Lorsque vous avez terminé de travailler sur une image, vous pouvez l'aplatir. L'aplatissement a pour effet de fusionner tous les calques visibles, de supprimer tous les calques masqués et de remplir de blanc les zones transparentes.

1. Assurez-vous qu'une icône en forme d'œil s'affiche (non barrée) en regard de chacun des calques à fusionner dans le panneau Calques.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour fusionner des calques sélectionnés, effectuez votre sélection en cliquant sur chaque calque tout en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée, Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez l'option Fusionner les calques.
 - Pour fusionner un calque avec celui du dessous, sélectionnez le calque du dessus, puis choisissez la commande Fusionner avec le calque inférieur dans le

menu Calque ou dans le menu du panneau Calques.

Remarque : si le calque inférieur est un calque de forme, de texte ou de remplissage, vous devez le simplifier. Si le calque inférieur est un calque de réglage, vous ne pouvez pas choisir la commande Fusionner avec le calque inférieur.

- Pour fusionner tous les calques visibles, masquez les calques à ne pas fusionner, puis choisissez la commande Fusionner les calques visibles dans le menu Calque ou dans le menu du panneau Calques.
- Pour fusionner tous les calques liés visibles, sélectionnez l'un des calques liés, puis choisissez la commande Fusionner les calques liés dans le menu Calque ou dans le menu du panneau Calques.

Remarque : si le calque de base fusionné est un calque de texte, de forme, de couleur en aplatissement, de dégradé ou de remplissage à motif, vous devez le simplifier.

[Haut de la page](#) 

Fusion de calques dans un autre calque

Suivez la procédure ci-dessous pour conserver intacts les calques d'origine de la fusion. Vous obtenez un nouveau calque fusionné, plus les calques d'origine.

1. Cliquez sur l'icône en forme d'oeil en regard des calques à ne pas fusionner (l'icône s'affiche barrée), et assurez-vous que l'icône en forme d'oeil est visible (non barrée) à côté de chacun des calques à fusionner.
2. Spécifiez un calque cible pour la fusion de tous les calques visibles. Vous pouvez créer un calque ou sélectionner un calque existant dans le panneau Calques.
3. Maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, puis choisissez la commande Fusionner les calques visibles dans le menu Calque ou dans le menu Plus du panneau Calques. Photoshop Elements fusionne une copie de tous les calques visibles avec le calque sélectionné.

[Haut de la page](#) 

Aplatissement d'une image

Lorsque vous aplatissez une image, Photoshop Elements fusionne tous les calques visibles dans le calque d'arrière-plan, ce qui permet de réduire considérablement la taille du fichier. L'aplatissement d'une image a pour effet de supprimer tous les calques masqués et de remplir de blanc les zones transparentes. Dans la plupart des cas, il est préférable de ne pas aplatir une image tant que vous n'avez pas terminé d'éditer ses calques individuels.

1. Assurez-vous que les calques à conserver dans l'image sont visibles.
2. Choisissez ensuite la commande Aplatir l'image dans le menu Calque ou dans le menu Plus du panneau Calques.

Vous pouvez observer la différence de taille entre le fichier de l'image avec calques et le fichier aplati en choisissant Tailles du document dans le menu déroulant de la barre d'état, au bas de la fenêtre de l'image.

Voir aussi

- Présentation des calques
- A propos de la taille et de la résolution d'image
- Conversion du calque d'arrière-plan en calque ordinaire
- A propos des masques d'écrêtage du calque
- Fusion des calques de réglage
- Simplification d'un calque



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification des calques

[Sélection d'un calque](#)

[Affichage ou masquage d'un calque](#)

[Redimensionnement ou masquage des vignettes de calques](#)

[Verrouillage ou déverrouillage d'un calque](#)

[Modification du nom d'un calque](#)

[Simplification d'un calque](#)

[Suppression d'un calque](#)

[Prélèvement d'un échantillon à partir de tous les calques visibles](#)

[Haut de la page](#) ⁺

Sélection d'un calque

Les modifications apportées à une image ne s'appliquent qu'au calque actif. Si vous n'observez pas l'effet escompté lors de la manipulation d'une image, assurez-vous que le calque correct est sélectionné.

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez la vignette ou le nom d'un calque dans le panneau Calques.
 - Pour sélectionner plusieurs calques, cliquez sur chacun d'eux tout en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée.

[Haut de la page](#) ⁺

Affichage ou masquage d'un calque

L'icône en forme d'oeil affichée dans la colonne la plus à gauche du panneau Calques, en regard d'un calque, indique que ce calque est visible. Une ligne en travers du symbole en forme d'oeil indique que le calque n'est pas visible.

1. Choisissez la commande Fenêtre > Calques si le panneau Calques n'est pas déjà ouvert.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour masquer un calque, cliquez sur son icône en forme d'oeil. Lorsqu'une ligne apparaît au travers de l'icône en forme d'oeil, cela signifie que le calque n'est pas visible. Cliquez de nouveau dans cette colonne pour faire réapparaître le calque.
 - Faites glisser la souris sur la colonne de l'œil pour afficher ou masquer plusieurs calques.
 - Pour afficher un seul calque, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée et cliquez sur l'icône en forme d'oeil correspondant à ce calque. Cliquez à nouveau dans cette colonne en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée pour afficher tous les calques.

[Haut de la page](#) ⁺

Redimensionnement ou masquage des vignettes de calques

1. Choisissez la commande Options de panneau dans le menu du panneau Calques.
2. Sélectionnez une autre taille ou l'option Sans pour masquer les vignettes. Cliquez ensuite sur le bouton OK.

[Haut de la page](#)

Verrouillage ou déverrouillage d'un calque

Vous pouvez verrouiller entièrement ou partiellement des calques pour protéger leur contenu. Lorsqu'un calque est verrouillé, un verrou s'affiche à droite de son nom pour indiquer qu'il est impossible de le modifier et de le supprimer. Vous pouvez déplacer les calques verrouillés, excepté le calque d'arrière-plan, à divers endroits de la pile dans le panneau Calques.

- Sélectionnez le calque dans le panneau Calques, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur l'icône Verrouiller tous les pixels située dans le panneau Calques pour verrouiller toutes les propriétés du calque. Cliquez de nouveau sur l'icône pour les déverrouiller.
 - Cliquez sur l'icône Verrouiller les pixels transparents située dans le panneau Calques pour verrouiller toutes les zones transparentes du calque et rendre ainsi toute peinture impossible. Cliquez de nouveau sur l'icône pour les déverrouiller.

Remarque : pour les calques de texte et de forme, les pixels transparents sont verrouillés par défaut et ne peuvent pas être déverrouillés sans simplifier au préalable le calque.

[Haut de la page](#)

Modification du nom d'un calque

Lorsque vous ajoutez des calques à une image, renommez-les en fonction de leur contenu. Utilisez des noms descriptifs pour identifier plus facilement les calques dans le panneau Calques.

Remarque : vous ne pouvez pas renommer le calque d'arrière-plan sans le convertir en calque ordinaire.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur le nom du calque dans le panneau Calques, puis entrez le nouveau nom.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le calque, puis choisissez la commande Renommer le calque dans le menu contextuel.

[Haut de la page](#)

Simplification d'un calque

Pour simplifier un calque d'objet dynamique, de cadre, de texte, de forme, de couleur en aplat, de dégradé ou de remplissage à motif (ou un groupe de calques importé depuis Photoshop), convertissez-le en calque d'image. Vous devez simplifier ces calques pour pouvoir leur appliquer des filtres et les éditer avec les outils de peinture. Toutefois, vous ne pourrez plus appliquer les options d'édition de texte et de formes.

1. Sélectionnez un calque de texte, de forme, de remplissage ou un groupe de calques Photoshop dans le panneau Calques.
2. Simplifiez le calque ou le groupe de calques importé :
 - Si vous avez sélectionné un calque de forme, cliquez sur le bouton Simplifier dans la barre des options d'outils.
 - Si vous avez sélectionné un calque de texte, de forme, de remplissage ou un groupe de calques Photoshop, choisissez la commande Simplifier le calque dans le

Suppression d'un calque

En supprimant les calques dont vous n'avez plus besoin, vous réduisez la taille du fichier d'image.

1. Sélectionnez un calque dans le panneau Calques.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur l'icône Supprimer le calque dans le panneau Calques, puis cliquez sur le bouton Oui dans la boîte de dialogue de confirmation. Pour empêcher l'ouverture de cette boîte de dialogue, maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée lorsque vous cliquez sur l'icône Supprimer le calque.
 - Choisissez la commande Supprimer le calque dans le menu Calque ou dans le menu Plus du panneau Calques, puis cliquez sur le bouton Oui.

Prélèvement d'un échantillon à partir de tous les calques visibles

Par défaut, lorsque vous utilisez certains outils, vous appliquez une couleur prélevée uniquement à partir du calque actif. Par conséquent, vous pouvez étaler ou échantillonner des pixels d'un seul calque même lorsque d'autres calques sont visibles, et vous pouvez prélever un échantillon à partir d'un calque et peindre dans un autre.

Si vous voulez peindre en utilisant les données prélevées sur tous les calques visibles, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'outil Sélecteur de couleurs, Baguette magique, Pot de peinture, Doigt, Gouttes d'eau, Netteté ou Tampon de duplication.
2. Sélectionnez l'option Tous les calques dans la barre des options d'outils.

Voir aussi

- Présentation des calques
- Sélection de toutes les zones opaques d'un calque
- Copie de sélections à l'aide de l'outil Déplacement
- A propos du panneau Calques
- Conversion du calque d'arrière-plan en calque ordinaire
- A propos des calques de réglage et de remplissage
- Création d'un calque vide et attribution d'un nom au calque
- A propos des outils de peinture

Calques de réglage et de remplissage

A propos des calques de réglage et de remplissage

Création de calques de réglage

Création de calques de remplissage

Modification d'un calque de réglage ou de remplissage

Fusion des calques de réglage

Modification de masques de fusion


To the top ⁴

A propos des calques de réglage et de remplissage

Les calques de réglage vous permettent de faire des essais de réglage de couleurs et de tons sans modifier définitivement les pixels de l'image. Le calque de réglage peut être comparé à un voile colorant les calques sous-jacents. Par défaut, le calque de réglage affecte tous les calques situés en dessous. Vous pouvez, toutefois, modifier ce comportement. Lorsque vous créez un calque de réglage, le panneau Calques affiche un cadre blanc représentant le réglage du calque.

Les calques de remplissage permettent de remplir un calque avec une couleur en aplat, un dégradé ou un motif. Contrairement aux calques de réglage, les calques de remplissage n'affectent pas les calques inférieurs. Pour peindre sur un calque de remplissage, vous devez d'abord le convertir (ou le simplifier) en un calque ordinaire.

Les calques de réglage et de remplissage ont les mêmes options d'opacité et de mode de fusion que les calques d'image et peuvent être déplacés et réorganisés de la même façon que ces derniers. Par défaut, les calques de réglage et de remplissage prennent le nom du type de réglage/remplissage (par exemple, calque de remplissage Couleur unie, calque de réglage Seuil).



Menu Créer un calque de réglage

A. Calques de remplissage B. Calques de réglage

To the top ⁴

Création de calques de réglage

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque supérieur auquel appliquer un calque de réglage.
2. Pour restreindre les effets du calque de réglage à une certaine zone, effectuez une sélection.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour inclure tous les calques inférieurs au calque de réglage, cliquez sur le bouton Créer un calque de remplissage ou de réglage dans le panneau Calques. Choisissez ensuite l'un des types de réglages suivants. (Les trois premières options du menu sont des calques de remplissage, et non des calques de réglage.)



Image d'origine et image avec réglage de la teinte et de la saturation s'appliquant aux seuls calques situés sous le calque de réglage

- Pour n'affecter qu'un seul calque ou plusieurs calques consécutifs inférieurs au calque de réglage, choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > [type de réglage]. Dans la boîte de dialogue Nouveau calque, sélectionnez l'option Créer un masque d'écrêtage d'après le calque précédent, puis cliquez sur OK.

Niveaux Corrige la valeur des tons dans l'image.

Luminosité/Contraste Eclaircit ou obscurcit l'image.

Teinte/Saturation Règle les couleurs de l'image.

Courbe de transfert de dégradé Met en correspondance les pixels sélectionnés et les couleurs du dégradé sélectionné.

Filtre photo Règle la balance et la température des couleurs de l'image.

Inverser Produit un effet de photographie négative en créant un négatif d'après les valeurs de luminosité de l'image.

Seuil Restitue une image monochrome sans gris permettant d'identifier les zones les plus claires et les plus foncées.

Isohélie Donne un aspect plat et postérisé à la photo en réduisant le nombre des valeurs de luminosité (niveaux) de l'image, et par là même le nombre de couleurs.

4. Spécifiez des options, puis cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue.

Si vous sélectionnez l'option Créer un masque d'écrêtage d'après le calque précédent à l'étape 3, le calque de réglage est associé au calque situé juste en dessous, et l'effet est restreint au groupe.

5. Pour ajouter d'autres calques au groupe, appuyez sur la touche Alt (Option sous Mac OS), puis placez le pointeur sur la ligne de séparation entre le calque situé au bas du groupe et le calque inférieur. Cliquez lorsque le pointeur prend la forme de deux cercles intersectés.

Un calque de réglage est créé automatiquement dès l'application d'une correction à l'aide de l'outil Forme dynamique ou de l'outil Détail de forme dynamique.

Création de calques de remplissage

To the top ⁴

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque au-dessus duquel placer le calque de remplissage.
2. Pour restreindre les effets du calque de remplissage à une certaine zone, effectuez une sélection.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Créer un calque de remplissage ou de réglage dans le panneau Calques, puis choisissez le type de remplissage. (Les trois premières options du panneau sont des calques de remplissage, tandis que les autres options sont des calques de réglage.)
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de remplissage > [type de remplissage]. Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Nouveau calque qui s'affiche.

Couleur unie Crée un calque rempli d'une couleur en aplat provenant du sélecteur de couleurs.

Dégradé Crée un calque de remplissage avec un dégradé. Le menu Dégradé propose plusieurs dégradés prédéfinis. Pour modifier le dégradé dans l'Editeur de dégradé, cliquez sur le dégradé de couleur. Vous pouvez faire glisser la fenêtre de l'image pour déplacer le centre du dégradé.

Vous pouvez aussi spécifier la forme (style) et l'angle d'application du dégradé. Sélectionnez l'option Inverser pour inverser

son sens, Simuler pour réduire l'effet de bandes ou Aligner sur le calque pour utiliser le cadre de sélection du calque dans le calcul du dégradé.

Motif Crée un calque de remplissage avec un motif. Cliquez sur le motif, puis choisissez un motif dans le panneau déroulant. Vous pouvez mettre à l'échelle le motif et choisir Magnétisme de l'origine pour faire coïncider l'origine du motif avec l'origine de la fenêtre de document. Pour que le motif accompagne le calque de remplissage dans son déplacement, sélectionnez l'option Lien avec le calque. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez faire glisser le pointeur sur l'image pour positionner le motif lorsque la boîte de dialogue Motif est ouverte. Pour créer un nouveau motif prédéfini après la modification des paramètres de motif, cliquez sur le bouton Créer un nouveau motif prédéfini d'après ce motif.

To the top ⁴

Modification d'un calque de réglage ou de remplissage

1. Ouvrez la boîte de dialogue des options de réglage ou de remplissage en utilisant l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur la vignette la plus à gauche du calque de réglage ou de remplissage dans le panneau Calques.
 - Sélectionnez le calque dans le panneau, puis choisissez la commande Calque > Options de contenu de calque.
2. Apportez vos modifications, puis cliquez sur le bouton OK.

To the top ⁴

Fusion des calques de réglage

Il existe plusieurs manières de fusionner un calque de réglage ou de remplissage : vous pouvez le fusionner avec le calque du dessous, avec d'autres calques sélectionnés, avec les calques de son propre groupe, avec les calques auxquels il est lié ou avec tous les autres calques visibles. Néanmoins, vous ne pouvez pas utiliser un calque de réglage ou de remplissage comme calque de base ou cible d'une fusion.


Lorsque vous fusionnez un calque de réglage ou de remplissage avec le calque inférieur, les réglages sont simplifiés et appliqués définitivement au calque fusionné. Le réglage ne s'applique plus aux autres calques inférieurs au calque de réglage fusionné. Vous pouvez également convertir (simplifier) un calque de remplissage en un calque d'image sans le fusionner.

Les calques de réglage et de remplissage dont les masques (les vignettes les plus à droite du calque dans le panneau Calques) contiennent uniquement des valeurs de blanc augmentent moyennement la taille des fichiers ; il est donc inutile de fusionner ces calques de réglage pour limiter la taille de fichier.

To the top ⁴

Modification de masques de fusion

Le masque de fusion rend invisible tout ou partie d'un calque. Il sert à afficher ou masquer certaines parties d'une image ou d'un effet. Lorsque le masque de fusion (vignette de droite) rattaché à un calque de réglage est entièrement blanc, l'effet de réglage s'applique à tous les calques sous-jacents. Si vous préférez ne pas appliquer cet effet à certaines parties des calques sous-jacents, vous devez peindre en noir les zones correspondantes du masque. Lorsque le masque de fusion est rattaché à un calque de remplissage, il permet de définir la zone remplie de ce calque.



La peinture d'un masque en noir agrandit la zone protégée.

1. Sélectionnez le calque de réglage ou le calque de remplissage dans le panneau Calques.
2. Sélectionnez l'outil Forme ou un autre outil de peinture ou de retouche.
3. Pour afficher le masque de fusion, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Tout en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, cliquez sur la vignette du masque de fusion (vignette la plus à droite) pour n'afficher que le masque. Cliquez à nouveau dans cette colonne en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée pour afficher les autres calques.
- Tout en maintenant les touches Alt+Maj (Option+Maj sous Mac OS) enfoncées, cliquez sur la vignette du masque de fusion (vignette la plus à droite) pour afficher le masque dans une couleur de masquage rouge. Tout en maintenant les touches Alt+Maj (Option+Maj sous Mac OS) enfoncées, cliquez de nouveau sur la vignette pour désactiver l'affichage de couleur.
- Pour restreindre les modifications à certaines parties du masque, sélectionnez les pixels correspondants.

4. Modifiez le masque de fusion :

- Pour supprimer des zones de l'effet de réglage ou du remplissage, peignez le masque de fusion en noir.
- Pour ajouter des zones à l'effet de réglage ou du remplissage, peignez le masque de fusion en blanc.
- Pour supprimer partiellement l'effet de réglage ou le remplissage et l'afficher dans divers niveaux de transparence, peignez le masque de fusion en gris. (Cliquez une fois sur la nuance de couleur de premier plan dans la palette d'outils pour choisir une nuance de gris dans le panneau Nuancier.) La portée de la suppression de l'effet ou du remplissage dépend des tons de gris de la peinture. Les nuances plus foncées augmentent la transparence, tandis que les nuances plus claires accentuent l'opacité.


Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez sur la vignette du masque (la vignette la plus à droite du calque) dans le panneau Calques pour désactiver le masque ; cliquez de nouveau sur la vignette pour activer le masque.

More Help topics

[Application des outils de forme dynamique](#)

[A propos des histogrammes](#)

[A propos des sélections](#)



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Masques de fusion

[A propos des masques de fusion](#)

[Ajout d'un masque de fusion à une image](#)

A propos des masques de fusion

[To the top](#) ¹

Les masques de fusion sont des images bitmap dépendantes de la résolution et sont modifiés à l'aide des outils de peinture et de sélection. Les masques de fusion influent sur la visibilité des calques auxquels ils sont ajoutés. Vous pouvez modifier un masque de fusion en ajoutant ou en supprimant des éléments dans la partie masquée sans perdre les pixels du masque.


Un masque de fusion étant une image en niveaux de gris, les zones peintes en noir sont masquées, les zones peintes en blanc sont visibles et celles peintes en niveaux de gris apparaissent à divers degrés de transparence. Les outils Pinceau et Gomme vous permettent de peindre par-dessus le masque.

Ajout d'un masque de fusion à une image

[To the top](#) ¹

❖ Pour ajouter un masque de fusion, sélectionnez la partie de l'image que vous souhaitez faire apparaître, puis cliquez sur le bouton Ajouter un masque de fusion dans le panneau Calques.

Note: une vignette de masque liée à la vignette de calque est ajoutée. Cette vignette représente la couche de niveaux de gris qui est créée lors de l'ajout du masque.



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Masques d'écrtage

[A propos des masques d'écrtage du calque](#)

[Création d'un masque d'écrtage](#)

[Suppression d'un calque d'un masque d'écrtage](#)

[Annulation du masque d'écrtage](#)

[Haut de la page](#)

A propos des masques d'écrtage du calque

Un masque d'écrtage est un groupe de calques auquel vous appliquez un masque. Le calque inférieur, ou calque de base, définit les limites visibles du groupe entier. Supposez par exemple que vous avez une forme sur un calque de base, une photographie sur le calque situé au-dessus et du texte sur le calque de premier plan. Si la photographie et le texte apparaissent uniquement à travers la forme dessinée sur le calque de base, ils adoptent l'opacité de ce dernier.

Vous ne pouvez associer que les calques consécutifs. Le nom du calque de base dans le groupe est souligné, et les vignettes des calques placés au-dessus sont en retrait. En outre, ces calques supérieurs sont indiqués par une icône de masque d'écrtage.

Vous pouvez lier les calques d'un masque d'écrtage pour les déplacer simultanément.



La forme dans le calque inférieur du masque d'écrtage détermine la zone du calque de photo situé au-dessus qui transparaît.

[Haut de la page](#)

Création d'un masque d'écrtage

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Tout en maintenant la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, placez le pointeur sur la ligne séparant deux calques dans le panneau Calques (le pointeur prend la forme de deux cercles partiellement superposés), puis cliquez.
- Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque supérieur des deux calques à associer, puis choisissez la commande Calque > Créer un masque d'écrtage.

2. Lorsque vous générez un masque d'écrtage d'après un calque existant et un calque en cours de création, sélectionnez d'abord le calque existant dans le panneau Calques. Choisissez ensuite la commande Nouveau calque dans le menu Calque ou dans le menu Plus du panneau Calques. Dans la boîte de dialogue Nouveau calque, sélectionnez Créer un masque d'écrtage d'après le calque précédent, puis cliquez sur OK.

Les calques du masque d'écrêtage adoptent les attributs d'opacité et de mode du calque de base au bas du groupe.

Pour modifier l'ordre d'empilement du masque d'écrêtage par rapport aux autres calques de l'image, sélectionnez tous les calques du groupe. Ensuite, faites glisser le calque de base du groupe vers le haut ou vers le bas, dans le panneau Calques. (Si vous faites glisser un calque sans sélectionner tous les calques du groupe, vous le supprimez du groupe.)

[Haut de la page](#)

Suppression d'un calque d'un masque d'écrêtage

Si vous dissociez le calque de base du calque situé au-dessus, vous dissociez tous les calques du masque d'écrêtage.

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Maintenez la touche Alt (Option sous Mac OS) enfoncée, placez le pointeur sur la ligne séparant deux calques associés dans le panneau Calques (le pointeur se transforme en deux cercles partiellement superposés), puis cliquez.
 - Dans le panneau Calques, sélectionnez un calque du masque d'écrêtage, puis choisissez Calque > Annuler le masque d'écrêtage. Cette commande retire le calque sélectionné ainsi que tous les calques situés au-dessus dans le masque d'écrêtage.
 - Dans le panneau Calques, sélectionnez n'importe quel calque du groupe à l'exception du calque de base. Faites-le glisser en dessous du calque de base ou entre deux calques sans groupe dans l'image.


[Haut de la page](#)

Annulation du masque d'écrêtage

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez un calque différent du calque de base du masque d'écrêtage.
2. Choisissez la commande Calque > Annuler le masque d'écrêtage.

Voir aussi

- Présentation des calques
- Liaison et rupture de liens entre des calques

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Copie et organisation des calques

[Duplication d'un calque dans une image](#)

[Duplication d'un ou de plusieurs calques dans une autre image](#)

[Copie d'un calque entre deux images](#)

[Déplacement du contenu d'un calque](#)

[Modification de l'ordre d'empilement des calques](#)

[Liaison et rupture de liens entre des calques](#)

[Fusion de calques](#)

[Fusion de calques dans un autre calque](#)

[Aplatissement d'une image](#)

[Haut de la page](#)

Duplication d'un calque dans une image

Vous avez la possibilité de dupliquer les calques, y compris le calque d'arrière-plan, dans une image.

- Sélectionnez un ou plusieurs calques dans le panneau Calques, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour dupliquer et renommer le calque, choisissez la commande Calque > Dupliquer le calque, ou choisissez la commande Dupliquer le calque dans le menu Plus du panneau Calques. Nommez le calque dupliqué, puis cliquez sur le bouton OK.
 - Pour dupliquer le calque sans le nommer, sélectionnez-le, puis faites-le glisser sur le bouton Créer un calque dans le panneau Calques.
 - Cliquez sur le nom du calque ou de la vignette en maintenant la touche Commande enfoncée, puis choisissez l'option Dupliquer le calque.

[Haut de la page](#)

Duplication d'un ou de plusieurs calques dans une autre image

Vous pouvez dupliquer un calque, y compris le calque d'arrière-plan, d'une image dans une autre. Gardez à l'esprit que les dimensions en pixel de l'image cible déterminent la taille de la copie imprimée du calque dupliqué. De même, si les dimensions en pixel des deux images sont différentes, le calque dupliqué risque d'apparaître plus petit ou plus grand que prévu.

1. Ouvrez l'image source. Si vous dupliquez un calque dans une image existante plutôt que dans une nouvelle image, ouvrez également l'image cible.
2. Dans le panneau Calques de l'image source, sélectionnez le nom du ou des calques à dupliquer. Pour sélectionner plusieurs calques, cliquez sur chaque nom de calque tout en maintenant la touche Commande enfoncée.
3. Choisissez la commande Calque > Dupliquer le calque, ou choisissez la commande Dupliquer le calque dans le menu Plus du panneau Calques.
4. Attribuez un nom au calque dupliqué dans la boîte de dialogue Dupliquer le calque, choisissez la destination du calque, puis cliquez sur le bouton OK :
 - Pour dupliquer le calque dans une image existante, choisissez un nom de fichier

dans le menu local Document.

- Pour créer un document, choisissez l'option Nouveau dans la liste déroulante Document, puis saisissez le nom du nouveau fichier. Les images créées par duplication d'un calque n'ont pas de calque d'arrière-plan.


Copie d'un calque entre deux images

Vous avez la possibilité de copier un calque, y compris le calque d'arrière-plan, d'une image à une autre. Gardez à l'esprit que la résolution de l'image cible détermine la taille de la copie imprimée du calque. De même, si les dimensions en pixel des deux images sont différentes, le calque copié risque d'apparaître plus petit ou plus grand que prévu.

1. Ouvrez les deux images à utiliser.
2. Dans le panneau Calques de l'image source, sélectionnez le calque à copier.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Choisissez la commande Sélection > Tout sélectionner pour sélectionner tous les pixels d'un calque, puis choisissez la commande Edition > Copier. Activez l'image cible, puis choisissez la commande Edition > Coller.
 - [Pour les documents flottants] Sélectionnez l'outil Déplacement (section de sélection de la palette d'outils) pour faire glisser le calque de l'image source vers l'image cible.

Le calque copié apparaît dans l'image cible, au-dessus du calque actif dans le panneau Calques. Si le calque que vous faites glisser est plus grand que l'image cible, seule une partie du calque est visible. Utilisez l'outil Déplacement pour visualiser d'autres parties du calque.

Pour copier un calque à la même position qu'il occupe dans l'image source (si les images source et cible ont les mêmes dimensions de pixels) ou au centre de l'image cible (si les images source et cible ont des dimensions de pixels différentes), faites-le glisser tout en maintenant la touche Maj enfoncée.



Glisser-déposer du calque de bambou dans une autre image

Déplacement du contenu d'un calque

Les calques ressemblent à des images superposées sur des carreaux de verre. Vous pouvez insérer un calque dans une pile pour modifier la partie de son contenu visible par rapport aux calques du dessus et du dessous.

1. Pour déplacer plusieurs calques en même temps, liez-les dans le panneau Calques en les sélectionnant puis en cliquant sur l'icône Lier le calque de l'un des calques.
2. Dans la section Sélection du panneau Outils, sélectionnez l'outil Déplacement.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Faites glisser le ou les calques sélectionnés pour les insérer à l'endroit voulu dans l'image.
- Appuyez sur les touches fléchées de votre clavier pour déplacer le ou les calques par incréments de 1 pixel, ou appuyez sur la touche Maj et une touche fléchée pour déplacer le calque par incréments de 10 pixels.
- Maintenez la touche Maj enfoncée tandis que vous faites glisser pour déplacer le ou les calques directement vers le haut ou vers le bas, directement sur un côté ou sur une diagonale de 45°.

[Haut de la page](#)

Modification de l'ordre d'empilement des calques

L'ordre d'empilement des calques détermine si un calque apparaît devant ou derrière les autres.

Par défaut, le calque d'arrière-plan doit rester au bas de la pile. Pour déplacer le calque d'arrière-plan, vous devez le convertir en calque ordinaire.



Le déplacement d'un calque sous un autre modifie l'ordre d'empilement.

1. Sélectionnez un ou plusieurs calques dans le panneau Calques. Pour sélectionner plusieurs calques, cliquez sur chaque calque tout en maintenant la touche Cmd enfoncée.
2. Pour changer l'ordre d'empilement, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Faites glisser le ou les calques vers le haut ou vers le bas dans le panneau Calques.
 - Choisissez la commande Calque > Réorganiser, puis choisissez l'option Premier plan, Rapprocher, Eloigner ou Arrière-plan.

[Haut de la page](#)

Liaison et rupture de liens entre des calques

Vous pouvez déplacer simultanément le contenu des calques liés. Vous pouvez également copier, coller, fusionner et appliquer des transformations simultanément aux calques liés. Plus tard, vous voudrez peut-être modifier ou déplacer un calque lié. Le moment venu, vous pourrez tout simplement rompre le lien des calques pour les manipuler indépendamment.

1. Pour lier les calques, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Avec un calque sélectionné, cliquez sur l'icône de lien d'un autre calque.
 - Sélectionnez les calques que vous souhaitez lier. Pour sélectionner plusieurs calques, maintenez la touche Commande enfoncée, puis cliquez sur les calques que

vous souhaitez sélectionner. Cliquez sur l'icône de lien d'un calque.


- Sélectionnez plusieurs calques et cliquez tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Lier les calques.

2. Pour rompre les liens des calques, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour rompre le lien avec un calque, cliquez sur l'icône de lien d'un calque.
- Pour rompre le lien entre plusieurs calques, sélectionnez plusieurs calques, cliquez tout en appuyant sur la touche Commande et sélectionnez l'option Rompre les liens des calques.

Fusion de calques

Les calques peuvent augmenter considérablement la taille des images. Il est cependant possible de réduire cette taille en fusionnant les calques. Envisagez de fusionner les calques uniquement lorsque l'image obtenue vous convient.



Exemple de fusion

Vous pouvez choisir de fusionner uniquement les calques liés, les calques visibles, le calque sélectionné avec le calque du dessous ou les calques sélectionnés. Vous pouvez également fusionner le contenu des calques visibles en un calque sélectionné sans toutefois supprimer les autres calques visibles (dans ce cas, la taille de fichier n'est pas réduite).

Lorsque vous avez terminé de travailler sur une image, vous pouvez l'aplatir. L'aplatissement a pour effet de fusionner tous les calques visibles, de supprimer tous les calques masqués et de remplir de blanc les zones transparentes.

1. Assurez-vous qu'une icône en forme d'œil s'affiche (non barrée) en regard de chacun des calques à fusionner dans le panneau Calques.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour fusionner des calques sélectionnés, sélectionnez plusieurs calques en cliquant sur chacun d'eux tout en maintenant la touche Commande enfoncée, Cliquez tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Fusionner les calques.
 - Pour fusionner un calque avec celui du dessous, sélectionnez le calque du dessus, puis choisissez la commande Fusionner avec le calque inférieur dans le menu Calque ou dans le menu du panneau Calques.

Remarque : si le calque inférieur est un calque de forme, de texte ou de remplissage,

vous devez le simplifier. Si le calque inférieur est un calque de réglage, vous ne pouvez pas choisir la commande Fusionner avec le calque inférieur.

- Pour fusionner tous les calques visibles, masquez les calques à ne pas fusionner, puis choisissez la commande Fusionner les calques visibles dans le menu Calque ou dans le menu du panneau Calques.
- Pour fusionner tous les calques liés visibles, sélectionnez l'un des calques liés, puis choisissez la commande Fusionner les calques liés dans le menu Calque ou dans le menu du panneau Calques.

Remarque : *si le calque de base fusionné est un calque de texte, de forme, de couleur en aplat, de dégradé ou de remplissage à motif, vous devez le simplifier.*

[Haut de la page](#) 

Fusion de calques dans un autre calque

Suivez la procédure ci-dessous pour conserver intacts les calques d'origine de la fusion. Vous obtenez un nouveau calque fusionné, plus les calques d'origine.

1. Cliquez sur l'icône en forme d'oeil en regard des calques à ne pas fusionner (l'icône s'affiche barrée), et assurez-vous que l'icône en forme d'oeil est visible (non barrée) à côté de chacun des calques à fusionner.
2. Spécifiez un calque cible pour la fusion de tous les calques visibles. Vous pouvez créer un calque ou sélectionner un calque existant dans le panneau Calques.
3. Maintenez la touche Option enfoncée, puis choisissez la commande Fusionner les calques visibles dans le menu Calque ou dans le menu Plus du panneau Calques. Photoshop Elements fusionne une copie de tous les calques visibles avec le calque sélectionné.

[Haut de la page](#) 

Aplatissement d'une image

Lorsque vous aplatissez une image, Photoshop Elements fusionne tous les calques visibles dans le calque d'arrière-plan, ce qui permet de réduire considérablement la taille du fichier. L'aplatissement d'une image a pour effet de supprimer tous les calques masqués et de remplir de blanc les zones transparentes. Dans la plupart des cas, il est préférable de ne pas aplatir une image tant que vous n'avez pas terminé d'éditer ses calques individuels.

1. Assurez-vous que les calques à conserver dans l'image sont visibles.
2. Choisissez ensuite la commande Aplatir l'image dans le menu Calque ou dans le menu Plus du panneau Calques.

Vous pouvez observer la différence de taille entre le fichier de l'image avec calques et le fichier aplati en choisissant Tailles du document dans le menu déroulant de la barre d'état, au bas de la fenêtre de l'image.

Adobe recommande également

- Présentation des calques
- Présentation des calques
- [A propos de la taille et de la résolution d'image](#)
- Présentation des calques
- [A propos de la taille et de la résolution d'image](#)
- Présentation des calques
- Présentation des calques
- Conversion du calque d'arrière-plan en calque ordinaire
- Présentation des calques
- A propos des masques d'écrêtage du calque

- Fusion des calques de réglage
- Simplification d'un calque
- Présentation des calques
- Fusion des calques de réglage
- Présentation des calques



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Opacité et modes de fusion

[A propos des options d'opacité et de fusion des calques](#)

[Définition de l'opacité d'un calque](#)

[Définition du mode de fusion d'un calque](#)

[Sélection de toutes les zones opaques d'un calque](#)

[Personnalisation de la grille de transparence](#)


[Haut de la page](#)

A propos des options d'opacité et de fusion des calques

L'opacité du calque définit le degré de visibilité du calque qui se trouve en dessous. Un calque ayant une opacité de 1 % est presque transparent, tandis qu'un calque ayant une opacité de 100 % est opaque. Les zones transparentes restent transparentes quelle que soit l'opacité définie.

Le mode de fusion permet de déterminer la façon dont un calque se fond avec les pixels des calques placés en dessous. A l'aide des modes de fusion, vous pouvez créer différents effets spéciaux.

L'opacité et le mode de fusion d'un calque interagissent avec l'opacité et le mode de fusion des outils de peinture. Par exemple, un calque utilise le mode de fusion Fondu avec une opacité de 50 %. Vous peignez sur ce calque avec l'outil Pinceau défini sur le mode de fusion Normal avec une opacité de 100 %. La peinture apparaît alors en mode Fondu avec une opacité de 50 %. De même, si un calque utilise le mode de fusion Normal avec une opacité de 100 % et que vous utilisez l'outil Gomme avec une opacité de 50 %, seule la moitié de la peinture disparaît du calque lorsque vous gommez.



Fusion de calques

A. Calque de bambou et calque de bordure **B.** Calque de bambou avec application d'une opacité de 100 % et du mode Couleur densité + **C.** Calque de bambou avec application d'une opacité de 50 % et du mode Couleur densité +

[Haut de la page](#)

Définition de l'opacité d'un calque

1. Sélectionnez un calque dans le panneau Calques.

2. Dans le panneau Calques, entrez une valeur comprise entre 0 et 100 pour l'opacité, ou cliquez sur la flèche à droite de la zone Opacité pour déplacer le curseur Opacité.

[Haut de la page](#) ⁺

Définition du mode de fusion d'un calque

1. Sélectionnez un calque que vous avez ajouté, dans le panneau Calques.
2. Choisissez une option dans le menu local des modes de fusion.

(Windows) Vous pouvez appuyer sur les touches Haut ou Bas du clavier immédiatement après avoir choisi un mode de fusion pour essayer les autres modes du menu.

[Haut de la page](#) ⁺

Sélection de toutes les zones opaques d'un calque

Vous pouvez rapidement sélectionner toutes les zones opaques d'un calque. Ce procédé est utile pour exclure les zones transparentes d'une sélection.

1. Dans le panneau Calques, cliquez sur la vignette du calque en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée :
2. Pour ajouter des pixels à une sélection existante, cliquez sur la vignette du calque dans le panneau Calques tout en maintenant les touches Ctrl+Maj (Commande+Maj sous Mac OS) enfoncées.
3. Pour supprimer des pixels d'une sélection existante, cliquez sur la vignette du calque dans le panneau Calques tout en maintenant les touches Ctrl+Alt (Commande+Option sous Mac OS) enfoncées.
4. Pour récupérer l'intersection des pixels et d'une sélection existante, maintenez les touches Ctrl+Alt+Maj (Commande+Option+Maj sous Mac OS) enfoncées, et cliquez sur la vignette du calque dans le panneau Calques.

[Haut de la page](#) ⁺

Personnalisation de la grille de transparence

La grille en damier indique la transparence d'un calque. Vous pouvez modifier l'aspect de cette grille ; évitez toutefois de la rendre blanche pour conserver la distinction visuelle entre opaque (blanc) et transparent (damier).

1. Sous Windows, choisissez la commande Edition > Préférences > Transparence. Sous Mac OS, choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Transparence.
2. Choisissez une taille de motif dans le menu Grille.
3. Choisissez une couleur de motif dans le menu Couleur. Pour choisir une couleur personnalisée, cliquez sur l'une des deux cases sous le menu Couleur, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs.

Adobe recommande également

- Présentation des calques
- A propos des modes de fusion
- A propos des outils de peinture
- A propos des sélections
- A propos du panneau Calques
- Utilisation du sélecteur de couleurs Adobe



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification des calques

[Sélection d'un calque](#)

[Affichage ou masquage d'un calque](#)

[Redimensionnement ou masquage des vignettes de calques](#)

[Verrouillage ou déverrouillage d'un calque](#)

[Modification du nom d'un calque](#)

[Simplification d'un calque](#)

[Suppression d'un calque](#)

[Prélèvement d'un échantillon à partir de tous les calques visibles](#)

[Haut de la page](#)

Sélection d'un calque

Les modifications apportées à une image ne s'appliquent qu'au calque actif. Si vous n'observez pas l'effet escompté lors de la manipulation d'une image, assurez-vous que le calque correct est sélectionné.

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez la vignette ou le nom d'un calque dans le panneau Calques.
 - Pour sélectionner plusieurs calques, cliquez sur chaque calque tout en maintenant la touche Commande enfoncée.

[Haut de la page](#)

Affichage ou masquage d'un calque

L'icône en forme d'œil affichée dans la colonne la plus à gauche du panneau Calques, en regard d'un calque, indique que ce calque est visible. Une ligne en travers du symbole en forme d'œil indique que le calque n'est pas visible.

1. Choisissez la commande Fenêtre > Calques si le panneau Calques n'est pas déjà ouvert.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour masquer un calque, cliquez sur son icône en forme d'œil. Lorsqu'une ligne apparaît au travers de l'icône en forme d'œil, cela signifie que le calque n'est pas visible. Cliquez de nouveau dans cette colonne pour faire réapparaître le calque.
 - Faites glisser la souris sur la colonne de l'œil pour afficher ou masquer plusieurs calques.
 - Pour afficher un seul calque, cliquez sur son icône en forme d'œil tout en maintenant la touche Option enfoncée. Cliquez de nouveau dans cette colonne en maintenant la touche Option enfoncée pour faire réapparaître tous les calques.

[Haut de la page](#)

Redimensionnement ou masquage des vignettes de calques

1. Choisissez la commande Options de panneau dans le menu du panneau Calques.
2. Sélectionnez une autre taille ou l'option Sans pour masquer les vignettes. Cliquez ensuite sur le bouton OK.

[Haut de la page](#)

Verrouillage ou déverrouillage d'un calque

Vous pouvez verrouiller entièrement ou partiellement des calques pour protéger leur contenu. Lorsqu'un calque est verrouillé, un verrou s'affiche à

droite de son nom pour indiquer qu'il est impossible de le modifier et de le supprimer. Vous pouvez déplacer les calques verrouillés, excepté le calque d'arrière-plan, à divers endroits de la pile dans le panneau Calques.

- Sélectionnez le calque dans le panneau Calques, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur l'icône Verrouiller tous les pixels située dans le panneau Calques pour verrouiller toutes les propriétés du calque. Cliquez de nouveau sur l'icône pour les déverrouiller.
 - Cliquez sur l'icône Verrouiller les pixels transparents située dans le panneau Calques pour verrouiller toutes les zones transparentes du calque et rendre ainsi toute peinture impossible. Cliquez de nouveau sur l'icône pour les déverrouiller.

Remarque : pour les calques de texte et de forme, les pixels transparents sont verrouillés par défaut et ne peuvent pas être déverrouillés sans simplifier au préalable le calque.

[Haut de la page](#)

Modification du nom d'un calque

Lorsque vous ajoutez des calques à une image, il peut être utile de les renommer en fonction de leur contenu. Utilisez des noms descriptifs pour identifier plus facilement les calques dans le panneau Calques.

Remarque : vous ne pouvez pas renommer le calque d'arrière-plan sans le convertir en calque ordinaire.

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur le nom du calque dans le panneau Calques, puis entrez le nouveau nom.
 - Cliquez sur le calque tout en appuyant sur la touche Ctrl, puis choisissez la commande Renommer le calque dans le menu contextuel.

[Haut de la page](#)

Simplification d'un calque

Pour simplifier un calque d'objet dynamique, de cadre, de texte, de forme, de couleur en aplats, de dégradé ou de remplissage à motif (ou un groupe de calques importé depuis Photoshop), convertissez-le en calque d'image. Vous devez simplifier ces calques pour pouvoir leur appliquer des filtres et les éditer avec les outils de peinture. Toutefois, vous ne pourrez plus appliquer les options d'édition de texte et de formes.

1. Sélectionnez un calque de texte, de forme, de remplissage ou un groupe de calques Photoshop dans le panneau Calques.
2. Simplifiez le calque ou le groupe de calques importé :
 - Si vous avez sélectionné un calque de forme, cliquez sur le bouton Simplifier dans la barre des options d'outils.
 - Si vous avez sélectionné un calque de texte, de forme, de remplissage ou un groupe de calques Photoshop, choisissez la commande Simplifier le calque dans le menu Calque ou dans le menu du panneau Calques.

[Haut de la page](#)

Suppression d'un calque

En supprimant les calques dont vous n'avez plus besoin, vous réduisez la taille du fichier d'image.

1. Sélectionnez un calque dans le panneau Calques.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur l'icône Supprimer le calque dans le panneau Calques, puis cliquez sur le bouton Oui dans la boîte de dialogue de confirmation. Pour empêcher l'ouverture de cette boîte de dialogue, maintenez la touche Option enfoncée lorsque vous cliquez sur l'icône Supprimer le calque.
 - Choisissez la commande Supprimer le calque dans le menu Calque ou dans le menu Plus du panneau Calques, puis cliquez sur le bouton Oui.

[Haut de la page](#)

Prélèvement d'un échantillon à partir de tous les calques visibles

Par défaut, lorsque vous utilisez certains outils, vous appliquez une couleur prélevée uniquement à partir du calque actif. Par conséquent, vous pouvez étaler ou échantillonner des pixels d'un seul calque même lorsque d'autres calques sont visibles, et vous pouvez prélever un échantillon à partir d'un calque et peindre dans un autre.

Si vous voulez peindre en utilisant les données prélevées sur tous les calques visibles, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'outil Sélecteur de couleurs, Baguette magique, Pot de peinture, Doigt, Gouttes d'eau, Netteté ou Tampon de duplication.
2. Sélectionnez l'option Tous les calques dans la barre des options d'outils.

Adobe recommande également



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Calques de réglage et de remplissage

[A propos des calques de réglage et de remplissage](#)

[Création de calques de réglage](#)

[Création de calques de remplissage](#)

[Modification d'un calque de réglage ou de remplissage](#)

[Fusion des calques de réglage](#)

[Modification de masques de fusion](#)


[Haut de la page](#)

A propos des calques de réglage et de remplissage

Les calques de réglage vous permettent de faire des essais de réglage de couleurs et de tons sans modifier définitivement les pixels de l'image. Le calque de réglage peut être comparé à un voile colorant les calques sous-jacents. Par défaut, le calque de réglage affecte tous les calques situés en dessous. Vous pouvez, toutefois, modifier ce comportement. Lorsque vous créez un calque de réglage, le panneau Calques affiche un cadre blanc représentant le réglage du calque.

Les calques de remplissage permettent de remplir un calque avec une couleur en aplat, un dégradé ou un motif. Contrairement aux calques de réglage, les calques de remplissage n'affectent pas les calques inférieurs. Pour peindre sur un calque de remplissage, vous devez d'abord le convertir (ou le simplifier) en un calque ordinaire.

Les calques de réglage et de remplissage ont les mêmes options d'opacité et de mode de fusion que les calques d'image et peuvent être déplacés et réorganisés de la même façon que ces derniers. Par défaut, les calques de réglage et de remplissage prennent le nom du type de réglage/remplissage (par exemple, calque de remplissage Couleur unie, calque de réglage Seuil).



Menu Créer un calque de réglage

A. Calques de remplissage B. Calques de réglage

[Haut de la page](#)

Création de calques de réglage

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque supérieur auquel appliquer un calque de réglage.
2. Pour restreindre les effets du calque de réglage à une certaine zone, effectuez une sélection.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour inclure tous les calques inférieurs au calque de réglage, cliquez sur le bouton Créer un calque de remplissage ou de réglage dans le panneau Calques. Choisissez ensuite l'un des types de réglages suivants. (Les trois premières options du menu sont des calques de remplissage, et non des calques de réglage.)



Image d'origine et image avec réglage de la teinte et de la saturation s'appliquant aux seuls calques situés sous le calque de réglage

- Pour n'affecter qu'un seul calque ou plusieurs calques consécutifs inférieurs au calque de réglage, choisissez la commande Calque > Nouveau calque de réglage > [type de réglage]. Dans la boîte de dialogue Nouveau calque, sélectionnez l'option Créer un masque d'écrêtage d'après le calque précédent, puis cliquez sur OK.

Niveaux Corrige la valeur des tons dans l'image.

Luminosité/Contraste Eclaircit ou obscurcit l'image.

Teinte/Saturation Règle les couleurs de l'image.

Courbe de transfert de dégradé Met en correspondance les pixels sélectionnés et les couleurs du dégradé sélectionné.

Filtre photo Règle la balance et la température des couleurs de l'image.

Inverser Produit un effet de photographie négative en créant un négatif d'après les valeurs de luminosité de l'image.

Seuil Restitue une image monochrome sans gris permettant d'identifier les zones les plus claires et les plus foncées.

Isohélie Donne un aspect plat et postérisé à la photo en réduisant le nombre des valeurs de luminosité (niveaux) de l'image, et par là même le nombre de couleurs.

4. Spécifiez des options, puis cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue.

Si vous sélectionnez l'option Créer un masque d'écrêtage d'après le calque précédent à l'étape 3, le calque de réglage est associé au calque situé juste en dessous, et l'effet est restreint au groupe.

5. Pour ajouter d'autres calques au groupe, appuyez sur la touche Option, puis placez le pointeur sur la ligne de séparation entre le calque situé au bas du groupe et le calque inférieur. Cliquez lorsque le pointeur prend la forme de deux cercles intersectés.

Un calque de réglage est créé automatiquement dès l'application d'une correction à l'aide de l'outil Forme dynamique ou de l'outil Détail de forme dynamique.

[Haut de la page](#)

Création de calques de remplissage

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque au-dessus duquel placer le calque de remplissage.
2. Pour restreindre les effets du calque de remplissage à une certaine zone, effectuez une sélection.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez sur le bouton Créer un calque de remplissage ou de réglage dans le panneau Calques, puis choisissez le type de remplissage. (Les trois premières options du panneau sont des calques de remplissage, tandis que les autres options sont des calques de réglage.)
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau calque de remplissage > [type de remplissage]. Cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue Nouveau calque qui s'affiche.

Couleur unie Crée un calque rempli d'une couleur en aplat provenant du sélecteur de couleurs.

Dégradé Crée un calque de remplissage avec un dégradé. Le menu Dégradé propose plusieurs dégradés prédéfinis. Pour modifier le dégradé dans l'Editeur de dégradé, cliquez sur le dégradé de couleur. Vous pouvez faire glisser la fenêtre de l'image pour déplacer le centre du dégradé.

Vous pouvez aussi spécifier la forme (style) et l'angle d'application du dégradé. Sélectionnez l'option Inverser pour inverser son sens, Simuler pour réduire l'effet de bandes ou Aligner sur le calque pour utiliser le cadre de sélection du calque dans le calcul du dégradé.

Motif Crée un calque de remplissage avec un motif. Cliquez sur le motif, puis choisissez un motif dans le panneau déroulant. Vous pouvez mettre à l'échelle le motif et choisir Magnétisme de l'origine pour faire coïncider l'origine du motif avec l'origine de la fenêtre de document. Pour que le motif accompagne le calque de remplissage dans son déplacement, sélectionnez l'option Lien avec le calque. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez faire glisser le pointeur sur l'image pour positionner le motif lorsque la boîte de dialogue Motif est ouverte. Pour créer un nouveau motif prédéfini après la modification des paramètres de motif, cliquez sur le bouton Créer un nouveau motif prédéfini d'après ce motif.

[Haut de la page](#)

Modification d'un calque de réglage ou de remplissage

1. Ouvrez la boîte de dialogue des options de réglage ou de remplissage en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez deux fois sur la vignette la plus à gauche du calque de réglage ou de remplissage dans le panneau Calques.
- Sélectionnez le calque dans le panneau, puis choisissez la commande Calque > Options de contenu de calque.

2. Apportez vos modifications, puis cliquez sur le bouton OK.

[Haut de la page](#)

Fusion des calques de réglage

Il existe plusieurs manières de fusionner un calque de réglage ou de remplissage : vous pouvez le fusionner avec le calque du dessous, avec d'autres calques sélectionnés, avec les calques de son propre groupe, avec les calques auxquels il est lié ou avec tous les autres calques visibles. Néanmoins, vous ne pouvez pas utiliser un calque de réglage ou de remplissage comme calque de base ou cible d'une fusion.

Lorsque vous fusionnez un calque de réglage ou de remplissage avec le calque inférieur, les réglages sont simplifiés et appliqués définitivement au calque fusionné. Le réglage ne s'applique plus aux autres calques inférieurs au calque de réglage fusionné. Vous pouvez également convertir (simplifier) un calque de remplissage en un calque d'image sans le fusionner.

Les calques de réglage et de remplissage dont les masques (les vignettes les plus à droite du calque dans le panneau Calques) contiennent uniquement des valeurs de blanc augmentent moyennement la taille des fichiers ; il est donc inutile de fusionner ces calques de réglage pour limiter la taille de fichier.

[Haut de la page](#)

Modification de masques de fusion

Le masque de fusion rend invisible tout ou partie d'un calque. Il sert à afficher ou masquer certaines parties d'une image ou d'un effet. Lorsque le masque de fusion (vignette de droite) rattaché à un calque de réglage est entièrement blanc, l'effet de réglage s'applique à tous les calques sous-jacents. Si vous préférez ne pas appliquer cet effet à certaines parties des calques sous-jacents, vous devez peindre en noir les zones correspondantes du masque. Lorsque le masque de fusion est rattaché à un calque de remplissage, il permet de définir la zone remplie de ce calque.



La peinture d'un masque en noir agrandit la zone protégée.

1. Sélectionnez le calque de réglage ou le calque de remplissage dans le panneau Calques.
2. Sélectionnez l'outil Forme ou un autre outil de peinture ou de retouche.
3. Pour afficher le masque de fusion, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Tout en maintenant la touche Option enfoncée, cliquez sur la vignette du masque de fusion (vignette la plus à droite) pour n'afficher que le masque. Tout en maintenant la touche Option enfoncée, cliquez de nouveau sur la vignette pour réafficher les autres

calques.

- Tout en maintenant les touches Option et Maj enfoncées, cliquez sur la vignette du masque de fusion (vignette la plus à droite) pour afficher le masque dans une couleur de masquage rouge. Tout en maintenant les touches Option et Maj enfoncées, cliquez de nouveau sur la vignette pour désactiver l'affichage rouge.
- Pour restreindre les modifications à certaines parties du masque, sélectionnez les pixels correspondants.

4. Modifiez le masque de fusion :

- Pour supprimer des zones de l'effet de réglage ou du remplissage, peignez le masque de fusion en noir.
- Pour ajouter des zones à l'effet de réglage ou du remplissage, peignez le masque de fusion en blanc.
- Pour supprimer partiellement l'effet de réglage ou le remplissage et l'afficher dans divers niveaux de transparence, peignez le masque de fusion en gris. (Cliquez une fois sur la nuance de couleur de premier plan dans la palette d'outils pour choisir une nuance de gris dans le panneau Nuancier.) La portée de la suppression de l'effet ou du remplissage dépend des tons de gris de la peinture. Les nuances plus foncées augmentent la transparence, tandis que les nuances plus claires accentuent l'opacité.

Tout en maintenant la touche Maj enfoncée, cliquez sur la vignette du masque (la vignette la plus à droite du calque) dans le panneau Calques pour désactiver le masque ; cliquez de nouveau sur la vignette pour activer le masque.

Adobe recommande également

- A propos des options d'opacité et de fusion des calques
- [Application des outils de forme dynamique](#)
- Simplification d'un calque
- [Application des outils de forme dynamique](#)
- [A propos des histogrammes](#)
- Fusion de calques
- Simplification d'un calque
- [A propos des sélections](#)



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Ecrêtage de masques

A propos des masques d'écrtage du calque

Création d'un masque d'écrtage

Suppression d'un calque d'un masque d'écrtage

Annulation du masque d'écrtage

[Haut de la page](#)

A propos des masques d'écrtage du calque

Un masque d'écrtage est un groupe de calques auquel vous appliquez un masque. Le calque inférieur, ou calque de base, définit les limites visibles du groupe entier. Supposez par exemple que vous avez une forme sur un calque de base, une photographie sur le calque situé au-dessus et du texte sur le calque de premier plan. Si la photographie et le texte apparaissent uniquement à travers la forme dessinée sur le calque de base, ils adoptent l'opacité de ce dernier.

Vous ne pouvez associer que les calques consécutifs. Le nom du calque de base dans le groupe est souligné, et les vignettes des calques placés au-dessus sont en retrait. En outre, ces calques supérieurs sont indiqués par une icône de masque d'écrtage.

Vous pouvez lier les calques d'un masque d'écrtage pour les déplacer simultanément.



La forme dans le calque inférieur du masque d'écrtage détermine la zone du calque de photo situé au-dessus qui transparaît.

[Haut de la page](#)

Création d'un masque d'écrtage

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Tout en maintenant la touche Option enfoncée, placez le pointeur sur la ligne séparant deux calques dans le panneau Calques (le pointeur prend la forme de deux cercles intersectés), puis cliquez.
- Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque supérieur des deux calques à associer, puis choisissez la commande Calque > Créer un masque d'écrtage.

2. Lorsque vous générez un masque d'écrtage d'après un calque existant et un calque en cours de création, sélectionnez d'abord le calque existant dans le panneau Calques. Choisissez ensuite la commande Nouveau calque dans le menu Calque ou dans le menu Plus du panneau Calques. Dans la boîte de dialogue Nouveau calque, sélectionnez Créer un masque d'écrtage d'après le calque précédent, puis cliquez sur OK.

Les calques du masque d'écrtage adoptent les attributs d'opacité et de mode du calque de base au bas du groupe.

Pour modifier l'ordre d'empilement du masque d'écrtage par rapport aux autres calques de l'image, sélectionnez tous les calques du groupe. Ensuite, faites glisser le calque de base du groupe vers le haut ou vers le bas, dans le panneau Calques. (Si vous faites glisser un calque sans sélectionner tous les calques du groupe, vous le supprimez du groupe.)

[Haut de la page](#)

Suppression d'un calque d'un masque d'écrtage

Si vous dissociez le calque de base du calque situé au-dessus, vous dissociez tous les calques du masque d'écritage.

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Tout en maintenant la touche Option enfoncée, placez le pointeur sur la ligne séparant deux calques associés dans le panneau Calques (le pointeur se transforme en deux cercles intersectés), puis cliquez.
 - Dans le panneau Calques, sélectionnez un calque du masque d'écritage, puis choisissez Calque > Annuler le masque d'écritage. Cette commande retire le calque sélectionné ainsi que tous les calques situés au-dessus dans le masque d'écritage.
 - Dans le panneau Calques, sélectionnez n'importe quel calque du groupe à l'exception du calque de base. Faites-le glisser en dessous du calque de base ou entre deux calques sans groupe dans l'image.

[Haut de la page](#) ¹

Annulation du masque d'écritage

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez un calque différent du calque de base du masque d'écritage.
2. Choisissez la commande Calque > Annuler le masque d'écritage.

Adobe recommande également



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Opacité et modes de fusion

A propos des options d'opacité et de fusion des calques

Définition de l'opacité d'un calque

Définition du mode de fusion d'un calque

Sélection de toutes les zones opaques d'un calque

Personnalisation de la grille de transparence


[Haut de la page](#)

A propos des options d'opacité et de fusion des calques

L'opacité du calque définit le degré de visibilité du calque qui se trouve en dessous. Un calque ayant une opacité de 1 % est presque transparent, tandis qu'un calque ayant une opacité de 100 % est opaque. Les zones transparentes restent transparentes quelle que soit l'opacité définie.

Le mode de fusion permet de déterminer la façon dont un calque se fond avec les pixels des calques placés en dessous. A l'aide des modes de fusion, vous pouvez créer différents effets spéciaux.

L'opacité et le mode de fusion d'un calque interagissent avec l'opacité et le mode de fusion des outils de peinture. Par exemple, un calque utilise le mode de fusion Fondu avec une opacité de 50 %. Vous peignez sur ce calque avec l'outil Pinceau défini sur le mode de fusion Normal avec une opacité de 100 %. La peinture apparaît alors en mode Fondu avec une opacité de 50 %. De même, si un calque utilise le mode de fusion Normal avec une opacité de 100 % et que vous utilisez l'outil Gomme avec une opacité de 50 %, seule la moitié de la peinture disparaît du calque lorsque vous gommez.



Fusion de calques

A. Calque de bambou et calque de bordure **B.** Calque de bambou avec application d'une opacité de 100 % et du mode Couleur densité + **C.** Calque de bambou avec application d'une opacité de 50 % et du mode Couleur densité +

[Haut de la page](#)

Définition de l'opacité d'un calque

1. Sélectionnez un calque dans le panneau Calques.
2. Dans le panneau Calques, entrez une valeur comprise entre 0 et 100 pour l'opacité, ou cliquez sur la flèche à droite de la zone Opacité pour déplacer le curseur Opacité.

[Haut de la page](#)

Définition du mode de fusion d'un calque

1. Sélectionnez un calque que vous avez ajouté, dans le panneau Calques.

2. Choisissez une option dans le menu local des modes de fusion.

Sélection de toutes les zones opaques d'un calque

Vous pouvez rapidement sélectionner toutes les zones opaques d'un calque. Ce procédé est utile pour exclure les zones transparentes d'une sélection.


1. Dans le panneau Calques, cliquez sur la vignette du calque tout en maintenant la touche Commande enfoncée :
2. Pour ajouter des pixels à une sélection existante, cliquez sur la vignette du calque dans le panneau Calques tout en maintenant les touches Commande et Maj enfoncées.
3. Pour retirer des pixels à une sélection existante, cliquez sur la vignette du calque dans le panneau Calques tout en maintenant les touches Commande et Option enfoncées.
4. Pour charger l'intersection entre des pixels et une sélection existante, cliquez sur la vignette du calque dans le panneau Calques tout en maintenant les touches Commande, Option et Maj enfoncées.

Personnalisation de la grille de transparence

La grille en damier indique la transparence d'un calque. Vous pouvez modifier l'aspect de cette grille ; évitez toutefois de la rendre blanche pour conserver la distinction visuelle entre opaque (blanc) et transparent (damier).

1. Choisissez la commande Photoshop Elements > Préférences > Transparence.
2. Choisissez une taille de motif dans le menu Grille.
3. Choisissez une couleur de motif dans le menu Couleur. Pour choisir une couleur personnalisée, cliquez sur l'une des deux cases sous le menu Couleur, puis sélectionnez une couleur dans le sélecteur de couleurs.

Adobe recommande également

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Styles de calque

[A propos des styles de calque](#)
[Utilisation des styles de calque](#)

[Haut de la page](#)

A propos des styles de calque

Les styles de calque vous permettent d'appliquer rapidement des effets au calque entier. Dans le panneau Effets, vous pouvez afficher tout un éventail de styles de calque prédéfinis et appliquer un style d'un seul clic.



Trois styles de calque différents appliqués à du texte

L'effet est automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez ce calque. Si, par exemple, vous appliquez un style d'ombre portée à un calque de texte, l'ombre change automatiquement dès que vous modifiez le texte.

Les styles de calque peuvent être cumulés de manière à créer un effet complexe par application de plusieurs styles à un même calque. Les différents styles appliqués à un même calque peuvent provenir de bibliothèques différentes. Vous pouvez également changer les paramètres d'un style de calque pour peaufiner le résultat final.

Lorsque vous appliquez un style à un calque, une icône de style s'affiche à droite de son nom dans le panneau Calques. Les effets de calque sont liés au contenu du calque. En d'autres termes, si vous déplacez ou modifiez le contenu du calque, les effets évoluent en conséquence.

Une fois la commande Calque > Style de calque > Paramètres de style sélectionnée, vous pouvez modifier les paramètres du style d'un calque ou appliquer d'autres paramètres ou attributs disponibles dans la boîte de dialogue.

Angle d'éclairage Détermine l'angle d'éclairage de l'effet appliqué au calque.

Ombre portée Détermine la distance de l'ombre portée par rapport au contenu du calque. Vous pouvez également définir la taille et l'opacité à l'aide des curseurs.

Lueur (externe) Détermine la taille d'une lueur qui émane des bords externes du contenu du calque. Vous pouvez également définir l'opacité à l'aide du curseur.

Lueur (interne) Détermine la taille d'une lueur qui émane des bords internes du contenu du calque. Vous pouvez également définir l'opacité à l'aide du curseur.

Taille du biseau Indique la taille du biseau le long des bords internes du contenu du calque.

Sens du biseautage Indique le sens du biseau : soit vers le haut, soit vers le bas.

Taille du contour Indique l'épaisseur du contour.

Opacité du contour Indique l'opacité du contour.

Utilisation des styles de calque

Vous pouvez appliquer des effets spéciaux à un calque, masquer ou afficher les styles d'un calque, et même modifier l'échelle d'un style de calque (par exemple, diminuer ou augmenter la taille d'un effet de lueur). Vous pouvez facilement copier un style d'un calque vers un autre.

Application d'un style de calque

1. Sélectionnez un calque dans le panneau Calques.
2. Choisissez la commande Styles de calque dans le menu de catégorie du panneau Effets.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez un style, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
 - Cliquez deux fois sur un style.
 - Faites glisser un style sur un calque.



Icône de style indiquant qu'un style a été appliqué au calque

Si le résultat ne vous plaît pas, appuyez sur les touches Commande+Z pour supprimer le style ou choisissez la commande Edition > Annuler.

Vous pouvez également faire glisser le style dans l'image dans laquelle il sera appliqué au calque sélectionné.

Affichage ou masquage de tous les styles de calque dans une image

- Choisissez l'une des commandes suivantes :
 - Calque > Style de calque > Masquer tous les effets.
 - Calque > Style de calque > Afficher tous les effets.

Modification des paramètres d'un style de calque

Vous pouvez modifier les paramètres d'un style de calque pour en ajuster l'effet. Vous pouvez également copier les paramètres de style d'un calque à un autre et supprimer un style d'un calque.

1. Choisissez la commande Calque > Style de calque > Paramètres de style.
2. Pour prévisualiser les modifications apportées à l'image, sélectionnez Aperçu.
3. Modifiez un ou plusieurs des paramètres de style de calque ou ajoutez-en, puis cliquez sur le bouton OK.

Modification de la mise à l'échelle d'un style de calque

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les effets à mettre à l'échelle.

2. Choisissez la commande Calque > Style de calque > Mise à l'échelle des effets.
3. Pour prévisualiser les modifications apportées à l'image, sélectionnez l'option Aperçu.
4. Indiquez le facteur de mise à l'échelle des effets. Par exemple, si vous augmentez la taille d'une lueur externe, 100 % correspond à l'échelle en cours, et 200 % double la taille de la lueur. Cliquez ensuite sur OK.

Copie des paramètres de style entre deux calques

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les paramètres de style à copier.
2. Choisissez la commande Calque > Style de calque > Copier le style de calque.
3. Sélectionnez le calque cible dans le panneau Calques, puis choisissez la commande Calque > Style de calque > Coller le style de calque.

Suppression d'un style de calque

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant le style à supprimer.
2. Choisissez la commande Calque > Style de calque > Effacer le style de calque.

Adobe recommande également



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Styles de calque

A propos des styles de calque

Utilisation des styles de calque

[To the top](#)

A propos des styles de calque

Les styles de calque vous permettent d'appliquer rapidement des effets au calque entier. Dans le panneau Effets, vous pouvez afficher tout un éventail de styles de calque prédéfinis et appliquer un style d'un seul clic.



Trois styles de calque différents appliqués à du texte

L'effet est automatiquement mis à jour lorsque vous modifiez ce calque. Si, par exemple, vous appliquez un style d'ombre portée à un calque de texte, l'ombre change automatiquement dès que vous modifiez le texte.

Les styles de calque peuvent être cumulés de manière à créer un effet complexe par application de plusieurs styles à un même calque. Les différents styles appliqués à un même calque peuvent provenir de bibliothèques différentes. Vous pouvez également changer les paramètres d'un style de calque pour peaufiner le résultat final.

Lorsque vous appliquez un style à un calque, une icône de style s'affiche à droite de son nom dans le panneau Calques. Les effets de calque sont liés au contenu du calque. En d'autres termes, si vous déplacez ou modifiez le contenu du calque, les effets évoluent en conséquence.

Une fois la commande Calque > Style de calque > Paramètres de style sélectionnée, vous pouvez modifier les paramètres du style d'un calque ou appliquer d'autres paramètres ou attributs disponibles dans la boîte de dialogue.

Angle d'éclairage Détermine l'angle d'éclairage de l'effet appliqué au calque.

Ombre portée Détermine la distance de l'ombre portée par rapport au contenu du calque. Vous pouvez également définir la taille et l'opacité à l'aide des curseurs.

Lueur (externe) Détermine la taille d'une lueur qui émane des bords externes du contenu du calque. Vous pouvez également définir l'opacité à l'aide du curseur.

Lueur (interne) Détermine la taille d'une lueur qui émane des bords internes du contenu du calque. Vous pouvez également définir l'opacité à l'aide du curseur.

Taille du biseau Indique la taille du biseau le long des bords internes du contenu du calque.

Sens du biseautage Indique le sens du biseau : soit vers le haut, soit vers le bas.

Taille du contour Indique l'épaisseur du contour.

Opacité du contour Indique l'opacité du contour.


[To the top](#)

Utilisation des styles de calque

Vous pouvez appliquer des effets spéciaux à un calque, masquer ou afficher les styles d'un calque, et même modifier l'échelle d'un style de calque (par exemple, diminuer ou augmenter la taille d'un effet de lueur). Vous pouvez facilement copier un style d'un calque vers un autre.

Application d'un style de calque

1. Sélectionnez un calque dans le panneau Calques.
2. Choisissez la commande Styles de calque dans le menu de catégorie du panneau Effets.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez un style, puis cliquez sur le bouton Appliquer.
 - Cliquez deux fois sur un style.
 - Faites glisser un style sur un calque.



Icône de style indiquant qu'un style a été appliqué au calque

Si le résultat ne vous satisfait pas, appuyez sur la combinaison de touches Ctrl+Z (Commande+Z sous Mac OS) pour supprimer le style ou choisissez la commande Edition > Annuler.

Vous pouvez également faire glisser le style dans l'image dans laquelle il sera appliqué au calque sélectionné.

Affichage ou masquage de tous les styles de calque dans une image

❖ Choisissez l'une des commandes suivantes :

- Calque > Style de calque > Masquer tous les effets.
- Calque > Style de calque > Afficher tous les effets.

Modification des paramètres d'un style de calque

Vous pouvez modifier les paramètres d'un style de calque pour en ajuster l'effet. Vous pouvez également copier les paramètres de style d'un calque à un autre et supprimer un style d'un calque.

1. Choisissez la commande Calque > Style de calque > Paramètres de style.
2. Pour prévisualiser les modifications apportées à l'image, sélectionnez Aperçu.
3. Modifiez un ou plusieurs des paramètres de style de calque ou ajoutez-en, puis cliquez sur le bouton OK.

Modification de la mise à l'échelle d'un style de calque

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les effets à mettre à l'échelle.
2. Choisissez la commande Calque > Style de calque > Mise à l'échelle des effets.
3. Pour prévisualiser les modifications apportées à l'image, sélectionnez l'option Aperçu.
4. Indiquez le facteur de mise à l'échelle des effets. Par exemple, si vous augmentez la taille d'une lueur externe, 100 % correspond à l'échelle en cours, et 200 % double la taille de la lueur. Cliquez ensuite sur OK.

Copie des paramètres de style entre deux calques

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant les paramètres de style à copier.
2. Choisissez la commande Calque > Style de calque > Copier le style de calque.
3. Sélectionnez le calque cible dans le panneau Calques, puis choisissez la commande Calque > Style de calque > Coller le style de calque.

Suppression d'un style de calque

1. Dans le panneau Calques, sélectionnez le calque contenant le style à supprimer.
2. Choisissez la commande Calque > Style de calque > Effacer le style de calque.

More Help topics



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Création des calques

Présentation des calques

A propos du panneau Calques

Ajout de calques

Création d'un calque vide et attribution d'un nom au calque

Création d'un calque à partir d'une portion de calque

Conversion du calque d'arrière-plan en calque ordinaire

Conversion d'un calque en calque d'arrière-plan

Gérer les calques

[Haut de la page](#) 

Présentation des calques

Les calques sont utiles pour ajouter des composants à une image et les manipuler indépendamment les uns des autres, sans modifier l'image d'origine de façon permanente. Vous pouvez apporter des modifications à la couleur ou à la luminosité, appliquer des effets spéciaux, repositionner le contenu du calque, spécifier différentes valeurs d'opacité et de fusion, entre autres, séparément pour chacun des calques. Vous pouvez également modifier l'ordre d'empilement des calques, lier des calques pour les manipuler simultanément, ainsi que créer des animations web composées de calques.

Les calques peuvent être comparés à des feuilles de verre superposées les unes aux autres et sur lesquelles vous pouvez dessiner. Les zones transparentes d'un calque laissent transparaître les calques inférieurs. Vous pouvez travailler sur un calque indépendamment des autres et expérimenter pour créer les effets recherchés. Tant que vous ne combinez (ou fusionnez) pas les calques, chacun d'entre eux reste indépendant. Le calque situé au bas du panneau Calques, c'est-à-dire le calque d'arrière-plan, est toujours verrouillé (protégé). Par conséquent, vous ne pouvez pas modifier son ordre d'empilement, son mode de fusion ou son opacité (à moins de le convertir au préalable en calque ordinaire).



Les zones transparentes d'un calque laissent transparaître les calques inférieurs.

Les calques sont organisés dans le panneau Calques. Il est recommandé de conserver ce panneau affiché pendant vos travaux dans Adobe Photoshop Elements. Vous pouvez ainsi voir immédiatement le calque actif (le calque sélectionné sur lequel vous travaillez). Vous pouvez simplifier la gestion des calques en les liant pour les déplacer comme un tout. Plus votre image contient de calques, plus son fichier est volumineux. La fusion des calques sur lesquels vous ne travaillez plus vous aidera à réduire la taille du fichier de l'image. Le panneau Calques est une mine de renseignements dont vous aurez besoin tout au long de votre travail sur les photos, tandis que le menu Calque vous sera des plus utiles pour manipuler les calques.

Les calques ordinaires sont des calques pixellisés (d'image). Vous utilisez d'autres types de calques pour

créer des effets spéciaux :

Calques de remplissage Ces calques contiennent un dégradé de couleurs, une couleur en aplat ou un motif.

Calques de réglage Ces calques vous permettent d'affiner la couleur, la luminosité et la saturation sans apporter de modifications permanentes à l'image (jusqu'à l'aplatissement ou la réduction du calque de réglage).

Calques de texte et de forme Ces calques vous permettent de créer du texte et des formes vectorisés. Vous ne pouvez pas peindre sur les calques de réglage, mais vous pouvez le faire sur leurs masques. Pour peindre sur les calques de remplissage ou de texte, vous devez d'abord les convertir en calques d'images ordinaires.


[Haut de la page](#)

A propos du panneau Calques

Le panneau Calques (Fenêtre > Calques) recense tous les calques d'une image, du calque du dessus (tout en haut) à celui d'arrière-plan (tout en bas). En mode Expert, si vous travaillez dans l'espace de travail personnalisé, vous pouvez faire glisser le panneau Calques pour l'ajouter en tant qu'onglet avec d'autres panneaux.

Le calque actif (calque de travail) est mis en surbrillance afin d'être facilement identifié. Lorsque vous travaillez sur une image, il est recommandé de vérifier quel calque est actif pour vous assurer que les réglages et modifications que vous réalisez sont appliqués au calque approprié. Si, par exemple, vous choisissez une commande et que rien ne semble se produire, vérifiez que le calque affiché est bien le calque actif.



Les icônes du panneau vous permettent d'effectuer de nombreuses tâches (création, masquage, liaison, verrouillage et suppression d'un calque, par exemple). A part quelques exceptions, les modifications que vous apportez ne s'appliquent qu'au calque sélectionné ou actif, mis en surbrillance.




Panneau Calques


A. Menu de mode de fusion **B.** Afficher/Masquer le calque **C.** Calque lié à un autre calque **D.** Aperçu d'un calque **E.** Le calque en surbrillance correspond au calque actif. **F.** Calque verrouillé **G.** Calque avec style

En mode d'affichage sous forme de liste, le panneau Calques affiche une vignette, un titre et une ou plusieurs icônes décrivant chacun des calques :

 Le calque est visible. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour afficher ou masquer un calque. Lorsque le calque est masqué, l'icône  s'affiche. Vous ne pouvez pas imprimer les calques masqués.


 Le calque est lié au calque actif.


 Le calque est verrouillé.

 L'image contient des groupes de calques et a été importée depuis *Adobe Photoshop*. Photoshop Elements ne prend pas en charge les groupes de calques et ne peut les afficher que sous leur forme réduite. Vous devez les simplifier pour créer une image modifiable.

Vous pouvez utiliser les boutons du panneau pour effectuer des actions :

 Création d'un nouveau calque.

 Création un groupe.

 Création d'un calque de remplissage/réglage.

 Suppression d'un calque.

 Verrouillage des pixels transparents.

Le menu de mode de fusion (Normal, Fondu, Obscurcir, etc.), la zone de texte Opacité et le bouton Plus donnant accès à un menu de commandes de calques et d'options de panneau sont également disponibles en haut du panneau.

[Haut de la page](#) 

Ajout de calques

Les nouveaux calques s'affichent au-dessus du calque sélectionné dans le panneau Calques. Vous pouvez ajouter des calques à une image en utilisant les méthodes suivantes :

- création de calques vierges ou conversion de sélections en calques ;
- conversion d'un calque d'arrière-plan en un calque ordinaire, et inversement ;
- collage de sélections dans une image ;
- utilisation de l'outil Texte ou d'un outil de forme ;
- duplication d'un calque existant.

Vous pouvez créer, pour une même image, jusqu'à 8 000 calques ayant chacun leur mode de fusion et leur opacité. Ce nombre peut toutefois varier selon les ressources en mémoire de votre système.

[Haut de la page](#) 

Création d'un calque vide et attribution d'un nom au calque

- Effectuez l'une des opérations suivantes dans Photoshop Elements :
 - Pour créer un calque avec le nom et les paramètres par défaut, cliquez sur le bouton Créer un calque dans le panneau Calques. Le calque obtenu est défini sur le mode Normal avec une opacité de 100 %, et son nom suit l'ordre de création (Pour renommer le nouveau calque, cliquez deux fois dessus, puis saisissez le nouveau nom)
 - Pour créer un calque et spécifier son nom et ses options, choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque, ou choisissez la commande Nouveau calque dans le menu du panneau Calques. Spécifiez le nom et les autres options, puis cliquez sur le bouton OK.

Le nouveau calque est automatiquement sélectionné et apparaît dans le panneau, au-dessus du calque précédemment sélectionné.




Création d'un calque à partir d'une portion de calque

Vous pouvez déplacer une partie d'une image d'un calque vers un nouveau calque tout en conservant le fichier d'origine intact.

1. Sélectionnez un calque existant, puis effectuez une sélection.
2. Choisissez l'une des commandes suivantes :
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque par Copier pour copier la sélection dans un nouveau calque.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque par Couper pour couper la sélection et la coller dans un nouveau calque.

La zone sélectionnée apparaît dans un nouveau calque, à la même position par rapport au contour de l'image.



Création d'un calque en copiant et en collant une partie d'un calque dans le nouveau calque

Conversion du calque d'arrière-plan en calque ordinaire

Le calque d'arrière-plan est le calque de base d'une image. Les autres calques sont empilés sur le calque d'arrière-plan, qui contient en général (mais pas toujours) les données d'image réelles d'une photo. Pour protéger l'image, le calque d'arrière-plan est toujours verrouillé. Si vous souhaitez modifier son ordre d'empilement, son mode de fusion ou son opacité, vous devez tout d'abord le convertir en calque ordinaire.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur le calque d'arrière-plan dans le panneau Calques.
 - Choisissez la commande Calque > Nouveau > Calque à partir de l'arrière-plan.
 - Sélectionnez le calque d'arrière-plan, puis choisissez la commande Dupliquer le calque dans le menu du panneau Calques pour conserver le calque d'arrière-plan intact et en créer une copie sous forme de nouveau calque.

Vous pouvez créer une réplique du calque d'arrière-plan converti quelle que soit la méthode de conversion utilisée ; il suffit de sélectionner le calque d'arrière-plan converti et de choisir la commande Dupliquer le calque dans le menu Plus du panneau Calques.

2. Saisissez un nom pour le nouveau calque.

Si vous faites glisser l'outil Gomme d'arrière-plan sur le calque d'arrière-plan, ce dernier est automatiquement converti en un calque ordinaire, et les zones effacées deviennent transparentes.

Conversion d'un calque en calque d'arrière-plan

Vous ne pouvez pas convertir un calque en calque d'arrière-plan si l'image en contient déjà un. Le cas échéant, vous devez d'abord convertir le calque d'arrière-plan existant en un calque ordinaire.

1. Sélectionnez un calque dans le panneau Calques.
2. Choisissez Calque > Nouveau > Arrière-plan d'après un calque.

Les zones transparentes du calque d'origine adoptent la couleur de l'arrière-plan.

Gérer les calques

Créer un groupe

Vous pouvez créer un groupe pour éviter l'encombrement et organiser les calques. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Pour créer un groupe avec les paramètres par défaut, cliquez sur l'icône Créer un groupe dans le panneau Calques en mode Expert.
- Pour créer un groupe avec des paramètres personnalisés, procédez comme suit :
 1. Sélectionnez Calque > Nouveau > Groupe.
 2. Spécifiez un nom et d'autres options, puis cliquez sur le bouton OK dans la boîte de dialogue.

Affectation d'une couleur à un calque ou un groupe

Le codage des couleurs des calques et groupes vous aide à identifier des calques associés dans le panneau Calques. Avec le bouton droit de la souris, cliquez simplement sur le calque ou le groupe, puis choisissez une couleur.

Voir aussi

- Calques de réglage et de remplissage
- Masques d'écrêtage de calque
- Modification des calques
- Options d'opacité et de fusion des calques
- A propos des options d'opacité et de fusion des calques
- Copie d'un calque entre deux images
- Duplication d'un calque dans une image

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Masques de fusion

[A propos des masques de fusion](#)

[Ajout d'un masque de fusion à une image](#)

[Haut de la page](#) ¹

A propos des masques de fusion

Les masques de fusion sont des images bitmap dépendantes de la résolution et sont modifiés à l'aide des outils de peinture et de sélection. Les masques de fusion influent sur la visibilité des calques auxquels ils sont ajoutés. Vous pouvez modifier un masque de fusion en ajoutant ou en supprimant des éléments dans la partie masquée sans perdre les pixels du masque.

Un masque de fusion étant une image en niveaux de gris, les zones peintes en noir sont masquées, les zones peintes en blanc sont visibles et celles peintes en niveaux de gris apparaissent à divers degrés de transparence. Les outils Pinceau et Gomme vous permettent de peindre par-dessus le masque.

[Haut de la page](#) ¹

Ajout d'un masque de fusion à une image

- Pour ajouter un masque de fusion, sélectionnez la partie de l'image que vous souhaitez faire apparaître, puis cliquez sur le bouton Ajouter un masque de fusion dans le panneau Calques.

Remarque : *une vignette de masque liée à la vignette de calque est ajoutée. Cette vignette représente la couche de niveaux de gris qui est créée lors de l'ajout du masque.*



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Impression, partage et exportation

Impression ou partage de photos en ligne

Impression de photos en ligne

[Configuration des préférences du fournisseur de services d'impression en ligne](#)

Partage de photos en ligne

[Fournisseurs de services de partage de photos](#)

[Flickr](#)

[Twitter](#)

[SmugMug Gallery](#)

[Facebook](#)

[Haut de la page](#)

Impression de photos en ligne

Vous pouvez désormais utiliser Photoshop Elements Editor pour commander des photos, des catalogues de photos, des cartes de voeux, ainsi que des calendriers auprès de fournisseurs de services en ligne. La liste actuelle des fournisseurs de services en ligne pris en charge par Photoshop Elements est indiquée ci-dessous :

Remarque : les prestataires de services d'impression en ligne sont disponibles uniquement dans certains lieux géographiques.

Région	Tirages photo	Catalogue de photos	Carte de vœux	Calendrier
Etats-unis et Canada (pouces)	Costco			
Royaume-Uni (mm)	Photoworld	Photoworld • 276 x 211	Photoworld • 195 x 105	Photoworld • 303 x 216
France (mm)	Service photo en ligne	Service photo en ligne • 276 x 211	Service photo en ligne • 195 x 105	Service photo en ligne • 303 x 216
Allemagne (mm)	Service photo en ligne	Service photo en ligne • 276 x 211	Service photo en ligne • 195 x 105	Service photo en ligne • 303 x 216
Autres pays	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible

Configuration des préférences du fournisseur de services d'impression en ligne

Différents paramètres régionaux présentent divers fournisseurs de services de partage et d'impression. Pour

afficher les services les plus à jour disponibles, vous pouvez mettre à jour les services partenaires depuis l'éditeur.


Remarque : si vous avez modifié votre paramètre régional, choisissez un nouveau paramètre d'emplacement pour Photoshop Elements. Vous ne pouvez sélectionner ce paramètre que depuis Photoshop Elements Organizer. Par exemple, si vous partez d'Allemagne pour vous installer aux Etats-Unis, modifiez le paramètre d'emplacement dans Elements Organizer.

1. (Facultatif, si vous avez changé d'emplacement) Dans l'organiseur, cliquez sur Préférences > Services partenaires Adobe > Emplacement > Sélectionner, sélectionnez un nouvel emplacement, puis relancez l'organiseur.
2. Dans l'éditeur, ouvrez la boîte de dialogue Préférences (Ctrl/Cmd + K), accédez aux Services partenaires Adobe, puis cliquez sur Actualiser.
3. Cochez la case Rechercher automatiquement les services pour vous assurer que l'éditeur actualise automatiquement les services partenaires. Lorsque cette option est activée, les services sont actualisés une fois toutes les 24 heures, lorsque vous redémarrez Photoshop Elements.

[Haut de la page](#)

Partage de photos en ligne

Vous pouvez partager les images à l'aide de sites web tels que Flickr, Twitter, SmugMug et Facebook, directement depuis Photoshop Elements Editor. Vous pouvez afficher les services de partage disponibles dans votre zone géographique à l'aide de la liste déroulante Partage de Photoshop Elements.



Le nouveau menu déroulant de partage dans Photoshop Elements Editor

Fournisseurs de services de partage de photos

Liste des fournisseurs de services en ligne :

Remarque : la prise en charge de différents fournisseurs de services est disponible dans certains lieux géographiques.

Position	Fournisseurs de services
Etats-unis et Canada	<ul style="list-style-type: none">• Flickr• Twitter• SmugMug• Facebook
Chine	<ul style="list-style-type: none">• Flickr

Autres pays

- Flickr
- Twitter
- Facebook

Flickr

1. Dans l'éditeur, cliquez sur la liste déroulante Partage, puis choisissez Flickr. Si les photos actuellement ouvertes n'ont pas été enregistrées, vous êtes invité à enregistrer automatiquement les fichiers. Cliquez sur OK pour continuer.
2. (Première utilisation) Si vous n'avez jamais partagé avec Flickr, vous devez autoriser Photoshop Elements 12 à fonctionner avec Flickr. Suivez les instructions à l'écran pour autoriser Photoshop Elements à publier des photos sur votre compte Flickr.
3. Dans la boîte de dialogue Flickr, définissez des options pour la photo ou l'ensemble de photos que vous téléchargez :
 - **Ajout/Suppression** de photos. Cliquez sur les signes plus (+) ou moins (-) se trouvant au-dessus de la zone d'aperçu des éléments, et ajoutez ou supprimez les photos à télécharger sur Flickr.
 - **Ensembles**. Vous pouvez télécharger une série de photos en tant qu'ensemble. Ceci est notamment préférable pour les diaporamas dans Flickr. Cochez la case Télécharger en tant qu'ensemble, puis modifiez les options Ensemble. Vous pouvez sélectionner un ensemble existant ou en créer un nouveau. Fournissez un nom et une description pour l'ensemble.
 - **Public**. Utilisez la section Qui peut voir ces photos ? pour contrôler ou limiter la visibilité de l'ensemble aux utilisateurs externes.
 - **Étiquettes**. Fournissez un jeu de mots-clés pour baliser l'album.
4. Une fois les photos téléchargées, la boîte de dialogue Flickr affiche deux boutons :
 - **Accéder à Flickr**. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la vue des photos téléchargées dans votre navigateur web. Vous pouvez copier l'URL de vos photos Flickr depuis le navigateur web.
 - **Terminer**. Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue.

Twitter

Une seule image doit être sélectionnée lorsque vous choisissez de partager une photo sur Twitter. En outre, assurez-vous que la taille de l'image est inférieure à 3 Mo (mégaoctets).

1. Dans l'éditeur, cliquez sur la liste déroulante Partage, puis choisissez Twitter. Si les photos actuellement ouvertes n'ont pas été enregistrées, vous êtes invité à enregistrer automatiquement les fichiers. Cliquez sur OK pour continuer.
2. (Première utilisation) Si vous n'avez jamais partagé avec Twitter, vous devez autoriser Photoshop Elements 12 à publier sur Twitter en votre nom. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Twitter et autoriser Photoshop Elements à publier des photos en ligne.
3. Dans l'éditeur, tapez votre message dans la boîte de dialogue Twitter, puis cliquez sur le bouton « Tweeter ».
4. Lorsque votre tweet a été correctement publié, la boîte de dialogue Twitter affiche deux boutons :
 - **Accéder à Twitter**. Cliquez sur ce bouton pour afficher votre tweet dans un navigateur web.
 - **Terminer**. Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue.

SmugMug Gallery

1. Dans l'éditeur, cliquez sur la liste déroulante Partage, puis choisissez SmugMug Gallery. Si les photos actuellement ouvertes n'ont pas été enregistrées, vous êtes invité à enregistrer automatiquement les fichiers. Cliquez sur OK pour continuer.
2. Lorsqu'une ou plusieurs photos sont ouvertes, sélectionnez SmugMug Gallery dans la liste déroulante Partage.
3. Dans la boîte de dialogue SmugMug Gallery (étape 1 sur 3), entrez vos informations de connexion de compte SmugMug, puis cliquez sur la connexion.
4. Dans la boîte de dialogue SmugMug Gallery (étape 2 sur 3), sélectionnez une galerie dans laquelle vous souhaitez télécharger l'image.

Cliquez sur l'option de création d'une galerie pour créer une nouvelle galerie dans laquelle vous souhaitez télécharger les photos.

5. Lorsque les photos ont été transférées, la boîte de dialogue SmugMug Gallery (étape 3 sur 3) affiche les boutons suivants :
 - **Afficher la galerie.** Cliquez sur ce bouton pour afficher vos photos téléchargées dans un navigateur web.
 - **Terminer.** Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue.
 - **Déconnexion.** Cliquez sur ce bouton pour mettre fin à la session SmugMug. La boîte de dialogue revient à l'écran de connexion de l'étape 1 sur 3.

Facebook

1. Dans l'éditeur, cliquez sur la liste déroulante Partage, puis sélectionnez Facebook. Si les photos actuellement ouvertes n'ont pas été enregistrées, vous êtes invité à enregistrer automatiquement les fichiers. Cliquez sur OK pour continuer.
2. (Première utilisation) Si vous n'avez jamais partagé sur Facebook, effectuez cette étape. Suivez les instructions à l'écran pour autoriser Photoshop Elements 12 à télécharger sur Facebook en votre nom.
3. Dans la boîte de dialogue de transfert Facebook, choisissez les informations suivantes pour déterminer où les photos seront téléchargées et qui peut les voir :
 - **Ajout/Suppression** de photos. Cliquez sur les signes plus (+) ou moins (-) se trouvant sous la zone d'aperçu pour ajouter ou supprimer les photos à télécharger sur Facebook.
 - **Album.** Choisissez de télécharger des photos vers un album existant ou créez un album dans cette boîte de dialogue (fournissez un nom, un emplacement et une description pour décrire les photos dans le nouvel album).
 - **Public.** Utilisez la liste déroulante Qui peut voir ces photos ? pour contrôler la visibilité de l'album.
 - **Qualité de téléchargement.** Pour les photos haute qualité (généralement de grandes dimensions), sélectionnez cette option si vous souhaitez un téléchargement de haute qualité. Si vous sélectionnez Standard, les photos sont compressées et le téléchargement prend moins de temps.

Cliquez sur Télécharger.

4. Lorsque les photos ont été téléchargées, la boîte de dialogue Facebook affiche deux boutons :
 - **Accéder à Facebook.** Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la vue des photos téléchargées dans votre navigateur web. Vous pouvez copier l'URL de vos photos Facebook à partir du navigateur web.
 - **Terminer.** Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue.

Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création de tirages photo

[Présentation de l'impression](#)

[Utilisation de l'option Tirages photo](#)

[Impression d'une planche contact](#)

[Impression d'une collection d'images](#)

[Haut de la page](#)

Présentation de l'impression

Photoshop Elements propose plusieurs options pour l'impression de vos photos. Vous pouvez les faire imprimer en ligne par des professionnels à l'aide des services d'Adobe Photoshop ou les imprimer à domicile. Elements Organizer permet également de sélectionner un clip vidéo à imprimer, mais seule la première image est imprimée. Vous avez la possibilité d'imprimer des photos individuelles, des planches contact (vignettes de chaque photo sélectionnée) et des collections d'images (une page d'une ou de plusieurs photos imprimées selon différentes tailles). Vous pouvez même faire pivoter une image horizontalement pour imprimer des transferts pour T-shirt.

Remarque : *l'impression d'un fichier PDF nécessite l'installation préalable d'Adobe Acrobat sur votre ordinateur.*

Enfin, vous pouvez imprimer des créations réalisées dans Photoshop Elements, telles que des albums photos, des cartes et des calendriers. Vous pouvez commander certains projets auprès de services d'impression en ligne.



A

B



C

Diverses options d'impression

A. Photos individuelles **B.** Planche contact **C.** Collection d'images

Avant d'imprimer vos photos, vous devez indiquer dans Photoshop Elements quelques informations de base concernant le document à imprimer, telles que le format de papier utilisé et l'orientation de la page. Définissez ces options dans la boîte de dialogue Format d'impression. Il est possible que vous deviez également

spécifier les unités de mesure dans la boîte de dialogue Préférences.

Utilisation de l'option Tirages photo

Vous pouvez imprimer des photos à l'aide de l'option Tirages photo.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez les photos dans Photoshop Elements.
- Cliquez sur des photos tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs photos dans la corbeille des photos.

Remarque : vous pouvez sélectionner les photos dans Elements Organizer et choisir l'option Afficher les fichiers d'Elements Organizer. Les photos s'affichent dans la corbeille des photos.

2. Choisissez la commande Créer > Tirages photo.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur Imprimer avec l'imprimante locale pour imprimer les photos à l'aide d'une imprimante configurée sur votre ordinateur. La boîte de dialogue d'impression s'ouvre. Pour plus d'informations, voir la section [Impression de photos à partir de l'espace de travail Modifier](#).
- Cliquez sur Imprimer une collection d'images.

Remarque : sous Windows, cette option ouvre la boîte de dialogue d'impression dans Elements Organizer. Pour plus d'informations, voir la section [Impression d'une collection d'images](#).

- Cliquez sur Imprimer la planche contact.

Remarque : sous Windows, cette option ouvre la boîte de dialogue d'impression dans Elements Organizer. Pour plus d'informations, voir la section [Impression d'une collection d'images](#).

- Sélectionnez Order Prints dans Shutterfly.

Remarque : inscrivez-vous auprès de Shutterfly pour utiliser leurs services.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour imprimer vos photos.

Impression d'une planche contact

Grâce à la disposition de ses vignettes sur une seule page, une planche contact permet de prévisualiser facilement des groupes d'images. Vous pouvez imprimer une planche contact à partir d'Elements Organizer. Vous pouvez toutefois commencer ce processus dans Photoshop Elements. Sélectionnez Planche contact dans la boîte de dialogue Imprimer. Elements Organizer s'ouvre, ce qui vous permet d'imprimer la planche contact requise. Pour plus de détails sur l'impression d'une planche contact à partir d'Elements Organizer, reportez-vous à la section Impression d'une planche contact du Guide d'Elements Organizer.




Impression d'une collection d'images

L'option Collection d'images permet d'importer plusieurs copies d'une ou plusieurs photos sur une seule page, à la manière des planches traditionnellement vendues par les photographes de portrait. De nombreuses options de format et d'importation permettent d'adapter la présentation d'une collection d'images. Vous pouvez imprimer des collections d'images à partir d'Elements Organizer. Vous pouvez toutefois commencer ce processus dans Photoshop Elements. Sélectionnez Collection d'images dans la boîte de dialogue Imprimer. Elements Organizer s'ouvre, ce qui vous permet d'imprimer la collection d'images requise. Pour plus de détails sur l'impression d'une collection d'images à partir d'Elements Organizer, reportez-vous à la section Impression d'une collection d'images du Guide d'Elements Organizer.



Différentes tailles sont disponibles pour les collections d'images.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Impression de photos

Impression de photos à partir d'une imprimante locale

Utilisez cette option pour imprimer les photos à l'aide d'une imprimante configurée sur votre ordinateur.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez les photos dans Photoshop Elements.
- Sélectionnez des photos dans la corbeille des photos (🗑️). Cliquez sur des photos, tout en maintenant la touche Ctrl (Commande sous Mac OS) enfoncée pour sélectionner plusieurs photos dans la corbeille des photos.

Remarque : vous pouvez sélectionner les photos dans Elements Organizer et choisir l'option *Afficher les fichiers sélectionnés dans l'Organiseur*. Les photos s'affichent dans la Corbeille des projets.

2. Choisissez la commande Fichier > Imprimer.

Remarque : vous pouvez ajouter des photos à un travail d'impression dans la boîte de dialogue Imprimer. Voir la section [Ajout de photos dans la boîte de dialogue Imprimer](#) pour plus d'informations.

3. Sélectionnez une imprimante dans la liste déroulante Sélectionner une imprimante.

4. (Windows uniquement) Pour modifier les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton Modifier les paramètres. La boîte de dialogue Modifier les paramètres vous permet de modifier les paramètres suivants :

- Imprimante
- Type de papier
- Bac d'alimentation
- Format du papier
- Qualité d'impression
- Paramètres avancés : ce bouton permet d'ouvrir les options du pilote d'imprimante.

5. Sélectionnez un format de papier dans la liste déroulante Sélectionner le format du papier. Cliquez sur Portrait ou Paysage pour indiquer l'orientation.

6. (Windows uniquement) Sélectionnez Tirages individuels dans la liste déroulante Sélectionner le type d'impression.

Tirages individuels Impression de photos individuelles

Collection d'images Organiser vos photos dans différentes mises en page et diapos (bordures pour les photos individuelles)

Planche contact Réorganisation automatique de photos sélectionnées dans une mise en page à une ou plusieurs colonnes.

7. Sélectionnez une taille d'impression pour les photos. Reportez-vous à la rubrique relative

à la [mise à l'échelle d'une image dans la boîte de dialogue Imprimer](#) si vous envisagez d'utiliser l'option Taille d'impression personnalisée.

8. Pour adapter l'image individuelle à la disposition d'impression spécifiée, sélectionnez l'option Recadrer automatiquement. L'image est mise à l'échelle et, si nécessaire, recadrée en fonction des proportions de la disposition d'impression. Désélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que les photos soient recadrées.
9. Sélectionnez ou saisissez un chiffre dans la zone de texte Imprimer copies de chaque page.
10. Pour placer l'image à un emplacement spécifique, désélectionnez la case Centrer l'image et spécifiez les valeurs Haut et Gauche. Laissez l'option sélectionnée si vous souhaitez que l'image apparaisse au centre.

Si vous effectuez un panoramique de l'image à l'intérieur du conteneur de la photo ou que vous faites glisser le conteneur de la photo, la case à cocher Centrer l'image est automatiquement désélectionnée.

Remarque : vous pouvez choisir n'importe quelle autre unité dans la liste prédéfinie des unités.

11. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Autres options pour modifier d'autres paramètres.
12. Cliquez sur le bouton Imprimer.

Si vous n'arrivez pas à imprimer une photo dans un format particulier, essayez de la redimensionner aux dimensions souhaitées avant de l'imprimer.

Ajout de photos dans la boîte de dialogue Imprimer

1. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur le bouton Ajouter (+).
2. Dans la boîte de dialogue Ajouter des photos, sélectionnez l'une des options suivantes :

Photos dans l'explorateur Affiche les photos actuellement visibles dans le navigateur de supports.

Catalogue entier Affiche toutes les photos du catalogue.

Album Affiche les photos d'un album spécifique. Utilisez le menu pour sélectionner un album.

Étiquette de mot-clé Affiche les photos associées à une étiquette spécifique. Utilisez le menu pour sélectionner une étiquette.

Afficher uniquement les photos avec notations Affiche uniquement les éléments portant une étiquette Favoris.

Afficher également les photos masquées Affiche des photos marquées comme étant masquées.

3. Cliquez sur une ou plusieurs vignettes ou sur le bouton Tout sélectionner, puis cliquez sur le bouton Ajouter les photos sélectionnées.
4. Cliquez sur Terminer.

Rotation de l'image et du support photo

Une image peut être soumise à une rotation dans la boîte de dialogue d'impression. Le support photo et l'image elle-même peuvent être soumis à une rotation.

- Cliquez sur les boutons de rotation de l'image pour faire pivoter le support photo.
- Cochez la case Image uniquement pour faire pivoter uniquement l'image. Le support photo ne pivote pas.
- Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image à l'aide du curseur.



Rotation de l'image et du support photo

A. Rotation de l'image B. Curseur de zoom

Autres options d'impression dans la boîte de dialogue Imprimer

Lorsque vous cliquez sur le bouton Plus d'options dans la boîte de dialogue Imprimer, les options suivantes sont disponibles :

Choix d'impression Permet d'indiquer les paramètres suivants :

Détails de la photo Vous pouvez imprimer la date, la légende et le nom du fichier en sélectionnant les options suivantes :

- Afficher la date
- Afficher la légende
- Afficher le nom du fichier

Cadre Vous pouvez indiquer les détails suivants pour le cadre :

- Epaisseur en pouces, en mm ou en points.
- Couleur du cadre
- Couleur d'arrière-plan

Transfert à repasser Sélectionnez l'option Inverser l'image pour pouvoir transférer l'image sur un T-shirt.

Remarque : certaines imprimantes disposent d'une option d'inversion d'image. Si c'est le cas de votre imprimante, pour inverser une image, assurez-vous d'utiliser soit les paramètres de votre pilote d'impression, soit l'option Inverser l'image. Sélectionner les deux options en même temps revient à appliquer deux fois la symétrie horizontale.

Repères de coupe

Sélectionnez l'option Imprimer les traits de coupe (repères sur les quatre bords de la photo) pour faciliter le rognage de la photo.

Taille d'impression personnalisée Permet d'indiquer les paramètres suivants :

Taille d'impression La largeur et la hauteur peuvent être définies en pouces, en centimètres ou en millimètres. Sélectionnez l'option Ajuster au support pour ajuster l'image à la page.

Gestion des couleurs Affiche le profil de couleur de l'image. Le champ Espace de l'image affiche l'espace colorimétrique incorporé dans le fichier photo. (La gestion des couleurs n'est pas appliquée à l'aperçu avant impression de la boîte de dialogue d'impression, et cet aperçu n'est pas actualisé en fonction du profil choisi.) Vous pouvez modifier le profil pour l'impression à l'aide des options suivantes :

Gestion des couleurs Vous pouvez choisir une gestion des couleurs via votre imprimante ou Photoshop Elements.

Profil de l'imprimante Vous permet de définir un profil d'imprimante personnalisé pour convertir les couleurs de l'image dans l'espace colorimétrique de l'imprimante, ou de désactiver la conversion des couleurs. Si vous disposez d'un profil ICC correspondant à une combinaison de papier et d'imprimante, choisissez-le à partir du menu. Veillez à désactiver la gestion des couleurs du pilote d'imprimante.

Mode de rendu Permet de spécifier le mode de conversion des couleurs de l'espace colorimétrique d'origine de l'image lorsque certaines couleurs ne sont pas disponibles dans l'espace d'impression.


Mise à l'échelle d'une image dans la boîte de dialogue d'impression

Lorsque vous modifiez l'échelle d'une image dans la boîte de dialogue d'impression, seules la taille et la résolution de l'image imprimée sont modifiées (la taille du fichier reste identique).

- Choisissez la commande Fichier > Imprimer. Cliquez sur le bouton Plus d'options dans la boîte de dialogue Imprimer. Sélectionnez l'option Taille d'impression personnalisée, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez l'option Ajuster au support pour ajuster l'image à la page.
 - Définissez les unités de mesure dans le menu Unités, et saisissez des valeurs numériques dans les zones Hauteur et Largeur pour une mise à l'échelle précise. Les dimensions sont conservées, ce qui signifie que la modification d'une dimension entraîne la modification proportionnelle de l'autre dimension.

Impression d'images multicalques

Si l'image (PSD ou TIFF) contient plusieurs calques, utilisez le panneau Calques pour masquer temporairement les calques et empêcher leur impression.

1. En mode Expert, ouvrez une image multicalque.
2. Dans le panneau Calques, cliquez sur l'icône en forme d'œil  pour masquer un calque.
3. Après avoir sélectionné les calques devant être visibles à l'impression, choisissez la commande Fichier > Imprimer. La boîte de dialogue d'impression qui s'ouvre affiche uniquement les calques visibles dans l'aperçu.
4. Définissez les options d'impression, puis cliquez sur le bouton Imprimer.

Voir aussi

- Présentation des calques
- Création de tirages photo



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Enregistrement et exportation des images

[A propos de l'enregistrement des images et des formats de fichiers](#)

[Formats de fichier pour l'enregistrement](#)

[Enregistrement de modifications dans différents formats de fichiers](#)

[Compression des fichiers](#)

[Définition des préférences d'enregistrement des fichiers](#)

[Haut de la page](#) 

A propos de l'enregistrement des images et des formats de fichiers

Après avoir modifié une image dans Photoshop Elements, veillez à l'enregistrer. Pour préserver les données de vos images, enregistrez-les régulièrement au format Photoshop (PSD). Les créations multipages sont toujours enregistrées au format Création Photo (PSE). Ces formats ne compressent pas vos données d'image.

Enregistrez vos photos au format PSD (et non au format JPEG), à moins que vous ne souhaitiez les partager ou les utiliser sur une page Web. A chaque enregistrement d'une image au format JPEG, les données sont compressées et donc susceptibles de perdre des informations. Il est possible de noter une détérioration de la qualité de l'image au bout de deux ou trois enregistrements au format JPEG. L'inconvénient de l'enregistrement au format PSD est l'augmentation considérable de la taille du fichier, lequel n'est pas compressé.

Photoshop Elements peut enregistrer les images sous plusieurs formats, selon l'utilisation prévue. Si vous travaillez avec des images Web, la commande Enregistrer pour le Web offre plusieurs options d'optimisation des images. Pour convertir plusieurs images au même format ou à la même taille et à la même résolution de fichier, utilisez la commande Traitement de fichiers multiples.

[Haut de la page](#) 

Formats de fichier pour l'enregistrement

Photoshop Elements peut enregistrer les images dans les formats de fichiers suivants :

BMP BMP est un format d'image Windows standard. Vous pouvez spécifier un format Windows ou OS/2, ainsi qu'un nombre de bits pour l'image. Pour les images 4 bits et 8 bits au format Windows, vous pouvez également opter pour la compression RLE.

CompuServe GIF (Graphics Interchange Format) Le format CompuServe GIF est couramment utilisé pour afficher les graphiques et les petites animations sur les pages Web. GIF est un format compressé conçu pour réduire la taille des fichiers et la durée de transfert. Ce format prend uniquement en charge les images couleur 8 bits (256 couleurs maximum). Vous pouvez également enregistrer une image en tant que fichier GIF à l'aide de la commande Enregistrer pour le Web et les périphériques.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) Utilisé pour l'enregistrement des photos, le format JPEG conserve toutes les informations chromatiques de l'image mais compresse la taille des fichiers par élimination sélective des données. Vous pouvez choisir le niveau de compression. Un niveau élevé diminue la qualité d'image et la taille de fichier, tandis qu'un niveau faible produit l'effet inverse. JPEG est un format standard pour l'affichage des images sur le Web.

Photoshop (PSD) Il s'agit du format d'image standard de Photoshop Elements. L'utilisation de ce format est recommandée pour enregistrer vos images retouchées tout en conservant toutes leurs données graphiques et leurs calques dans un fichier d'une seule page.

Format Création photo (PSE) Il s'agit du format standard de Photoshop Elements pour les créations contenant plusieurs pages. L'utilisation de ce format est recommandée pour enregistrer vos créations photo tout en conservant toutes leurs données graphiques et leurs calques dans un fichier de plusieurs pages.

Photoshop PDF (Portable Document Format) Le format Photoshop PDF est un format de fichier reconnu par toutes les plates-formes et applications. Les fichiers PDF s'affichent avec précision et conservent leurs polices, leurs mises en page, ainsi que leurs graphiques vectoriels et bitmap.

Remarque : les formats PDF et PDP sont identiques, mais les fichiers PDP s'ouvrent dans Adobe Photoshop® alors que les fichiers PDF s'ouvrent dans Acrobat.

Pixar Le format Pixar est adopté pour l'échange de fichiers avec des ordinateurs Pixar. Les postes de travail Pixar sont conçus pour des applications graphiques haut de gamme, notamment les logiciels d'illustration et d'animation en trois dimensions. Le format Pixar prend en charge les images en niveaux de gris et RVB.

PNG (Portable Network Graphics) Le format PNG permet la compression sans perte et l'affichage d'images sur le Web. Contrairement au format GIF, le format PNG prend en charge les images 24 bits et génère des transparences d'arrière-plan sans rendre le contour irrégulier. Cependant, certains navigateurs Web ne prennent pas en charge ce format. Le format PNG préserve la transparence dans les images à niveaux de gris et RVB.

TIFF (Tagged-Image File Format) Le format TIFF est utilisé pour échanger des fichiers entre applications et plates-formes. TIFF est un format d'image bitmap souple pris en charge par la plupart des applications de dessin, de retouche d'images et de mise en page. La majorité des scanners de bureau peut générer des images TIFF.

Par ailleurs, vous pouvez ouvrir des fichiers de formats plus anciens dans Photoshop Elements, notamment les fichiers Pixel Paint, Portable Bit Map, SGI RGB, Soft Image, Wavefront RLA et ElectricImage.

[Haut de la page](#) ¹⁴

Enregistrement de modifications dans différents formats de fichiers

Vous pouvez définir des options relatives à l'enregistrement de fichiers image, notamment spécifier le format et indiquer s'il faut inclure le fichier enregistré dans le catalogue Elements Organizer ou conserver les calques d'une image. Selon le format sélectionné, d'autres options peuvent être disponibles.

Modification des options d'enregistrement des fichiers

1. Dans Photoshop Elements, choisissez Fichier > Enregistrer.
2. Pour modifier les options d'enregistrement des fichiers, telles que le nom ou le format, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, définissez les options d'enregistrement ci-après, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Remarque : des options supplémentaires sont disponibles dans une autre boîte de dialogue pour certains formats de fichiers.

Nom du fichier Spécifie le nom de fichier de l'image enregistrée.

Format Spécifie le format de fichier de l'image enregistrée.

Enregistrer dans Elements Organizer Inclut le fichier enregistré dans votre catalogue de façon à l'afficher dans le Navigateur de photos. Certains formats de fichier pris en charge dans l'espace de travail Modifier ne le sont pas dans Elements Organizer. Si vous enregistrez un fichier dans l'un de ces formats (EPS, par exemple), cette option n'est pas disponible.

Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original Enregistre le fichier, puis l'ajoute à un jeu de versions dans le Navigateur de photos pour conserver les différentes versions de l'image dans l'ordre. Cette option est uniquement disponible si l'option Enregistrer dans l'Organiseur est sélectionnée.

Calques Conserve tous les calques de l'image. Si cette option est désactivée ou inaccessible, l'image ne contient aucun calque. Une icône d'avertissement en regard de la case Calques indique que les calques de l'image seront aplatis ou fusionnés pour le format sélectionné. Avec certains formats, tous les calques sont fusionnés. Pour préserver les calques, sélectionnez un autre format.

En tant que copie Enregistre une copie du fichier tout en conservant le fichier en cours ouvert. La copie est enregistrée dans le dossier contenant le fichier ouvert.

Profil ICC Incorpore un profil colorimétrique dans l'image pour certains formats.

Aperçu Enregistre les données d'aperçu du fichier. Cette option n'est disponible que lorsque vous activez Choix à l'enregistrement pour l'option Aperçus d'image de la boîte de dialogue Préférences.

Extension de fichier en minuscules Enregistre l'extension du fichier en caractères minuscules.

***Remarque :** des serveurs de fichiers Unix sont souvent utilisés pour faciliter la transmission des données sur les réseaux et par Internet. Certains serveurs de fichiers Unix ne reconnaissent pas les extensions en majuscules. Pour vous assurer que vos images arrivent correctement à destination, utilisez les extensions de fichier en minuscules.*

Enregistrement d'un fichier au format GIF

1. Choisissez Fichier > Enregistrer sous.
2. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, puis sélectionnez l'option CompuServe GIF dans la liste des formats.

Une copie de l'image est enregistrée dans le répertoire indiqué (sauf si elle est déjà en mode Couleurs indexées).

3. Si vous créez un fichier GIF animé, cochez la case Calques comme cadres. Chaque calque du fichier final apparaîtra sous la forme d'une image séparée dans le fichier GIF animé.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Si l'image d'origine est au format RVB, la boîte de dialogue Couleurs indexées s'affiche.
5. Si nécessaire, spécifiez les options de couleurs indexées dans la boîte de dialogue Couleurs indexées, puis cliquez sur le bouton OK.
6. Dans la boîte de dialogue Options GIF, sélectionnez un format pour le fichier GIF, puis cliquez sur le bouton OK :

Normal Crée une image qui s'affiche dans un navigateur, une fois téléchargée uniquement.

Entrelacé Affiche une série d'images qui s'affichent en basse résolution dans un navigateur au fur et à mesure du téléchargement. Le téléchargement de l'image paraît ainsi moins long et l'utilisateur peut vérifier son déroulement. Cette option augmente toutefois la taille du fichier.

Enregistrement d'un fichier au format JPEG

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option JPEG dans la liste des formats.

Remarque : *vous ne pouvez pas enregistrer les images en modes Couleurs indexées et Bitmap au format JPEG.*

2. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement des fichiers, puis cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Options JPEG s'ouvre.

3. Si l'image contient des transparences, sélectionnez une couleur de cache pour simuler la transparence de l'arrière-plan.
4. Spécifiez la compression et la qualité de l'image en choisissant une option dans le menu Qualité, en déplaçant le curseur Qualité ou en entrant une valeur comprise entre 1 et 12.
5. Sélectionnez une option de format :

De base (« standard ») Utilise un format compatible avec la plupart des navigateurs Web.

De base optimisé Optimise la qualité des couleurs de l'image et produit un fichier un peu moins volumineux. Cette option n'est pas compatible avec tous les navigateurs Web.

Progressif Crée une image qui s'affiche progressivement dans un navigateur Web au fur et à mesure du téléchargement. Les images au format JPEG progressif sont un peu plus volumineuses, leur affichage nécessite davantage de mémoire RAM et elles ne sont pas compatibles avec toutes les applications et tous les navigateurs Web.

6. Cliquez sur OK.

Enregistrement d'un fichier au format Photoshop EPS

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option EPS dans la liste des formats.
2. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement des fichiers, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Dans la boîte de dialogue Options EPS, définissez les options suivantes :
4. Pour afficher les zones blanches de l'image sous forme de zones transparentes, choisissez l'option Blancs transparents. Cette option n'est disponible que pour les images en mode Bitmap.
5. Pour lisser l'apparence d'une image basse résolution à l'impression, cochez la case Interpolation de l'image.
6. Cliquez sur OK.

Enregistrement d'un fichier au format Photoshop PDF

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option Photoshop PDF dans la liste des formats.
2. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement des fichiers, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier Adobe PDF, sélectionnez une méthode de compression (voir la section [Compression des fichiers](#)).
4. Sélectionnez une option dans le menu Qualité de l'image.
5. Pour afficher le fichier PDF, cochez la case Afficher le fichier PDF après l'enregistrement pour lancer Adobe Acrobat ou Adobe® Reader (selon l'application installée sur votre ordinateur).
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier PDF.

Si vous avez apporté des modifications à un fichier Acrobat Touchup, mais que ces dernières ne sont pas prises en compte lorsque vous ouvrez le fichier, ouvrez la boîte de dialogue des préférences Enregistrement des fichiers. Choisissez la commande Edition > Préférences > Enregistrement des fichiers, puis sélectionnez l'option Ecraser le fichier en cours dans la liste déroulante Au premier enregistrement.

Enregistrement d'un fichier au format PNG

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option PNG dans la liste des formats.
2. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement des fichiers, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Dans la boîte de dialogue Options PNG, sélectionnez une option d'entrelacement, puis cliquez sur le bouton OK.

Non Crée une image qui s'affiche dans un navigateur Web uniquement après son téléchargement.

Entrelacé Crée une image qui s'affiche à basse résolution dans un navigateur au fur et à mesure de son téléchargement. Le téléchargement de l'image paraît ainsi moins long et l'utilisateur peut vérifier son déroulement. Cette option augmente toutefois la taille du fichier.

Enregistrement d'un fichier au format TIFF

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option TIFF dans la liste des formats.
2. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement des fichiers, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Dans la boîte de dialogue Options TIFF, définissez les options suivantes :

Compression de l'image

Spécifie une méthode de compression des données d'image composite.

Ordre des pixels

Choisissez l'option Entrelacé pour ajouter la photo dans Elements Organizer.

Format

La plupart des applications récentes peuvent lire les fichiers aux formats Mac ou Windows. Cependant, si vous ne savez pas dans quelle application le fichier sera

ouvert, sélectionnez la plate-forme de lecture du fichier.

Enreg. pyramide d'images

Préserve les informations multirésolutions. Photoshop Elements ne propose pas d'option d'ouverture des fichiers multirésolution ; l'image s'ouvre dans le fichier avec la résolution la plus élevée. Toutefois, *Adobe InDesign®* et certains serveurs d'images prennent en charge l'ouverture de formats multirésolution.

Enregistrer transparence

Conserve les zones transparentes en tant que couches alpha supplémentaires si le fichier est ouvert dans une autre application (les transparences sont toujours préservées si le fichier est ouvert dans Photoshop Elements).

Compression du calque

Spécifie la méthode de compression des données des pixels de calques (qui diffèrent des données composites).

De nombreuses applications ne peuvent pas lire les données de calques et les ignorent lors de l'ouverture du fichier TIFF. Photoshop Elements est cependant capable de lire les données de calques des fichiers TIFF. Bien que les fichiers contenant des données de calques soient plus volumineux, l'enregistrement de données de calques permet d'éviter l'enregistrement et la gestion d'un fichier PSD séparé contenant ces données.

[Haut de la page](#) 

Compression des fichiers

De nombreux formats de fichiers compressent les données de l'image pour réduire la taille du fichier. La compression *sans perte* conserve la totalité des données de l'image sans supprimer de détail, tandis que la compression *avec perte* supprime des données de l'image et certains détails.

Les techniques les plus courantes sont les suivantes :

RLE (Run Length Encoding) Technique de compression sans perte qui compresse les parties transparentes de chaque calque dans des images multicalques contenant une zone de transparence.

LZW (Lemple-Zif-Welch) Technique de compression sans perte qui produit les meilleurs résultats avec des images comportant des zones monochromes importantes.

JPEG Technique de compression avec perte qui produit les meilleurs résultats avec des photographies.

CCITT Famille de techniques de compression sans perte pour les images en noir et blanc.

ZIP Technique de compression sans perte qui produit les meilleurs résultats avec des images comportant des zones monochromes importantes.

[Haut de la page](#) 

Définition des préférences d'enregistrement des fichiers

- Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Edition > Préférences > Enregistrement des fichiers, puis définissez les options suivantes :

Au premier enregistrement Vous permet de contrôler la méthode d'enregistrement des fichiers :

- L'option Demander pour l'original (par défaut) ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous à la première modification (avec enregistrement) du fichier d'origine. Tous les enregistrements suivants écrasent la version d'origine. Si vous ouvrez la copie retouchée dans l'espace de travail Modifier (à partir d'Elements Organizer), le premier enregistrement, ainsi que les suivants, écrasent la version précédente.

- L'option **Toujours demander** ouvre la boîte de dialogue **Enregistrer sous** à la première modification (avec enregistrement) du fichier d'origine. Tous les enregistrements suivants écrasent la version d'origine. Si vous ouvrez la copie retouchée dans l'espace de travail **Modifier** (à partir d'**Elements Organizer**), le premier enregistrement a pour effet d'afficher la boîte de dialogue **Enregistrer sous**.
- L'option **Ecraser le fichier en cours** n'ouvre pas la boîte de dialogue **Enregistrer sous**. Le premier enregistrement écrase le fichier d'origine.

Aperçus d'image Enregistre un aperçu de l'image avec le fichier. Sélectionnez l'option **Ne jamais enregistrer** pour enregistrer un fichier sans aperçu, **Toujours enregistrer** pour enregistrer un fichier avec les aperçus spécifiés ou **Choix** à l'enregistrement pour sélectionner un par un les fichiers dont vous voulez afficher un aperçu.

Extension Spécifie une option pour les extensions de fichier à trois caractères indiquant le format de fichier : **En majuscules** ajoute l'extension en caractères majuscules et **En minuscules** ajoute l'extension en caractères minuscules. Dans la plupart des cas, il est recommandé de conserver l'option **En minuscules** sélectionnée.

Enregistrer sous le répertoire d'origine Spécifie l'emplacement du dossier qui est ouvert par défaut dans la boîte de dialogue **Enregistrer sous**. Lorsque cette option est désactivée, la boîte de dialogue **Enregistrer sous** ouvre toujours le dernier dossier dans lequel vous avez enregistré un fichier. Lorsque cette option est sélectionnée, la boîte de dialogue **Enregistrer sous** ouvre toujours le dernier dossier dans lequel vous avez ouvert un fichier. Disponible dans **Préférences > Enregistrement des fichiers**.

Ignorer les profils des données de l'appareil photo (EXIF) Sélectionnez cette option pour supprimer automatiquement les profils couleur utilisés par votre appareil photo numérique. Le profil couleur que vous utilisez dans **Photoshop Elements** est enregistré avec l'image.

Maximiser la compatibilité des fichiers PSD Enregistre une image composite dans un fichier **Photoshop** multicalque de sorte que vous puissiez l'importer ou l'ouvrir dans un plus grand nombre d'applications. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez **Jamais** pour ignorer cette étape.
- Sélectionnez **Toujours** pour enregistrer automatiquement l'image composite.
- Sélectionnez **Sur demande** pour recevoir une invite chaque fois que vous enregistrez un fichier.

***Remarque** : lorsqu'il est défini sur **Sur demande**, une boîte de dialogue vous invite à confirmer pour optimiser la compatibilité PSD. La boîte de dialogue dispose d'une case à cocher **Ne plus afficher**. Si cette option est sélectionnée, cette boîte de dialogue de confirmation ne s'affiche plus jamais, et la préférence **Maximiser la compatibilité des fichiers PSD** est définie sur **Toujours**.*

La liste des fichiers récents contient : _fichiers Spécifie le nombre de fichiers disponibles dans le sous-menu **Fichier > Ouvrir un fichier récemment modifié**. Entrez une valeur comprise entre 0 et 30. La valeur par défaut est de 10 lettres.

Voir aussi

- Utilisation de la boîte de dialogue **Enregistrer pour le web**
- Traitement de plusieurs fichiers
- Formats de fichiers optimisés pour le web
- A propos des images transparentes et des images web avec détourage
- A propos du format **JPEG**
- Formats de fichiers optimisés pour le web
- A propos du format **GIF**
- Conversion d'une image en une image à couleurs indexées
- A propos du format **PNG-8**

A propos du format PNG-24

- A propos des jeux de versions



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Impression ou partage de photos en ligne

Impression de photos en ligne

[Configuration des préférences du fournisseur de services d'impression en ligne](#)

Partage de photos en ligne

[Fournisseurs de services de partage de photos](#)

[Flickr](#)

[Twitter](#)

[SmugMug Gallery](#)

[Facebook](#)

[Haut de la page](#)

Impression de photos en ligne

Vous pouvez désormais utiliser Photoshop Elements Editor pour commander des photos, des catalogues de photos, des cartes de vœux, ainsi que des calendriers auprès de fournisseurs de services en ligne. La liste actuelle des fournisseurs de services en ligne pris en charge par Photoshop Elements est indiquée ci-dessous :

Remarque : la prise en charge de différents fournisseurs de services est disponible dans certains lieux géographiques.

Région	Tirages photo	Catalogue de photos	Carte de vœux	Calendrier
Etats-unis et Canada (pouces)	Costco			
Royaume-Uni (mm)	Photoworld	Photoworld • 276 x 211	Photoworld • 195 x 105	Photoworld • 303 x 216
France (mm)	Service Photo Online	Service Photo Online • 276 x 211	Service Photo Online • 195 x 105	Service Photo Online • 303 x 216
Allemagne (mm)	Service photo en ligne	Service Photo Online • 276 x 211	Service Photo Online • 195 x 105	Service Photo Online • 303 x 216
Autres pays	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible

Configuration des préférences du fournisseur de services d'impression en ligne

Différents paramètres régionaux présentent divers fournisseurs de services de partage et d'impression. Pour

afficher les services les plus à jour disponibles, vous pouvez mettre à jour les services partenaires depuis l'éditeur.


Remarque : si vous avez modifié votre paramètre régional, choisissez un nouveau paramètre d'emplacement pour Photoshop Elements. Vous ne pouvez sélectionner ce paramètre que depuis Photoshop Elements Organizer. Par exemple, si vous partez d'Allemagne pour vous installer aux Etats-Unis, modifiez le paramètre d'emplacement dans Elements Organizer.

1. (Facultatif, si vous avez changé d'emplacement) Dans l'organiseur, cliquez sur Elements Organizer > Préférences > Services partenaires Adobe > Emplacement > Sélectionner, sélectionnez un nouvel emplacement, puis relancez l'organiseur.
2. Dans l'éditeur, ouvrez la boîte de dialogue Préférences (Cmd + K), accédez aux Services partenaires Adobe, puis cliquez sur Actualiser.
3. Cochez la case Rechercher automatiquement les services pour vous assurer que l'éditeur actualise automatiquement les services partenaires. Lorsque cette option est activée, les services sont actualisés une fois toutes les 24 heures, lorsque vous redémarrez Photoshop Elements.

[Haut de la page](#)

Partage de photos en ligne

Vous pouvez partager les images à l'aide de sites web tels que Flickr, Twitter, SmugMug et Facebook, directement depuis Photoshop Elements Editor. Vous pouvez afficher les services de partage disponibles dans votre zone géographique à l'aide de la liste déroulante Partager de Photoshop Elements.



Le nouveau menu déroulant de partage dans Photoshop Elements Editor

Fournisseurs de services de partage de photos

Liste des fournisseurs de services en ligne :

Remarque : la prise en charge de différents fournisseurs de services est disponible dans certains lieux géographiques.

Région	Fournisseurs de services
Etats-unis et Canada	<ul style="list-style-type: none">• Flickr• Twitter• SmugMug• Facebook
Chine	<ul style="list-style-type: none">• Flickr

- Flickr
- Twitter
- Facebook

Flickr

1. Dans l'éditeur, cliquez sur la liste déroulante Partage, puis choisissez Flickr. Si les photos actuellement ouvertes n'ont pas été enregistrées, vous êtes invité à enregistrer automatiquement les fichiers. Cliquez sur OK pour continuer.
2. (Première utilisation) Si vous n'avez jamais partagé de fichiers avec Flickr, vous devez autoriser Photoshop Elements (version 12 ou ultérieure) à fonctionner avec Flickr. Suivez les instructions à l'écran pour autoriser Photoshop Elements à publier des photos sur votre compte Flickr.
3. Dans la boîte de dialogue Flickr, définissez des options pour la photo ou l'ensemble de photos que vous téléchargez :
 - **Ajout/Suppression** de photos. Cliquez sur les signes plus (+) ou moins (-) se trouvant au-dessus de la zone d'aperçu des éléments, et ajoutez ou supprimez les photos à télécharger sur Flickr.
 - **Ensembles**. Vous pouvez télécharger une série de photos en tant qu'ensemble. Ceci est notamment préférable pour les diaporamas dans Flickr. Cochez la case Télécharger en tant qu'ensemble, puis modifiez les options Ensemble. Vous pouvez sélectionner un ensemble existant ou en créer un nouveau. Fournissez un nom et une description pour l'ensemble.
 - **Public**. Utilisez la section Qui peut voir ces photos ? pour contrôler ou limiter la visibilité de l'ensemble aux utilisateurs externes.
 - **Étiquettes**. Fournissez un jeu de mots-clés pour baliser l'album.
4. Une fois les photos téléchargées, la boîte de dialogue Flickr affiche deux boutons :
 - **Accéder à Flickr**. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la vue des photos téléchargées dans votre navigateur web. Vous pouvez copier l'URL de vos photos Flickr depuis le navigateur web.
 - **Terminer**. Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue.

Twitter

Une seule image doit être sélectionnée lorsque vous choisissez de partager une photo sur Twitter. En outre, assurez-vous que la taille de l'image est inférieure à 3 Mo (mégaoctets).

1. Dans l'éditeur, cliquez sur la liste déroulante Partage, puis choisissez Twitter. Si les photos actuellement ouvertes n'ont pas été enregistrées, vous êtes invité à enregistrer automatiquement les fichiers. Cliquez sur OK pour continuer.
2. (Première utilisation) Si vous n'avez jamais partagé de fichiers avec Twitter, vous devez autoriser Photoshop Elements (version 12 ou ultérieure) à publier sur Twitter en votre nom. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Twitter et autoriser Photoshop Elements à publier des photos en ligne.
3. Dans l'éditeur, tapez votre message dans la boîte de dialogue Twitter, puis cliquez sur le bouton « Tweeter ».
4. Lorsque votre tweet a été correctement publié, la boîte de dialogue Twitter affiche deux boutons :
 - **Accéder à Twitter**. Cliquez sur ce bouton pour afficher votre tweet dans un navigateur web.
 - **Terminer**. Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue.

SmugMug Gallery

1. Dans l'éditeur, cliquez sur la liste déroulante Partage, puis choisissez SmugMug Gallery. Si les photos actuellement ouvertes n'ont pas été enregistrées, vous êtes invité à enregistrer automatiquement les fichiers. Cliquez sur OK pour continuer.
2. Lorsqu'une ou plusieurs photos sont ouvertes, sélectionnez SmugMug Gallery dans la liste déroulante Partage.
3. Dans la boîte de dialogue SmugMug Gallery (étape 1 sur 3), entrez vos informations de connexion de compte SmugMug, puis cliquez sur la connexion.
4. Dans la boîte de dialogue SmugMug Gallery (étape 2 sur 3), sélectionnez une galerie dans laquelle vous souhaitez télécharger l'image.

Cliquez sur l'option de création d'une galerie pour créer une nouvelle galerie dans laquelle vous souhaitez télécharger les photos.

5. Lorsque les photos ont été transférées, la boîte de dialogue SmugMug Gallery (étape 3 sur 3) affiche les boutons suivants :
 - **Afficher la galerie.** Cliquez sur ce bouton pour afficher vos photos téléchargées dans un navigateur web.
 - **Terminer.** Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue.
 - **Déconnexion.** Cliquez sur ce bouton pour mettre fin à la session SmugMug. La boîte de dialogue revient à l'écran de connexion de l'étape 1 sur 3.

Facebook

1. Dans l'éditeur, cliquez sur la liste déroulante Partage, puis sélectionnez Facebook. Si les photos actuellement ouvertes n'ont pas été enregistrées, vous êtes invité à enregistrer automatiquement les fichiers. Cliquez sur OK pour continuer.
2. (Première utilisation) Si vous n'avez jamais partagé sur Facebook, effectuez cette étape. Suivez les instructions à l'écran pour autoriser Photoshop Elements (version 12 ou ultérieure) à publier des fichiers sur Facebook en votre nom.
3. Dans la boîte de dialogue de transfert Facebook, choisissez les informations suivantes pour déterminer où les photos seront téléchargées et qui peut les voir :
 - **Ajout/Suppression** de photos. Cliquez sur les signes plus (+) ou moins (-) se trouvant sous la zone d'aperçu pour ajouter ou supprimer les photos à télécharger sur Facebook.
 - **Album.** Choisissez de télécharger des photos vers un album existant ou créez un album dans cette boîte de dialogue (fournissez un nom, un emplacement et une description pour décrire les photos dans le nouvel album).
 - **Public.** Utilisez la liste déroulante Qui peut voir ces photos ? pour contrôler la visibilité de l'album.
 - **Qualité de téléchargement.** Pour les photos haute qualité (généralement de grandes dimensions), sélectionnez cette option si vous souhaitez un téléchargement de haute qualité. Si vous sélectionnez Standard, les photos sont compressées et le téléchargement prend moins de temps.

Cliquez sur Télécharger.

4. Lorsque les photos ont été téléchargées, la boîte de dialogue Facebook affiche deux boutons :
 - **Accéder à Facebook.** Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la vue des photos téléchargées dans votre navigateur web. Vous pouvez copier l'URL de vos photos Facebook à partir du navigateur web.
 - **Terminer.** Cliquez sur Terminer pour fermer la boîte de dialogue.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Enregistrement et exportation des images

[A propos de l'enregistrement des images et des formats de fichiers](#)

[Formats de fichier pour l'enregistrement](#)

[Enregistrement de modifications dans différents formats de fichiers](#)

[Compression des fichiers](#)

[Définition des préférences d'enregistrement des fichiers](#)

[Haut de la page](#) 

A propos de l'enregistrement des images et des formats de fichiers

Pour consulter une vidéo sur ce processus, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid2321_pse9_fr.

Après avoir modifié une image dans Photoshop Elements, veillez à l'enregistrer. Pour préserver les données de vos images, enregistrez-les régulièrement au format Photoshop (PSD). Les créations multipages sont toujours enregistrées au format Création Photo (PSE). Ces formats ne compressent pas vos données d'image.

Enregistrez vos photos au format PSD (et non au format JPEG), à moins que vous ne souhaitiez les partager ou les utiliser sur une page Web. A chaque enregistrement d'une image au format JPEG, les données sont compressées et donc susceptibles de perdre des informations. Il est possible de noter une détérioration de la qualité de l'image au bout de deux ou trois enregistrements au format JPEG. L'inconvénient de l'enregistrement au format PSD est l'augmentation considérable de la taille du fichier, lequel n'est pas compressé.

Photoshop Elements peut enregistrer les images sous plusieurs formats, selon l'utilisation prévue. Si vous travaillez avec des images Web, la commande Enregistrer pour le Web offre plusieurs options d'optimisation des images. Pour convertir plusieurs images au même format ou à la même taille et à la même résolution de fichier, utilisez la commande Traitement de fichiers multiples.

[Haut de la page](#) 

Formats de fichier pour l'enregistrement

Photoshop Elements peut enregistrer les images dans les formats de fichiers suivants :

BMP BMP est un format d'image Windows standard. Vous pouvez spécifier un format Windows ou OS/2, ainsi qu'un nombre de bits pour l'image. Pour les images 4 bits et 8 bits au format Windows, vous pouvez également opter pour la compression RLE.

CompuServe GIF (Graphics Interchange Format) Le format CompuServe GIF est couramment utilisé pour afficher les graphiques et les petites animations sur les pages Web. GIF est un format compressé conçu pour réduire la taille des fichiers et la durée de transfert. Ce format prend uniquement en charge les images couleur 8 bits (256 couleurs maximum). Vous pouvez également enregistrer une image en tant que fichier GIF à l'aide de la commande Enregistrer pour le Web et les périphériques.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) Utilisé pour l'enregistrement des photos, le format JPEG conserve toutes les informations chromatiques de l'image mais compresse la taille des fichiers par élimination sélective des données. Vous pouvez choisir le niveau de compression. Un niveau élevé diminue la qualité d'image et la taille de fichier, tandis qu'un niveau faible produit l'effet inverse. JPEG est un format standard

pour l'affichage des images sur le Web.

Photoshop (PSD) Il s'agit du format d'image standard de Photoshop Elements. L'utilisation de ce format est recommandée pour enregistrer vos images retouchées tout en conservant toutes leurs données graphiques et leurs calques dans un fichier d'une seule page.

Format Création photo (PSE) Il s'agit du format standard de Photoshop Elements pour les créations contenant plusieurs pages. L'utilisation de ce format est recommandée pour enregistrer vos créations photo tout en conservant toutes leurs données graphiques et leurs calques dans un fichier de plusieurs pages.

Photoshop PDF (Portable Document Format) Le format Photoshop PDF est un format de fichier reconnu par toutes les plates-formes et applications. Les fichiers PDF s'affichent avec précision et conservent leurs polices, leurs mises en page, ainsi que leurs graphiques vectoriels et bitmap.

Remarque : les formats PDF et PDP sont identiques, mais les fichiers PDP s'ouvrent dans Adobe Photoshop® alors que les fichiers PDF s'ouvrent dans Acrobat.

Pixar Le format Pixar est adopté pour l'échange de fichiers avec des ordinateurs Pixar. Les postes de travail Pixar sont conçus pour des applications graphiques haut de gamme, notamment les logiciels d'illustration et d'animation en trois dimensions. Le format Pixar prend en charge les images en niveaux de gris et RVB.

PNG (Portable Network Graphics) Le format PNG permet la compression sans perte et l'affichage d'images sur le Web. Contrairement au format GIF, le format PNG prend en charge les images 24 bits et génère des transparences d'arrière-plan sans rendre le contour irrégulier. Cependant, certains navigateurs Web ne prennent pas en charge ce format. Le format PNG préserve la transparence dans les images à niveaux de gris et RVB.

TIFF (Tagged-Image File Format) Le format TIFF est utilisé pour échanger des fichiers entre applications et plates-formes. TIFF est un format d'image bitmap souple pris en charge par la plupart des applications de dessin, de retouche d'images et de mise en page. La majorité des scanners de bureau peut générer des images TIFF.

Par ailleurs, vous pouvez ouvrir des fichiers de formats plus anciens dans Photoshop Elements, notamment les fichiers Pixel Paint, Portable Bit Map, SGI RGB, Soft Image, Wavefront RLA et ElectricImage.

[Haut de la page](#)

Enregistrement de modifications dans différents formats de fichiers

Vous pouvez définir des options relatives à l'enregistrement de fichiers image, notamment spécifier le format et indiquer s'il faut inclure le fichier enregistré dans le catalogue Elements Organizer ou conserver les calques d'une image. Selon le format sélectionné, d'autres options peuvent être disponibles.

Modification des options d'enregistrement des fichiers

1. Dans Photoshop Elements, choisissez Fichier > Enregistrer.
2. Pour modifier les options d'enregistrement des fichiers, telles que le nom ou le format, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, définissez les options d'enregistrement ci-après, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Remarque : des options supplémentaires sont disponibles dans une autre boîte de dialogue pour certains formats de fichiers.

Nom du fichier Spécifie le nom de fichier de l'image enregistrée.

Format Spécifie le format de fichier de l'image enregistrée.

Enregistrer dans Elements Organizer Inclut le fichier enregistré dans votre catalogue de façon à l'afficher dans le Navigateur de photos. Certains formats de fichier pris en charge dans l'espace de travail Modifier ne le sont pas dans Elements Organizer. Si vous enregistrez un fichier dans l'un de ces formats (EPS, par exemple), cette option n'est pas disponible.

Enregistrer dans un jeu de versions avec l'original Cette option vous invite à enregistrer le fichier sous un autre nom, puis l'ajoute à un jeu de versions dans le Navigateur de photos pour conserver les différentes versions de l'image dans l'ordre. Cette option est uniquement disponible si l'option Enregistrer dans l'Organiseur est sélectionnée.

Calques Conserve tous les calques de l'image. Si cette option est désactivée ou inaccessible, l'image ne contient aucun calque. Une icône d'avertissement en regard de la case Calques indique que les calques de l'image seront aplatis ou fusionnés pour le format sélectionné. Avec certains formats, tous les calques sont fusionnés. Pour préserver les calques, sélectionnez un autre format.

Profil ICC Incorpore un profil colorimétrique dans l'image pour certains formats.

Aperçu Enregistre les données d'aperçu du fichier. Cette option n'est disponible que lorsque vous activez Choix à l'enregistrement pour l'option Aperçus d'image de la boîte de dialogue Préférences.

Extension de fichier en minuscules Enregistre l'extension du fichier en caractères minuscules.

***Remarque :** des serveurs de fichiers Unix sont souvent utilisés pour faciliter la transmission des données sur les réseaux et par Internet. Certains serveurs de fichiers Unix ne reconnaissent pas les extensions en majuscules. Pour vous assurer que vos images arrivent correctement à destination, utilisez les extensions de fichier en minuscules.*

Enregistrement d'un fichier au format GIF

1. Choisissez Fichier > Enregistrer sous.
2. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, puis sélectionnez l'option CompuServe GIF dans la liste des formats.

Une copie de l'image est enregistrée dans le répertoire indiqué (sauf si elle est déjà en mode Couleurs indexées).

3. Si vous créez un fichier GIF animé, cochez la case Calques comme cadres. Chaque calque du fichier final apparaîtra sous la forme d'une image séparée dans le fichier GIF animé.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Si l'image d'origine est au format RVB, la boîte de dialogue Couleurs indexées s'affiche.
5. Si nécessaire, spécifiez les options de couleurs indexées dans la boîte de dialogue Couleurs indexées, puis cliquez sur le bouton OK.
6. Dans la boîte de dialogue Options GIF, sélectionnez un format pour le fichier GIF, puis cliquez sur le bouton OK :

Normal Crée une image qui s'affiche dans un navigateur, une fois téléchargée uniquement.

Entrelacé Affiche une série d'images qui s'affichent en basse résolution dans un navigateur au fur et à mesure du téléchargement. Le téléchargement de l'image paraît ainsi moins long et l'utilisateur peut vérifier son déroulement. Cette option augmente toutefois la taille du fichier.

Enregistrement d'un fichier au format JPEG

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option JPEG dans la liste des formats.

Remarque : *vous ne pouvez pas enregistrer les images en modes Couleurs indexées et Bitmap au format JPEG.*

2. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement des fichiers, puis cliquez sur Enregistrer.

La boîte de dialogue Options JPEG s'ouvre.

3. Si l'image contient des transparences, sélectionnez une couleur de cache pour simuler la transparence de l'arrière-plan.
4. Spécifiez la compression et la qualité de l'image en choisissant une option dans le menu Qualité, en déplaçant le curseur Qualité ou en entrant une valeur comprise entre 1 et 12.
5. Sélectionnez une option de format :

De base (« standard ») Utilise un format compatible avec la plupart des navigateurs Web.

De base optimisé Optimise la qualité des couleurs de l'image et produit un fichier un peu moins volumineux. Cette option n'est pas compatible avec tous les navigateurs Web.

Progressif Crée une image qui s'affiche progressivement dans un navigateur Web au fur et à mesure du téléchargement. Les images au format JPEG progressif sont un peu plus volumineuses, leur affichage nécessite davantage de mémoire RAM et elles ne sont pas compatibles avec toutes les applications et tous les navigateurs Web.

6. Cliquez sur OK.

Enregistrement d'un fichier au format Photoshop PDF

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option Photoshop PDF dans la liste des formats.
2. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement des fichiers, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
3. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier Adobe PDF, sélectionnez une méthode de compression (voir la section [Compression des fichiers](#)).
4. Sélectionnez une option dans le menu Qualité de l'image.
5. Pour afficher le fichier PDF, cochez la case Afficher le fichier PDF après l'enregistrement pour lancer Adobe Acrobat ou Adobe® Reader (selon l'application installée sur votre ordinateur).
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier PDF.

Si vous avez apporté des modifications à un fichier Acrobat Touchup, mais que ces dernières ne sont pas prises en compte lorsque vous ouvrez le fichier, ouvrez la boîte de dialogue des préférences

Enregistrement des fichiers. Choisissez *Photoshop Elements Editor* > *Préférences* > *Enregistrement des fichiers*, puis sélectionnez *Ecraser le fichier en cours* dans la liste déroulante *Au premier enregistrement*.

Enregistrement d'un fichier au format PNG

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option PNG dans la liste des formats.
2. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement des fichiers, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Dans la boîte de dialogue Options PNG, sélectionnez une option d'entrelacement, puis cliquez sur le bouton OK.

Non Crée une image qui s'affiche dans un navigateur Web uniquement après son téléchargement.

Entrelacé Crée une image qui s'affiche à basse résolution dans un navigateur au fur et à mesure de son téléchargement. Le téléchargement de l'image paraît ainsi moins long et l'utilisateur peut vérifier son déroulement. Cette option augmente toutefois la taille du fichier.

Enregistrement d'un fichier au format TIFF

1. Dans l'espace de travail Modifier, choisissez la commande Fichier > Enregistrer sous, puis sélectionnez l'option TIFF dans la liste des formats.
2. Spécifiez le nom et l'emplacement du fichier, définissez les options d'enregistrement des fichiers, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Dans la boîte de dialogue Options TIFF, définissez les options suivantes :

Compression de l'image

Spécifie une méthode de compression des données d'image composite.

Ordre des pixels

Choisissez l'option Entrelacé pour ajouter la photo dans Elements Organizer.

Format

La plupart des applications récentes peuvent lire les fichiers aux formats Mac ou Windows. Cependant, si vous ne savez pas dans quelle application le fichier sera ouvert, sélectionnez la plate-forme de lecture du fichier.

Enreg. pyramide d'images

Préserve les informations multirésolutions. Photoshop Elements ne propose pas d'option d'ouverture des fichiers multirésolution ; l'image s'ouvre dans le fichier avec la résolution la plus élevée. Toutefois, *Adobe InDesign®* et certains serveurs d'images prennent en charge l'ouverture de formats multirésolution.

Enregistrer transparence

Conserve les zones transparentes en tant que couches alpha supplémentaires si le fichier est ouvert dans une autre application (les transparences sont toujours préservées si le fichier est ouvert dans Photoshop Elements).

Compression du calque

Spécifie la méthode de compression des données des pixels de calques (qui diffèrent des données composites).

De nombreuses applications ne peuvent pas lire les données de calques et les ignorent lors de l'ouverture du fichier TIFF. Photoshop Elements est cependant capable de lire les données de calques des fichiers TIFF. Bien que les fichiers contenant des données de calques soient plus volumineux, l'enregistrement de données de calques permet d'éviter

Compression des fichiers

De nombreux formats de fichiers compressent les données de l'image pour réduire la taille du fichier. La compression *sans perte* conserve la totalité des données de l'image sans supprimer de détail, tandis que la compression *avec perte* supprime des données de l'image et certains détails.

Les techniques les plus courantes sont les suivantes :

RLE (Run Length Encoding) Technique de compression sans perte qui compresse les parties transparentes de chaque calque dans des images multicalques contenant une zone de transparence.

LZW (Lemple-Zif-Welch) Technique de compression sans perte qui produit les meilleurs résultats avec des images comportant des zones monochromes importantes.

JPEG Technique de compression avec perte qui produit les meilleurs résultats avec des photographies.

CCITT Famille de techniques de compression sans perte pour les images en noir et blanc.

ZIP Technique de compression sans perte qui produit les meilleurs résultats avec des images comportant des zones monochromes importantes.

Définition des préférences d'enregistrement des fichiers

- Dans l'espace de travail Modifier, choisissez Photoshop Elements Editor > Préférences > Enregistrement des fichiers, puis définissez les options suivantes :

Au premier enregistrement Vous permet de contrôler la méthode d'enregistrement des fichiers :

- L'option Demander pour l'original (par défaut) ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous à la première modification (avec enregistrement) du fichier d'origine. Tous les enregistrements suivants écrasent la version d'origine. Si vous ouvrez la copie retouchée dans l'espace de travail Modifier (à partir d'Elements Organizer), le premier enregistrement, ainsi que les suivants, écrasent la version précédente.
- L'option Toujours demander ouvre la boîte de dialogue Enregistrer sous à la première modification (avec enregistrement) du fichier d'origine. Tous les enregistrements suivants écrasent la version d'origine. Si vous ouvrez la copie retouchée dans l'espace de travail Modifier (à partir d'Elements Organizer), le premier enregistrement a pour effet d'afficher la boîte de dialogue Enregistrer sous.
- L'option Ecraser le fichier en cours n'ouvre pas la boîte de dialogue Enregistrer sous. Le premier enregistrement écrase le fichier d'origine.

Aperçus d'image Enregistre un aperçu de l'image avec le fichier. Sélectionnez l'option Ne jamais enregistrer pour enregistrer un fichier sans aperçu, Toujours enregistrer pour enregistrer un fichier avec les aperçus spécifiés ou Choix à l'enregistrement pour sélectionner un par un les fichiers dont vous voulez afficher un aperçu.

Extension Spécifie une option pour les extensions de fichier à trois caractères indiquant le format de fichier : En majuscules ajoute l'extension en caractères majuscules et En minuscules ajoute l'extension en caractères minuscules. Dans la plupart des cas, il est recommandé de conserver l'option En minuscules sélectionnée.

Enregistrer sous le répertoire d'origine Spécifie l'emplacement du dossier qui est ouvert par défaut dans la boîte de dialogue Enregistrer sous. Lorsque cette option est désactivée, la boîte de dialogue Enregistrer sous ouvre toujours le dernier dossier dans lequel vous avez enregistré un fichier. Lorsque cette option est sélectionnée, la boîte de dialogue Enregistrer sous ouvre toujours le dernier dossier dans lequel vous avez ouvert un fichier. Disponible sous Photoshop Elements Editor > Préférences > Enregistrement des fichiers.

Ignorer les profils des données de l'appareil photo (EXIF) Sélectionnez cette option pour supprimer automatiquement les profils couleur utilisés par votre appareil photo numérique. Le profil couleur que vous utilisez dans Photoshop Elements est enregistré avec l'image.

Maximiser la compatibilité des fichiers PSD Enregistre une image composite dans un fichier Photoshop multicalque de sorte que vous puissiez l'importer ou l'ouvrir dans un plus grand nombre d'applications. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez Jamais pour ignorer cette étape.
- Sélectionnez Toujours pour enregistrer automatiquement l'image composite.
- Sélectionnez Sur demande pour recevoir une invite chaque fois que vous enregistrez un fichier.

***Remarque :** lorsqu'il est défini sur Sur demande, une boîte de dialogue vous invite à confirmer pour optimiser la compatibilité PSD. La boîte de dialogue dispose d'une case à cocher Ne plus afficher. Si cette option est sélectionnée, cette boîte de dialogue de confirmation ne s'affiche plus jamais, et la préférence Maximiser la compatibilité des fichiers PSD est définie sur Toujours.*

La liste des fichiers récents contient : _fichiers Spécifie le nombre de fichiers disponibles dans le sous-menu Fichier > Ouvrir un fichier récemment modifié. Entrez une valeur comprise entre 0 et 30. La valeur par défaut est de 10 lettres.

Adobe recommande également

- Utilisation de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web
- Traitement de plusieurs fichiers
- Formats de fichiers optimisés pour le Web
- A propos des images transparentes et des images Web avec détournage
- A propos du format JPEG
- Formats de fichiers optimisés pour le Web
- A propos du format GIF
- Conversion d'une image en une image à couleurs indexées
- A propos du format PNG-8
- A propos du format PNG-24
- A propos des jeux de versions



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Impression de photos

Impression de photos à partir d'une imprimante locale

Utilisez cette option pour imprimer les photos à l'aide d'une imprimante configurée sur votre ordinateur.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez les photos dans Photoshop Elements.
- Sélectionnez des photos dans la corbeille des photos (📁). Cliquez sur des photos tout en maintenant la touche Commande enfoncée pour sélectionner plusieurs photos dans la corbeille des photos.

Remarque : vous pouvez sélectionner les photos dans Elements Organizer et choisir l'option Afficher les fichiers sélectionnés dans l'Organiseur. Les photos s'affichent dans la Corbeille des projets.

2. Choisissez la commande Fichier > Imprimer.

Remarque : vous pouvez ajouter des photos à un travail d'impression dans la boîte de dialogue Imprimer. Voir la section [Ajout de photos dans la boîte de dialogue Imprimer](#) pour plus d'informations.

3. Sélectionnez une imprimante dans la liste déroulante Sélectionner une imprimante.

4. Sélectionnez un format de papier dans la liste déroulante Sélectionner le format du papier. Cliquez sur Portrait ou Paysage pour indiquer l'orientation.

5. Sélectionnez une taille d'impression pour les photos. Reportez-vous à la rubrique relative à la [mise à l'échelle d'une image dans la boîte de dialogue Imprimer](#) si vous envisagez d'utiliser l'option Taille d'impression personnalisée.

6. Pour adapter l'image individuelle à la disposition d'impression spécifiée, sélectionnez l'option Recadrer automatiquement. L'image est mise à l'échelle et, si nécessaire, recadrée en fonction des proportions de la disposition d'impression. Désélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que les photos soient recadrées.

7. Sélectionnez ou saisissez un chiffre dans la zone de texte Imprimer copies de chaque page.

8. Pour placer l'image à un emplacement spécifique, désélectionnez la case Centrer l'image et spécifiez les valeurs Haut et Gauche. Laissez l'option sélectionnée si vous souhaitez que l'image apparaisse au centre.

Si vous effectuez un panoramique de l'image à l'intérieur du conteneur de la photo ou que vous faites glisser le conteneur de la photo, la case à cocher Centrer l'image est automatiquement désélectionnée.

Remarque : vous pouvez choisir n'importe quelle autre unité dans la liste prédéfinie des unités.

9. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Autres options pour modifier d'autres paramètres.

10. Cliquez sur le bouton Imprimer.

Si vous n'arrivez pas à imprimer une photo dans un format particulier, essayez de la redimensionner aux dimensions souhaitées avant de l'imprimer.

Ajout de photos dans la boîte de dialogue Imprimer

1. Dans la boîte de dialogue Imprimer, cliquez sur le bouton Ajouter (⊕).

2. Dans la boîte de dialogue Ajouter des photos, sélectionnez l'une des options suivantes :

Photos dans l'explorateur Affiche les photos actuellement visibles dans le navigateur de supports.

Catalogue entier Affiche toutes les photos du catalogue.

Album Affiche les photos d'un album spécifique. Utilisez le menu pour sélectionner un album.

Étiquette de mot-clé Affiche les photos associées à une étiquette spécifique. Utilisez le menu pour sélectionner une étiquette.

Afficher uniquement les photos avec notations Affiche uniquement les éléments portant une étiquette Favoris.

Afficher également les photos masquées Affiche des photos marquées comme étant masquées.

3. Cliquez sur une ou plusieurs vignettes ou sur le bouton Tout sélectionner, puis cliquez sur le bouton Ajouter les photos sélectionnées.
4. Cliquez sur Terminer.

Rotation de l'image et du support photo

Une image peut être soumise à une rotation dans la boîte de dialogue d'impression. Le support photo et l'image elle-même peuvent être soumis à une rotation.

- Cliquez sur les boutons de rotation de l'image pour faire pivoter le support photo.
- Cochez la case Image uniquement pour faire pivoter uniquement l'image. Le support photo ne pivote pas.
- Vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur l'image à l'aide du curseur.



Rotation de l'image et du support photo

A. Rotation de l'image **B.** Curseur de zoom

Autres options d'impression dans la boîte de dialogue Imprimer

Lorsque vous cliquez sur le bouton Plus d'options dans la boîte de dialogue Imprimer, les options suivantes sont disponibles :

Choix d'impression Permet d'indiquer les paramètres suivants :

Détails de la photo

Vous pouvez imprimer la date, la légende et le nom du fichier en sélectionnant les options suivantes :

- Afficher la date
- Afficher la légende
- Afficher le nom du fichier

Cadre

Vous pouvez indiquer les détails suivants pour le cadre :

- Epaisseur en pouces, en mm ou en points.
- Couleur du cadre
- Couleur d'arrière-plan

Transfert à repasser

Sélectionnez l'option Inverser l'image pour pouvoir transférer l'image sur un T-shirt.

Remarque : certaines imprimantes disposent d'une option d'inversion d'image. Si c'est le cas de votre imprimante, pour inverser une image, assurez-vous d'utiliser soit les paramètres de votre pilote d'impression, soit l'option Inverser l'image. Sélectionner les deux options en même temps revient à appliquer deux fois la symétrie horizontale.

Repères de coupe

Sélectionnez l'option Imprimer les traits de coupe (repères sur les quatre bords de la photo) pour faciliter le rognage de la photo.

Taille d'impression personnalisée Permet d'indiquer les paramètres suivants :

Taille d'impression La largeur et la hauteur peuvent être définies en pouces, en centimètres ou en millimètres. Sélectionnez l'option Ajuster au support pour ajuster l'image à la page.

Gestion des couleurs Affiche le profil de couleur de l'image. Le champ Espace de l'image affiche l'espace colorimétrique incorporé dans le fichier photo. (La gestion des couleurs n'est pas appliquée à l'aperçu avant impression de la boîte de dialogue d'impression, et cet aperçu n'est pas actualisé en fonction du profil choisi.) Vous pouvez modifier le profil pour l'impression à l'aide des options suivantes :

Gestion des couleurs Vous pouvez choisir une gestion des couleurs via votre imprimante ou Photoshop Elements.

Profil de l'imprimante Vous permet de définir un profil d'imprimante personnalisé pour convertir les couleurs de l'image dans l'espace colorimétrique de l'imprimante, ou de désactiver la conversion des couleurs. Si vous disposez d'un profil ICC correspondant à une combinaison de papier et d'imprimante, choisissez-le à partir du menu. Veillez à désactiver la gestion des couleurs du pilote d'imprimante.

Mode de rendu Permet de spécifier le mode de conversion des couleurs de l'espace colorimétrique d'origine de l'image lorsque certaines couleurs ne sont pas disponibles dans l'espace d'impression.


Mise à l'échelle d'une image dans la boîte de dialogue d'impression

Lorsque vous modifiez l'échelle d'une image dans la boîte de dialogue d'impression, seules la taille et la résolution de l'image imprimée sont modifiées (la taille du fichier reste identique).

- Choisissez la commande Fichier > Imprimer. Cliquez sur le bouton Plus d'options dans la boîte de dialogue Imprimer. Sélectionnez l'option Taille d'impression personnalisée, puis utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Sélectionnez l'option Ajuster au support pour ajuster l'image à la page.
 - Définissez les unités de mesure dans le menu Unités, et saisissez des valeurs numériques dans les zones Hauteur et Largeur pour une mise à l'échelle précise. Les dimensions sont conservées, ce qui signifie que la modification d'une dimension entraîne la modification proportionnelle de l'autre dimension.

Impression d'images multicalques

Si l'image (PSD ou TIFF) contient plusieurs calques, utilisez le panneau Calques pour masquer temporairement les calques et empêcher leur impression.

1. En mode Expert, ouvrez une image multicalque.
2. Dans le panneau Calques, cliquez sur l'icône en forme d'oeil pour masquer un calque. 
3. Après avoir sélectionné les calques devant être visibles à l'impression, sélectionnez Fichier > Imprimer. La boîte de dialogue

d'impression qui s'ouvre affiche uniquement les calques visibles dans l'aperçu.

4. Définissez les options d'impression, puis cliquez sur le bouton Imprimer.

Adobe recommande également



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création de tirages photo

[Présentation de l'impression](#)

[Utilisation de l'option Tirages photo](#)

[Impression d'une planche contact](#)

[Impression d'une collection d'images](#)

[Haut de la page](#)

Présentation de l'impression

Photoshop Elements propose plusieurs options pour l'impression de vos photos. Vous pouvez les faire imprimer en ligne par des professionnels à l'aide des services d'Adobe Photoshop ou les imprimer à domicile. Elements Organizer permet également de sélectionner un clip vidéo à imprimer, mais seule la première image est imprimée. Vous avez la possibilité d'imprimer des photos individuelles, des planches contact (vignettes de chaque photo sélectionnée) et des collections d'images (une page d'une ou de plusieurs photos imprimées selon différentes tailles). Vous pouvez même faire pivoter une image horizontalement pour imprimer des transferts pour T-shirt.

Remarque : *l'impression d'un fichier PDF nécessite l'installation préalable d'Adobe Acrobat sur votre ordinateur.*

Enfin, vous pouvez imprimer des créations réalisées dans Photoshop Elements, telles que des albums photos, des cartes et des calendriers. Vous pouvez commander certains projets auprès de services d'impression en ligne.



A

B



C

Diverses options d'impression

A. Photos individuelles **B.** Planche contact **C.** Collection d'images

Avant d'imprimer vos photos, vous devez indiquer dans Photoshop Elements quelques informations de base concernant le document à imprimer, telles que le format de papier utilisé et l'orientation de la page. Définissez ces options dans la boîte de dialogue Format d'impression. Il est possible que vous deviez également

spécifier les unités de mesure dans la boîte de dialogue Préférences.

[Haut de la page](#)

Utilisation de l'option Tirages photo

Vous pouvez imprimer des photos à l'aide de l'option Tirages photo.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Ouvrez les photos dans Photoshop Elements.
- Cliquez sur des photos tout en maintenant la touche Cmde enfoncée pour sélectionner plusieurs photos dans la corbeille des photos.

Remarque : vous pouvez sélectionner les photos dans Elements Organizer et choisir l'option Afficher les fichiers d'Elements Organizer. Les photos s'affichent dans la corbeille des photos.

2. Choisissez la commande Créer > Tirages photo.

3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur Imprimer avec l'imprimante locale pour imprimer les photos à l'aide d'une imprimante configurée sur votre ordinateur. La boîte de dialogue d'impression s'ouvre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression de photos à partir de l'espace de travail Modifier.
- Cliquez sur Imprimer une collection d'images.
- Cliquez sur Imprimer la planche contact.

4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour imprimer vos photos.

[Haut de la page](#)

Impression d'une planche contact

Grâce à la disposition de ses vignettes sur une seule page, une planche contact permet de prévisualiser facilement des groupes d'images. Vous pouvez imprimer une planche contact à partir d'Elements Organizer. Vous pouvez toutefois commencer ce processus dans Photoshop Elements. Sélectionnez Planche contact dans la boîte de dialogue Imprimer. Elements Organizer s'ouvre, ce qui vous permet d'imprimer la planche contact requise. Pour plus de détails sur l'impression d'une planche contact à partir d'Elements Organizer, reportez-vous à la section Impression d'une planche contact du Guide d'Elements Organizer.



Exemple de planche contact

[Haut de la page](#)

Impression d'une collection d'images

L'option Collection d'images permet d'importer plusieurs copies d'une ou plusieurs photos sur une seule

page, à la manière des planches traditionnellement vendues par les photographes de portrait. De nombreuses options de format et d'importation permettent d'adapter la présentation d'une collection d'images. Vous pouvez imprimer des collections d'images à partir d'Elements Organizer. Vous pouvez toutefois commencer ce processus dans Photoshop Elements. Sélectionnez Collection d'images dans la boîte de dialogue Imprimer. Elements Organizer s'ouvre, ce qui vous permet d'imprimer la collection d'images requise. Pour plus de détails sur l'impression d'une collection d'images à partir d'Elements Organizer, reportez-vous à la section Impression d'une collection d'images du Guide d'Elements Organizer.



Différentes tailles sont disponibles pour les collections d'images.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Projets photo

Concepts de base sur les projets

Grâce à Elements Organizer et à Photoshop Elements, vous pouvez modifier facilement et rapidement des photos de manière inventive. Vous pouvez utiliser vos photos pour créer, entre autres projets, des catalogues de photos, des cartes de vœux, des calendriers, des collages et des jaquettes de CD/DVD. Vous pouvez réaliser certains projets de bout en bout dans Elements Organizer. Pour d'autres projets, sélectionnez les photos que vous souhaitez utiliser dans Elements Organizer, puis terminez le projet dans Photoshop Elements.


Cliquez sur Créer pour afficher la liste des projets qui vous guident tout au long de l'utilisation de modèles professionnels pour la création votre propre projet. Lorsque vous avez terminé un projet, vous pouvez soit le partager en ligne, soit l'imprimer chez vous ou via un service d'impression professionnel.

Vos projets apparaissent dans Elements Organizer. Le fichier du projet et les sous-dossiers associés contenant le document ou les pages web de chaque projet sont créés sur votre disque dur. Pour conserver le lien entre ces fichiers de projet, sous-dossiers et fichiers de pages, évitez de les déplacer dans l'Explorateur (Windows) ou dans Finder (Mac). Utilisez plutôt la commande Déplacer dans Elements Organizer.

Vous pouvez partager des projets de diverses façons. Par exemple, vous pouvez graver un diaporama sur un CD. Vous pouvez également faire imprimer vos projets de manière professionnelle en faisant appel aux services en ligne Adobe Photoshop Elements.

Remarque : *les projets des versions précédentes de Photoshop Elements risquent de ne pas s'ouvrir dans cette version. Vous devrez peut-être utiliser une version précédente pour ouvrir certains projets.*

- [Présentation des projets Elements Organizer](#)
- [Création de diaporamas](#)
- [Partage de photos à l'aide des services en ligne](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création de projets photo

[A propos des projets photo](#)

[Définition des options d'un projet photo](#)

[Types de projets photo](#)

[A propos des diaporamas](#)

[Création d'un collage photo, d'une étiquette, d'une jaquette de CD ou de DVD](#)

[Haut de la page](#) 

A propos des projets photo

Des projets photo comprennent des catalogues de photos, des calendriers avec photos, des collages photos, des cartes de vœux, des jaquettes de CD/DVD et des étiquettes. Le bouton Créer, disponible dans le coin supérieur droit de la fenêtre de Photoshop Elements, répertorie les projets photo disponibles dans Photoshop Elements.

Remarque : les catalogues de photos sont conçus spécialement pour l'impression en ligne. Vous pouvez les imprimer en local, mais chaque côté d'une double page est traité comme une page séparée.

Les projets photo sont enregistrés dans le format Projets photo (.pse). Contrairement aux formats d'image classiques qui nécessitent l'ouverture et la modification séparées de chaque image, vous pouvez imprimer jusqu'à 30 pages à partir du format PSE.

Remarque : les fichiers multipages pouvant être très volumineux, il est conseillé d'utiliser un ordinateur avec un minimum d'un Go de mémoire vive (RAM) pour obtenir des performances optimales.

Lorsque vous commencez un projet photo, vous pouvez spécifier une taille, une option d'impression (locale ou via un prestataire) et un thème pour le type de projet. Par exemple, le modèle Jaquette de CD propose des options de format différentes de celles du modèle Collage photo. Toutefois, ils offrent tous deux des options de disposition et de thème qui sont communes à la plupart des projets. C'est aussi au début que vous pouvez spécifier si vous souhaitez utiliser les options Remplir automatiquement avec les images sélectionnées et Nombre de pages (le cas échéant).

Une fois ces options spécifiées, le projet photo s'ouvre dans Photoshop Elements. Les boutons Pages, Dispositions et Graphiques situés dans la partie inférieure droite de la fenêtre de l'application, vous permettent d'ajouter ou de modifier des cadres, arrière-plans et styles de calque. Par exemple, au lieu des arrière-plans par défaut, vous pouvez appliquer un arrière-plan différent à chaque page d'un album de photos à partir de l'onglet Graphiques.

Lorsque vous avez terminé un projet, plusieurs options de partage vous sont proposées. Vous pouvez, par exemple, imprimer ou envoyer par messagerie électronique des cartes de vœux ou des collages depuis Elements Organizer. Vous pouvez également faire imprimer vos projets de manière professionnelle à l'aide de services en ligne, s'ils sont disponibles dans votre région.

Remarque : s'il manque des fichiers dans votre projet photo, vous pouvez enregistrer le projet, mais il n'est pas possible de l'imprimer.

[Haut de la page](#) 

Définition des options d'un projet photo

La liste déroulante Créer est le point de départ des nouveaux projets photo. Lorsque vous sélectionnez un projet photo, tel qu'un catalogue de photos, vous pouvez spécifier une taille, une option d'impression et un

thème. Les tailles disponibles dépendent de l'option d'impression sélectionnée. Activez l'option Remplir automatiquement avec les images sélectionnées pour ajouter toutes les images ouvertes dans la corbeille des photos en une seule opération, au lieu de les ajouter manuellement par la suite.

Par exemple, si vous cliquez sur Collage photo sous l'onglet Créer, vous disposez des options suivantes dans la boîte de dialogue des projets photo :

Tailles Fournit des formats de page prédéfinis pour chaque projet. Le format sélectionné devient le format par défaut pour toutes les pages du projet. Chaque type de projet propose différentes options de format. Par exemple, les formats des modèles de carte de vœux sont plus petits que les formats des modèles de catalogue de photos.

Thèmes Fournit une variété de motifs prédéfinis pour agrémenter vos images de cadres et arrière-plans prédéfinis. Le thème et le cadre sélectionnés deviennent les thème et cadre par défaut de toutes les pages du projet, mais vous pouvez les modifier ultérieurement dans les panneaux Dispositions et Graphiques. Vous pouvez, par exemple, choisir d'appliquer un arrière-plan différent à chaque page d'un scrapbook.

Remplir automatiquement avec les images sélectionnées Place automatiquement les images sélectionnées du projet dans le même ordre que dans la corbeille des photos. Vous pouvez sélectionner des fichiers ou albums ouverts, ou bien des fichiers sélectionnés dans Elements Organizer, pour remplir automatiquement le projet. Vous pouvez également ouvrir les images dans la corbeille des photos et remplir automatiquement le projet ultérieurement à l'aide de l'option de menu contextuelle Corbeille des photos. Pour disposer les images dans un ordre particulier, réorganisez-les dans la corbeille des photos avant de commencer un projet. Pour réorganiser les images ultérieurement, faites-les glisser de la corbeille des photos ou ajoutez-les directement à partir de l'emplacement de leur dossier.

[Haut de la page](#)

Types de projets photo

A propos des collages photo

Les collages photo vous permettent de réaliser des projets photo grand format, tels que des collages photo ou des tirages uniques. Vous pouvez imprimer les collages de photos à domicile, les commander en ligne, les enregistrer sur votre disque dur ou les envoyer par courrier électronique.



Exemples de collages photo

A propos des cartes de vœux


Les cartes de vœux vous permettent d'ajouter différents motifs et dispositions à vos images et d'ajouter jusqu'à 22 photos sur une page. Vous pouvez imprimer des cartes de vœux à domicile, les enregistrer sur votre disque dur ou les envoyer par courrier électronique. Les cartes de vœux peuvent également être commandées en ligne auprès des services en ligne d'Adobe Photoshop Elements dans certaines régions.



Exemple de cartes de vœux avec photo

A propos des jaquettes de CD et de DVD

Photoshop Elements vous permet de créer des jaquettes (couvertures) pour coffrets de CD et DVD. Vous pouvez les imprimer à domicile, les enregistrer sur votre disque dur ou les envoyer par courrier électronique au format PDF.



Exemples de jaquettes de CD et de DVD

A propos des étiquettes de CD et de DVD

Photoshop Elements vous permet de créer des étiquettes adhésives ou non pour CD/DVD, à l'aide d'une imprimante à jet d'encre. Vous pouvez les imprimer à domicile, les enregistrer sur votre disque dur ou les envoyer par courrier électronique au format PDF.



Exemples d'étiquettes de CD et de DVD

A propos des diaporamas

Les diaporamas constituent une façon amusante de partager vos fichiers de support. Photoshop Elements permet de personnaliser des diaporamas en leur ajoutant des séquences audio, des cliparts, du texte et même des commentaires audio. Les images au format PDF ne sont pas affichées dans les diaporamas.


Une fois que vous avez terminé un diaporama, vous disposez de plusieurs façons de le partager.

Remarque : pour visionner une vidéo sur les diaporamas, rendez-vous à l'adresse www.adobe.com/go/lrvid913_pse_fr

[Haut de la page](#) ¹³

Création d'un collage photo, d'une étiquette, d'une jaquette de CD ou de DVD

1. Dans Elements Organizer, sélectionnez les photos que vous souhaitez utiliser dans votre projet. Pour ajouter des photos à un projet existant, ouvrez Photoshop Elements.
2. Cliquez sur le bouton Créer, puis sélectionnez le projet que vous souhaitez créer dans la liste déroulante qui s'affiche.
3. Sélectionnez une taille (un format) et un thème.
4. Activez l'option Remplir automatiquement avec les images sélectionnées.
5. Cliquez sur OK.
Le projet s'ouvre et vous pouvez modifier votre conception dans les onglets Pages, Dispositions et Graphiques dans le panneau Créer.
6. Ajoutez des photos (si ce n'est pas déjà fait) au projet photo.
7. Cliquez sur l'option Mode avancé ou Mode de base, pour définir le mode dans lequel vous souhaitez afficher et modifier les photos que vous voulez utiliser. Vous pouvez effectuer les opérations de base comme l'ajout de texte en mode de base, ainsi que la retouche des images et des pages dans le mode avancé.
8. Dans la barre des tâches, cliquez sur le bouton Enregistrer ou choisissez la commande Fichier > Enregistrer. Par défaut, les projets sont enregistrés dans le dossier Mes images, mais vous pouvez choisir un autre emplacement.
9. Par défaut, l'option Enregistrer dans Elements Organizer est sélectionnée de sorte à placer le projet dans Elements Organizer. Désélectionnez cette option si vous ne voulez pas que le projet soit placé dans Elements Organizer.
10. Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création d'une carte de vœux

Les cartes de vœux vous permettent d'appliquer toutes sortes de dispositions et de conceptions à vos images et d'intégrer jusqu'à 22 photos sur une seule page. Vous pouvez imprimer des cartes de vœux à domicile, les enregistrer sur votre disque dur ou les envoyer par courrier électronique.

Vous pouvez également commander une impression en ligne sur le site Shutterfly, à partir de Photoshop Elements. Vous pouvez également commander des cartes de vœux en ligne auprès des services en ligne d'Adobe Photoshop Elements dans certaines régions.



Exemple de cartes de vœux avec photo

Pour consulter une vidéo sur les cartes de vœux, rendez-vous sur le site www.adobe.com/go/lrvid912_pse_fr.

Création d'une carte de vœux

[Haut de la page](#)

1. Cliquez sur Créer, puis sélectionnez Carte de vœux dans la liste.
2. Sélectionnez la taille et le thème appropriés.

Remarque : les options du panneau Tailles sont adaptées aux services en ligne. Vous pouvez imprimer des cartes créées à l'aide de modèles en ligne, mais vous ne pouvez pas commander en ligne si vous utilisez un modèle local d'impression.

3. Sélectionnez Remplir automatiquement avec les images sélectionnées pour ajouter toutes les photos déjà ouvertes dans la Corbeille des photos.
4. Cliquez sur OK.

Photoshop Elements crée la carte de vœux et affiche les onglets Pages, Dispositions, Illustration et Texte du panneau Créer.

5. Pour améliorer votre carte de vœux et y ajouter des créations, utilisez les options suivantes :

Pages Sélectionnez une vignette de page pour l'ouvrir dans l'espace d'édition.

Dispositions Cliquez deux fois sur une disposition pour l'appliquer. Ou faites glisser une disposition pour l'appliquer.

Graphiques Choisissez un arrière-plan, un cadre et des graphiques. Double-cliquez sur une illustration ou faites-la glisser pour l'ajouter.

6. Utilisez l'outil Déplacement et l'outil de sélection pour modifier la carte. Cliquez sur l'option Mode avancé pour accéder aux options Retouche standard.


7. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Cliquez sur Imprimer. Si la mise en forme de votre carte peut être imprimée localement, spécifiez les options nécessaires, puis cliquez sur Imprimer.
- Cliquez sur le bouton Commander. Pour créer et commander des cartes de vœux, suivez les instructions affichées à

l'écran.

Remarque : vous devez vous enregistrer auprès de Shutterfly pour utiliser leurs services. Certaines cartes (par exemple, les mises en forme pliées) peuvent être imprimées localement uniquement aux Etats-unis, au Canada et au Japon.

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la création.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création d'un catalogue de photos

Les catalogues de photos vous permettent d'utiliser toutes sortes de dispositions et de conceptions. Les catalogues de photos peuvent être imprimés à domicile, commandés en ligne auprès d'Adobe Photoshop Elements Online Services ou enregistrés sur un disque dur et partagés par courrier électronique.

[Haut de la page](#) 

Création d'un catalogue de photos

1. Sélectionnez les images à ajouter au catalogue de photos dans Elements Organizer ou ouvrez-les dans Photoshop Elements. Cliquez sur Créer, puis sélectionnez Catalogue de photos.

2. Sélectionnez la taille (le format) et le thème appropriés.

Remarque : les options du panneau Tailles conviennent à divers services en ligne.

3. Sélectionnez Remplir automatiquement avec les images sélectionnées pour ajouter toutes les photos déjà ouvertes dans la Corbeille des photos.

4. Spécifiez le nombre de pages du catalogue de photos.

Remarque : Photoshop Elements prend en charge des plages de pages différentes selon la méthode d'impression sélectionnée. Par exemple, la plage du catalogue de photos imprimé localement s'étend de la 2ème à la 78ème page. Les nombres de pages minimum et maximum dépendent également des paramètres régionaux.

5. Cliquez sur OK.

Photoshop Elements crée le catalogue de photos et affiche les onglets Pages, Dispositions, Graphiques du panneau Créer.

6. Pour améliorer votre catalogue de photos et y ajouter des créations, utilisez les options suivantes :

Pages Vous pouvez également glisser-déposer des pages dans le panneau Pages pour les réorganiser dans le catalogue de photos ou pour ajouter des pages.

Dispositions Cliquez deux fois sur une disposition pour l'appliquer. Ou faites glisser une disposition pour l'appliquer.

Graphiques Choisissez un arrière-plan, un cadre et des graphiques. Cliquez deux fois ou effectuez un glisser-déposer des images à ajouter aux images existantes.

7. Cliquez sur l'option Mode avancé pour accéder à toutes les options du mode Expert.

Remarque : en mode Expert, Photoshop Elements redéfinit la résolution de 72 à 220 ppp. Le mode Expert ne permet pas de redimensionner une création.

8. Cliquez sur le bouton Imprimer ou Commande, selon que vous utilisez l'imprimante ou un service en ligne.

Remarque : Photoshop Elements imprime les pages à une résolution de 220 ppp.

9. Suivez toutes les autres instructions qui s'affichent à l'écran, puis cliquez sur Enregistrer.

Mots-clés : créer, création du catalogue, catalogue, catalogue de photos



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification de projets photo

[A propos de la modification de projets photo](#)

[Ajout d'images à un projet photo](#)

[Retouche de photos en mode Rapide](#)

[Ajout de pages à un projet photo \[catalogues de photos uniquement\]](#)

[Repositionnement ou redimensionnement de photos dans un projet photo](#)

[Remplacement ou suppression de photos dans un projet photo](#)

[Rotation de photos dans un projet photo](#)

[Modification des pages d'un projet photo dans Photoshop](#)

A propos de la modification de projets photo

[Haut de la page](#)

Dans Photoshop Elements, vous pouvez modifier les collages de photos, les cartes de vœux, ainsi que les jaquettes et les étiquettes de CD/DVD. Le panneau Créer permet d'ajouter différents cadres, textures, arrière-plans et graphiques aux projets. Il permet également d'appliquer des effets de texte. Vous pouvez par ailleurs redimensionner, faire pivoter et déplacer des images.

Ajout d'images à un projet photo

[Haut de la page](#)

Vous pouvez ajouter des images à un projet photo, puis les réorganiser, les modifier ou les remplacer.

Photoshop Elements ajoute toutes les images de votre projet dans votre catalogue par défaut.

Les projets photo (Créations de photos) sont enregistrés en tant que fichiers .pse. Lorsque vous enregistrez un projet photo, Photoshop Elements y intègre toutes les images non enregistrées que vous avez ajoutées au projet. Photoshop Elements enregistre les images en créant une copie de l'image originale au même emplacement.

Remarque : si l'écriture n'est pas permise à cet emplacement, Photoshop Elements enregistre l'image dans le dossier %Mes documents%\Adobe\Créations photo.

Si vous déplacez les images d'un catalogue de photos, une icône de fichier manquant les remplace dans le catalogue. Vous devez alors les importer à nouveau en cliquant sur le point d'interrogation ? ou reconnecter tous les fichiers manquants dans l'espace de travail Organiser. Une fois que vous avez reconnecté tous les fichiers, fermez le projet, puis ouvrez-le à nouveau.

Pour ajouter des photos à projet, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur un espace réservé de photo vide, puis sélectionnez une photo ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une photo existante et cliquez sur Remplacer la photo.
- Faites glisser une photo dans l'espace réservé de la photo.
- Choisissez Fichier > Ouvrir. Choisissez les photos à ajouter. Si vous ne voyez pas les images, recherchez leur emplacement, puis cliquez sur le bouton Ouvrir pour les placer dans la Corbeille des photos. Faites glisser des photos dans votre projet de photo à partir de la Corbeille des photos.

Retouche de photos en mode Rapide

[Haut de la page](#)

1. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la photo, puis sélectionnez l'option Retouche rapide.
2. Utilisez les commandes situées sur le côté droit pour modifier les images.
3. Cliquez sur le bouton Retour aux créations pour revenir au panneau Créer.

Ajout de pages à un projet photo [Catalogues de photos uniquement]




[Haut de la page](#)

1. Dans le panneau Pages, sélectionnez la page qui précèdera la nouvelle page.
2. Dans la partie supérieure du panneau Pages, cliquez sur le panneau Ajouter une page pour ajouter une nouvelle page après la page courante.

Repositionnement ou redimensionnement de photos dans un projet photo

1. Pour ajuster la photo et le cadre ensemble, cliquez sur la photo une fois. Pour ajuster la photo dans son cadre, cliquez deux fois sur la photo.

Cette opération fait apparaître un cadre de sélection exposant les bords de la photo, même si ceux-ci sont masqués par le cadre.


2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour repositionner la photo, cliquez n'importe où dans le cadre de sélection, puis faites glisser la photo.
 - Pour redimensionner la photo, faites glisser le curseur qui s'affiche au-dessus de l'image sélectionnée. Vous pouvez également positionner l'outil Déplacement sur un coin, dans le haut, dans le bas ou sur les côtés ; lorsque la flèche diagonale à deux têtes  apparaît, faites-la glisser.
3. Après avoir repositionné ou redimensionné la photo dans le cadre, cliquez sur le bouton de validation  ou sur le bouton d'annulation .





Redimensionnement d'une photo

A. Faire glisser un coin de la photo pour la redimensionner **B.** Déplacer le curseur de redimensionnement **C.** Les zones qui sortent du cadre de la photo sont masquées.

Remplacement ou suppression de photos dans un projet photo

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez deux fois sur la photo, puis cliquez sur .
 - Faites glisser une nouvelle photo de la Corbeille des photos sur l'espace réservé à une photo.
 - Pour remplacer une photo sur une page, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis sélectionnez l'option Remplacer la photo.
 - Pour supprimer (effacer) une photo d'une page, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la photo, puis sélectionnez l'option Effacer la photo.

Rotation de photos dans un projet photo

1. Pour faire pivoter la photo et le cadre ensemble, cliquez sur la photo une fois. Pour faire pivoter la photo dans son cadre, cliquez deux fois sur la photo.
2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Cliquez n'importe où dans le cadre de sélection ; un cercle apparaît sous la sélection. Placez le curseur sur le cercle. Lorsque la double flèche incurvée à quatre têtes  apparaît, faites-la glisser pour faire pivoter l'image.
 - Placez l'outil Déplacement sur un coin. Lorsque la flèche incurvée à deux têtes  apparaît, faites-la glisser pour faire pivoter la photo. Plus le curseur est loin du coin, plus vos modifications pourront être précises.
 - Cliquez deux fois sur la photo, puis cliquez sur le bouton de rotation qui se trouve à côté du curseur (ce dernier ne pivote que par incréments de 90°).



3. Une fois que vous avez fini, cliquez sur le bouton de validation ou sur le bouton d'annulation .

Modification des pages d'un projet photo dans Photoshop

Si *Adobe® Photoshop®* et Photoshop Elements sont installés sur le même ordinateur, vous pouvez envoyer des fichiers JPEG, GIF et d'autres fichiers photo monopage vers Photoshop. Dans Elements Organizer, choisissez la commande Edition > Retoucher avec Photoshop. Photoshop ne prend pas en charge le format de fichier PÉSE multipage, ce qui signifie qu'il ne peut pas modifier des projets photo entiers. Cependant, Photoshop peut modifier les pages individuelles d'un projet photo (format PSD à page unique).

Photoshop offre un contrôle direct sur de nombreux aspects des pages de projet photo, en permettant par exemple de modifier directement les calques photo (appelés *objets dynamiques* dans Photoshop) et les cadres. Ces fonctions sont limitées dans Photoshop Elements afin de préserver un flux de retouche des images aisé et automatique.

1. Dans Elements Organizer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet photo.
2. Sélectionnez l'option Afficher les informations sur le fichier.
3. Dans la section Général, cliquez sur le lien d'emplacement en regard du chemin d'accès au projet.
4. Localisez et ouvrez le dossier portant le nom du fichier PSE.
5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier PSD correspondant à la page que vous souhaitez modifier, puis choisissez la commande Ouvrir avec > Adobe Photoshop.
6. Dans Photoshop, effectuez vos modifications, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer. Lorsque Photoshop vous demande si vous voulez remplacer le fichier existant, cliquez sur le bouton Oui.

Remarque : vous ne devez ni réorganiser, ni renommer les calques dans le fichier PSD. Cela risquerait de perturber le fonctionnement des fonctions de retouche automatique de Photoshop Elements.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création de calendriers avec photos

Création de calendriers avec photos pour impression locale

1. Dans Photoshop Elements, cliquez sur l'option Créer, puis sélectionnez l'option Calendrier avec photos (ou depuis Elements Organizer, sélectionnez la liste déroulante Créer, puis choisissez l'option Calendrier avec photos).
2. Sélectionnez le mois et l'année de départ.
3. Sélectionnez la taille (le format) et le thème appropriés.

Remarque : les options du panneau Tailles sont adaptées aux services en ligne.

4. Sélectionnez Remplir automatiquement avec les images sélectionnées pour ajouter toutes les photos déjà ouvertes ou celles sélectionnées dans la Corbeille des photos.
5. Cliquez sur OK.

Photoshop Elements crée le calendrier avec photos et affiche les panneaux Pages, Dispositions et Graphiques.

6. Pour améliorer votre calendrier avec photos et y ajouter des créations, utilisez les options suivantes :

Pages Parcourez les pages et sélectionnez celles à afficher et modifier.

Dispositions Cliquez deux fois sur une disposition pour l'appliquer ou faites simplement glisser et déposer une disposition sur une page.

Graphiques Choisissez un arrière-plan, un cadre et des graphiques.

7. Cliquez sur l'option Basculer vers le mode avancé pour accéder aux options disponibles dans le mode Expert.
8. Cliquez sur Imprimer.
9. Cliquez sur Enregistrer.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions de Creative Commons.

[Informations juridiques](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création d'une photo de profil et de couverture Facebook

Exemples de projet de couverture Facebook



Photo de couverture Facebook - Thème Une seule photo




Photo de couverture Facebook - Thème Plusieurs photos

[Haut de la page](#)

Création d'une photo de couverture et de profil Facebook

Le menu Créer de Photoshop Elements vous permet d'utiliser vos photos de manière créative dans différents types de projets d'illustration. Photoshop Elements vous offre la possibilité de créer une couverture de Facebook.

Remarque : l'option permettant de créer une image de couverture Facebook n'est pas disponible dans certaines régions.



Option de création d'une photo de couverture Facebook du menu Créer

1. Dans Photoshop Elements Editor, cliquez sur le menu Créer, puis cliquez sur Couverture de Facebook.
2. Dans la boîte de dialogue Couverture de Facebook, choisissez un thème. Utilisez le sélecteur de Catégorie de thème qui vous aidera à effectuer un choix parmi les thèmes disponibles.

Thème **Une seule photo** : vous pouvez utiliser une photo pour créer une interaction entre la photo de couverture et votre photo de profil

Thème **Plusieurs photos** : vous pouvez utiliser plusieurs photos pour créer un effet, comme un collage simple.

3. Une fois que vous avez choisi un thème, vous pouvez exécuter les actions suivantes :
 - Remplacer les images par défaut par vos propres images.
 - Ajouter des éléments graphiques comme des arrière-plans, cadres et graphiques à l'aide du panneau Graphiques.
 - Cliquer avec le bouton droit sur une image dans un cadre, puis cliquer sur Retouche rapide pour modifier l'image.

Dans un projet de couverture Facebook, cliquez avec le bouton droit sur une image pour afficher toutes les options disponibles en modification.

4. (Facultatif) Dans le coin supérieur gauche de la fenêtre Couverture de Facebook, cliquez sur Mode avancé pour modifier manuellement les composants individuels de la création. Le panneau Calques est désormais disponible pour d'autres modifications.

Le mode de base contient un nombre limité de cadres et de graphiques d'arrière-plan. Toutefois, en mode avancé, tous les arrière-plans, cadres et graphiques sont disponibles dans Photoshop Elements Editor.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Télécharger et suivez les instructions pour placer la création sur votre compte Facebook. Selon le thème sélectionné, vous êtes invité à modifier la photo de couverture et/ou la photo de profil. La première fois que vous exécutez cette opération, d'autres boîtes de dialogue requises pour Facebook

s'affichent pour autoriser Photoshop Elements à publier des images.

- Si vous souhaitez continuer ultérieurement, cliquez sur Enregistrer et enregistrez le fichier pour le modifier à un autre moment.
- Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur Fermer.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création de projets photo

[A propos des projets photo](#)

[Définition des options d'un projet photo](#)

[Types de projets photo](#)

[Création d'un collage photo, d'une étiquette, d'une jaquette de CD ou de DVD](#)

[Haut de la page](#) 

A propos des projets photo

Des projets photo comprennent des catalogues de photos, des calendriers avec photos, des collages photos, des cartes de vœux, des jaquettes de CD/DVD et des étiquettes. Le bouton Créer, disponible dans le coin supérieur droit de la fenêtre de Photoshop Elements, répertorie les projets photo disponibles dans Photoshop Elements.

Remarque : les catalogues de photos sont conçus spécialement pour l'impression en ligne. Vous pouvez les imprimer en local, mais chaque côté d'une double page est traité comme une page séparée.

Les projets photo sont enregistrés dans le format Projets photo (.pse). Contrairement aux formats d'image classiques qui nécessitent l'ouverture et la modification séparées de chaque image, vous pouvez imprimer jusqu'à 30 pages à partir du format PSE.

Remarque : les fichiers multipages pouvant être très volumineux, il est conseillé d'utiliser un ordinateur avec un minimum d'un Go de mémoire vive (RAM) pour obtenir des performances optimales.

Lorsque vous commencez un projet photo, vous pouvez spécifier une taille, une option d'impression (locale ou via un prestataire) et un thème pour le type de projet. Par exemple, le modèle Jaquette de CD propose des options de format différentes de celles du modèle Collage photo. Toutefois, ils offrent tous deux des options de disposition et de thème qui sont communes à la plupart des projets. C'est aussi au début que vous pouvez spécifier si vous souhaitez utiliser les options Remplir automatiquement avec les images sélectionnées et Nombre de pages (le cas échéant).

Une fois ces options spécifiées, le projet photo s'ouvre dans Photoshop Elements. Les boutons Pages, Dispositions et Graphiques situés dans la partie inférieure droite de la fenêtre de l'application, vous permettent d'ajouter ou de modifier des cadres, arrière-plans et styles de calque. Par exemple, au lieu des arrière-plans par défaut, vous pouvez appliquer un arrière-plan différent à chaque page d'un album de photos à partir de l'onglet Graphiques.

Lorsque vous avez terminé un projet, plusieurs options de partage vous sont proposées. Vous pouvez, par exemple, imprimer ou envoyer par messagerie électronique des cartes de vœux ou des collages depuis Elements Organizer. Vous pouvez également faire imprimer vos projets de manière professionnelle à l'aide de services en ligne, s'ils sont disponibles dans votre région.

Remarque : s'il manque des fichiers dans votre projet photo, vous pouvez enregistrer le projet, mais il n'est pas possible de l'imprimer.

[Haut de la page](#) 

Définition des options d'un projet photo

La liste déroulante Créer est le point de départ des nouveaux projets photo. Lorsque vous sélectionnez un projet photo, tel qu'un catalogue de photos, vous pouvez spécifier une taille, une option d'impression et un thème. Les tailles disponibles dépendent de l'option d'impression sélectionnée. Activez l'option Remplir automatiquement avec les images sélectionnées pour ajouter toutes les images ouvertes dans la corbeille

des photos en une seule opération, au lieu de les ajouter manuellement par la suite.

Par exemple, si vous cliquez sur Collage photo sous l'onglet Créer, vous disposez des options suivantes dans la boîte de dialogue des projets photo :

Tailles Fournit des formats de page prédéfinis pour chaque projet. Le format sélectionné devient le format par défaut pour toutes les pages du projet. Chaque type de projet propose différentes options de format. Par exemple, les formats des modèles de carte de vœux sont plus petits que les formats des modèles de catalogue de photos.

Thèmes Fournit une variété de motifs prédéfinis pour agrémenter vos images de cadres et arrière-plans prédéfinis. Le thème et le cadre sélectionnés deviennent le thème et cadre par défaut de toutes les pages du projet, mais vous pouvez les modifier ultérieurement dans les panneaux Dispositions et Graphiques. Vous pouvez, par exemple, choisir d'appliquer un arrière-plan différent à chaque page d'un scrapbook.

Remplir automatiquement avec les images sélectionnées Place automatiquement les images sélectionnées du projet dans le même ordre que dans la corbeille des photos. Vous pouvez sélectionner des fichiers ou albums ouverts, ou bien des fichiers sélectionnés dans Elements Organizer, pour remplir automatiquement le projet. Vous pouvez également ouvrir les images dans la corbeille des photos et remplir automatiquement le projet ultérieurement à l'aide de l'option de menu contextuelle Corbeille des photos. Pour disposer les images dans un ordre particulier, réorganisez-les dans la corbeille des photos avant de commencer un projet. Pour réorganiser les images ultérieurement, faites-les glisser de la corbeille des photos ou ajoutez-les directement à partir de l'emplacement de leur dossier.

[Haut de la page](#)

Types de projets photo

A propos des collages photo

Les collages photo vous permettent de réaliser des projets photo grand format, tels que des collages photo ou des tirages uniques. Vous pouvez imprimer les collages de photos à domicile, les commander en ligne, les enregistrer sur votre disque dur ou les envoyer par courrier électronique.



Exemples de collages photo

A propos des cartes de vœux


Les cartes de vœux vous permettent d'ajouter différents motifs et dispositions à vos images et d'ajouter jusqu'à 22 photos sur une page. Vous pouvez imprimer des cartes de vœux à domicile, les enregistrer sur votre disque dur ou les envoyer par courrier électronique. Les cartes de vœux peuvent également être commandées en ligne auprès des services en ligne d'Adobe Photoshop Elements dans certaines régions.



Exemple de cartes de voeux avec photo

A propos des jaquettes de CD et de DVD

Photoshop Elements vous permet de créer des jaquettes (couvertures) pour coffrets de CD et DVD. Vous pouvez les imprimer à domicile, les enregistrer sur votre disque dur ou les envoyer par courrier électronique au format PDF.



Exemples de jaquettes de CD et de DVD

A propos des étiquettes de CD et de DVD

Photoshop Elements vous permet de créer des étiquettes adhésives ou non pour CD/DVD, à l'aide d'une imprimante à jet d'encre. Vous pouvez les imprimer à domicile, les enregistrer sur votre disque dur ou les envoyer par courrier électronique au format PDF.



Exemples d'étiquettes de CD et de DVD

ou de DVD

1. Dans Elements Organizer, sélectionnez les photos que vous souhaitez utiliser dans votre projet. Pour ajouter des photos à un projet existant, ouvrez Photoshop Elements.
2. Cliquez sur le bouton Créer, puis sélectionnez le projet que vous souhaitez créer dans la liste déroulante qui s'affiche.
3. Sélectionnez une taille (un format) et un thème.
4. Activez l'option Remplir automatiquement avec les images sélectionnées.
5. Cliquez sur OK.

Le projet s'ouvre et vous pouvez modifier votre conception dans les onglets Pages, Dispositions et Graphiques dans le panneau Créer.
6. Ajoutez des photos (si ce n'est pas déjà fait) au projet photo.
7. Cliquez sur l'option Mode avancé ou Mode de base, pour définir le mode dans lequel vous souhaitez afficher et modifier les photos que vous voulez utiliser. Vous pouvez effectuer les opérations de base comme l'ajout de texte en mode de base, ainsi que la retouche des images et des pages dans le mode avancé.
8. Dans la barre des tâches, cliquez sur le bouton Enregistrer ou choisissez la commande Fichier > Enregistrer. Par défaut, les projets sont enregistrés dans le dossier Mes images, mais vous pouvez choisir un autre emplacement.
9. Par défaut, l'option Enregistrer dans Elements Organizer est sélectionnée de sorte à placer le projet dans Elements Organizer. Désélectionnez cette option si vous ne voulez pas que le projet soit placé dans Elements Organizer.
10. Saisissez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Modification de projets photo

[A propos de la modification de projets photo](#)

[Ajout d'images à un projet photo](#)

[Retouche de photos en mode Rapide](#)

[Ajout de pages à un projet photo \[catalogues de photos uniquement\]](#)

[Repositionnement ou redimensionnement de photos dans un projet photo](#)

[Remplacement ou suppression de photos dans un projet photo](#)

[Rotation de photos dans un projet photo](#)

[Modification des pages d'un projet photo dans Photoshop](#)

[Haut de la page](#) ⁺

A propos de la modification de projets photo

Dans Photoshop Elements, vous pouvez modifier les collages de photos, les cartes de voeux, ainsi que les jaquettes et les étiquettes de CD/DVD. Le panneau Créer permet d'ajouter différents cadres, textures, arrière-plans et graphiques aux projets. Il permet également d'appliquer des effets de texte. Vous pouvez par ailleurs redimensionner, faire pivoter et déplacer des images.

[Haut de la page](#) ⁺

Ajout d'images à un projet photo

Vous pouvez ajouter des images à un projet photo, puis les réorganiser, les modifier ou les remplacer.

Photoshop Elements ajoute toutes les images de votre projet dans votre catalogue par défaut.

Les projets photo (Créations de photos) sont enregistrés en tant que fichiers .pse. Lorsque vous enregistrez un projet photo, Photoshop Elements y intègre toutes les images non enregistrées que vous avez ajoutées au projet. Photoshop Elements enregistre les images en créant une copie de l'image originale au même emplacement.

Si vous déplacez les images d'un catalogue de photos, une icône de fichier manquant les remplace dans le catalogue. Vous devez alors les importer à nouveau en cliquant sur le point d'interrogation ? ou reconnecter tous les fichiers manquants dans l'espace de travail Organiser. Une fois que vous avez reconnecté tous les fichiers, fermez le projet, puis ouvrez-le à nouveau.

Pour ajouter des photos à projet, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur un espace réservé de photo vide, puis sélectionnez une photo ou cliquez sur une photo existante tout en appuyant sur la touche Cmde et cliquez sur Remplacer la photo.
- Faites glisser une photo dans l'espace réservé de la photo.
- Choisissez Fichier > Ouvrir. Choisissez les photos à ajouter. Si vous ne voyez pas les images, recherchez leur emplacement, puis cliquez sur le bouton Ouvrir pour les placer dans la Corbeille des photos. Faites glisser des photos dans votre projet de photo à partir de la Corbeille des photos.

[Haut de la page](#) ⁺

Retouche de photos en mode Rapide

1. Cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Retouche rapide.
2. Utilisez les commandes situées sur le côté droit pour modifier les images.
3. Cliquez sur le bouton Retour aux créations pour revenir au panneau Créer.

[Haut de la page](#)

Ajout de pages à un projet photo [catalogues de photos uniquement]

1. Dans le panneau Pages, sélectionnez la page qui précèdera la nouvelle page.
2. Dans la partie supérieure du panneau Pages, cliquez sur le panneau Ajouter une page pour ajouter une nouvelle page après la page courante.

[Haut de la page](#)

Repositionnement ou redimensionnement de photos dans un projet photo

1. Pour ajuster la photo et le cadre ensemble, cliquez sur la photo une fois. Pour ajuster la photo dans son cadre, cliquez deux fois sur la photo.

Cette opération fait apparaître un cadre de sélection exposant les bords de la photo, même si ceux-ci sont masqués par le cadre.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour repositionner la photo, cliquez n'importe où dans le cadre de sélection, puis faites glisser la photo.
- Pour redimensionner la photo, faites glisser le curseur qui s'affiche au-dessus de l'image sélectionnée. Vous pouvez également positionner l'outil Déplacement sur un coin, dans le haut, dans le bas ou sur les côtés ; lorsque la flèche diagonale à deux têtes apparaît, faites-la glisser.


3. Après avoir repositionné ou redimensionné la photo dans le cadre, cliquez sur le bouton de validation ✓ ou sur le bouton d'annulation ✗.







Redimensionnement d'une photo

A. Faire glisser un coin de la photo pour la redimensionner **B.** Déplacer le curseur de redimensionnement **C.** Les zones qui sortent du cadre de la photo sont masquées.

Remplacement ou suppression de photos dans un projet photo

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez deux fois sur la photo, puis cliquez sur .
 - Faites glisser une nouvelle photo de la Corbeille des photos sur l'espace réservé à une photo.
 - Pour remplacer une photo sur une page, cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Remplacer la photo.
 - Pour supprimer (effacer) une photo d'une page, cliquez sur la photo tout en appuyant sur la touche Cmde, puis sélectionnez Effacer la photo.

Rotation de photos dans un projet photo

1. Pour faire pivoter la photo et le cadre ensemble, cliquez sur la photo une fois. Pour faire pivoter la photo dans son cadre, cliquez deux fois sur la photo.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez n'importe où dans le cadre de sélection ; un cercle apparaît sous la sélection. Placez le curseur sur le cercle. Lorsque la double flèche incurvée à quatre têtes  apparaît, faites-la glisser pour faire pivoter l'image.
 - Placez l'outil Déplacement sur un coin. Lorsque la flèche incurvée à deux têtes  apparaît, faites-la glisser pour faire pivoter la photo. Plus le curseur est loin du coin, plus vos modifications pourront être précises.
 - Cliquez deux fois sur la photo, puis cliquez sur le bouton de rotation qui se trouve à côté du curseur (ce dernier ne pivote que par incréments de 90°).
3. Une fois que vous avez fini, cliquez sur le bouton de validation  ou sur le bouton d'annulation .

Modification des pages d'un projet photo dans Photoshop

Si Adobe® Photoshop® et Photoshop Elements sont installés sur le même ordinateur, vous pouvez envoyer des fichiers JPEG, GIF et d'autres fichiers photo monopage vers Photoshop. Dans Elements Organizer, choisissez la commande Edition > Retoucher avec Photoshop. Photoshop ne prend pas en charge le format de fichier PÈSE multipage, ce qui signifie qu'il ne peut pas modifier des projets photo entiers. Cependant, Photoshop peut modifier les pages individuelles d'un projet photo (format PSD à page unique).


Photoshop offre un contrôle direct sur de nombreux aspects des pages de projet photo, en permettant par exemple de modifier directement les calques photo (appelés *objets dynamiques* dans Photoshop) et les cadres. Ces fonctions sont limitées dans Photoshop Elements afin de préserver un flux de retouche des images aisé et automatique.

1. Dans Elements Organizer, cliquez sur le projet photo tout en appuyant sur la touche Cmde.
2. Sélectionnez l'option Afficher les informations sur le fichier.
3. Dans la section Général, cliquez sur le lien d'emplacement en regard du chemin d'accès au projet.
4. Localisez et ouvrez le dossier portant le nom du fichier PSE.
5. Tout en appuyant sur la touche Cmde, cliquez sur le fichier PSD correspondant à la

page que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Ouvrir avec > Adobe Photoshop.

6. Dans Photoshop, effectuez vos modifications, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer. Lorsque Photoshop vous demande si vous voulez remplacer le fichier existant, cliquez sur le bouton Oui.

Remarque : *vous ne devez ni réorganiser, ni renommer les calques dans le fichier PSD. Cela risquerait de perturber le fonctionnement des fonctions de retouche automatique de Photoshop Elements.*

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création d'une photo de profil et de couverture Facebook

Exemples de projet de couverture Facebook




Photo de couverture Facebook - Thème Une seule photo




Photo de couverture Facebook - Thème Plusieurs photos

[Haut de la page](#)

Création d'une photo de couverture et de profil Facebook

Le menu Créer de Photoshop Elements vous permet d'utiliser vos photos de manière créative dans différents types de projets d'illustration. Photoshop Elements vous offre la possibilité de créer une couverture de Facebook.

Remarque : l'option permettant de créer une image de couverture Facebook n'est pas disponible dans certaines régions.



Option de création d'une photo de couverture Facebook du menu Créer

1. Dans Photoshop Elements Editor, cliquez sur le menu Créer, puis cliquez sur Couverture de Facebook.
2. Dans la boîte de dialogue Couverture de Facebook, choisissez un thème. Utilisez le sélecteur de Catégorie de thème qui vous aidera à effectuer un choix parmi les thèmes disponibles.

Thème **Une seule photo** : vous pouvez utiliser une photo pour créer une interaction entre la photo de couverture et votre photo de profil

Thème **Plusieurs photos** : vous pouvez utiliser plusieurs photos pour créer un effet, comme un collage simple.

3. Une fois que vous avez choisi un thème, vous pouvez exécuter les actions suivantes :
 - Remplacer les images par défaut par vos propres images.
 - Ajouter des éléments graphiques comme des arrière-plans, cadres et graphiques à l'aide du panneau Graphiques.
 - Cliquez sur une image dans un cadre tout en appuyant sur la touche Cmde, puis cliquez sur Retouche rapide pour modifier l'image.

Dans un projet de couverture Facebook, cliquez sur une image tout en appuyant sur la touche Cmde pour afficher toutes les options disponibles en modification.

4. (Facultatif) Dans le coin supérieur gauche de la fenêtre Couverture de Facebook, cliquez sur Mode avancé pour modifier manuellement les composants individuels de la création. Le panneau Calques est désormais disponible pour d'autres modifications.

Le mode de base contient un nombre limité de cadres et de graphiques d'arrière-plan. Toutefois, en mode avancé, tous les arrière-plans, cadres et graphiques sont disponibles dans Photoshop Elements Editor.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Télécharger et suivez les instructions pour placer la création sur votre compte Facebook. Selon le thème sélectionné, vous êtes invité à modifier la photo de couverture et/ou la photo de profil. La première fois que vous exécutez cette opération, d'autres boîtes de dialogue requises pour Facebook s'affichent pour autoriser Photoshop Elements à publier des images.
 - Si vous souhaitez continuer ultérieurement, cliquez sur Enregistrer et enregistrez le fichier pour le modifier à un autre moment.

- Pour annuler les modifications et recommencer, cliquez sur Fermer.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Concepts de base sur les projets

Grâce à Elements Organizer et à Photoshop Elements, vous pouvez modifier facilement et rapidement des photos de manière inventive. Vous pouvez utiliser vos photos pour créer, entre autres projets, des catalogues de photos, des cartes de vœux, des calendriers, des collages et des jaquettes de CD/DVD. Vous pouvez réaliser certains projets de bout en bout dans Elements Organizer. Pour d'autres projets, sélectionnez les photos que vous souhaitez utiliser dans Elements Organizer, puis terminez le projet dans Photoshop Elements.


Cliquez sur Créer pour afficher la liste des projets qui vous guident tout au long de l'utilisation de modèles professionnels pour la création votre propre projet. Lorsque vous avez terminé un projet, vous pouvez soit le partager en ligne, soit l'imprimer chez vous ou via un service d'impression professionnel.

Vos projets apparaissent dans Elements Organizer. Le fichier du projet et les sous-dossiers associés contenant le document ou les pages web de chaque projet sont créés sur votre disque dur. Pour conserver le lien entre ces fichiers de projet, sous-dossiers et fichiers de pages, évitez de les déplacer à l'aide du Finder.

Vous pouvez partager des projets de diverses façons. Par exemple, vous pouvez graver un diaporama sur un CD. Vous pouvez également faire imprimer vos projets de manière professionnelle en faisant appel aux services en ligne Adobe Photoshop Elements.

Remarque : *les projets des versions précédentes de Photoshop Elements risquent de ne pas s'ouvrir dans cette version. Vous devrez peut-être utiliser une version précédente pour ouvrir certains projets.*

- Présentation des projets Elements Organizer
- [Partage de photos à l'aide des services en ligne](#)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création de calendriers avec photos

Création de calendriers avec photos pour impression locale

1. Dans Photoshop Elements, cliquez sur l'option Créer, puis sélectionnez l'option Calendrier avec photos (ou depuis Elements Organizer, sélectionnez la liste déroulante Créer, puis choisissez l'option Calendrier avec photos).
2. Sélectionnez le mois et l'année de départ.
3. Sélectionnez la taille (le format) et le thème appropriés.

Remarque : les options du panneau Tailles sont adaptées aux services en ligne.

4. Sélectionnez Remplir automatiquement avec les images sélectionnées pour ajouter toutes les photos déjà ouvertes ou celles sélectionnées dans la Corbeille des photos.
5. Cliquez sur OK.

Photoshop Elements crée le calendrier avec photos et affiche les panneaux Pages, Dispositions et Graphiques.


6. Pour améliorer votre calendrier avec photos et y ajouter des créations, utilisez les options suivantes :

Pages Parcourez les pages et sélectionnez celles à afficher et modifier.

Dispositions Cliquez deux fois sur une disposition pour l'appliquer ou faites simplement glisser et déposer une disposition sur une page.

Graphiques Choisissez un arrière-plan, un cadre et des graphiques.

7. Cliquez sur l'option Basculer vers le mode avancé pour accéder aux options disponibles dans le mode Expert.
8. Cliquez sur le bouton Imprimer.
9. Cliquez sur Enregistrer.

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création d'un catalogue de photos

Les catalogues de photos vous permettent d'utiliser toutes sortes de dispositions et de conceptions. Les catalogues de photos peuvent être imprimés à domicile, commandés en ligne auprès d'Adobe Photoshop Elements Online Services ou enregistrés sur un disque dur et partagés par courrier électronique.

[Haut de la page](#) 

Création d'un catalogue de photos

1. Sélectionnez les images à ajouter au catalogue de photos dans Elements Organizer ou ouvrez-les dans Photoshop Elements. Cliquez sur Créer, puis sélectionnez Catalogue de photos.

2. Sélectionnez la taille (le format) et le thème appropriés.

Remarque : les options du panneau Tailles conviennent à divers services en ligne.

3. Sélectionnez Remplir automatiquement avec les images sélectionnées pour ajouter toutes les photos déjà ouvertes dans la Corbeille des photos.

4. Spécifiez le nombre de pages du catalogue de photos.

Remarque : Photoshop Elements prend en charge des plages de pages différentes selon la méthode d'impression sélectionnée. Par exemple, la plage du catalogue de photos imprimé localement s'étend de la 2ème à la 78ème page. Les nombres de pages minimum et maximum dépendent également des paramètres régionaux.

5. Cliquez sur OK.

Photoshop Elements crée le catalogue de photos et affiche les onglets Pages, Dispositions, Graphiques du panneau Créer.

6. Pour améliorer votre catalogue de photos et y ajouter des créations, utilisez les options suivantes :

Pages Vous pouvez également glisser-déposer des pages dans le panneau Pages pour les réorganiser dans le catalogue de photos ou pour ajouter des pages.

Dispositions Cliquez deux fois sur une disposition pour l'appliquer. Ou faites glisser une disposition pour l'appliquer.

Graphiques Choisissez un arrière-plan, un cadre et des graphiques. Cliquez deux fois ou effectuez un glisser-déposer des images à ajouter aux images existantes.

7. Cliquez sur l'option Mode avancé pour accéder à toutes les options du mode Expert.

Remarque : en mode Expert, Photoshop Elements redéfinit la résolution de 72 à 220 ppp. Le mode Expert ne permet pas de redimensionner une création.

8. Cliquez sur le bouton Imprimer ou Commande, selon que vous utilisez l'imprimante ou un service en ligne.

Remarque : Photoshop Elements imprime les pages à une résolution de 220 ppp.

9. Suivez toutes les autres instructions qui s'affichent à l'écran, puis cliquez sur Enregistrer.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Création d'une carte de vœux

Les cartes de vœux vous permettent d'appliquer toutes sortes de dispositions et de conceptions à vos images et d'intégrer jusqu'à 22 photos sur une seule page. Vous pouvez imprimer des cartes de vœux à domicile, les enregistrer sur votre disque dur ou les envoyer par courrier électronique.



Exemple de cartes de vœux avec photo

[Haut de la page](#) ¹¹

Création d'une carte de vœux

1. Cliquez sur Créer, puis sélectionnez Carte de vœux dans la liste.
2. Sélectionnez la taille et le thème appropriés.

Remarque : les options du panneau Tailles sont adaptées aux services en ligne. Vous pouvez imprimer des cartes créées à l'aide de modèles en ligne, mais vous ne pouvez pas commander en ligne si vous utilisez un modèle local d'impression.

3. Sélectionnez Remplir automatiquement avec les images sélectionnées pour ajouter toutes les photos déjà ouvertes dans la Corbeille des photos.
4. Cliquez sur OK.

Photoshop Elements crée la carte de vœux et affiche les onglets Pages, Dispositions, Illustration et Texte du panneau Créer.

5. Pour améliorer votre carte de vœux et y ajouter des créations, utilisez les options suivantes :

Pages Sélectionnez une vignette de page pour l'ouvrir dans l'espace d'édition.

Dispositions Cliquez deux fois sur une disposition pour l'appliquer. Ou faites glisser une disposition pour l'appliquer.

Graphiques Choisissez un arrière-plan, un cadre et des graphiques. Double-cliquez sur une illustration ou faites-la glisser pour l'ajouter.

6. Utilisez l'outil Déplacement et l'outil de sélection pour modifier la carte. Cliquez sur l'option Mode avancé pour accéder aux options Retouche standard.

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur Imprimer. Si la mise en forme de votre carte peut être imprimée localement, spécifiez les options nécessaires, puis cliquez sur Imprimer.
- Cliquez sur le bouton Commander. Pour créer et commander des cartes de voeux, suivez les instructions affichées à l'écran.

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la création.



Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Images Web

Optimisation des images

[A propos de l'optimisation](#)

[Utilisation de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web](#)

[Formats de fichiers optimisés pour le Web](#)

[Application d'un paramètre d'optimisation prédéfini](#)

[Optimisation d'une image au format JPEG](#)

[Optimisation d'une image au format GIF ou PNG-8](#)

[Optimisation d'une image au format PNG-24](#)

[Création d'un fichier GIF animé](#)

A propos de l'optimisation

[To the top](#) ⁴

Vous devez penser à la taille des fichiers lorsque vous placez des images sur le Web. Le but est d'obtenir une taille assez petite pour garantir des délais de téléchargement raisonnables, tout en préservant des couleurs et des détails satisfaisants.


Trois principaux formats de fichiers graphiques sont utilisés sur le Web : GIF, JPEG et PNG. Vous pouvez optimiser les images dans ces formats en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Pour optimiser précisément une image en vue de son utilisation dans une application de création de pages Web telle qu'*Adobe® Dreamweaver®*, vous pouvez faire appel à la commande Enregistrer pour le Web. La boîte de dialogue Enregistrer pour le Web permet de prévisualiser l'image dans différents formats de fichier et selon différents paramètres d'optimisation. Vous pouvez également définir les paramètres de transparence et d'animation.
- Pour une optimisation de base, il suffit d'utiliser la commande Enregistrer sous. Selon le format sélectionné, vous pouvez spécifier la qualité de l'image, la transparence ou le détourage d'arrière-plan, la couleur d'affichage et la méthode de téléchargement.

Utilisation de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web

[To the top](#) ⁴

La boîte de dialogue Enregistrer pour le Web permet de prévisualiser les effets de diverses options d'optimisation sur une photo destinée à être partagée sur le Web. Le processus est simple. Ouvrez une photo, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web. Choisissez ensuite un format dans le menu déroulant des formats de fichier (GIF, JPEG, PNG-8 ou PNG-24), puis définissez vos options. Le menu déroulant des formats de fichier est situé juste au-dessous du menu Paramètres prédéfinis. Vous enregistrez ainsi une copie de votre fichier sans remplacer l'image d'origine.



Boîte de dialogue Enregistrer pour le Web

A. Palette d'outils B. Couleur de la pipette C. Paramètres d'optimisation et menu pour plus d'options D. Taille de l'image E. Options d'animation F. Menu Zoom G. Menu d'aperçu dans le navigateur H. Image originale I. Image optimisée

Les options d'optimisation figurent sur le côté droit de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web. Outre le format de fichier Web, vous pouvez choisir des options de compression et de couleur, préserver la transparence de l'arrière-plan, définir le détourage d'arrière-plan et modifier la taille de l'image. Vous pouvez utiliser des paramètres prédéfinis (en choisissant un format dans le menu Paramètres prédéfinis) ou sélectionner des options propres à un format pour garantir une meilleure optimisation.

Les fenêtres de l'image affichent l'image d'origine (à gauche) et un aperçu de l'image optimisée (à droite). Les informations d'optimisation (paramètres sélectionnés, taille du fichier optimisé et durée de téléchargement estimée) apparaissent sous les fenêtres. Au fur et à mesure des réglages, les informations sous l'image optimisée changent pour refléter les nouveaux paramètres.

Une petite palette d'outils s'affiche dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue. Sélectionnez l'outil Main, puis faites glisser le pointeur pour visualiser les différentes zones de l'image. Sélectionnez l'outil Zoom, puis cliquez dans une vue pour l'agrandir, ou maintenez la touche Alt enfoncée tout en cliquant dans la vue pour la réduire. (à défaut, utilisez la case Zoom située en bas à gauche de la boîte de dialogue). Pour créer des couleurs de détourage, utilisez l'outil Couleur de la Pipette.

Formats de fichiers optimisés pour le Web

[To the top](#)

Vous pouvez choisir parmi quatre formats pour le Web. Prenez en compte les observations suivantes lorsque vous choisissez un format pour votre image Web :

JPEG Il s'agit du format généralement recommandé pour l'enregistrement de photographies.

PNG-24 Comme JPEG, ce format est excellent pour les photographies. Préférez le format PNG-24 au format JPEG si votre image contient des pixels transparents (le format JPEG ne prend pas en charge la transparence ; vous devez la remplir avec une couleur de détourage). Pour une même image, les fichiers PNG-24 sont souvent beaucoup plus volumineux que les fichiers JPEG.

GIF Il s'agit du format idéal pour les dessins au trait, les illustrations comportant de larges zones de couleur en aplat et des détails précis, ainsi que pour le texte. Par ailleurs, si vous souhaitez exporter une image animée, vous devez utiliser le format GIF.

PNG-8 Ce format, moins connu, est interchangeable avec le format GIF. Ses applications sont les mêmes (à l'exception de l'animation).

Les images aux formats GIF et PNG-8, parfois appelées *images à couleurs indexées*, peuvent afficher jusqu'à 256 couleurs. Photoshop Elements crée une table des couleurs pour convertir une image en image à couleurs indexées. Si une couleur de l'image d'origine ne figure pas dans cette table, l'application choisit la couleur la plus proche dans la table ou simule la couleur en combinant les couleurs disponibles.

Les fichiers JPEG et PNG-24 prennent en charge les couleurs 24 bits pour pouvoir afficher jusqu'à 16 millions de couleurs. Selon le format sélectionné, vous pouvez spécifier la qualité de l'image, la transparence ou le détourage d'arrière-plan, la couleur d'affichage et la méthode utilisée par le navigateur pour afficher l'image pendant le téléchargement.

L'aspect d'une image sur le Web dépend également des couleurs affichées par la plate-forme de l'ordinateur, du système d'exploitation, du moniteur et du navigateur. Vous pouvez prévisualiser les images dans différents navigateurs et sur différentes plates-formes pour savoir comment elles s'afficheront sur le Web.

A propos du format JPEG

Le format JPEG prend en charge les couleurs 24 bits, ce qui lui permet de préserver les variations subtiles de luminosité et de teinte des photographies. Une version basse résolution d'une image au format JPEG progressif s'affiche dans le navigateur Web jusqu'à son téléchargement complet.

La compression d'image JPEG est dite avec perte, car elle élimine des données de façon sélective. Un paramètre de qualité plus élevé permet de réduire les données éliminées, mais le mode de compression JPEG risque néanmoins de dégrader les détails de l'image, tout particulièrement si elle contient du texte ou des graphiques vectoriels.

Note: des artefacts, tels que des vagues ou des zones de bandes, sont créés chaque fois que vous enregistrez une image au format JPEG. C'est pourquoi vous devez toujours enregistrer les fichiers JPEG à partir de l'image d'origine, et non d'un fichier JPEG précédemment enregistré.



Image d'origine (à gauche) et image JPEG optimisée selon le paramètre de qualité Bas (à droite)

Le format JPEG ne prend pas en charge la transparence. Lorsque vous enregistrez une image au format JPEG, les pixels transparents sont remplis avec la couleur de détournage définie dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web. Pour simuler les effets d'une transparence d'arrière-plan, vous pouvez calquer la couleur de détournage sur la couleur d'arrière-plan de la page Web. Si l'image contient des zones transparentes et que vous ne connaissez pas la couleur d'arrière-plan de la page Web, ou si l'arrière-plan est un motif, utilisez de préférence un format prenant en charge la transparence (GIF, PNG 8 ou PNG-24).

A propos du format GIF

Le format GIF utilise les couleurs 8 bits et compresse efficacement les zones de couleur en aplats tout en préservant les détails des dessins au trait, des logos ou du texte. Ce format est également utilisé pour créer une image animée et conserver la transparence d'une image. Il est pris en charge par la plupart des navigateurs.

Le format GIF utilise la méthode de compression LZW sans perte. Toutefois, les fichiers GIF étant limités à 256 couleurs, l'optimisation d'un original 24 bits au format GIF 8 bits risque de dégrader l'intensité des couleurs.



Image GIF avec une correction sélective (à gauche) et image GIF avec une couleur Web (à droite)

Vous pouvez choisir le nombre de couleurs utilisées dans une image GIF pour définir le tramage des couleurs dans un navigateur. Le format GIF prend en charge la transparence et le détournage d'arrière-plan qui vous permettent de fusionner les bords de l'image avec la couleur d'arrière-plan de la page Web.

A propos du format PNG-8

Le format PNG-8 utilise les couleurs 8 bits. Tout comme le format GIF, le format PNG-8 compresse efficacement les zones de couleurs en aplats tout en préservant les détails des dessins au trait, des logos ou du texte.

Le format PNG-8 n'étant pas pris en charge par tous les navigateurs, il peut être souhaitable de l'éviter lorsque vous distribuez l'image auprès d'un vaste public.

Le format PNG-8 utilise une méthode de compression plus avancée que le format GIF et la taille d'un fichier de ce format peut être de 10 à 30 % inférieure à celle d'un fichier GIF de la même image, selon les caractéristiques chromatiques de l'image. Bien que la compression PNG-8 soit sans perte, l'optimisation d'une image d'origine 24 bits en fichier PNG 8 bits risque de dégrader l'intensité des couleurs.

Note: avec certaines images, en particulier celles qui comportent des motifs simples et peu de couleurs, la compression GIF peut créer un fichier plus petit que la compression PNG-8. Affichez les images optimisées dans les formats GIF et PNG-8 pour comparer la taille des fichiers. Comme avec le format GIF, vous pouvez choisir le nombre de couleurs utilisées dans une image pour définir le tramage des couleurs dans un navigateur. Le format PNG-8 prend en charge la transparence et le détournement d'arrière-plan qui vous permettent de fusionner les bords de l'image avec la couleur d'arrière-plan de la page Web.

A propos du format PNG-24

Le format PNG-24 prend en charge les couleurs 24 bits. Tout comme le format JPEG, le format PNG-24 préserve les variations subtiles de luminosité et de teinte des photographies. Comme les formats GIF et PNG-8, le format PNG-24 préserve les détails graphiques, notamment ceux des dessins au trait, des logos ou du texte. Le format PNG-24 utilise la même méthode de compression sans perte que le format PNG-8. C'est pourquoi, pour une même image, les fichiers PNG-24 sont généralement plus volumineux que les fichiers JPEG. Il peut être souhaitable d'éviter le format PNG-24 lorsque vous distribuez l'image auprès d'un vaste public. Le format PNG-24 prend en charge la transparence et le détournement d'arrière-plan, ainsi que la transparence multiniveau. Vous pouvez disposer de 256 degrés de transparence (de l'opacité à une transparence complète), ce qui permet de fusionner les bords d'une image avec toute couleur d'arrière-plan. Toutefois, les navigateurs ne prennent pas tous en charge la transparence multiniveau.

A propos du format GIF animé

Le format GIF animé crée une illusion de mouvement en affichant une séquence d'images sur une période de temps. Photoshop Elements est un outil puissant et facile à utiliser qui permet de créer des graphiques GIF animés à partir d'une image multicalque.

Pour créer un fichier GIF animé, vous manipulez des calques. Chaque calque devient une image lorsque Photoshop Elements génère une animation optimisée. Les fichiers GIF animés sont compilés dans un document couleur RVB.

Vous pouvez ouvrir un fichier GIF animé existant en utilisant la commande Ouvrir. Photoshop Elements crée un calque pour chaque image du fichier. Pour visualiser une image précise dans la fenêtre de document, rendez visible le calque de cette image dans le panneau Calques, puis masquez les autres calques.

Application d'un paramètre d'optimisation prédéfini

[To the top](#)

Vous pouvez rapidement et aisément optimiser une image pour le Web en choisissant un *paramètre d'optimisation prédéfini* dans le menu déroulant Paramètres prédéfinis, à côté de l'angle supérieur droit de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web. Les paramètres prédéfinis sont adaptés aux besoins d'optimisation de différents types d'images.

Le nom de chaque paramètre prédéfini reflète son format et son niveau de qualité. Par exemple, choisissez l'option JPEG élevée pour optimiser une image au format de fichier JPEG avec une qualité d'image élevée et une compression basse. Choisissez l'option GIF 32 Trame pour optimiser une image au format GIF, réduire le nombre de couleurs à 32 et appliquer un tramage.

1. Dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, choisissez un nom de paramètre dans le menu déroulant Paramètres prédéfinis, puis cliquez sur le bouton OK.
2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie optimisée sous, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Note: Si vous modifiez les options d'un paramètre prédéfini, la mention « Sans nom » s'affiche dans le menu déroulant Paramètres prédéfinis. Vous ne pouvez pas enregistrer un paramètre personnalisé ; toutefois, les paramètres actuels apparaissent au prochain affichage de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web.

Optimisation d'une image au format JPEG

[To the top](#)

Le format JPEG est le format standard de compression des photographies.

1. Ouvrez une image, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Choisissez l'option JPEG dans le menu déroulant des formats d'optimisation.
3. Pour optimiser l'image à une taille de fichier particulière, cliquez sur la flèche à droite du menu Paramètres prédéfinis, puis cliquez sur l'option Optimiser pour la taille du fichier. Entrez un nombre dans la zone de texte Taille de fichier désirée, puis sélectionnez soit l'option Paramètres actuels pour optimiser les paramètres en cours, soit l'option Sélection automatique GIF/JPEG pour déterminer automatiquement si le format JPEG ou GIF est le mieux adapté.
4. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour spécifier le niveau de compression :
 - Choisissez une option de qualité (Basse, Moyenne, Haute, etc.) dans le menu déroulant situé sous le menu des formats d'optimisation.
 - Cliquez sur la flèche du menu déroulant Qualité, puis déplacez le curseur Qualité.
 - Entrez une valeur comprise entre 0 et 100 dans la zone Qualité.

Lorsque le paramètre de qualité est élevé, un plus grand nombre de détails est conservé dans l'image optimisée, mais la taille du fichier est plus élevée. Affichez l'image optimisée avec différents paramètres de qualité pour choisir le meilleur compromis entre qualité et taille de fichier.

5. Sélectionnez l'option Progressif pour afficher l'image progressivement dans un navigateur Web, c'est-à-dire pour l'afficher d'abord à basse résolution puis augmenter progressivement les résolutions au fur et à mesure du téléchargement.
Note: certains navigateurs ne prennent pas en charge les images JPEG progressives.
6. Pour préserver le profil ICC de l'image d'origine dans le fichier optimisé, sélectionnez l'option Profil ICC.
Certains navigateurs utilisent les profils ICC pour la correction des couleurs. Le profil ICC de l'image dépend du paramètre de couleur actif.
7. Si l'image d'origine contient de la transparence, sélectionnez une couleur de détourage identique à l'arrière-plan de la page Web. Les zones transparentes de l'image d'origine sont remplies avec la couleur de détourage.
8. Pour enregistrer l'image optimisée, cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie optimisée sous, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

[To the top](#) ¹¹

Optimisation d'une image au format GIF ou PNG-8

Le format GIF est le format standard de compression d'images avec de larges zones de couleurs en aplats et des détails précis, comme ceux des dessins au trait, des logos ou du texte. Tout comme le format GIF, le format PNG-8 prend en charge la transparence et compresse efficacement les zones de couleurs en aplats tout en préservant les détails précis ; toutefois, certains navigateurs Web ne peuvent pas afficher les fichiers au format PNG-8.

1. Ouvrez une image, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Choisissez les paramètres GIF ou PNG-8 dans le menu déroulant des formats d'optimisation.
3. Pour afficher une image basse résolution pendant le téléchargement de l'image haute résolution, sélectionnez l'option Entrelacé. Le téléchargement de l'image paraît ainsi moins long, et l'utilisateur peut vérifier son déroulement.
4. Dans le menu situé au-dessous de celui des formats d'optimisation, choisissez un algorithme de réduction des couleurs pour générer la table des couleurs :

Perceptive Crée une table des couleurs personnalisée en donnant la priorité aux couleurs auxquelles notre œil est plus sensible.

Sélective Crée une table de couleurs semblable à la table de couleurs Perceptive, mais en favorisant les larges zones colorées et le respect des couleurs Web. En général, cette table des couleurs restitue fidèlement les couleurs de l'image (Sélective est l'option par défaut).

Adaptative Crée une table des couleurs personnalisée en échantillonnant les couleurs à partir du spectre apparaissant le plus souvent dans l'image. Par exemple, une image contenant uniquement des nuances de vert et de bleu produit une table des couleurs constituée essentiellement de verts et de bleus. La plupart des images concentrent des couleurs situées dans des zones particulières du spectre.

Restrictive (Web) Utilise la table des couleurs Web sécurisées standard de 216 couleurs commune aux palettes 8 bits (256 couleurs) des systèmes Windows et Mac OS. Cette option garantit qu'aucun tramage de navigateur n'est appliqué aux couleurs lorsque l'image est affichée en couleurs 8 bits. Si votre image comporte moins de 216 couleurs, les couleurs inutilisées sont supprimées de la table.

5. Pour spécifier le nombre maximum de couleurs dans la palette des couleurs, sélectionnez un nombre dans le menu Couleurs, entrez une valeur dans la zone de texte ou cliquez sur les flèches pour changer le nombre de couleurs. Si l'image comporte moins de couleurs que la palette, la table des couleurs est conforme au nombre inférieur de couleurs dans l'image.
6. Si vous avez opté pour l'algorithme de réduction de couleurs Restrictive (Web), vous pouvez choisir l'option Auto du menu Couleurs. Choisissez cette option pour que Photoshop Elements détermine le nombre optimal de couleurs de la table des couleurs selon la fréquence des couleurs dans l'image.
7. Choisissez un pourcentage de tramage, soit en entrant une valeur dans la zone de texte Tramage, soit en cliquant sur la flèche du menu déroulant Tramage et en faisant glisser le curseur qui s'affiche.
8. Si l'image contient de la transparence, activez l'option Transparence pour conserver les pixels transparents, ou désactivez-la pour remplir les pixels entièrement et partiellement transparents avec la couleur de détourage.
9. Pour créer un fichier GIF animé, sélectionnez l'option Animation.
10. Pour enregistrer l'image optimisée, cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie optimisée sous, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

[To the top](#) ¹¹

Optimisation d'une image au format PNG-24

Le format PNG-24 est adapté à la compression des photographies. Toutefois, pour une même image, les fichiers PNG-24 sont souvent beaucoup plus volumineux que les fichiers JPEG. Le format PNG-24 est recommandé uniquement lorsque vous travaillez avec une image dotée de plusieurs niveaux de transparence partielle.

1. Ouvrez une image, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Choisissez l'option PNG-24 comme format d'optimisation.
3. Sélectionnez l'option Entrelacé pour afficher une image basse résolution dans le navigateur pendant le téléchargement de

- l'image haute résolution. Le téléchargement de l'image paraît ainsi moins long, et l'utilisateur peut vérifier son déroulement.
4. Si l'image contient de la transparence, activez l'option Transparence pour conserver les pixels transparents, ou désactivez-la pour remplir les pixels entièrement et partiellement transparents avec la couleur de détourage.
 5. Pour enregistrer l'image optimisée, cliquez sur le bouton OK. Dans la boîte de dialogue Enregistrer une copie optimisée sous, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

[To the top](#) ¹¹

Création d'un fichier GIF animé

1. Placez les images devant figurer dans chaque cadre de l'animation sur des calques distincts du panneau Calques. Par exemple, pour créer une animation représentant un clin d'œil, vous devez placer l'image d'un œil ouvert sur un calque, et l'image d'un œil fermé sur un autre calque.
2. Choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
Note: si votre image comporte plusieurs calques, vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web à partir de la boîte de dialogue Enregistrer sous, en choisissant le format CompuServe GIF et en sélectionnant l'option Calques comme cadre.
3. Optimisez l'image au format GIF.
4. Sélectionnez l'option Animation.
5. Définissez d'autres options dans la section Animation de la boîte de dialogue :
Options de boucle Répétez continuellement l'animation dans un navigateur Web ou ne l'exécutez qu'une seule fois. Vous pouvez également choisir Autre pour spécifier le nombre de lectures en boucle de l'animation.
Délai de l'image Spécifie le nombre de secondes pendant lequel chaque image est affichée dans un navigateur Web. Utilisez une valeur décimale pour spécifier des fractions de seconde. Par exemple, indiquez 0,5 pour une demi-seconde.

More Help topics



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Tramage dans les images Web

A propos du tramage

Contrôle du tramage dans les images Web

Prévisualisation du tramage

[To the top](#)

A propos du tramage

La plupart des images Web sont créées par des concepteurs équipés d'écrans couleur 24 bits (qui affichent plus de 16 millions de couleurs) bien que certains utilisateurs affichent les pages Web sur des ordinateurs dotés d'écrans couleur 8 bits (qui n'affichent que 256 couleurs). Par conséquent, les images Web contiennent souvent des couleurs qui ne sont pas disponibles sur certains ordinateurs. Les ordinateurs utilisent alors une technique appelée tramage pour simuler les couleurs qu'ils ne peuvent pas afficher. Le tramage utilise des pixels adjacents de différentes couleurs pour donner l'impression d'une troisième couleur. Par exemple, une couleur rouge et une couleur jaune peuvent être tramées en mosaïque pour créer l'illusion d'une couleur orange absente de la palette des couleurs 8 bits.



Le tramage simule des tons continus.

Utilisez les couleurs de la palette Web pour garantir que les couleurs ne seront pas tramées lorsqu'elles seront affichées sur des systèmes Windows ou Mac OS prenant en charge l'affichage 256 couleurs. Lorsque vous créez une image, vous pouvez utiliser le sélecteur de couleurs pour choisir des couleurs sécurisées pour le Web.

Lorsque vous optimisez des images, deux types de tramage peuvent se produire :

Tramage d'application Il se produit dans les images GIF et PNG-8 lorsque Photoshop Elements tente de simuler des couleurs qui ne figurent pas dans la table des couleurs actuelle. Vous pouvez soit gérer le tramage d'application en choisissant un motif de tramage, soit essayer de l'éviter en ajoutant davantage de couleurs à la table.

Tramage de navigateur Il se produit lorsqu'un navigateur Web avec affichage couleurs 8 bits (mode 256 couleurs) tente de simuler des couleurs qui ne figurent pas dans la palette des couleurs 8 bits. Le tramage de navigateur peut se produire avec des images GIF, PNG ou JPEG.

Photoshop Elements permet de contrôler la quantité de tramage de navigateur en remplaçant les couleurs sélectionnées de l'image par des couleurs Web sécurisées. Vous pouvez aussi spécifier des couleurs Web sécurisées lors du choix d'une couleur dans le sélecteur de couleurs.

Le tramage d'application peut être prévisualisé dans les images GIF et PNG-8. Les images contenant principalement des couleurs en aplat donnent de bons résultats sans tramage. A l'inverse, les images en tons continus (notamment les dégradés) donnent souvent de meilleurs résultats avec un tramage qui évite l'apparition de bandes de couleurs.

[To the top](#)

Contrôle du tramage dans les images Web

1. Ouvrez une image, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Choisissez vos paramètres d'optimisation.
3. Entrez une valeur dans la zone de texte Tramage, ou cliquez sur la flèche du menu déroulant Tramage et faites glisser le curseur qui s'affiche.
4. Le pourcentage de tramage indique la quantité de tramage appliquée à l'image. Un pourcentage élevé restitue un plus grand nombre de couleurs et de détails dans l'image, mais risque de créer un fichier plus volumineux. Pour une compression et une qualité d'affichage optimales, utilisez le plus petit pourcentage de tramage d'application qui vous permette d'obtenir le détail de couleurs recherché.

Prévisualisation du tramage

[To the top](#)

Vous pouvez prévisualiser le tramage de navigateur directement dans Photoshop Elements ou dans un navigateur utilisant un affichage couleur 8 bits (mode 256 couleurs).

1. Ouvrez une image, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Choisissez vos paramètres d'optimisation.
3. Pour prévisualiser le tramage dans Photoshop Elements, choisissez l'option de tramage de navigateur dans le menu de la palette de document de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web. (Pour afficher ce menu, cliquez sur le triangle situé en haut à droite de l'image optimisée.)
4. Pour prévisualiser le tramage dans un navigateur, procédez comme suit :
 - Réglez l'affichage couleur de votre ordinateur sur le mode couleur 8 bits (256 couleurs). Consultez la documentation de votre système d'exploitation pour obtenir plus d'informations sur la modification de l'affichage couleur.
 - Sélectionnez un navigateur dans le menu Aperçu dans de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web.

More Help topics



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Utilisation de la transparence et du détourage

[A propos des images transparentes et des images Web avec détourage](#)

[Conservation de la transparence d'arrière-plan dans une image au format GIF ou PNG](#)

[Création d'une image GIF ou PNG avec un détourage](#)


[Création d'une transparence à bords nets dans un fichier GIF ou PNG-8](#)

[Création d'une image JPEG avec un détourage](#)

[To the top](#)

A propos des images transparentes et des images Web avec détourage

La transparence permet de créer des images non rectangulaires pour le Web. La transparence d'arrière-plan, prise en charge par les formats GIF et PNG, conserve les pixels transparents de l'image et permet à l'arrière-plan de la page Web de transparaître dans les zones transparentes de votre image. Bien que le format JPEG ne prenne pas en charge la transparence, vous pouvez spécifier une couleur de détourage pour simuler une impression de transparence dans l'image d'origine.



Bouton Web sans transparence (à gauche) et avec transparence (à droite)

Le détourage d'arrière-plan, pris en charge par les formats GIF, PNG et JPEG, simule la transparence par remplissage ou fusion des pixels transparents avec une couleur de détourage correspondant à la couleur d'arrière-plan de la page Web. Le détourage d'arrière-plan donne de meilleurs résultats lorsque le fond de la page Web est d'une couleur unie et que vous connaissez cette couleur.

Pour créer une transparence ou un détourage d'arrière-plan dans l'image optimisée, vous devez commencer par utiliser une image contenant des pixels transparents. Vous pouvez créer la transparence lorsque vous créez un calque ou que vous utilisez les outils Gomme d'arrière-plan, Gomme magique ou Extraction magique.

Lorsque vous travaillez avec des fichiers au format GIF ou PNG-8, vous pouvez créer des zones transparentes à bords nets : tous les pixels transparents à plus de 50 % dans l'image d'origine sont complètement transparents dans l'image optimisée, et tous les pixels opaques à plus de 50 % dans l'image d'origine sont complètement opaques dans l'image optimisée. Utilisez la transparence à bords nets lorsque vous ne connaissez pas la couleur d'arrière-plan de la page Web ou lorsque cet arrière-plan présente une texture ou un motif. Toutefois, gardez à l'esprit que la transparence à bords nets peut produire des bords crénelés dans l'image.




Image GIF sans transparence à bords nets (à gauche) et avec transparence à bords nets (à droite)

[To the top](#)

Conservation de la transparence d'arrière-plan dans une image au format GIF ou PNG

Les formats GIF et PNG-8 prennent en charge un seul niveau de transparence : les pixels peuvent être complètement transparents ou opaques, mais ils ne peuvent pas être partiellement transparents. (En revanche, le format PNG-24 prend en charge la transparence multiniveau, ce qui signifie qu'une image peut contenir jusqu'à 256 degrés de transparence, allant de l'opacité à la transparence complète.)

1. Ouvrez une image contenant de la transparence ou créez-en une, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, sélectionnez le format d'optimisation GIF, PNG-8 ou PNG-24.
3. Activez l'option Transparence.
4. Pour les formats GIF et PNG-8, indiquez comment traiter les pixels partiellement transparents dans l'image d'origine. Vous pouvez fusionner ces pixels avec une couleur de détournage ou créer une transparence à bords nets.

[To the top](#)

Création d'une image GIF ou PNG avec un détournage

Lorsque vous connaissez la couleur d'arrière-plan de la page Web sur laquelle l'image sera affichée, vous pouvez utiliser la fonction de détournage pour remplir ou fusionner les pixels transparents avec une couleur de détournage correspondant à la couleur d'arrière-plan de la page Web.

1. Ouvrez une image contenant de la transparence ou créez-en une, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, sélectionnez le format d'optimisation GIF, PNG-8 ou PNG-24.
3. Pour les formats GIF et PNG-8, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour conserver tels quels les pixels complètement transparents et pour fusionner les pixels partiellement transparents avec la couleur de détournage, sélectionnez la case Transparence. Cette option permet d'éviter l'effet d'auréole qui apparaît lorsque vous placez une image lissée sur un arrière-plan Web différent de celui de l'image. Elle évite également l'apparition de bords crénelés dans les zones transparentes à bords nets.
 - Pour remplir les pixels transparents avec la couleur de détournage et fusionner les pixels partiellement transparents avec cette même couleur, désélectionnez la case Transparence.
4. Sélectionnez une couleur dans le menu déroulant Détournage :
 - Couleur de la pipette (pour utiliser la couleur de l'échantillon de la pipette)
 - Blanc, Noir ou Autre (pour choisir une couleur dans le sélecteur de couleurs)

[To the top](#)

Création d'une transparence à bords nets dans un fichier GIF ou PNG-8

Utilisez la transparence à bords nets lorsque vous ne connaissez pas la couleur d'arrière-plan de la page Web ou lorsque cet arrière-plan présente une texture ou un motif. Toutefois, gardez à l'esprit que la transparence à bords nets peut produire des bords crénelés dans l'image.

1. Ouvrez une image contenant de la transparence ou créez-en une, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, sélectionnez le format d'optimisation GIF ou PNG-8.
3. Activez l'option Transparence.
4. Sélectionnez l'option Sans dans le menu Détournage.

[To the top](#)

Création d'une image JPEG avec un détournage

Bien que le format JPEG ne prenne pas en charge la transparence, vous pouvez spécifier une couleur de détournage pour simuler une impression de transparence dans l'image d'origine. La couleur de détournage remplit les pixels complètement transparents et se fond avec les pixels partiellement transparents. Lorsque vous placez l'image JPEG sur une page Web dont l'arrière-plan correspond à la couleur de détournage, l'image semble intégrée à l'arrière-plan.

1. Ouvrez une image contenant de la transparence ou créez-en une, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, sélectionnez l'option JPEG comme format d'optimisation.
3. Sélectionnez une couleur dans le menu déroulant Détournage : Sans, Couleur de la pipette (pour utiliser la couleur de l'échantillon de la pipette), Blanc, Noir ou Autre (pour sélectionner une couleur dans le sélecteur de couleurs).

Lorsque vous sélectionnez l'option Sans, le blanc est utilisé comme couleur de détournage.

[More Help topics](#)



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Prévisualisation des images Web

[Prévisualisation d'une image optimisée dans un navigateur Web](#)

[Affichage de la durée de téléchargement estimée](#)

[Prévisualisation des variations d'affichage des couleurs](#)

[Prévisualisation d'une animation](#)

Prévisualisation d'une image optimisée dans un navigateur Web

[To the top](#)

Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur Web installé sur votre système. L'aperçu du navigateur affiche l'image avec une légende indiquant le type de fichier de l'image, les dimensions des pixels, la taille de fichier, les caractéristiques de compression et autres informations HTML.

1. Ouvrez l'image à prévisualiser.
2. Choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web, puis appliquez vos paramètres d'optimisation.
3. Dans l'angle inférieur droit de l'image optimisée, choisissez un navigateur dans le menu Aperçu dans ou cliquez sur l'icône de navigateur pour lancer votre navigateur Web par défaut.

Ajout d'un navigateur dans le menu Aperçu dans

1. Choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Cliquez sur la flèche orientée vers le bas du menu Aperçu dans, puis choisissez l'option Modifier la liste.
3. Dans la boîte de dialogue Navigateurs, cliquez sur le bouton Tout rechercher. La boîte de dialogue affiche tous les navigateurs installés.
4. Sélectionnez-en un, puis cliquez successivement sur les boutons Ajouter et OK.

Affichage de la durée de téléchargement estimée

[To the top](#)

1. Ouvrez une image, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Choisissez vos paramètres d'optimisation.
3. Cliquez sur le triangle situé en haut à droite de l'image optimisée pour afficher le menu du panneau de document.
4. Choisissez une vitesse d'accès à Internet, qu'il s'agisse d'un accès par modem, RNIS, câble ou DSL.
5. La durée de téléchargement estimée qui s'affiche sous l'image optimisée varie selon la vitesse d'accès à Internet sélectionnée. Si la durée de téléchargement vous semble trop longue, essayez d'autres paramètres d'optimisation ou modifiez la taille de l'image dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web.

Prévisualisation des variations d'affichage des couleurs

[To the top](#)

Lors de l'optimisation d'une image pour le Web, prenez en compte le mode d'affichage de cette image sur différents moniteurs. En général, une image apparaît plus foncée sur les systèmes Windows que sur les systèmes Mac OS. Vous pouvez simuler les différences d'affichage entre plates-formes dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web.

1. Ouvrez une image, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Choisissez vos paramètres d'optimisation.
3. Cliquez sur le triangle situé à droite de l'image optimisée pour afficher le menu du panneau de document.
4. Choisissez une option d'affichage :

Couleur non compensée Affiche l'image sans réglage des couleurs (option par défaut).

Couleur Windows standard Règle les couleurs de façon à simuler un moniteur Windows standard.

Couleur Macintosh standard Règle les couleurs de façon à simuler un moniteur Macintosh® standard.

Utilisation du profil de couleur du document Affiche l'image avec son profil colorimétrique, le cas échéant.

Note: ces options d'aperçu règlent les couleurs uniquement dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web ; elles ne les modifient ni dans l'image d'origine ni dans l'image optimisée.

Prévisualisation d'une animation

Vous pouvez afficher l'aperçu d'une animation dans la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web ou dans un navigateur Web. La boîte de dialogue Enregistrer pour le Web affiche l'animation sous forme d'images fixes. Vous devez prévisualiser l'animation dans un navigateur pour afficher les images sous forme de séquence programmée.

1. Configurez une image animée, puis choisissez la commande Fichier > Enregistrer pour le Web.
2. Pour prévisualiser une animation à partir de la boîte de dialogue Enregistrer pour le Web, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour afficher l'image suivante de l'animation, cliquez sur le bouton Image suivante.
 - Pour afficher l'image précédente de l'animation, cliquez sur le bouton Image précédente.
 - Pour afficher la dernière image de l'animation, cliquez sur le bouton Dernière image.
 - Pour afficher la première image de l'animation, cliquez sur le bouton Première image.
3. Pour prévisualiser une animation dans un navigateur Web, procédez comme suit :
 - Dans l'angle inférieur droit de l'image optimisée, choisissez un navigateur dans le menu Aperçu dans ou cliquez sur l'icône de navigateur pour lancer votre navigateur Web par défaut.
 - Utilisez les commandes Arrêter et Actualiser ou Recharger de votre navigateur pour arrêter ou exécuter de nouveau l'animation.

More Help topics






[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Raccourcis clavier

Touches du panneau Nuancier

Cette liste comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Créer une nuance d'après la couleur de premier plan	Cliquez sur l'icône  dans le panneau Nuancier	Cliquez sur l'icône  dans le panneau Nuancier
Sélectionner la couleur d'arrière-plan	Ctrl - clic sur la nuance	Commande + clic sur la nuance
Supprimer la couleur	Alt - clic sur la nuance	Option + clic sur une nuance

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches pour l'utilisation de texte

Cette liste comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Déplacer le texte dans l'image	Ctrl + faire glisser le texte lorsque le calque de texte est sélectionné	Commande + faire glisser le texte lorsque le calque de texte est sélectionné
Sélectionner un caractère sur la gauche/droite ou une ligne vers le bas/haut ou un mot vers la gauche/droite	Maj + touche Gauche/Droite ou Bas/Haut ou Ctrl + Maj + touche Gauche/Droite	Maj + touches Gauche/Droite ou Bas/Haut, ou Commande + Maj + touches Gauche/Droite
Sélectionner des caractères placés entre le point d'insertion et le point de clic de la souris	Maj + clic	Maj + clic
Déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche/droite, d'une ligne vers le bas/haut ou d'un mot vers la gauche/droite	Touche Gauche/Droite, Bas/Haut ou Ctrl + touche Gauche/Droite	Touches Gauche/Droite, touches Bas/Haut ou Commande + touches Gauche/Droite
Sélectionner un mot, une ligne ou un paragraphe	Cliquer deux, trois ou quatre fois	Cliquer deux, trois ou quatre fois
Mettre le texte à l'échelle ou l'incliner dans un cadre de sélection lors du redimensionnement de ce cadre	Ctrl + faire glisser les poignées du cadre de sélection	Commande + faire glisser les poignées du cadre de sélection
Aligner sur la gauche, sur la droite ou centrer	Outil Texte horizontal ou Masque de texte horizontal + Ctrl + Maj + L, R ou C	Outil Texte horizontal ou Masque de texte horizontal + Commande + Maj + L, R ou C
Aligner en haut, en bas ou centrer	Outil Texte vertical ou Masque de texte vertical + Ctrl + Maj + L, R ou C	Outil Texte vertical ou Masque de texte vertical + Commande + Maj + L, R ou C
Rétablir le style de police par défaut	Ctrl + Maj + Y	Commande + Maj + Y
Activer/Désactiver le style Soulignement	Ctrl + Maj + U	Commande + Maj + U
Activer/Désactiver le style Barré	Ctrl + Maj + : (deux-points)	Commande + Maj + / (barre oblique)
Diminuer/Augmenter le corps des	Ctrl + Maj + < ou >	Commande + Maj + < ou >

caractères de texte sélectionnés de 1 points/pixels		>
--	--	---




Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches du filtre Fluidité

Cette liste comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Outil Déformation	W	W
Outil Tourbillon horaire	C	C
Outil Tourbillon antihoraire	L	L
Outil Contraction	P	P
Outil Dilatation	B	B
Outil Glissement des pixels	S	S
Outil Reconstruction	E	E
Outil Zoom	Z	Z
Outil Main	H	H

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.


[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches pour l'utilisation des modes de fusion

Cette liste comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Passer en revue les modes de fusion	Maj + + (plus) ou - (moins)	Maj + + (plus) ou - (moins)
Normal	Maj + Alt + N	Maj + Option + N
Fondu	Maj + Alt + I	Maj + Option + I
Arrière	Maj + Alt + Q	Maj + Option + Q
Transparent	Maj + Alt + R	Maj + Option + R
Obscurcir	Maj + Alt + K	Maj + Option + K
Produit	Maj + Alt + M	Maj + Option + M
Densité couleur +	Maj + Alt + B	Maj + Option + B
Densité linéaire +	Maj + Alt + A	Maj + Option + A
Eclaircissement	Maj + Alt + G	Maj + Option + G
Superposition	Maj + Alt + S	Maj + Option + S
Densité couleur -	Maj + Alt + D	Maj + Option + D
Densité linéaire -	Maj + Alt + W	Maj + Option + W
Incrustation	Maj + Alt + O	Maj + Option + O
Lumière tamisée	Maj + Alt + F	Maj + Option + F
Lumière crue	Maj + Alt + H	Maj + Option + H
Lumière vive	Maj + Alt + V	Maj + Option + V
Lumière linéaire	Maj + Alt + J	Maj + Option + J
Lumière ponctuelle	Maj + Alt + Z	Maj + Option + Z
Mélange maximal	Maj + Alt + L	Maj + Option + L
Différence	Maj + Alt + E	Maj + Option + E
Exclusion	Maj + Alt + X	Maj + Option + X
Teinte	Maj + Alt + U	Maj + Option + U

Saturation	Maj + Alt + T	Maj + Option + T
Couleur	Maj + Alt + C	Maj + Option + C
Luminosité	Maj + Alt + Y	Maj + Option + Y

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.


[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches du panneau Calques

Cette liste comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Définir les options du calque	Alt + clic sur le bouton Créer un calque	Option + clic sur le bouton Nouveau
Supprimer sans confirmation	Alt + clic sur le bouton Corbeille	Option + clic sur le bouton Corbeille
Appliquer une valeur et conserver la zone de texte active	Maj + Entrée	Maj + Entrée
Charger la transparence du calque comme sélection	Ctrl + clic sur la vignette du calque	Commande + clic sur la vignette du calque
Etendre la sélection	Ctrl + Maj + clic sur le calque	Commande + Maj + clic sur la vignette du calque
Réduire la sélection	Ctrl + Alt + clic sur la vignette du calque	Commande + Option + clic sur la vignette du calque
Intersection avec la sélection active	Ctrl + Maj + Alt + clic sur la vignette du calque	Commande + Maj + Option + clic sur la vignette du calque
Fusionner les calques visibles	Ctrl + Maj + E	Commande + Maj + E
Créer un calque vierge avec boîte de dialogue	Alt + clic sur le bouton Créer un calque	Option + clic sur le bouton Nouveau calque
Créer un calque sous le calque cible	Ctrl + clic sur le bouton Créer un calque	Commande + clic sur le bouton Nouveau calque
Activer le calque inférieur/supérieur	Alt + .(point)/ ,(virgule)	Option + .(point)/ ,(virgule)
Sélectionner le calque suivant inférieur/supérieur	Alt + [ou]	Option + [ou]
Déplacer le calque cible vers le bas/haut	Ctrl + [ou]	Commande + [ou]
Fusionner une copie de tous les calques visibles avec le calque cible	Ctrl + Maj + Alt + E	Commande + Maj + Option + E
Fusionner avec le calque inférieur	Ctrl + E	Commande + E
Copier le calque actif sur le	Alt + commande	Option + commande

calque inférieur	Fusionner avec le calque inférieur du menu déroulant du panneau	Fusionner avec le calque inférieur du menu déroulant du panneau
Copier tous les calques visibles sur le calque actif	Alt + commande Fusionner les calques visibles du menu déroulant du panneau	Option + commande Fusionner les calques visibles du menu déroulant du panneau
Afficher/Masquer tous les autres calques actuellement visibles	Alt + clic sur l'icône en forme d'œil	Option + clic sur l'icône en forme d'œil
Activer/Désactiver le verrouillage des pixels transparents pour le calque cible ou le dernier verrou appliqué	/ (barre oblique)	/ (barre oblique)
Sélectionner tout le texte ; sélectionner temporairement l'outil Texte	Double clic sur la vignette du calque de texte	Double clic sur la vignette du calque de texte
Créer un masque d'écrêtage	Alt + clic sur la ligne séparant deux calques	Option + clic sur la ligne séparant deux calques
Renommer un calque	Double clic sur le nom du calque	Double clic sur le nom du calque
Ajouter le calque supérieur/inférieur à la sélection de calque dans le panneau Calques	Maj + Alt + [ou]	Maj + Option + [ou]
Copier le masque d'un calque à un autre, puis demander à le remplacer si le masque est déjà présent	Alt + faire glisser le masque de fusion	Alt + faire glisser le masque de fusion

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.


[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Raccourcis pour la boîte de dialogue Extraction magique | Photoshop Elements 10, 11

Remarque : cette fonction n'est pas disponible dans Photoshop Elements 12 et ses versions ultérieures.

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci
Outil Forme de premier plan	B
Outil Forme d'arrière-plan	P
Outil Gomme de points	E
Outil Ajout à la sélection	A
Outil Soustraction de la sélection	D
Outil Lissage	J
Outil Zoom	Z
Outil Main	H

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.


[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches du panneau Calques

Cette liste comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Mac OS
Définir les options du calque	Option + clic sur le bouton Nouveau
Supprimer sans confirmation	Option + clic sur le bouton Corbeille
Appliquer une valeur et conserver la zone de texte active	Maj + Retour
Charger la transparence du calque comme sélection	Commande + clic sur la vignette du calque
Etendre la sélection	Commande + Maj + clic sur la vignette du calque
Réduire la sélection	Commande + Option + clic sur la vignette du calque
Intersection avec la sélection active	Commande + Maj + Option + clic sur la vignette du calque
Fusionner les calques visibles	Commande + Maj + E
Créer un calque vierge avec boîte de dialogue	Option + clic sur le bouton Nouveau calque
Créer un calque sous le calque cible	Commande + clic sur le bouton Nouveau calque
Activer le calque inférieur/supérieur	Option + ,(point)/ ,(virgule)
Sélectionner le calque suivant inférieur/supérieur	Option + [ou]
Déplacer le calque cible vers le bas/haut	Commande + [ou]
Fusionner une copie de tous les calques visibles avec le calque cible	Commande + Maj + Option + E
Fusionner avec le calque inférieur	Commande + E
Copier le calque actif sur le calque inférieur	Option + commande Fusionner avec le calque inférieur du menu déroulant du panneau
Copier tous les calques visibles sur le calque actif	Option + commande Fusionner les calques visibles du menu déroulant du panneau
Afficher/Masquer tous les autres calques	Option + clic sur l'icône en forme d'œil

actuellement visibles	
Activer/Désactiver le verrouillage des pixels transparents pour le calque cible ou le dernier verrou appliqué	/ (barre oblique)
Sélectionner tout le texte ; sélectionner temporairement l'outil Texte	Double clic sur la vignette du calque de texte
Créer un masque d'écrêtage	Option + clic sur la ligne séparant deux calques
Renommer un calque	Double clic sur le nom du calque
Ajouter le calque supérieur/inférieur à la sélection de calque dans le panneau Calques	Maj + Option + [ou]
Copier le masque d'un calque à un autre, puis demander à le remplacer si le masque est déjà présent	Option + faire glisser le masque de fusion

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches de peinture et de pinceau

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.


Opération	Mac OS
Passer à l'outil Pipette	Tout outil de peinture ou de forme + Option (sauf l'outil Forme impressionniste)
Sélectionner la couleur d'arrière-plan	Outil Pipette + Option + clic
Définir l'opacité, la tolérance ou l'exposition du mode peinture	Tout outil de peinture ou de retouche + touches numériques (par exemple, 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 suivi rapidement de 5 = 45 %) Lorsque l'option Aérographe est activée, utiliser Maj + touches numériques.
Passer en revue les modes de fusion	Maj + + (plus) ou - (moins)
Appliquer la couleur de premier plan ou d'arrière-plan à la sélection ou au calque	Option + Supprimer (Retour arrière) ou Commande + Supprimer (Retour arrière)
Afficher la boîte de dialogue Remplir	Maj + Supprimer (Retour arrière)
Activer/Désactiver l'option Verrouiller les pixels transparents	/ (barre oblique)
Joindre des points par une droite (dessiner une ligne droite)	Tout outil de peinture + Maj + clic
Supprimer une forme	Option + clic sur la forme
Diminuer/Augmenter l'épaisseur de la forme	[ou]
Diminuer/Augmenter la souplesse de la forme par incrément de 25 %	Maj + [ou]
Sélectionner l'épaisseur de forme précédente/suivante	, (virgule) ou . (point)
Sélectionner la première/dernière forme	: (deux-points) ou ! (point d'exclamation)
Afficher un pointeur en croix précis pour les formes	Verrouillage majuscule

Touches de sélection et déplacement d'objets

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Mac OS
Désélectionner	Commande + D
Déplacer la sélection en cours	Espace + faire glisser
Extension ou réduction d'une sélection	Tout outil de sélection + Maj ou Option + faire glisser
Intersection avec une sélection	Tout outil de sélection (sauf l'outil Sélection rapide et l'outil Forme de sélection) + Maj + Option + faire glisser
Tracer un cercle ou un carré de sélection (si aucune autre sélection n'est active)	Maj + faire glisser
Tracer un rectangle de sélection à partir du centre (si aucune autre sélection n'est active)	Option + faire glisser
Restreindre la forme et tracer un rectangle de sélection à partir du centre	Maj + Option + faire glisser
Passer à l'outil Déplacement	Commande (sauf lorsque l'outil Main ou tout outil de forme est sélectionné)
Passer de l'outil Lasso magnétique à l'outil Lasso polygonal	Option + clic + faire glisser
Supprimer le dernier point d'ancrage pour l'outil Lasso magnétique ou Lasso polygonal	Suppression
Appliquer/Annuler une opération de l'outil Lasso magnétique	Retour/Echap
Déplacer la copie d'une sélection	Outil Déplacement + Option + faire glisser la sélection
Déplacer la zone de sélection de 1 pixel	Toute sélection + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas
Déplacer la sélection de 1 pixel	Outil Déplacement + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas
Déplacer le calque de 1 pixel lorsqu'aucune sélection n'est effectuée sur le calque	Commande + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas

Augmenter/Diminuer le périmètre de détection	Outil Lasso magnétique + [ou]
Accepter le recadrage ou quitter le recadrage	Outil Recadrage+Retour ou Echap
Activer/Désactiver l'isolation de recadrage	/ (barre oblique)


 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches du filtre Fluidité

Cette liste comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Mac OS
Outil Déformation	W
Outil Tourbillon horaire	C
Outil Tourbillon antihoraire	L
Outil Contraction	P
Outil Dilatation	B
Outil Glissement des pixels	S
Outil Reconstruction	E
Outil Zoom	Z
Outil Main	H


 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Raccourcis pour la boîte de dialogue Camera Raw

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.


Opération	Mac OS
Afficher les tons clairs qui seront écrêtés dans l'aperçu	Option + faire glisser les curseurs Exposition et Noirs, ou la barre Récupération
Activer le bouton Ouvrir une copie de la boîte de dialogue Camera Raw	Option


 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches du panneau Nuancier

Cette liste comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Mac OS
Créer une nuance d'après la couleur de premier plan	Cliquez sur l'icône  dans le panneau Nuancier
Sélectionner la couleur d'arrière-plan	Commande + clic sur la nuance
Supprimer la couleur	Option + clic sur une nuance


 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches de la Galerie de filtres

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Mac OS
Appliquer un nouveau filtre au-dessus de celui sélectionné	Option + clic sur un filtre
Ouvrir/Fermer tous les triangles de développement	Option + clic sur un triangle de développement
Transformer le bouton Annuler en bouton Par défaut	Commande
Transformer le bouton Annuler en bouton Rétablir/Réinitialiser	Option
Annuler/Rétablir	Commande + Z
Aller vers l'avant	Commande + Maj + Z
Aller vers l'arrière	Commande + Option + Z

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.


[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches de sélection des outils

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Mac OS
Activer l'un après l'autre les outils ayant le même raccourci clavier	Appuyer sur la touche de raccourci tout en maintenant la touche Maj enfoncée (la préférence Touche Maj pour changer d'outil doit être activée)
Activer l'un après l'autre les outils d'un groupe	Option + clic sur l'outil
Outil Déplacement	V
Outil Zoom	Z
Outil Main	H
Outil Pipette	I
Outil Rectangle de sélection Outil Ellipse de sélection	M
Outil Lasso Outil Lasso magnétique Outil Lasso polygonal	L
Outil Baguette magique Outil Forme de sélection Outil Sélection rapide	A
Outil Texte horizontal Outil Texte vertical Outil Masque de texte horizontal Outil Masque de texte vertical Texte sur la sélection Texte sur la forme Texte sur tracé	T
Outil Recadrage	C
Outil Recomposition	W
Outil Emporte-pièce	Q
Outil Redressement	P
Outil Retouche des yeux rouges	Y
Outil Correcteur localisé Outil Lissage	J

Outil Tampon de duplication Outil Tampon de motif	S
Outil Gomme Outil Gomme d'arrière-plan Outil Gomme magique	E
Outil Crayon	N
Outil Pinceau Forme impressionniste Outil Remplacement de couleur	B
Outil Forme dynamique Outil Détail de forme dynamique	F
Outil Pot de peinture	K
Outil Dégradé	G
Outil Forme personnalisée Outil Rectangle Outil Rectangle arrondi Outil Ellipse Outil Polygone Outil Etoile Outil Trait Outil Sélection de forme	U
Outil Goutte d'eau Outil Netteté Outil Doigt	R
Outil Eponge Outil Densité - Outil Densité +	O
Afficher/Masquer tous les panneaux	Tabulation
Définir les couleurs par défaut de premier plan et d'arrière-plan	D
Permuter entre les couleurs par défaut de premier plan et d'arrière-plan	X


 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches de transformation des sélections

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Mac OS
Transformer à partir du centre ou appliquer une symétrie	Option
Contraindre	Maj
Tordre	Commande
Incliner	Commande + Maj
Changer la perspective	Commande + Maj + Option
Appliquer	Retour
Annuler	Echap ou Commande + . (point)

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.


[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches pour l'utilisation des modes de fusion

Cette liste comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Mac OS
Passer en revue les modes de fusion	Maj + + (plus) ou - (moins)
Normal	Maj + Option + N
Fondu	Maj + Option + I
Arrière	Maj + Option + Q
Transparent	Maj + Option + R
Obscurcir	Maj + Option + K
Produit	Maj + Option + M
Densité couleur +	Maj + Option + B
Densité linéaire +	Maj + Option + A
Eclaircissement	Maj + Option + G
Superposition	Maj + Option + S
Densité couleur -	Maj + Option + D
Densité linéaire -	Maj + Option + W
Incrustation	Maj + Option + O
Lumière tamisée	Maj + Option + F
Lumière crue	Maj + Option + H
Lumière vive	Maj + Option + V
Lumière linéaire	Maj + Option + J
Lumière ponctuelle	Maj + Option + Z
Mélange maximal	Maj + Option + L
Différence	Maj + Option + E
Exclusion	Maj + Option + X
Teinte	Maj + Option + U

Saturation	Maj + Option + T
Couleur	Maj + Option + C
Luminosité	Maj + Option + Y

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.


[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Raccourcis pour l'utilisation de Panorama Photomerge | Photoshop Elements 10, 11

Remarque : cette boîte de dialogue apparaît uniquement pour les dispositions interactives.

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Mac OS
Outil Sélection de l'image	A
Outil Rotation de l'image	R
Outil Point de fuite (option Perspective sélectionnée)	V
Outil Zoom	Z
Outil Main	H
Passer à l'outil Main	Espace
Aller vers l'arrière	Commande + Z
Aller vers l'avant	Commande + Maj + Z
Déplacer l'image sélectionnée de 1 pixel	Touche Droite, Gauche, Haut ou Bas
Transformer le bouton Annuler en bouton Rétablir/Réinitialiser	Option
Afficher une bordure individuelle de l'image	Option + déplacer le pointeur sur l'image


 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches pour l'utilisation de texte

Cette liste comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Mac OS
Déplacer le texte dans l'image	Commande + faire glisser le texte lorsque le calque de texte est sélectionné
Sélectionner un caractère sur la gauche/droite ou une ligne vers le bas/haut ou un mot vers la gauche/droite	Maj + touches Gauche/Droite ou Bas/Haut, ou Commande + Maj + touches Gauche/Droite
Sélectionner des caractères placés entre le point d'insertion et le point de clic de la souris	Maj + clic
Déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche/droite, d'une ligne vers le bas/haut ou d'un mot vers la gauche/droite	Touches Gauche/Droite, touches Bas/Haut ou Commande + touches Gauche/Droite
Sélectionner un mot, une ligne ou un paragraphe	Cliquer deux, trois ou quatre fois
Mettre le texte à l'échelle ou l'incliner dans un cadre de sélection lors du redimensionnement de ce cadre	Commande + faire glisser les poignées du cadre de sélection
Aligner sur la gauche, sur la droite ou centrer	Outil Texte horizontal ou Masque de texte horizontal + Commande + Maj + L, R ou C
Aligner en haut, en bas ou centrer	Outil Texte vertical ou Masque de texte vertical + Commande + Maj + L, R ou C
Rétablir le style de police par défaut	Commande + Maj + Y
Activer/Désactiver le style Soulignement	Commande + Maj + U
Activer/Désactiver le style Barré	Commande + Maj + / (barre oblique)
Diminuer/Augmenter le corps des caractères de texte sélectionnés de 2 points/pixels	Commande + Maj + < ou >


 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Raccourcis pour l'affichage des images (mode Expert)

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Mac OS
Passer en revue les documents ouverts vers l'avant	Ctrl + Tab
Passer en revue les documents ouverts vers l'arrière	Ctrl + Maj + Tab
Adapter l'image à la taille de la fenêtre	Commande + 0 (ou cliquer deux fois sur l'outil Main)
Agrandir à 100 %	Commande + Option + 0 (ou cliquer deux fois sur l'outil Zoom)
Passer à l'outil Main (hors mode édition de texte)	Espace
Passer à l'outil Zoom avant	Espace + Commande
Passer à l'outil Zoom arrière	Espace + Option
Repositionner le rectangle de zoom tout en faisant glisser	Espace + faire glisser
Agrandir une zone spécifiée de l'image	Commande + faire glisser sur l'aperçu dans le panneau Navigation
Faire défiler l'image à l'aide de l'outil Main	Faire glisser ou faire glisser la zone d'affichage dans le panneau Navigation
Faire défiler vers le haut/bas d'un écran	Page précédente ou Page suivante
Faire défiler vers le haut/bas de 10 unités	Maj + Page précédente ou Page suivante
Faire défiler vers la gauche ou vers la droite d'un écran	Commande + Page précédente ou Page suivante
Faire défiler vers la gauche ou vers la droite de 10 unités	Commande + Maj + Page précédente ou Page suivante
Déplacer l'affichage vers le coin supérieur gauche ou inférieur droit	Origine ou Fin

 Les publications Twitter™ et Facebook ne sont pas couvertes par les dispositions Creative Commons.

[Mentions légales](#) | [Politique de confidentialité en ligne](#)

Touches de la boîte de dialogue Extraction magique

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Raccourci (Windows et Mac OS)
Outil Forme de premier plan	B
Outil Forme d'arrière-plan	P
Outil Gomme de points	E
Outil Ajout à la sélection	A
Outil Soustraction de la sélection	D
Outil Lissage	J
Outil Zoom	Z
Outil Main	H



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Raccourcis clavier Windows 7

Photoshop Elements prend en charge les raccourcis clavier Windows 7 suivants :

Opération	Raccourci
Activer Aero Peek	Windows + Barre d'espace
Activer Aero Shake	Windows + Origine
Agrandir	Windows + touche Haut
Restaurer ou réduire	Windows + touche Bas
Agrandir verticalement la fenêtre active	Windows + Maj + touche Haut
Magnétiser la fenêtre active sur la moitié gauche ou droite de l'écran Remarque : dans une configuration multimoniteur, répétez la commande pour déplacer la fenêtre vers les autres moniteurs.	Windows + touche Gauche Windows + touche Droite
Déplacer la fenêtre active sur la gauche ou la droite de l'écran	Windows + Maj + touche Gauche Windows + Maj + touche Droite
Zoom avant sur le Bureau	Windows + + (signe plus)
Zoom arrière sur le Bureau	Windows + - (signe moins)
Parcourir les fenêtres (ou les onglets) d'une icône groupée sur la barre des tâches	Contrôle + Clic



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Touches de sélection des outils

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Activer l'un après l'autre les outils ayant le même raccourci clavier	Appuyer sur la touche de raccourci tout en maintenant la touche Maj enfoncée (la préférence Touche Maj pour changer d'outil doit être activée)	Appuyer sur la touche de raccourci tout en maintenant la touche Maj enfoncée (la préférence Touche Maj pour changer d'outil doit être activée)
Activer l'un après l'autre les outils d'un groupe	Alt - clic sur l'outil	Option - clic sur l'outil
Outil Déplacement	V	V
Outil Zoom	Z	Z
Outil Main	H	H
Outil Pipette	I	I
Outil Rectangle de sélection Outil Ellipse de sélection	M	M
Outil Lasso Outil Lasso magnétique Outil Lasso polygonal	L	L
Outil Baguette magique Outil Forme de sélection Outil Sélection rapide	A	A
Outil Texte horizontal Outil Texte vertical Outil Masque de texte horizontal Outil Masque de texte vertical Texte sur la sélection Texte sur la forme Texte sur tracé	T	T
Outil Recadrage	C	C
Outil Recomposition	W	W
Outil Emporte-pièce	Q	Q
Outil Forme d'arrière-plan	P	P

Outil Retouche des yeux rouges	Y	Y
Outil Correcteur localisé Outil Lissage	J	J
Outil Tampon de duplication Outil Tampon de motif	S	S
Outil Gomme Outil Gomme d'arrière-plan Outil Gomme magique	E	E
Outil Crayon	N	N
Outil Pinceau Forme impressionniste Outil Remplacement de couleur	B	B
Outil Forme dynamique Outil Détail de forme dynamique	F	F
Outil Pot de peinture	K	K
Outil Dégradé	G	G
Outil Forme personnalisée Outil Rectangle Outil Rectangle arrondi Outil Ellipse Outil Polygone Outil Etoile Outil Trait Outil Sélection de forme	U	U
Outil Goutte d'eau Outil Netteté Outil Doigt	R	R
Outil Eponge Outil Densité - Outil Densité +	O	O
Afficher/Masquer tous les panneaux	Tabulation	Tabulation
Définir les couleurs par défaut de premier plan et d'arrière-plan	D	D

Permuter entre les couleurs par défaut de premier plan et d'arrière-plan	X	X
--	---	---



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Touches de peinture et de pinceau

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Passer à l'outil Pipette	Tout outil de peinture ou de forme + Alt (sauf la Forme impressionniste)	Tout outil de peinture ou de forme + Option (sauf la Forme impressionniste)
Sélectionner la couleur d'arrière-plan	Outil Pipette + Alt - clic	Outil Pipette + Option - clic
Définir l'opacité, la tolérance ou l'exposition du mode peinture	Tout outil de peinture ou de retouche + touches numériques (par exemple, 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 suivi rapidement de 5 = 45 %) Lorsque l'option Aérographe est activée, utiliser Maj + touches numériques.	Tout outil de peinture ou de retouche + touches numériques (par exemple, 0 = 100 %, 1 = 10 %, 4 suivi rapidement de 5 = 45 %) Lorsque l'option Aérographe est activée, utiliser Maj + touches numériques.
Passer en revue les modes de fusion	Maj + + (plus) ou - (moins)	Maj + + (plus) ou - (moins)
Appliquer la couleur de premier plan ou d'arrière-plan à la sélection ou au calque	Alt + Retour arrière ou Ctrl + Retour arrière	Option + Supprimer (Retour arrière) ou Commande + Supprimer (Retour arrière)
Afficher la boîte de dialogue Remplir	Maj + Retour arrière	Maj + Supprimer (Retour arrière)
Activer/Désactiver l'option Verrouiller les pixels transparents	/ (barre oblique)	/ (barre oblique)
Joindre des points par une droite (dessiner une ligne droite)	Tout outil de peinture + Maj - clic	Tout outil de peinture + Maj - clic
Supprimer une forme	Alt - clic sur la forme	Option + clic sur la forme
Diminuer/Augmenter l'épaisseur de la forme	Maj + * ou *	Maj + * ou *
Diminuer/Augmenter la souplesse de la forme par incrément de 25 %	; (point-virgule) ou Maj + ; (point-virgule)	; (point-virgule) ou Maj + ; (point-virgule)
Sélectionner l'épaisseur de forme précédente/suivante	, (virgule) ou . (point)	, (virgule) ou . (point)
Sélectionner la première/dernière forme	: (deux-points) ou ! (point)	: (deux-points) ou ! (point)
Afficher un pointeur en croix précis pour les formes	Verrouillage majuscule	Verrouillage majuscule



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Touches de transformation des sélections

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Transformer à partir du centre ou appliquer une symétrie	Alt	Option
Contraindre	Maj	Maj
Tordre	Ctrl	Commande
Incliner	Ctrl + Maj	Commande + Maj
Changer la perspective	Ctrl + Maj + Alt	Commande + Maj + Option
Appliquer	Entrée	Entrée
Annuler	Echap ou Ctrl + . (point)	Echap ou Commande + . (point)



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Touches de la Galerie de filtres

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Appliquer un nouveau filtre au-dessus de celui sélectionné	Alt - clic sur un filtre	Option - clic sur un filtre
Ouvrir/Fermer tous les triangles de développement	Alt - clic sur un triangle de développement	Option - clic sur un triangle de développement
Transformer le bouton Annuler en bouton Par défaut	Ctrl	Commande
Transformer le bouton Annuler en bouton Rétablir/Réinitialiser	Alt	Option
Annuler/Rétablir	Ctrl + Z	Commande + Z
Aller vers l'avant	Ctrl + Maj + Z	Commande + Maj + Z
Aller vers l'arrière	Ctrl + Alt + Z	Commande + Option + Z



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Touches d'affichage et de masquage des panneaux (mode Expert)

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Ouvrir l'Aide	F1	Commande + ?
Options de l'outil Afficher/Masquer	F4	F4
Afficher/Masquer la corbeille des photos	F5	F5
Afficher/Masquer le panneau Effets	F6	F6
Afficher/Masquer le panneau Graphiques	F7	F7
Afficher/Masquer le panneau Informations	F8	F8
Afficher/Masquer le panneau Histogramme	F9	Option+F9
Afficher/Masquer le panneau Historique	F10	Option + F10
Afficher/Masquer le panneau Calques	F11	Option + F11
Afficher/Masquer le panneau Navigation	F12	Option + F12



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Touches de la boîte de dialogue Camera Raw

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Afficher les tons clairs qui seront écrêtés dans l'aperçu	Alt - faire glisser les curseurs Exposition et Noirs, ou la barre Récupération	Option - faire glisser les curseurs Exposition et Noirs, ou la barre Récupération
Activer le bouton Ouvrir une copie de la boîte de dialogue Camera Raw	Alt	Option



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)

Touches de sélection et déplacement d'objets

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Désélectionner	Ctrl + D	Commande + D
Déplacer la sélection en cours	Espace - faire glisser	Espace - faire glisser
Extension ou réduction d'une sélection	Tout outil de sélection + Maj ou Alt - faire glisser	Tout outil de sélection + Maj ou Option - faire glisser
Intersection avec une sélection	Tout outil de sélection (sauf l'outil Sélection rapide et l'outil Forme de sélection) + Maj + Alt - faire glisser	Tout outil de sélection (sauf l'outil Sélection rapide et l'outil Forme de sélection) + Maj + Option - faire glisser
Tracer un cercle ou un carré de sélection (si aucune autre sélection n'est active)	Maj - faire glisser	Maj - faire glisser
Tracer un rectangle de sélection à partir du centre (si aucune autre sélection n'est active)	Alt - faire glisser	Option - faire glisser
Restreindre la forme et tracer un rectangle de sélection à partir du centre	Maj + Alt - faire glisser	Maj + Option - faire glisser
Passer à l'outil Déplacement	Ctrl (sauf lorsque l'outil Main ou tout outil de forme est sélectionné)	Commande (sauf lorsque l'outil Main ou tout outil de forme est sélectionné)
Passer de l'outil Lasso magnétique à l'outil Lasso polygonal	Alt - clic et faire glisser	Option - clic et faire glisser
Supprimer le dernier point d'ancrage pour l'outil Lasso magnétique ou Lasso polygonal	Supprimer	Supprimer
Appliquer/Annuler une opération de l'outil Lasso magnétique	Entrée/Echap	Entrée/Echap
Déplacer la copie d'une sélection	Outil Déplacement + Alt - faire glisser la sélection	Outil Déplacement + Option - faire glisser la sélection
Déplacer la zone de sélection de 1 pixel	Toute sélection + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas	Toute sélection + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas
Déplacer la sélection de 1 pixel	Outil Déplacement + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas	Outil Déplacement + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas
Déplacer le calque de 1 pixel lorsque aucune sélection n'est effectuée sur le calque	Ctrl + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas	Commande + touche Droite, Gauche, Haut ou Bas
Augmenter/Diminuer le périmètre de détection	Outil Lasso magnétique + , (virgule) ou ; (point-virgule)	Outil Lasso magnétique + , (virgule) ou ; (point-virgule)
Accepter le recadrage ou quitter le recadrage	Outil Recadrage + Entrée ou Echap	Outil Recadrage + Entrée ou Echap
Activer/Désactiver l'isolation de	/ (barre oblique)	/ (barre oblique)



Touches d'affichage des images (mode Expert)

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Passer en revue les documents ouverts vers l'avant	Ctrl + Tab	
Passer en revue les documents ouverts vers l'arrière	Ctrl + Maj + Tab	
Adapter l'image à la taille de la fenêtre	Ctrl + 0 (ou cliquer deux fois sur l'outil Main)	Commande + 0 (ou cliquer deux fois sur l'outil Main)
Agrandir à 100 %	Ctrl + Alt + 0 (ou cliquer deux fois sur l'outil Zoom)	Commande + Option + 0 (ou cliquer deux fois sur l'outil Zoom)
Passer à l'outil Main (hors mode édition de texte)	Espace	Espace
Passer à l'outil Zoom avant	Ctrl + Espace	Espace + Commande
Passer à l'outil Zoom arrière	Espace + Alt	Espace + Option
Repositionner le rectangle de zoom tout en faisant glisser	Espace - faire glisser	Espace - faire glisser
Agrandir une zone spécifiée de l'image	Ctrl + faire glisser sur l'aperçu dans le panneau Navigation	Commande - faire glisser sur l'aperçu dans le panneau Navigation
Faire défiler l'image à l'aide de l'outil Main	Faire glisser ou faire glisser la zone d'affichage dans le panneau Navigation	Faire glisser ou faire glisser la zone d'affichage dans le panneau Navigation
Faire défiler vers le haut/bas d'un écran	Page précédente ou Page suivante	Page précédente ou Page suivante
Faire défiler vers le haut/bas de 10 unités	Maj + Page précédente ou Page suivante	Maj + Page précédente ou Page suivante
Faire défiler vers la gauche ou vers la droite d'un écran	Ctrl + Page précédente ou Page suivante	Commande + Page précédente ou Page suivante
Faire défiler vers la gauche ou vers la droite de 10 unités	Ctrl + Maj + Page précédente ou Page suivante	Commande + Maj + Page précédente ou Page suivante
Déplacer l'affichage vers le coin supérieur gauche ou inférieur droit	Origine ou Fin	Origine ou Fin



Touches pour l'utilisation de Panorama Photomerge

Note: Cette boîte de dialogue apparaît uniquement pour les dispositions interactives.

Cette liste partielle comporte les raccourcis les plus utiles. Vous obtiendrez des raccourcis supplémentaires dans les commandes de menu et les info-bulles.

Opération	Windows	Mac OS
Outil Sélection de l'image	A	A
Outil Rotation de l'image	R	R
Outil Point de fuite (option Perspective sélectionnée)	V	V
Outil Zoom	Z	Z
Outil Main	H	H
Passer à l'outil Main	Espace	Espace
Aller vers l'arrière	Ctrl + Z	Commande + Z
Aller vers l'avant	Ctrl + Maj + Z	Commande + Maj + Z
Déplacer l'image sélectionnée de 1 pixel	Touche Droite, Gauche, Haut ou Bas	Touche Droite, Gauche, Haut ou Bas
Transformer le bouton Annuler en bouton Rétablir/Réinitialiser	Alt	Option
Afficher une bordure individuelle de l'image	Alt - déplacer le pointeur sur l'image	Option - déplacer le pointeur sur l'image



[Legal Notices](#) | [Online Privacy Policy](#)