

Il est très important que le CEF soit activé dans le routeur. Le RPF ne fonctionne pas sans CEF. Unicast RPF n'est pas pris en charge dans 11.2 ou 11.3 images quelconques. Unicast RPF est inclus en 12.0 sur les Plateformes qui prennent en charge le CEF, qui inclut l'AS5800. Par conséquent, l'unicast RFP peut être configuré sur les interfaces commutées PSTN/ISDN sur l'AS5800.

Filtrez tout l'espace d'adressage

```
conform-action transmit exceed-action drop
rate-limit output access-group 152 1000000 100000 100000
conform-action transmit exceed-action drop
```

Dans l'exemple précédent, remplacez :

- **45000000** avec la bande passante de liaison maximale
- 1000000** avec une valeur qui est entre 50% et 30% du taux d'inondation de synchronisation

42000000000 13E Δe'0 13E 8 11B01'g!tLl h6nΔLg B01S Δe'ΔE1B04S0PBO1'6