

# Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.2 Read Me

---

1. 日本語 .....	2
2. 한국어.....	6
3. 繁體中文.....	10
4. 简体中文.....	14

---

# 日本語

## インストール

最新バージョンの Camera Raw プラグインをインストールして、Photoshop CS2 および Photoshop Elements 3.0 によりインストールされた Camera Raw プラグインを置き換えます。

Camera Raw 3.2 プラグインは、Photoshop CS2 より前の Photoshop、または Photoshop Elements 3.0 より前の Photoshop Elements のバージョンとは互換性がありません。

### **Photoshop Elements:**

Windows®:

1. Photoshop Elements が起動している場合は終了します。
2. マイコンピュータを開きます。
3. Photoshop Elements がインストールされているローカルディスク(例:C: など)をダブルクリックします。
4. Program Files¥Adobe¥Photoshop Elements 3.0¥Plug-Ins¥File Formats フォルダを開きます。
5. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所(デスクトップに新しいフォルダを作成するなど)にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
6. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw.8bi を手順 4 のフォルダにコピーします。
7. Photoshop Elements を起動します。

Macintosh:

1. Photoshop Elements が起動している場合は終了します。
2. Finder を開きます。
3. (ハードディスク)/アプリケーション/Photoshop Elements 3/Plug-ins/File Formats フォルダを開きます。
4. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所(デスクトップに新しいフォルダを作成するなど)にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
5. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw を手順 3 のフォルダにコピーします。
6. Photoshop Elements を起動します。

### **Photoshop CS2 および Adobe Creative Suite 2**

Windows®:

1. Photoshop CS2 および Adobe Bridge が起動している場合は終了します。
2. マイコンピュータを開きます。
3. Photoshop CS2 がインストールされているローカルディスク(例:C: など)をダブルクリックします。
4. Program Files¥Common Files¥Adobe¥Plug-Ins¥CS2¥File Formats フォルダを開きます。
5. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所(デスクトップに新しいフォルダを作成するなど)にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
6. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw.8bi を手順 4 のフォルダにコピーします。
7. Photoshop CS2 または Adobe Bridge を起動します。

Macintosh:

1. Photoshop CS2 および Adobe Bridge が起動している場合は終了します。
2. Finder を開きます。
3. ローカルディスクのルートフォルダ(ユーザのホームフォルダではない)を開きます。
4. ライブラリ/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats に移動します。
5. 「Camera Raw」という名前のプラグインを他の場所(デスクトップに新しいフォルダを作成するなど)にコピーまたは移動します。このバージョンの Camera Raw プラグインを再び使用する場合に備えて、ファイルをバックアップとして保存しておきます。
6. ダウンロードした Camera Raw プラグイン、Camera Raw を手順 4 のフォルダにコピーします。
7. Photoshop CS2 または Adobe Bridge を起動します。

## 新たに追加されたサポート対象カメラ

このアップデートリリースでは、次のカメラが新たにサポート対象になりました。

### コニカミノルタ α SWEET DIGITAL

リーフ	Valeo 17
	Aptus 22
ライカ	D-Lux 2
ニコン	D2Hs
	D70s
	D50
	COOLPIX 8400
	COOLPIX 8800
パナソニック	DMC-FZ30
	DMC-LX1

今回の Camera Raw 3.2 のサポート対象カメラ全機種と Camera Raw 形式は以下のとおりです。新たに追加された機種は赤字で表示されています。

### キヤノン

EOS-1D  
EOS-1Ds  
EOS 10D  
EOS 20D  
EOS D30  
EOS D60  
EOS Kiss Digital  
EOS Kiss Digital N  
EOS-1D Mark II  
EOS-1Ds Mark II  
PowerShot 600  
PowerShot A5  
PowerShot A50  
PowerShot S30  
PowerShot S40  
PowerShot S45  
PowerShot S50  
PowerShot S60  
PowerShot S70  
PowerShot G1  
PowerShot G2  
PowerShot G3  
PowerShot G5  
PowerShot G6  
PowerShot Pro70  
PowerShot Pro90 IS  
PowerShot Pro1

### コンタックス

N DIGITAL

### エプソン

R-D1

### 富士写真フイルム

FinePix F700  
FinePix S5000  
FinePix S7000  
FinePix S2 Pro  
FinePix S20 Pro  
FinePix S3 Pro

### コダック

DCS Pro 14n  
DCS Pro 14nx  
DCS Pro SLR/n  
DCS720x  
DCS760

### コニカミノルタ

DiMAGE A1  
DiMAGE A2  
DiMAGE A200  
DiMAGE 5  
DiMAGE 7  
DiMAGE 7i  
DiMAGE 7Hi  
α -7 DIGITAL  
α SWEET DIGITAL

### リーフ

Valeo 6  
Valeo 11  
Valeo 22  
Valeo 17  
Aptus 22

### ライカ

DIGILUX 2  
D-Lux 2

### ニコン

D1  
D1H  
D1X  
D70  
D100  
D2H  
D2Hs  
D70s  
D50  
D2X  
COOLPIX 5000 (ファームウェア Ver 1.7 以上使用)  
COOLPIX 5400  
COOLPIX 5700  
COOLPIX 8700  
COOLPIX 8400  
COOLPIX 8800

### オリンパス

E-10  
E-1  
E-20  
E-300  
C-5050 Zoom  
C-5060 Zoom  
C-7070 Wide Zoom  
C-8080 Wide Zoom

**パナソニック**

DMC-LC1

DMC-FZ30

DMC-LX1

**ペンタックス**

\*ist D

**シグマ**

SD9

SD10

**ソニー**

DSC-F828

DSC-V3

## **更新内容**

- DNG 形式で保存する際に、より多くのメタデータを保持することができるようになりました。この変更を有効にするには、DNG バージョン 1.1.0.0 ファイルに書き込むように切り替える必要があります。DNG バージョン 1.1.0.0 ファイルは Camera Raw 2.4 以降で読み取ることができます。
- GPS メタデータタグのサポートが追加されました。
- Canon CRW 形式のファイルで生じていたタイムゾーン処理の問題が解決されました。
- Nikon D2X、D2Hs、および D50 のカメラで、「撮影時の設定」にホワイトバランスがサポートされるようになりました。
- Photoshop Elements で Camera Raw を使用する場合のインターフェイスが新しくなりました。

このアップデートについてご不明な点などがございましたら、Web サイト <http://www.adobe.co.jp/support/> をご覧ください。

# 한국어

## 설치

이 Camera Raw 플러그인의 새 버전은 Photoshop CS2와 Photoshop Elements 3.0과 함께 설치되었던 기존 Camera Raw 플러그인을 대체합니다.

Camera Raw 3.2 플러그인은 Photoshop CS2 이전 버전의 Photoshop 또는 Photoshop Elements 3.0 이전 버전과는 호환되지 않습니다.

### Photoshop Elements:

Windows®:

1. Photoshop Elements 를 종료합니다.
2. 내 컴퓨터를 엽니다.
3. 로컬 디스크(C:)를 두 번 클릭합니다.
4. Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\Plug-Ins\File Formats 으로 이동합니다.
5. 기존 Camera Raw.8bi 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 다시 되돌려야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
6. 다운로드한 Camera Raw 플러그인 파일인 Camera Raw.8bi 를 4 단계의 폴더에 복사합니다.
7. Photoshop Elements 를 실행합니다.

Mac:

1. Photoshop Elements 를 종료합니다.
2. **Finder** 를 엽니다.
3. 응용 프로그램/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats 으로 이동합니다.
4. 기존 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 다시 되돌려야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
5. 다운로드한 Camera Raw 플러그인인 Camera Raw plugin 을 3 단계의 폴더에 복사합니다.
6. Photoshop Elements 를 실행합니다.

### Photoshop CS2 및 Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Photoshop CS2 와 Adobe Bridge 를 종료합니다.
2. 내 컴퓨터를 엽니다.
3. 로컬 디스크(C:)를 두 번 클릭합니다.
4. Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats 으로 갑니다.
5. 기존 Camera Raw.8bi 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 다시 되돌려야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
6. 다운로드한 Camera Raw 플러그인 파일인 Camera Raw.8bi 를 4 단계의 폴더에 복사합니다.
7. Photoshop CS2 또는 Adobe Bridge 를 실행합니다.

Mac:

1. Photoshop CS2 와 Adobe Bridge 를 종료합니다.
2. **Finder** 를 엽니다.
3. 사용자의 홈 폴더가 아닌 로컬 디스크의 루트 폴더로 이동합니다.
4. 라이브러리/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats 으로 이동합니다.
5. 기존 플러그인을 다른 위치(예: 데스크탑의 새로운 폴더)로 이동시킵니다. 다시 되돌려야 할 경우를 대비해 이 버전은 보관해 둡니다.
6. 다운로드한 Camera Raw 플러그인인 Camera Raw plugin 을 4 단계의 폴더에 복사합니다.
7. Photoshop CS2 또는 Adobe Bridge 를 실행합니다.

## 새로 지원되는 카메라

이번 업데이트에서는 아래와 같은 카메라가 새로 지원됩니다.

Konica Minolta	ALPHA SWEET DIGITAL(일본)
	ALPHA-5 DIGITAL(중국)
	MAXXUM 5D(미국)
	DYNAX 5D(유럽)
Leaf	Valeo 17
	Aptus 22
Leica	D-Lux 2
Nikon	D2Hs
	D70s
	D50
	Coolpix 8400
	Coolpix 8800
Panasonic	DMC-FZ30
	DMC-LX1

아래 표에는 Camera Raw 3.2 업데이트에서 지원되는 전체 카메라 및 Raw 파일 형식이 정리되어 있습니다. 새로 지원되는 카메라는 빨간색으로 강조 표시되어 있습니다.

### Digital Negative (DNG) raw 파일 형식

<b>Canon</b>	EOS-1D
	EOS-1Ds
	EOS 10D
	EOS 20D
	EOS D30
	EOS D60
	EOS 300D(Digital Rebel/Kiss Digital)
	Canon EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
	EOS-1D Mark II
	EOS-1Ds Mark II
	PowerShot 600
	PowerShot A5
	PowerShot A50
	PowerShot S30
	PowerShot S40
	PowerShot S45
	PowerShot S50
	PowerShot S60
	PowerShot S70
	PowerShot G1
	PowerShot G2
	PowerShot G3
	PowerShot G5
	PowerShot G6
	PowerShot Pro70
	PowerShot Pro90 IS
	PowerShot Pro1
<b>Contax</b>	N Digital
<b>Epson</b>	R-D1
<b>Fujifilm</b>	FinePix F700
	FinePix S5000 Z
	FinePix S7000 Z
	FinePix S2 Pro
	FinePix S20 Pro
	FinePix S3 Pro

### DNG Raw 파일 형식에 대한 자세한 내용은

[www.adobe.com/dng](http://www.adobe.com/dng)를 참조하십시오.

<b>Konica Minolta</b>	DiMAGE A1
	DiMAGE A2
	DiMAGE A200
	DiMAGE 5
	DiMAGE 7
	DiMAGE 7i
	DiMAGE 7Hi
	Maxxum 7D / DYNAX 7D
	ALPHA SWEET DIGITAL (일본)
	ALPHA-5 DIGITAL (중국)
	MAXXUM 5D (미국)
	DYNAX 5D (유럽)
<b>Leaf</b>	Valeo 6
	Valeo 11
	Valeo 22
	Valeo 17
	Aptus 22
<b>Leica</b>	Digilux 2
	D-Lux 2
<b>Nikon</b>	D1
	D1H
	D1X
	D70
	D100
	D2H
	D2Hs
	D70s
	D50
	D2X
	Coolpix 5000
	Coolpix 5400
	Coolpix 5700
	Coolpix 8700
	Coolpix 8400
	Coolpix 8800

**Kodak**

DCS Pro 14n  
DCS Pro 14nx  
DCS Pro SLR/n  
DCS720x  
DCS760

**Olympus**

E-10  
E-1  
E-20  
EVOLT E-300  
C-5050 Zoom  
C-5060 Zoom  
C-7070 Wide Zoom  
C-8080 Wide Zoom

**Panasonic**

DMC-LC1  
DMC-FZ30  
DMC-LX1

**Pentax**

\*ist D

**Sigma**

SD9  
SD10

**Sony**

DSC-F828  
DSC-V3



## 업데이트

- **DNG** 형식으로 저장 시 더 많은 메타데이터를 보존합니다. 이를 위해서는 **DNG** 버전 **1.1.0.0** 쓰기 파일로 전환해야 하며 이러한 파일은 **Camera Raw 2.4** 이상에서 읽을 수 있습니다.
- **GPS** 메타데이터 태그 처리에 필요한 지원이 추가되었습니다.
- **Canon CRW** 형식 파일의 타임 존 프로세싱 문제를 수정했습니다.
- **Nikon D2X, D2Hs, D50** 에 대한 “원본값(As Shot)” 화이트 밸런스를 지원합니다.
- **Photoshop Elements** 에서 **Camera Raw** 사용 시 사용자 인터페이스가 새로워졌습니다.

이 업데이트와 관련된 문제는 지원 웹 사이트 <http://www.adobe.co.kr/support/>를 참조하십시오.

# 繁體中文

## 安裝

新版 Camera Raw 增效模組將取代原本安裝在 Photoshop CS2 及 Photoshop Elements 3.0 的 Camera Raw 增效模組。

Camera Raw 3.2 版增效模組與 Photoshop CS2 版以前的 Photoshop 軟體，或與 Photoshop Elements 3.0 版以前的 Photoshop Elements 軟體並不相容。

### Photoshop Elements :

#### Windows® :

1. 結束 Photoshop Elements 。
2. 開啓「我的電腦」。
3. 按兩下本機磁碟(C:)。
4. 瀏覽到「Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\ Plug-Ins\File Formats」檔案夾。
5. 將現有的 Camera Raw.8bi 增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
6. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.8bi」，從下載位置複製到與步驟 4 中相同的檔案夾。
7. 啓動 Photoshop Elements 。

#### Mac :

1. 結束 Photoshop Elements 。
2. 開啓「Finder」。
3. 瀏覽到「應用程式\Adobe Photoshop Elements 3\ Plug-Ins\File Formats」檔案夾。
4. 將現有的增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
5. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.plugin」，從下載位置複製到與步驟 3 中相同的檔案夾。
6. 啓動 Photoshop Elements 。

### Photoshop CS2 和 Adobe Creative Suite :

#### Windows® :

1. 結束 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge 。
2. 開啓「我的電腦」。
3. 按兩下本機磁碟(C:)。
4. 瀏覽到「Program Files\Common Files\Adobe\ Plug-Ins\CS2\ File Formats」檔案夾。
5. 將現有的 Camera Raw.8bi 增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
6. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.8bi」，從下載位置複製到與步驟 4 中相同的檔案夾。
7. 啓動 Photoshop CS2 或 Adobe Bridge 。

#### Mac :

1. 結束 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge 。
2. 開啓「Finder」。
3. 瀏覽到本機磁碟的根目錄 (而非使用者的首個檔案夾)。
4. 瀏覽到「資源庫\Application Support\Adobe\ Plug-Ins\CS2\File Formats」檔案夾。
5. 將現有的增效模組移至其他位置 (例如，位於桌面上的新檔案夾)。請確定您將此版本妥善保留，以便日後需要回復時使用。
6. 將新版 Camera Raw 增效模組檔案「Camera Raw.plugin」，從下載位置複製到與步驟 4 中相同的檔案夾。
7. 啓動 Photoshop CS2 或 Adobe Bridge 。

## 新增的支援相機

本次更新增加了對下列幾款相機的支援。

Konica Minolta	ALPHA SWEET DIGITAL (日本)
	ALPHA-5 DIGITAL (中國)
	MAXXUM 5D (美國)
	DYNAX 5D (歐洲)
Leaf	Valeo 17
	Aptus 22
Leica	D-Lux 2
Nikon	D2Hs
	D70s
	D50
	Coolpix 8400
	Coolpix 8800
Panasonic	DMC-FZ30
	DMC-LX1

以下是 Camera Raw 3.2 所支援之相機及原始影像格式的完整清單。紅色標示新增的相機。

### Digital Negative (DNG) 原始影像格式

想要了解更多關於 DNG 原始影像格式的資料，請至 [www.adobe.com/dng](http://www.adobe.com/dng)。

### Canon

EOS-1D  
EOS-1Ds  
EOS 10D  
EOS 20D  
EOS D30  
EOS D60  
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)  
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)  
EOS-1D MARK II  
EOS-1Ds Mark II  
PowerShot 600  
PowerShot A5  
PowerShot A50  
PowerShot S30  
PowerShot S40  
PowerShot S45  
PowerShot S50  
PowerShot S60  
PowerShot S70  
PowerShot G1  
PowerShot G2  
PowerShot G3  
PowerShot G5  
PowerShot G6  
PowerShot Pro70  
PowerShot Pro90 IS  
PowerShot Pro1

### Contax

N Digital

### Epson

R-D1

### Fujifilm

FinePix F700  
FinePix S5000 Z  
FinePix S7000 Z  
FinePix S2 Pro  
FinePix S20 Pro  
FinePix S3 Pro

### Konica Minolta

DiMAGE A1  
DiMAGE A2  
DiMAGE A200  
DiMAGE 5  
DiMAGE 7  
DiMAGE 7i  
DiMAGE 7Hi  
Maxxum 7D / DYNAX 7D  
ALPHA SWEET DIGITAL (日本)  
ALPHA-5 DIGITAL (中國)  
MAXXUM 5D (美國)  
DYNAX 5D (歐洲)

### Leaf

Valeo 6  
Valeo 11  
Valeo 22  
Valeo 17  
Aptus 22

### Leica

Digilux 2  
D-Lux 2

### Nikon

D1  
D1H  
D1X  
D70  
D100  
D2H  
D2Hs  
D70s  
D50  
D2X  
Coolpix 5000  
Coolpix 5400  
Coolpix 5700  
Coolpix 8700  
Coolpix 8400  
Coolpix 8800

**Kodak**

DCS Pro 14n  
DCS Pro 14nx  
DCS Pro SLR/n  
DCS720x  
DCS760

**Olympus**

E-10  
E-1  
E-20  
EVOLT E-300  
C-5050 Zoom  
C-5060 Zoom  
C-7070 Wide Zoom  
C-8080 Wide Zoom

**Panasonic**

DMC-LC1  
DMC-FZ30  
DMC-LX1

**Pentax**

\*ist D

**Sigma**

SD9  
SD10

**Sony**

DSC-F828  
DSC-V3

## 更新

- 在以 DNG 格式儲存時，會保存更多中繼資料。這項變更要求切換至寫入 DNG 版本 1.1.0.0 的檔案，這類檔案可由 Camera Raw 2.4 或更新版本讀取。
- Added 支援 GPS 中繼資料標記。
- 修正 Canon CRW 格式檔案中時區處理的錯誤。
- 支援 Nikon D2X、D2Hs 及 D50 的白平衡「拍攝設定」。
- 在 Photoshop Elements 中使用 Camera Raw 時有新的使用者介面設計。

如果對此更新有任何問題，請參閱客戶支援網站：<http://www.chinese-t.adobe.com/support/>。

## 简体中文

### 安装

此新版本的 Camera Raw 增效工具替换随 Photoshop CS2 和 Photoshop Elements 3.0 安装的原有 Camera Raw 增效工具。

Camera Raw 3.2 增效工具与 Photoshop CS2 之前的 Photoshop 版本或 Photoshop Elements 3.0 之前的 Photoshop Elements 版本不兼容。

### Photoshop Elements:

#### Windows®:

1. 退出 Photoshop Elements。
2. 打开“我的电脑”。
3. 双击本地磁盘 (C:)。
4. 导航至“Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\Plug-Ins\File Formats”。
5. 将现有的 Camera Raw.8bi 增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
6. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.8bi) 从下载位置复制到步骤 4 的同一文件夹中。
7. 启动 Photoshop Elements。

#### Mac:

1. 退出 Photoshop Elements。
2. 打开 Finder。
3. 导航至“应用程序/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats”。
4. 将现有的增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
5. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.plugin) 从下载位置复制到步骤 3 的同一文件夹中。
6. 启动 Photoshop Elements。

### Photoshop CS2 和 Adobe Creative Suite 2:

#### Windows®:

1. 退出 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge。
2. 打开“我的电脑”。
3. 双击本地磁盘 (C:)。
4. 导航至“Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats”。
5. 将现有的 Camera Raw.8bi 增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
6. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.8bi) 从下载位置复制到步骤 4 的同一文件夹中。
7. 启动 Photoshop CS2 或 Adobe Bridge。

#### Mac:

1. 退出 Photoshop CS2 和 Adobe Bridge。
2. 打开 Finder。
3. 导航至本地磁盘的根目录（而非用户的主文件夹）。
4. 导航至“资源库/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats”。
5. 将现有的增效工具移至另一个位置（例如您的桌面上一个新文件夹）。请务必保留这个版本，以备需要恢复时使用。
6. 将 Camera Raw 增效工具 (Camera Raw.plugin) 从下载位置复制到步骤 4 的同一文件夹中。
7. 启动 Photoshop CS2 或 Adobe Bridge。

## 新支持的相机

此更新中增加了对以下相机的支持。

	柯尼卡美能达	ALPHA SWEET DIGITAL (日本)
		ALPHA-5 DIGITAL (中国)
		MAXXUM 5D (美国)
		DYNAX 5D (欧洲)
	利图	Valeo 17
		Aptus 22
	莱卡	D-Lux 2
	尼康	D2Hs
		D70s
		D50
		Coolpix 8400
		Coolpix 8800
	松下	DMC-FZ30
		DMC-LX1

以下是 Camera Raw 3.2 中所支持的相机和原始格式的完整列表。新增的相机用红色高亮显示。

### 数字负片 (DNG) 原始文件格式

有关 DNG 原始文件格式的更多信息可访问

[www.adobe.com/dng](http://www.adobe.com/dng)

### 佳能

EOS-1D  
EOS-1Ds  
EOS 10D  
EOS 20D  
EOS D30  
EOS D60  
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)  
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)  
EOS-1D MARK II  
EOS-1Ds Mark II  
PowerShot 600  
PowerShot A5  
PowerShot A50  
PowerShot S30  
PowerShot S40  
PowerShot S45  
PowerShot S50  
PowerShot S60  
PowerShot S70  
PowerShot G1  
PowerShot G2  
PowerShot G3  
PowerShot G5  
PowerShot G6  
PowerShot Pro70  
PowerShot Pro90 IS  
PowerShot Pro1

### 康泰时

N Digital

### 爱普生

R-D1

### 富士

FinePix F700  
FinePix S5000 Z  
FinePix S7000 Z  
FinePix S2 Pro  
FinePix S20 Pro  
FinePix S3 Pro

### 柯尼卡美能达

DiMAGE A1  
DiMAGE A2  
DiMAGE A200  
DiMAGE 5  
DiMAGE 7  
DiMAGE 7i  
DiMAGE 7Hi  
Maxxum 7D / DYNAX 7D  
ALPHA SWEET DIGITAL (日本)  
ALPHA-5 DIGITAL (中国)  
MAXXUM 5D (美国)  
DYNAX 5D (欧洲)

### 利图

Valeo 6  
Valeo 11  
Valeo 22  
Valeo 17  
Aptus 22

### 莱卡

Digilux 2  
D-Lux 2

### 尼康

D1  
D1H  
D1X  
D70  
D100  
D2H  
D2Hs  
D70s  
D50  
D2X  
Coolpix 5000  
Coolpix 5400  
Coolpix 5700  
Coolpix 8700  
Coolpix 8400  
Coolpix 8800

柯达

DCS Pro 14n  
DCS Pro 14nx  
DCS Pro SLR/n  
DCS720x  
DCS760

奥林巴斯

E-10  
E-1  
E-20  
EVOLT E-300  
C-5050 Zoom  
C-5060 Zoom  
C-7070 Wide Zoom  
C-8080 Wide Zoom

松下

DMC-LC1  
DMC-FZ30  
DMC-LX1

宾得

\*ist D

适马

SD9  
SD10

索尼

DSC-F828  
DSC-V3



## 更新

- 存储为 DNG 格式时可保留更多元数据。这一变化要求改为编写 DNG 1.1.0.0 文件，此类文件可通过 Camera Raw 2.4 或更高版本来读取。
- 新增了对 GPS 元数据标签的支持。
- 修正了处理佳能 CRW 格式文件时的一处时区处理缺陷。
- 面向尼康 D2X、D2Hs 和 D50 提供可实现“原照”效果的白平衡支持。
- 将 Camera Raw 与 Photoshop Elements 一起使用时，将呈现全新的用户界面。

如果您对此更新有任何问题，请参阅 Web 支持站点，网址是：  
<http://www.chinese-s.adobe.com/support/>。

---

Copyright © 2005 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.  
Adobe and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in The United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the United States and other countries. All trademarks noted herein are the property of their respective owners.

---

9/26/2005