



Vous pouvez nous contacter via la section Dépannage et résolution des problèmes courants de la [page d'accueil](#). Vous avez besoin d'aide ?

[Posez votre question à la communauté](#)

## Créer une annonce In-Article

Pour créer une [annonce In-Article](#), procédez comme suit :

1. Connectez-vous à votre compte AdSense.
2. Cliquez sur **Annonces**.
3. Cliquez sur **Blocs d'annonces**.
4. Cliquez sur **+ Nouveau bloc d'annonces**.
5. Cliquez sur **Annonces In-Article**.
6. Attribuez un nom à votre bloc d'annonces In-Article.

Nous vous recommandons de donner le préfixe "Natif" (ou une appellation similaire) aux noms de vos blocs d'annonces In-Article. Vous pourrez ainsi mieux [effectuer le suivi de leurs performances](#).

7. Faites correspondre le style de votre annonce à celui de votre contenu. Pour en savoir plus, lisez cet article relatif aux [paramètres des annonces In-Article](#).
8. Testez l'affichage de votre annonce sur différentes tailles d'écran. Pour ce faire, modifiez la largeur du conteneur dans la zone de prévisualisation à l'aide de la poignée de déplacement.  
Notez que les annonces In-Article sont [responsives](#) par défaut.
9. Cliquez sur **Enregistrer et obtenir le code**.
10. Copiez le code d'annonce In-Article, puis collez-le sur votre site (dans le code HTML de votre page).  
Nous vous recommandons de placer le code après les deux premiers paragraphes de l'article.

**Important** : Si vous souhaitez placer plusieurs annonces In-Article sur la même page, assurez-vous d'afficher suffisamment de contenu entre les annonces de façon à ne pas interrompre le flux de lecture.

### Voulez-vous afficher automatiquement ce format d'annonce sur vos pages ?

Vous pouvez activer ce format dans les [annonces automatiques](#) . Celles-ci s'appuient sur la technologie de machine learning pour choisir les stratégies de monétisation et les emplacements de diffusion les plus judicieux à votre place, ce qui vous fait gagner du temps.

## Taille des annonces responsives In-Article

Les annonces In-Article sont des annonces responsives. Cela signifie qu'elles ajustent



annonce In-Article est toujours égale à la largeur du conteneur parent (`<div>`, `<iframe>`, etc.) dans lequel elle se trouve. Notez que la largeur minimale d'une annonce In-Article est de 250 pixels. Le système AdSense ajuste automatiquement sa hauteur.

## Effectuer le suivi des performances des blocs d'annonces In-Article

Pour effectuer le suivi des performances de vos blocs d'annonces In-Article, consultez le rapport "Blocs d'annonces" :

1. Accédez à la page **Rapports**.
2. Ouvrez le rapport "Blocs d'annonces".
3. Sélectionnez vos blocs d'annonces In-Article.
4. Cliquez sur **Filtrer**.

Les données relatives aux performances de vos blocs d'annonces In-Article s'affichent alors.

---

Cet article vous a-t-il été utile ?






Oui

Non

---

Les [contenus d'aide affichés sont personnalisés](#) pour votre compte ([arnaud.mercier@audentia-gestion.fr](mailto:arnaud.mercier@audentia-gestion.fr)).

### Annonces natives In-article

-  [Annonces natives In-article](#)
-  [Créer une annonce In-Article](#)
-  [Paramètres des annonces In-article](#)
-  [Annonces In-article pleine largeur](#)
-  [Questions fréquentes relatives aux annonces natives In-article](#)

Aide AdSense

Décrivez votre problème

2



français ▼