




Nuance® Dragon® NaturallySpeaking

Guide de démarrage rapide



Branchez votre microphone

- Lorsque vous branchez un microphone à votre PC, une fenêtre d'événement audio peut s'ouvrir. Si c'est le cas, vérifiez le choix qui y est sélectionné avant de la fermer.
- Si vous souhaitez passer outre le système audio de votre PC (ou si votre PC n'a qu'une seule prise audio), utilisez un microphone USB ou un adaptateur USB.
- Si votre PC n'a qu'une seule prise audio, vous pouvez aussi utiliser un adaptateur en forme de Y.
- Si vous utilisez un microphone Bluetooth, branchez son adaptateur USB à un port de votre PC et vérifiez qu'il est bien en mode d'appel. Pour des informations sur l'utilisation d'un casque Bluetooth Dragon ou Plantronics Calisto, voir :

nuance.fr/support/dragon-naturallyspeaking/index.htm

- Il peut être utile de vérifier les paramètres audio dans le Panneau de configuration (cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône haut-parleur dans la barre d'état système de Windows).

Important : Si votre microphone doit se brancher à un port USB, vous pouvez maintenant utiliser n'importe quel port et même le brancher après l'ouverture de Dragon.

Étape 1: Installez Dragon

Remarque : si une version antérieure est installée, nous conseillons de sauvegarder votre profil avant d'installer.

- Fermez tous les programmes ouverts. Si vous avez un programme antivirus, désactivez-le jusqu'à la fin de l'installation.
- Insérez le DVD Dragon dans votre PC (ou lancez le fichier setup.exe), puis suivez les instructions à l'écran.
- Tapez le numéro de série présent sur la pochette du DVD (ou, si vous avez téléchargé le logiciel, dans le courriel qui vous a été envoyé). Cliquez sur Suivant et acceptez les options recommandées.



À la fin de l'installation, assurez-vous que votre microphone est branché, puis démarrez Dragon (double-cliquez son icône sur le Bureau).



Étape 2: Votre profil utilisateur

Si vous découvrez Dragon... Une suite d'écrans vous aidera à créer le meilleur profil possible pour votre usage. Ne bâcliez pas ce processus. Il est déterminant pour obtenir une bonne qualité de reconnaissance initiale !

Une fois votre profil créé, Dragon offre différentes façons de le perfectionner, notamment en analysant des documents spécifiques.

Si vous utilisiez Dragon 11 ou 12... Dragon 13 détecte les profils présents sur votre PC et lance l'Assistant de Mise à niveau. (Si vous ne souhaitez pas mettre à niveau un profil maintenant, fermez l'assistant. Vous pourrez y accéder plus tard à partir du menu Démarrer.)


Important: Une fois la mise à niveau terminée, nous vous conseillons vivement de lancer l'Optimisation de précision (dans le menu Son) et de lire les Nouveautés dans l'Aide.



Étape 3: Avant de commencer à dicter...

Utilisez le Didacticiel interactif (ses simulations permettent notamment de s'entraîner à dicter, éditer, et utiliser des commandes vocales.)

Cliquez ensuite sur le menu Aide de la barre Dragon et consultez son contenu.



Étape 4: Personnalisez le vocabulaire de votre profil

Dragon connaît des milliers de mots mais devra apprendre quels mots et expressions vous utilisez : surnoms, jargon professionnel, adresses électroniques, etc.

En personnalisant votre Profil, vous éviterez de nombreuses erreurs.


Il y a plusieurs façons de le faire, notamment en demandant à Dragon d'analyser des textes similaires à ceux que vous comptez dicter. Voir « Améliorer la reconnaissance » dans le menu Aide.

Le Volet de référence

Le Volet présente des exemples de commandes (globales ou spécifiques à l'application).

Il contient des liens vers des rubriques d'Aide pertinentes.

Vous pouvez ouvrir le Volet en disant « Ouvrir le Volet Dragon » ou « Que puis-je dire ? »



actif : Dragon est à l'écoute.



inactif : Dragon n'entend rien.



Remarque : Cliquer avec le bouton droit dans le Volet affiche un menu permettant entre autres de changer la taille du texte et imprimer.

Une habitude à prendre : contrôlez si Dragon écoute

Pour contrôler le microphone de Dragon :

- Appuyez sur la touche + du pavé numérique (cette touche de raccourci peut être modifiée dans la boîte Options de Dragon).
- Cliquez sur l'icône du microphone dans la barre Dragon ou dans la barre d'état système.
- Dites des commandes, dont « au repos », « au travail » et « éteindre le microphone ».

Votre première dictée

Démarrez l'Editeur Dragon ou autre traitement de texte et assurez-vous que le point d'insertion se trouve dans le document. Allumez le microphone, puis dictez quelques phrases d'une voix claire et naturelle. Dites la ponctuation et les commandes de type « nouveau paragraphe » et « à la ligne ».


Quand vous dictez, une petite icône Dragon indique que le logiciel traite vos paroles. N'attendez pas que Dragon vous « rattrape ». Habituez-vous à dicter à un bon rythme, faisant des phrases complètes pour donner à Dragon plus de contexte. Dicter de façon hachée donne de moins bons résultats.

Remarque : Dragon traite automatiquement de nombreux éléments de formatage, y compris les espaces, les dates et les pourcentages, ainsi que les majuscules initiales. Pour dicter un mot dont la première lettre doit être mise en majuscule, dites « En maj » avant le mot.

Correction d'erreurs

Même si personnaliser le vocabulaire vous évitera de nombreuses erreurs, certaines erreurs sont inévitables. Corriger les erreurs commises par Dragon l'aide à améliorer votre profil et ne pas les refaire. Vous pouvez choisir le moment et la manière de corriger. Dragon permet de corriger par la voix mais aussi au clavier, avec une touche de raccourci, et plus encore. (Voir la boîte de dialogue Options.)

Si Dragon a mal écrit quelque chose, vous pouvez dire « Corriger ça » ou « Corriger <xyz> », <xyz> représentant le(s) mot(s) erroné(s) à l'écran.



Le menu Correction apparaît alors, présentant une liste de suggestions numérotées. Si l'une d'elles est ce que vous attendiez, choisissez-la (par exemple, dites « Prendre 1 »).


Sinon, dites « Épeler ça » pour ouvrir la Fenêtre d'épellation, où vous pouvez épeler ou saisir au clavier ce que Dragon aurait dû reconnaître (ou modifier une alternative presque correcte).

Fermer Dragon

Il est préférable de quitter Dragon au moins une fois par jour : dans le menu DragonBar, choisissez Quitter Dragon.

Si un message vous invite à enregistrer les modifications apportées à votre profil, répondez oui pour conserver les bénéfices de votre session (par exemple, analyse de textes ou ajout d'une forme orale).

Remarque : le message peut également vous proposer une optimisation rapide de votre profil.



Pour aller plus loin


Quand vous débutez avec Dragon, attachez-vous d'abord à vous habituer à dicter de manière fluide et personnaliser le vocabulaire. Avec le temps, vous pourrez apprendre à faire de plus en plus de choses à la voix.

À tout moment, vous pouvez lancer une recherche dans l'Aide en disant une commande directe comme par exemple « Rechercher dans l'Aide vitesse et précision ». Vous pouvez également utiliser le menu Aide.

De nombreuses ressources sont disponibles sur le Web, notamment les plus récents guides, conseils, vidéos, informations sur le matériel compatible, partenaires qui proposent des services personnalisés et assistance technique.

Voir www.nuance.fr/dragon

Aperçu de caractères (voir l'Aide pour plus d'exemples)



Remarque : dans l'Éditeur de vocabulaire, vous pouvez modifier formes orales et propriétés.

Exemples de : ponctuation

Pour saisir...	Dites...
.	point
!	point d'exclamation
(	ouvrir la parenthèse parenthèse ouvrante
»	guillemets fermants fermer les guillemets [français]
@	arobase a commercial
+	signe plus symbole plus
_	signe soulignement
-	tiret petit tiret petit trait
—	grand tiret long trait
;	point virgule
{	accolade ouvrante
;-)	icône clin d'œil smiley clin d'œil
&	et commercial
§	signe de paragraphe symbole de paragraphe

Nombres, dates, heures, unités, prix...

Formatage automatique

☒ **Formater automatiquement**

☒ Adresses Web et électroniques ☐ Codes monétaires ISO

☒ Adresses postales ☒ Numéros de téléphone

☒ Dates ☒ Prix

Selon la dictée

☒ Unités de mesure ☒ Autres nombres

☒ « millions » au lieu de « 000 000 »

☒ En chiffres, si supérieur ou égal à

☒ Permettre des pauses dans les énoncés formatés

☐ Verr Maj à priorité sur les commandes de capitalisation

Remarque : Vous pouvez modifier la façon dont Dragon formate les numéros, abréviations, etc. (L'Éditeur de vocabulaire permet de définir les Propriétés de mot, par exemple pour utiliser « fig. » au lieu de « figure » devant les nombres, ou « etc. » au lieu de « et cetera ».)

Pour saisir...	Dites...
4.2	quatre virgule deux
4 mm	quatre millimètres
4 kg	quatre kilos (ou dites quatre kilogrammes)
4°	quatre degrés
4	en chiffre quatre (ou dites épeler quatre)
4,50 m	quatre mètres cinquante
4,10 €	quatre euros et dix centimes
10,50 €	dix euros cinquante
10 \$	dix dollars
MMIV	chiffre romain deux mille quatre
0,03	zéro virgule zéro trois
4/32	quatre divisé par trente-deux
179	cent soixante-dix-neuf
5423	cinq mille quatre cent vingt-trois
5,423	cinq virgule quatre deux trois
61 330	soixante et un mille trois cent trente
75020	code postal soixante-quinze zéro deux zéro
75005	code postal soixante-quinze zéro zéro cinq
20h30	vingt heures trente
15 mai 2003	quinze mai deux mille trois

Aperçu de commandes (voir le Volet, l'Aide et l'Explorateur de commandes)

Pour cliquer sur un bouton ou autre élément de l'interface, prononcez son nom précédé de « cliquer » (voir l'onglet Commandes de la boîte de dialogue Options).

Marquez une pause avant et après les commandes mais pas pendant leur énoncé.

Contrôler le Microphone

Au repos

Au travail

Éteindre le microphone

Chercher sur internet

Ouvrir le meilleur site sur...

Chercher sur Google 7 divisé par 9

Chercher sur Wikipédia...

Chercher des images de...

Chercher des nouvelles de...

Email

Trouver site Web de Gmail | Outlook.com

Ouvrir le meilleur site Web sur Yahoo mail

Cliquer Boîte de réception

Cliquer Brouillons

Cliquer Nouveau message

Cliquer Répondre

Cliquer Champ texte

Sélectionner du texte

Sélectionner tout

Sélectionner <xyz>

Sélectionner les <n> mots suivants

Sélectionner <début> jusqu'à <fin>

Sélectionner ligne précédente

Sélectionner le document

Désélectionner ça

Déplacer le point d'insertion

Insérer avant <xyz>

Revenir

Aller au début | à la fin

Aller au début | à la fin

<n> à gauche

Page en haut | en bas

Obtenir de l'Aide

Ouvrir l'Aide

Que puis-je dire

Volet de référence

Rechercher dans l'aide...

Chercher sur l'ordinateur

(requiert une indexation)

Chercher sur l'ordinateur...

Chercher dans les documents...

Chercher dans ma messagerie...

Cliquer Rechercher

Surfer sur le Web

Aller à la barre adresses, Appuyer sur alt d

Aller à cette adresse, Appuyer sur Entrée

Actualiser la page, Appuyer sur F5

Ouvrir nouvel onglet, Appuyer sur contrôle t

Chercher sur cette page, Appuyer sur contrôle f

Modifier du texte

Reprendre à <xyz>

Supprimer la ligne

Supprimer les <n> mots précédents

Effacer ça <n> fois

Retour-arrière <n>

Annuler ça

Couper ça

Coller ça

Ceci entre guillemets

Afficher la boîte de dictée

Ajouter lignes et espaces

À la ligne

Nouveau paragraphe

Appuyer sur Entrée

Appuyer sur tabulation

Corriger une erreur de Dragon

Corriger <xyz>

Corriger ça

Écrire <mot> <terminaison>

Bouger dans une liste

<n> en bas

Aller à la fin | au début

Appuyer sur Entrée

Appuyer sur flèche droite

Fenêtres

Basculer vers <nom de fenêtre>

Montrer le Bureau

Énumérer toutes les fenêtres

Réduire la fenêtre

Restaurer les fenêtres

Énumérer les fenêtres pour <logiciel>

Ouvrir et Fermer

(voir les options pour le

Bureau et le menu Démarrer)

Cliquer Démarrer

Lancer <nom de l'élément>

Démarrer Microsoft Outlook

Ouvrir le Panneau de configuration

Ouvrir l'Éditeur Dragon

Démarrer Microsoft Word

Lancer Internet Explorer

Fermer la fenêtre

Déplacer la souris

Souris en haut

Souris à droite

Souris en bas plus lentement

Arrêter

Cliquer la souris

Souris cliquer

Souris double cliquer

Souris clic droit

Épeler

Épeler ça

Épeler <en maj b a tiret cinq>

Épeler <espace marie anatole joseph>

Activer mode épellation

Formater

Mettre ça avec des puces, Ça sans puces

Mettre en gras ceci

Souligner <xyz>, Mettre en maj <xyz>

Ceci toutes maj, Ceci en min

Activer | Annuler toutes maj

Positionner la souris

Damier de souris

Fenêtre damier

Damier de souris <1 à 9><1 à 9>

Annuler

Faire glisser la souris

Glisser la souris en bas plus vite

Glisser la souris en bas à droite très vite

Glisser la souris en haut très vite