

Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.5 Read Me

1.	English	2
2.	Français	6
3.	Deutsch	10
4.	Italiano	14
5.	Español	18
6.	Svenska	22
7.	Nederlands	26
8.	Dansk	30
9.	Suomi	34
10.	Norsk	38
11.	Português	42

Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.5 Read Me

Installation

This new version of the Camera Raw plug-in replaces the original Camera Raw plug-in that was installed with Photoshop CS2, Photoshop Elements 3.0 and Photoshop Elements 4.0.

The Camera Raw 3.5 plug-in is not compatible with versions of Photoshop earlier than Photoshop CS2 or versions of Photoshop Elements earlier than Photoshop Elements 3.0.

Photoshop Elements:

Windows®:

1. Exit Photoshop Elements
2. Open My Computer
3. Double-click Local Disk (C:)
4. Navigate to Program Files\Adobe\Photoshop Elements [3.0 or 4.0]\Plug-Ins\File Formats
5. Move the existing Camera Raw.8bi plug-in to another location (for example, a new folder on your desktop). Ensure you keep this version in case you need to revert back.
6. Copy the Camera Raw plug-in, Camera Raw.8bi, from the download into the same folder as Step 4.
7. Launch Photoshop Elements

Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Exit Photoshop Elements
2. Open the Finder
3. Navigate to Applications/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats
4. Move the existing plug-in to another location (for example, a new folder on your desktop). Ensure you keep this version in case you need to revert back.
5. Copy the Camera Raw plug-in, Camera Raw, from the download into the same folder as in Step 3.
6. Launch Photoshop Elements

Photoshop Elements 4.0

1. Exit Photoshop Elements and Adobe Bridge
2. Open the Finder
3. Navigate to the root of the local disk (not the user's home folder).
4. Navigate to Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Move the existing plug-in to another location (for example, a new folder on your desktop). Ensure you keep this version in case you need to revert back.
6. Copy the Camera Raw plug-in, Camera Raw, from the download into the same folder as in Step 4.
7. Launch Photoshop Elements or Adobe Bridge.

Photoshop CS2 and Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Exit Photoshop CS2 and Adobe Bridge.
2. Open My Computer.
3. Double-click Local Disk (C:).
4. Navigate to Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats.
5. Move the existing Camera Raw.8bi plug-in to another location (for example, a new folder on your desktop). Ensure you keep this version in case you need to revert back.
6. Copy the Camera Raw plug-in, Camera Raw.8bi, from the download into the same folder as Step 4.
7. Launch Photoshop CS2 or Adobe Bridge.

Mac:

1. Exit Photoshop CS2 and Adobe Bridge.
2. Open the Finder.
3. Navigate to the root of the local disk (not the user's home folder).

4. Navigate to Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Move the existing plug-in to another location (for example, a new folder on your desktop). Ensure you keep this version in case you need to revert back.
6. Copy the Camera Raw plug-in, Camera Raw, from the download into the same folder as in Step 4.
7. Launch Photoshop CS2 or Adobe Bridge.

New Supported Cameras

Support for the following cameras has been added in this update.

Kodak	EasyShare P712
Nikon	D2Xs
Panasonic	DMC-FZ50
	DMC-L1
Sony	A100

Below is a complete list of supported cameras and raw formats included in Camera Raw 3.5. The new cameras are highlighted in red.

Digital Negative (DNG) raw file format

Learn more about the DNG raw file format at

www.adobe.com/dng

Canon

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS-30D
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1
R-D1s

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad

H2D (DNG)

Kodak

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx

Konica Minolta

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Japan)
ALPHA-5 DIGITAL (China)
MAXXUM 5D (USA)
DYNAX 5D (Europe)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22
Aptus 65
Aptus 75

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
D2Xs
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
EVOLT E-330

DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P712
EasyShare P850
EasyShare P880

E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-320
SP-350
SP-500UZ

Panasonic

DMC-L1
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-FZ50
DMC-LX1

Pentax

*ist D
*ist DL
*ist DL2
*ist DS
*ist DS2

Ricoh

GR Digital (DNG)

Samsung

Pro 815 (DNG)
GX-1S

Sigma

SD9
SD10

Sony

A100
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

If you have any problems with this update, please refer to the support Web site at <http://www.adobe.com/support/>.

Lisez-moi Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.5

Installation

Cette nouvelle version du module externe Camera Raw remplace le module externe d'origine installé avec Photoshop CS2, Photoshop Elements 3.0 et Photoshop Elements 4.0.

Le module externe Camera Raw 3.5 est incompatible avec les versions de Photoshop antérieures à Photoshop CS2 et avec les versions de Photoshop Elements antérieures à Photoshop Elements 3.0.

Photoshop Elements :

Windows® :

1. Quittez Photoshop Elements.
2. Ouvrez votre Poste de Travail.
3. Cliquez deux fois sur Disque local (C:).
4. Naviguez jusqu'au dossier Program Files\Adobe\Photoshop Elements [3.0 ou 4.0]\Plug-Ins\File Formats.
5. Déplacez le module externe Camera Raw.8bi existant vers un autre emplacement (par exemple, dans un nouveau dossier sur votre bureau). Assurez-vous de conserver ce module externe d'origine, au cas où vous devriez revenir à cette ancienne version.
6. Copiez le module externe de Camera Raw, nommé Camera Raw.8bi, à partir du dossier de téléchargement vers le dossier dont le chemin est décrit à l'étape 4.
7. Lancez Photoshop Elements.

Macintosh :

Photoshop Elements 3.0

1. Quittez Photoshop Elements.
2. Ouvrez le Finder.
3. Naviguez jusqu'au dossier Applications/Adobe/Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats.
4. Déplacez le module externe existant vers un autre emplacement (par exemple, dans un nouveau dossier sur votre bureau). Assurez-vous de conserver ce module externe d'origine, au cas où vous devriez revenir à cette ancienne version.
5. Copiez le module externe de Camera Raw, nommé Camera Raw, à partir du dossier de téléchargement vers le dossier dont le chemin est décrit à l'étape 3.
6. Lancez Photoshop Elements.

Photoshop Elements 4.0

1. Quittez Photoshop Elements et Adobe Bridge.
2. Ouvrez le Finder.
3. Naviguez jusqu'à la racine du disque local (distincte du dossier de départ de l'utilisateur).
4. Naviguez jusqu'à Bibliothèque/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Déplacez le module externe existant vers un autre emplacement (par exemple, dans un nouveau dossier sur votre bureau). Assurez-vous de conserver ce module externe d'origine, au cas où vous devriez revenir à cette ancienne version.
6. Copiez le module externe de Camera Raw, nommé Camera Raw, à partir du dossier de téléchargement vers le dossier dont le chemin est décrit à l'étape 4.
7. Lancez Photoshop Elements ou Adobe Bridge.

Photoshop CS2 et Adobe Creative Suite 2 :

Windows® :

1. Quittez Photoshop CS2 et Adobe Bridge.
2. Ouvrez votre Poste de Travail.
3. Cliquez deux fois sur Disque local (C:).
4. Naviguez jusqu'au dossier Program Files\Fichiers communs\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats.
5. Déplacez le module externe Camera Raw.8bi existant vers un autre emplacement (par exemple, dans un nouveau dossier sur votre bureau). Assurez-vous de conserver ce module externe d'origine, au cas où vous devriez revenir à cette ancienne version.
6. Copiez le module externe de Camera Raw, nommé Camera Raw.8bi, à partir du dossier de téléchargement vers le dossier dont le chemin est décrit à l'étape 4.
7. Lancez Photoshop CS2 ou Adobe Bridge.

Macintosh :

1. Quittez Photoshop CS2 et Adobe Bridge.
2. Ouvrez le Finder.
3. Naviguez jusqu'à la racine du disque local (distincte du dossier de départ de l'utilisateur).
4. Naviguez jusqu'à Bibliothèque/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Déplacez le module externe existant vers un autre emplacement (par exemple, dans un nouveau dossier sur votre bureau). Assurez-vous de conserver ce module externe d'origine, au cas où vous devriez revenir à cette ancienne version.
6. Copiez le module externe de Camera Raw, nommé Camera Raw, à partir du dossier de téléchargement vers le dossier dont le chemin est décrit à l'étape 4.
7. Lancez Photoshop CS2 ou Adobe Bridge.

Nouveaux appareils photo pris en charge

Les appareils photo suivants ont été ajoutés à cette mise à jour.

Kodak	EasyShare P712
Nikon	D2Xs
Panasonic	DMC-FZ50
	DMC-L1
Sony	A100

Consultez ci-dessous la liste complète des appareils photo et formats bruts inclus dans Camera Raw 3.5.
Les nouveaux appareils photo figurent en rouge.

Format de fichier brut **DNG (négatif numérique)**

Pour plus de détails sur le format de fichier brut DNG, consultez le site www.adobe.fr/products/dng/

Canon

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS-30D
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1
R-D1s

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad

H2D (DNG)

Kodak

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx

Konica Minolta

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Japon)
ALPHA-5 DIGITAL (Chine)
MAXXUM 5D (Etats-Unis)
DYNAX 5D (Europe)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22
Aptus 65
Aptus 75

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
D2Xs
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
EVOLT E-330

DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P712
EasyShare P850
EasyShare P880

E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Zoom grand angle
C-8080 Zoom grand angle
SP-310
SP-320
SP-350
SP-500UZ

Panasonic

DMC-L1
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-FZ50
DMC-LX1

Pentax

*ist D
*ist DL
*ist DL2
*ist DS
*ist DS2

Ricoh

GR Digital (DNG)

Samsung

Pro 815 (DNG)
GX-1S

Sigma

SD9
SD10

Sony

A100
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

Pour tout problème concernant cette mise à jour, consultez le site Web de support, à l'adresse <http://www.adobe.fr/support/>.

Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.5 – Bitte lesen

Installation

Diese neue Version des Camera Raw-Zusatzmoduls ersetzt das gleichnamige Original-Camera Raw-Zusatzmodul, das mit Photoshop CS2 bzw. Photoshop Elements 3.0 oder Photoshop Elements 4.0 installiert wurde.

Das Camera Raw 3.5-Zusatzmodul ist nur mit Photoshop-Versionen ab Photoshop CS2 und Photoshop Elements-Versionen ab Photoshop Elements 3.0 kompatibel.

Photoshop Elements:

Windows®:

1. Beenden Sie Photoshop Elements.
2. Öffnen Sie den Arbeitsplatz.
3. Doppelklicken Sie auf das Symbol für die lokale Festplatte (C:).
4. Wechseln Sie zu Programme\Adobe\Photoshop Elements [3.0 oder 4.0]\Plug-Ins\File Formats.
5. Verschieben Sie das in diesem Ordner vorhandene Zusatzmodul „Camera Raw.8bi“ an einen anderen Speicherort (beispielsweise in einen neuen Ordner auf dem Desktop). Sie sollten diese Version für den Fall behalten, dass Sie den Vorgang rückgängig machen müssen.
6. Kopieren Sie das Camera Raw-Zusatzmodul „Camera Raw.8bi“ von seinem derzeitigen Speicherplatz in den in Schritt 4 angegebenen Ordner.
7. Starten Sie Photoshop Elements.

Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Beenden Sie Photoshop Elements.
2. Öffnen Sie den Finder.
3. Wechseln Sie zu Applications/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats.
4. Verschieben Sie das in diesem Ordner vorhandene Zusatzmodul an einen anderen Speicherort (beispielsweise in einen neuen Ordner auf dem Desktop). Sie sollten diese Version für den Fall behalten, dass Sie den Vorgang rückgängig machen müssen.
5. Kopieren Sie das Camera Raw-Zusatzmodul „Camera Raw“ von seinem derzeitigen Speicherplatz in den in Schritt 3 angegebenen Ordner.
6. Starten Sie Photoshop Elements.

Photoshop Elements 4.0

1. Beenden Sie Photoshop Elements und Adobe Bridge.
2. Öffnen Sie den Finder.
3. Wechseln Sie zum Stammordner der lokalen Festplatte (nicht zum Home-Ordner des Benutzers).
4. Wechseln Sie zu Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Verschieben Sie das in diesem Ordner vorhandene Zusatzmodul an einen anderen Speicherort (beispielsweise in einen neuen Ordner auf dem Desktop). Sie sollten diese Version für den Fall behalten, dass Sie den Vorgang rückgängig machen müssen.
6. Kopieren Sie das Camera Raw-Zusatzmodul „Camera Raw“ von seinem derzeitigen Speicherplatz in den in Schritt 4 angegebenen Ordner.
7. Starten Sie Photoshop Elements oder Adobe Bridge.

Photoshop CS2 und Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Beenden Sie Photoshop CS2 und Adobe Bridge.
2. Öffnen Sie den Arbeitsplatz.
3. Doppelklicken Sie auf das Symbol für die lokale Festplatte (C:).
4. Wechseln Sie zu Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats.
5. Verschieben Sie das in diesem Ordner vorhandene Zusatzmodul „Camera Raw.8bi“ an einen anderen Speicherort (beispielsweise in einen neuen Ordner auf dem Desktop). Sie sollten diese Version für den Fall behalten, dass Sie den Vorgang rückgängig machen müssen.
6. Kopieren Sie das Camera Raw-Zusatzmodul „Camera Raw.8bi“ von seinem derzeitigen Speicherplatz in den in Schritt 4 angegebenen Ordner.
7. Starten Sie Photoshop CS2 oder Adobe Bridge.

Mac:

1. Beenden Sie Photoshop CS2 und Adobe Bridge.
2. Öffnen Sie den Finder.
3. Wechseln Sie zum Stammordner der lokalen Festplatte (nicht zum Home-Ordner des Benutzers).
4. Wechseln Sie zu Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Verschieben Sie das in diesem Ordner vorhandene Zusatzmodul an einen anderen Speicherort (beispielsweise in einen neuen Ordner auf dem Desktop). Sie sollten diese Version für den Fall behalten, dass Sie den Vorgang rückgängig machen müssen.
6. Kopieren Sie das Camera Raw-Zusatzmodul „Camera Raw“ von seinem derzeitigen Speicherplatz in den in Schritt 4 angegebenen Ordner.
7. Starten Sie Photoshop CS2 oder Adobe Bridge.

Neu unterstützte Kameras

Dieses Update unterstützt jetzt auch die nachstehenden Kameras.

Kodak	EasyShare P712
Nikon	D2Xs
Panasonic	DMC-FZ50
	DMC-L1
Sony	A100

Die folgende Liste enthält alle Kameras und Raw-Formate, die von Camera Raw 3.5 unterstützt werden. Die neuen Kameras sind rot dargestellt.

Raw-Dateiformat **Digital Negative (DNG)**

Weitere Informationen zum DNG-Raw-Dateiformat finden Sie unter www.adobe.de/products/dng/

Canon

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS 30D
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1
R-D1s

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad

H2D (DNG)

Kodak

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx

Konica Minolta

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
Maxxum 7D/DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Japan)
ALPHA-5 DIGITAL (China)
MAXXUM 5D (USA)
DYNAX 5D (Europa)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22
Aptus 65
Aptus 75

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
D2Xs
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
EVOLT E-330

DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P712
EasyShare P850
EasyShare P880

E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-320
SP-350
SP-500UZ

Panasonic

DMC-L1
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-FZ50
DMC-LX1

Pentax

*ist D
*ist DL
*ist DL2
*ist DS
*ist DS2

Ricoh

GR Digital (DNG)

Samsung

Pro 815 (DNG)
GX-1S

Sigma

SD9
SD10

Sony

A100
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

Bei Problemen mit diesem Update besuchen Sie bitte die Website des technischen Supports unter <http://www.adobe.de/support/>.

Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.5 - Leggimi

Installazione

Questa nuova versione del plug-in Camera Raw sostituisce il plug-in Camera Raw originale, installato con Photoshop CS2, Photoshop Elements 3.0 e Photoshop Elements 4.0.

Il plug-in Camera Raw 3.5 non è compatibile con le versioni di Photoshop anteriori a Photoshop CS2 o con le versioni di Photoshop Elements anteriori a Photoshop Elements 3.0.

Photoshop Elements:

Windows®:

1. Uscite da Photoshop Elements.
2. Aprite Risorse del computer.
3. Fate doppio clic su Disco locale (C:).
4. Navigate fino a Programmi\Adobe\Photoshop Elements [3.0 or 4.0]\Plug-Ins\File Formats.
5. Spostate il plug-in Camera Raw.8bi in un'altra posizione (ad esempio una nuova cartella sulla scrivania). Assicuratevi di conservare questa versione in modo da poterla eventualmente ripristinare.
6. Copiate il plug-in Camera Raw (Camera Raw.8bi) dalla cartella in cui l'avete scaricato alla cartella del punto 4.
7. Avviate Photoshop Elements.

Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Uscite da Photoshop Elements.
2. Aprite il Finder.
3. Individuate la cartella Applications/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats.
4. Spostate il plug-in attualmente installato in un'altra posizione (ad esempio una nuova cartella sulla scrivania). Assicuratevi di conservare questa versione in modo da poterla eventualmente ripristinare.
5. Copiate il plug-in Camera Raw (Camera Raw) dalla cartella in cui l'avete scaricato alla cartella di cui al punto 3.
6. Avviate Photoshop Elements.

Photoshop Elements 4.0

1. Uscite da Photoshop Elements e Adobe Bridge.
2. Aprite il Finder.
3. Portatevi al root del disco locale (non la cartella principale dell'utente).
4. Individuate la cartella Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Spostate il plug-in attualmente installato in un'altra posizione (ad esempio una nuova cartella sulla scrivania). Assicuratevi di conservare questa versione in modo da poterla eventualmente ripristinare.
6. Copiate il plug-in Camera Raw (Camera Raw) dalla cartella in cui l'avete scaricato alla cartella di cui al punto 4.
7. Avviate Photoshop Elements o Adobe Bridge.

Photoshop CS2 e Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Uscite da Photoshop CS2 e Adobe Bridge.
2. Aprite Risorse del computer.
3. Fate doppio clic su Disco locale (C:).
4. Individuate la cartella Programmi\File comuni\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats.
5. Spostate il plug-in Camera Raw.8bi in un'altra posizione (ad esempio una nuova cartella sulla scrivania). Assicuratevi di conservare questa versione in modo da poterla eventualmente ripristinare.
6. Copiate il plug-in Camera Raw (Camera Raw.8bi) dalla cartella in cui l'avete scaricato alla cartella di cui al punto 4.
7. Avviate Photoshop CS2 o Adobe Bridge.

Mac:

1. Uscite da Photoshop CS2 e Adobe Bridge.
2. Aprite il Finder.
3. Portatevi al root del disco locale (non la cartella principale dell'utente).
4. Individuate la cartella Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Spostate il plug-in attualmente installato in un'altra posizione (ad esempio una nuova cartella sulla scrivania). Assicuratevi di conservare questa versione in modo da poterla eventualmente ripristinare.
6. Copiate il plug-in Camera Raw (Camera Raw) dalla cartella in cui l'avete scaricato alla cartella di cui al punto 4.
7. Avviate Photoshop CS2 o Adobe Bridge.

Nuove fotocamere supportate

Questo aggiornamento supporta le seguenti nuove fotocamere:

Kodak	EasyShare P712
Nikon	D2Xs
Panasonic	DMC-FZ50
	DMC-L1
Sony	A100

Elenco completo delle fotocamere e dei formati raw supportati dal presente plug-in Camera Raw 3.5. Le nuove fotocamere sono indicate in rosso.

Formato raw **Digital Negative (DNG)**

Per ulteriori informazioni sul formato raw DNG, visitate il sito Web www.adobe.it/products/dng/.

Canon

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS-30D
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1
R-D1s

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad

H2D (DNG)

Kodak

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx

Konica Minolta

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Giappone)
ALPHA-5 DIGITAL (Cina)
MAXXUM 5D (USA)
DYNAX 5D (Europa)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22
Aptus 65
Aptus 75

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
D2Xs
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
EVOLT E-330

DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P712
EasyShare P850
EasyShare P880

E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-320
SP-350
SP-500UZ

Panasonic

DMC-L1
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-FZ50
DMC-LX1

Pentax

*ist D
*ist DL
*ist DL2
*ist DS
*ist DS2

Ricoh

GR Digital (DNG)

Samsung

Pro 815 (DNG)
GX-1S

Sigma

SD9
SD10

Sony

A100
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

Nell'eventualità di problemi riscontrati con questo aggiornamento, consultate il sito Web dedicato al supporto tecnico, all'indirizzo <http://www.adobe.it/support/>.

Léame de Camera Raw 3.5 para Adobe® Photoshop®

Instalación

La versión nueva del plugin Camera Raw sustituye al plugin Camera Raw original instalado con Photoshop CS2, Photoshop Elements 3.0 y Photoshop Elements 4.0.

El plugin Camera Raw 3.5 no es compatible con versiones de Photoshop anteriores a Photoshop CS2 ni versiones de Photoshop Elements anteriores a Photoshop Elements 3.0.

Photoshop Elements:

Windows®:

1. Salga de Photoshop Elements.
2. Abra Mi PC.
3. Haga doble clic en Disco local (C:).
4. Navegue hasta Archivos de programa\Adobe\Photoshop Elements [3.0 ó 4.0]\Plugins\Formatos de archivo.
5. Mueva el plugin Camera Raw.8bi existente a otra ubicación (por ejemplo, una carpeta nueva en el escritorio). Asegúrese de guardar esta versión, por si tiene que volver a instalarla.
6. Copie el plugin Camera Raw, Camera Raw.8bi, de la descarga en la misma carpeta que el paso 4.
7. Inicie Photoshop Elements.

Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Salga de Photoshop Elements.
2. Abra el Finder.
3. Navegue hasta Aplicaciones/Adobe Photoshop Elements 3/Plugins/Formatos de archivo.
4. Mueva el plugin existente a otra ubicación (por ejemplo, una carpeta nueva en el escritorio). Asegúrese de guardar esta versión, por si tiene que volver a instalarla.
5. Copie el plugin Camera Raw, Camera Raw, de la descarga en la misma carpeta que el paso 3.
6. Inicie Photoshop Elements.

Photoshop Elements 4.0

1. Salga de Photoshop Elements y Adobe Bridge.
2. Abra el Finder.
3. Navegue hasta la raíz del disco local (no la carpeta de inicio del usuario).
4. Navegue hasta Librería/Application Support/Adobe/Plugins/CS2/Formatos de archivo.
5. Mueva el plugin existente a otra ubicación (por ejemplo, una carpeta nueva en el escritorio). Asegúrese de guardar esta versión, por si tiene que volver a instalarla.
6. Copie el plugin Camera Raw, Camera Raw, de la descarga en la misma carpeta que el paso 4.
7. Inicie Photoshop Elements o Adobe Bridge.

Photoshop CS2 y Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Salga de Photoshop CS2 y Adobe Bridge.
2. Abra Mi PC.
3. Haga doble clic en Disco local (C:).
4. Navegue hasta Archivos de programa\Archivos comunes\Adobe\Plugins\CS2\Formatos de archivo.
5. Mueva el plugin Camera Raw.8bi existente a otra ubicación (por ejemplo, una carpeta nueva en el escritorio). Asegúrese de guardar esta versión, por si tiene que volver a instalarla.
6. Copie el plugin Camera Raw, Camera Raw.8bi, de la descarga en la misma carpeta que el paso 4.
7. Inicie Photoshop CS2 o Adobe Bridge.

Mac:

1. Salga de Photoshop CS2 y Adobe Bridge.
2. Abra el Finder.

3. Navegue hasta la raíz del disco local (no la carpeta de inicio del usuario).
4. Navegue hasta Librería/Application Support/Adobe/Plugins/CS2/Formatos de archivo.
5. Mueva el plugin existente a otra ubicación (por ejemplo, una carpeta nueva en el escritorio).
Asegúrese de guardar esta versión, por si tiene que volver a instalarla.
6. Copie el plugin Camera Raw, Camera Raw, de la descarga en la misma carpeta que el paso 4.
7. Inicie Photoshop CS2 o Adobe Bridge.

Nuevas cámaras admitidas

En esta actualización se ha añadido compatibilidad con las cámaras que se muestran a continuación.

Kodak	EasyShare P712
Nikon	D2Xs
Panasonic	DMC-FZ50
	DMC-L1
Sony	A100

A continuación se muestra una lista completa de las cámaras y formatos RAW admitidos en Camera Raw 3.5. Las cámaras nuevas aparecen resaltadas en rojo.

Formato de archivo RAW **Digital Negative (DNG)**

Para obtener más información sobre el formato de archivo RAW DNG, visite www.adobe.es/products/dng/.

Canon

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS-30D
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1
R-D1s

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad

H2D (DNG)

Kodak

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx

Konica Minolta

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Japón)
ALPHA-5 DIGITAL (China)
MAXXUM 5D (EE.UU.)
DYNAX 5D (Europa)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22
Aptus 65
Aptus 75

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
D2Xs
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
EVOLT E-330

DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P712
EasyShare P850
EasyShare P880

E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-320
SP-350
SP-500UZ

Panasonic

DMC-L1
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-FZ50
DMC-LX1

Pentax

*ist D
*ist DL
*ist DL2
*ist DS
*ist DS2

Ricoh

GR Digital (DNG)

Samsung

Pro 815 (DNG)
GX-1S

Sigma

SD9
SD10

Sony

A100
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

Si tiene problemas con esta actualización, consulte el sitio Web de soporte en <http://www.adobe.es/support/>.

Viktigt för Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.5

Installation

Denna nya version av Camera Raw plug-inen ersätter originalversionen av Camera Raw plug-inen, som installerades med Photoshop CS2, Photoshop Elements 3.0 och Photoshop Elements 4.0.

Plug-inen Camera Raw 3.5 är inte kompatibel med Photoshop-versioner som är äldre än Photoshop CS2, eller Photoshop Elements-versioner som är äldre än Photoshop Elements 3.0.

Photoshop Elements:

Windows®:

1. Stäng Photoshop Elements.
2. Öppna Den här datorn.
3. Dubbelklicka på Lokal disk (C:).
4. Gå till Program\Adobe\Photoshop Elements [3.0 eller 4.0]\Plug-ins\Filformat.
5. Flytta den befintliga Camera Raw.8bi plug-inen till en annan plats (till exempel en ny mapp på skrivbordet). Det är viktigt att du behåller den gamla versionen om du behöver använda den igen.
6. Kopiera programmet Camera Raw, Camera Raw.8bi, från hämtningsmappen till mappen i steg 4.
7. Starta Photoshop Elements.

Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Stäng Photoshop Elements.
2. Öppna Finder.
3. Gå till Program/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-ins/Filformat.
4. Flytta den befintliga plug-inen till en annan plats (till exempel en ny mapp på skrivbordet). Det är viktigt att du behåller den gamla versionen om du behöver använda den igen.
5. Kopiera programmet Camera Raw från hämtningsmappen till mappen i steg 3.
6. Starta Photoshop Elements.

Photoshop Elements 4.0

1. Gå ur Photoshop Elements och Adobe Bridge.
2. Öppna Finder.
3. Gå till lokaldiskens rot (inte till användarens mapp).
4. Gå till Bibliotek/Application Support/Adobe/Plug-Ins/Elements/Filformat.
5. Flytta den befintliga plug-inen till en annan plats (till exempel en ny mapp på skrivbordet). Det är viktigt att du behåller den gamla versionen om du behöver använda den igen.
6. Kopiera plug-inen Camera Raw från hämtningsmappen till mappen i steg 4.
7. Starta Photoshop Elements eller Adobe Bridge.

Photoshop CS2 och Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Gå ur Photoshop CS2 och Adobe Bridge.
2. Öppna Den här datorn.
3. Dubbelklicka på Lokal disk (C:).
4. Gå till Programfiler\Delade filer\Adobe\Plug-Ins\CS2\Filformat.
5. Flytta den befintliga Camera Raw.8bi plug-inen till en annan plats (till exempel en ny mapp på skrivbordet). Det är viktigt att du behåller den gamla versionen om du behöver använda den igen.
6. Kopiera programmet Camera Raw, Camera Raw.8bi, från hämtningsmappen till mappen i steg 4.
7. Starta Photoshop CS2 eller Adobe Bridge.

Mac:

1. Gå ur Photoshop CS2 och Adobe Bridge.
2. Öppna Filhanteraren.
3. Gå till lokaldiskens rot (inte till användarens mapp).
4. Gå till Bibliotek/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/Filformat.
5. Flytta den befintliga plug-inen till en annan plats (till exempel en ny mapp på skrivbordet). Det är viktigt att du behåller den gamla versionen om du behöver använda den igen.
6. Kopiera programmet Camera Raw från hämtningsmappen till mappen i steg 4.
7. Starta Photoshop CS2 eller Adobe Bridge.

Nya kameror

Stöd för nedanstående kameror har lagts till i den här versionen.

Kodak	EasyShare P712
Nikon	D2Xs
Panasonic	DMC-FZ50
	DMC-L1
Sony	A100

Nedan visas alla kameror och format som går att använda med Camera Raw 3.5. De nya kamerorna är markerade med rött.

Filformatet **DNG (Digital Negative)**

Läs mer om DNG-formatet på
www.adobe.se/products/dng/.

Canon

EOS-1D
EOS-1D
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS 30D
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A5
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro70

Contax

N Digital

Epson

R-D1
R-D1s

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S2 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S5000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad

H2D (DNG)

Kodak

DCS Pro 14n

Konica Minolta

DiIMAGE A1
DiIMAGE A2
DiIMAGE A200
DiIMAGE 5
DiIMAGE 7
DiIMAGE 7i
DiIMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Japan)
ALPHA-5 DIGITAL (Kina)
MAXXUM 5D (USA)
DYNAX 5D (Europa)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22
Aptus 65
Aptus 75

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
D2Xs
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
EVOLT E-330

DCS Pro 14n
DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P712
EasyShare P850
EasyShare P880

E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-320
SP-350
SP-500UZ

Panasonic

DMC-L1
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-FZ50
DMC-LX1

Pentax

*ist D
*ist DS
*ist DL
*ist DL2
*ist DS2

Ricoh

GR Digital (DNG)

Samsung

Pro 815 (DNG)
GX-1S

Sigma

SD9
SD10

Sony

A100
DSC-F828
DSC-R1
DSC-F828

Mer information om uppdateringen finns på supportwebbsidan <http://www.adobe.se/support/>.

Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.5 Lees Mij-bestand

Installatie

Deze nieuwe versie van de Camera Raw-insteekmodule vervangt de oorspronkelijke Camera Raw-insteekmodule die met Photoshop CS2, Photoshop Elements 3.0 en Photoshop Elements 4.0 is geïnstalleerd.

De insteekmodule Camera Raw 3.5 is niet compatibel met versies van Photoshop ouder dan Photoshop CS2 of versies van Photoshop Elements ouder dan Photoshop Elements 3.0.

Photoshop Elements:

Windows®:

1. Sluit Photoshop Elements af.
2. Open Deze computer
3. Dubbelklik op Lokaal station (C:)
4. Ga naar Program Files\Adobe\Photoshop Elements [3.0 of 4.0]\Plug-Ins\File Formats
5. Verplaats de bestaande insteekmodule Camera Raw.8bi naar een andere locatie (bijvoorbeeld naar een nieuwe map op uw bureaublad). Bewaar deze versie, voor het geval u deze in de toekomst weer nodig hebt.
6. Kopieer de Camera Raw-insteekmodule, Camera Raw.8bi, vanuit de downloadmap naar de bij Stap 4 vermelde map.
7. Start Photoshop Elements

Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Sluit Photoshop Elements af.
2. Open de Finder
3. Ga naar Applications/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats
4. Verplaats de bestaande insteekmodule naar een andere locatie (bijvoorbeeld naar een nieuwe map op uw bureaublad). Bewaar deze versie, voor het geval u deze in de toekomst weer nodig hebt.
5. Kopieer de Camera Raw-insteekmodule, Camera Raw, vanuit de downloadmap naar de bij Stap 3 vermelde map.
6. Start Photoshop Elements

Photoshop Elements 4.0

1. Sluit Photoshop Elements en Adobe Bridge af.
2. Open de Finder
3. Ga naar het hoofdstation van de lokale schijf (niet de hoofdmap van de gebruiker).
4. Ga naar Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Verplaats de bestaande insteekmodule naar een andere locatie (bijvoorbeeld naar een nieuwe map op uw bureaublad). Bewaar deze versie, voor het geval u deze in de toekomst weer nodig hebt.
6. Kopieer de Camera Raw-insteekmodule, Camera Raw, vanuit de downloadmap naar de bij Stap 4 vermelde map.
7. Start Photoshop Elements of Adobe Bridge.

Photoshop CS2 en Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Sluit Photoshop CS2 en Adobe Bridge af.
2. Open Deze computer.
3. Dubbelklik op Lokaal station (C:).
4. Ga naar Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats.
5. Verplaats de bestaande insteekmodule Camera Raw.8bi naar een andere locatie (bijvoorbeeld naar een nieuwe map op uw bureaublad). Bewaar deze versie, voor het geval u deze in de toekomst weer nodig hebt.
6. Kopieer de Camera Raw-insteekmodule, Camera Raw.8bi, vanuit de downloadmap naar de bij Stap 4 vermelde map.
7. Start Photoshop CS2 of Adobe Bridge.

Mac:

1. Sluit Photoshop CS2 en Adobe Bridge af.
2. Open de Finder.
3. Ga naar het hoofdstation van de lokale schijf (niet de hoofdmap van de gebruiker).
4. Ga naar Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Verplaats de bestaande insteekmodule naar een andere locatie (bijvoorbeeld naar een nieuwe map op uw bureaublad). Bewaar deze versie, voor het geval u deze in de toekomst weer nodig hebt.
6. Kopieer de Camera Raw-insteekmodule, Camera Raw, vanuit de downloadmap naar de bij Stap 4 vermelde map.
7. Start Photoshop CS2 of Adobe Bridge.

Nieuwe ondersteunde camera's

In deze update is ondersteuning voor de volgende camera's toegevoegd.

Kodak	EasyShare P712
Nikon	D2Xs
Panasonic	DMC-FZ50
	DMC-L1
Sony	A100

Hier volgt een volledig overzicht van de in Camera Raw 3.5 ondersteunde camera's en RAW-indelingen. De nieuw ondersteunde camera's worden rood weergegeven:

Digital Negative (DNG) raw-indeling

U vindt meer informatie over de bestandsindeling DNG Raw op www.adobe.nl/products/dng/.

Canon

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS-30D
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1
R-D1s

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad

H2D (DNG)

Kodak

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx

Konica Minolta

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Japan)
ALPHA-5 DIGITAL (China)
MAXXUM 5D (VS)
DYNAX 5D (Europa)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22
Aptus 65
Aptus 75

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
D2Xs
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
EVOLT E-330

DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P712
EasyShare P850
EasyShare P880

E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-320
SP-350
SP-500UZ

Panasonic

DMC-L1
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-FZ50
DMC-LX1

Pentax

*ist D
*ist DL
*ist DL2
*ist DS
*ist DS2

Ricoh

GR Digital (DNG)

Samsung

Pro 815 (DNG)
GX-1S

Sigma

SD9
SD10

Sony

A100
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

Mochten er problemen optreden met deze update, ga dan naar onze ondersteuningswebsite op <http://www.adobe.nl/support/>.

Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.5 Vigtigt

Installation

Denne nye version af ekstramodulet Camera Raw erstatter det oprindelige Camera Raw-ekstramodul, der blev installeret sammen med Photoshop CS2, Photoshop Elements 3.0 og Photoshop Elements 4.0.

Ekstramodulet Camera Raw 3.5 er ikke kompatibelt med versioner af Photoshop, der er ældre end Photoshop CS2, eller versioner af Photoshop Elements, der er ældre end Photoshop Elements 3.0.

Photoshop Elements:

Windows®:

1. Luk Photoshop Elements.
2. Åbn Denne computer.
3. Dobbeltklik på Lokal disk (C:).
4. Gå til Programmer\Adobe\Photoshop Elements [3.0 eller 4.0]\Ekstramoduler\Filformater.
5. Flyt det eksisterende ekstramodul, Camera Raw.8b, til en anden placering (f.eks. en ny mappe på skrivebordet). Sørg for at beholde denne version, hvis du vil gå tilbage til den senere.
6. Kopier ekstramodulet Camera Raw, Camera Raw.8bi, fra de hentede filer til samme mappe som i trin 4.
7. Start Photoshop Elements.

Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Luk Photoshop Elements.
2. Åbn Finder.
3. Gå til Programmer/Adobe Photoshop Elements 3/Ekstramoduler/Filformater.
4. Flyt det eksisterende ekstramodul til en anden placering (f.eks. en ny mappe på skrivebordet). Sørg for at beholde denne version, hvis du vil gå tilbage til den senere.
5. Kopier ekstramodulet Camera Raw fra de hentede filer til samme mappe som i trin 3.
6. Start Photoshop Elements.

Photoshop Elements 4.0

1. Luk Photoshop Elements og Adobe Bridge.
2. Åbn Finder.
3. Gå til roden af den lokale disk (ikke brugerens hjemmappe).
4. Gå til Library/Application Support/Adobe/Ekstramoduler/CS2/Filformater.
5. Flyt det eksisterende ekstramodul til en anden placering (f.eks. en ny mappe på skrivebordet). Sørg for at beholde denne version, hvis du vil gå tilbage til den senere.
6. Kopier ekstramodulet Camera Raw fra de hentede filer til samme mappe som i trin 4.
7. Start Photoshop Elements eller Adobe Bridge.

Photoshop CS2 og Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Luk Photoshop CS2 og Adobe Bridge.
2. Åbn Denne computer.
3. Dobbeltklik på Lokal disk (C:).
4. Gå til Programmer\Fælles filer\Adobe\Ekstramoduler\CS2\Filformater.
5. Flyt det eksisterende ekstramodul, Camera Raw.8b, til en anden placering (f.eks. en ny mappe på skrivebordet). Sørg for at beholde denne version, hvis du vil gå tilbage til den senere.
6. Kopier ekstramodulet Camera Raw, Camera Raw.8bi, fra de hentede filer til samme mappe som i trin 4.
7. Start Photoshop CS2 eller Adobe Bridge.

Mac:

1. Luk Photoshop CS2 og Adobe Bridge.
2. Åbn Finder.
3. Gå til roden af den lokale disk (ikke brugerens hjemmemappe).
4. Gå til Library/Application Support/Adobe/Ekstramoduler/CS2/Filformater.
5. Flyt det eksisterende ekstramodul til en anden placering (f.eks. en ny mappe på skrivebordet). Sørg for at beholde denne version, hvis du vil gå tilbage til den senere.
6. Kopier ekstramodulet Camera Raw fra de hentede filer til samme mappe som i trin 4.
7. Start Photoshop CS2 eller Adobe Bridge.

Nye understøttede kameraer

I denne opdatering er der tilføjet understøttelse af følgende kameraer.

Kodak	EasyShare P712
Nikon	D2Xs
Panasonic	DMC-FZ50
	DMC-L1
Sony	A100

Herunder ses en komplet liste over de kameraer og raw-formater, der understøttes af Camera Raw 3.5. De nye kameraer er markeret med rødt:

Digital Negative (DNG) raw-filformat

Læs mere om raw-filformatet DNG på www.adobe.dk/products/dng/.

Canon

EOS-1D
EOS-1D
EOS 5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS 30D
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1Ds Mark II
EOS 1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1
R-D1s

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad

H2D (DNG)

Kodak

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx

Konica Minolta

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Japan)
ALPHA-5 DIGITAL (Kina)
MAXXUM 5D (USA)
DYNAX 5D (Europa)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22
Aptus 65
Aptus 75

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
D2Xs
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
EVOLT E-330

DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P712
EasyShare P850
EasyShare P850

E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-320
SP-350
SP-500UZ

Panasonic

DMC-L1
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-FZ50
DMC-LX1

Pentax

*ist D
*ist DS
*ist DL
*ist DL2
*ist DS2

Ricoh

GR Digital (DNG)

Samsung

Pro 815 (DNG)
GX-1S

Sigma

SD9
SD10

Sony

A100
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

Hvis du har problemer med denne opdatering, kan du besøge supportwebstedet på adressen <http://www.adobe.dk/support/>.

Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.5 – Lueminut

Asennus

Tämä uusi Camera Raw -plug-in-versio korvaa Photoshop CS2:n, Photoshop Elements 3.0:n ja Photoshop Elements 4.0:n yhteydessä asennetun alkuperäisen Camera Raw -plug-in-version.

Camera Raw 3.5 -plug-in on yhteensopiva vain Photoshop CS2:n tai Elements 3.0:n tai uudempien versioiden kanssa.

Photoshop Elements:

Windows®:

1. Lopeta Photoshop Elements.
2. Kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta.
3. Avaa paikallinen levy (C:) kaksoisnapsauttamalla.
4. Siirry kansioon Ohjelmatiedostot\Adobe\Photoshop Elements [3.0 tai 4.0]\Plug-Ins\File Formats.
5. Siirrä aiempi Camera Raw.8bi -plug-in toiseen sijaintiin (esimerkiksi uuteen kansioon työpöydällä). Varmista, että tämä versio on käytettävissä, jos joudut myöhemmin palauttamaan sen.
6. Kopioi Camera Raw -plug-in, Camera Raw.8bi, ladatuista tiedostoista samaan kansioon kuin vaiheessa 4.
7. Käynnistä Photoshop Elements.

Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Lopeta Photoshop Elements.
2. Aloita Finder.
3. Siirry kansioon Applications/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/File Formats.
4. Siirrä aiempi plug-in toiseen sijaintiin (esimerkiksi uuteen kansioon työpöydällä). Varmista, että tämä versio on käytettävissä, jos joudut myöhemmin palauttamaan sen.
5. Kopioi Camera Raw -plug-in, Camera Raw, ladatuista tiedostoista samaan kansioon kuin vaiheessa 3.
6. Käynnistä Photoshop Elements.

Photoshop Elements 4.0

1. Lopeta Photoshop Elements ja Adobe Bridge.
2. Aloita Finder.
3. Siirry paikallisen levyn juureen (ei Koti-kansioon).
4. Siirry kansioon Kirjasto/Ohjelmien tuki/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Siirrä aiempi plug-in toiseen sijaintiin (esimerkiksi uuteen kansioon työpöydällä). Varmista, että tämä versio on käytettävissä, jos joudut myöhemmin palauttamaan sen.
6. Kopioi Camera Raw -plug-in, Camera Raw, ladatuista tiedostoista samaan kansioon kuin vaiheessa 4.
7. Käynnistä Photoshop Elements tai Adobe Bridge.

Photoshop CS2 ja Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Lopeta Photoshop CS2 ja Adobe Bridge.
2. Kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta.
3. Avaa paikallinen levy (C:) kaksoisnapsauttamalla.
4. Siirry kansioon Ohjelmatiedostot\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CS2\File Formats.
5. Siirrä aiempi Camera Raw.8bi -plug-in toiseen sijaantiin (esimerkiksi uuteen kansioon työpöydällä). Varmista, että tämä versio on käytettävissä, jos joudut myöhemmin palauttamaan sen.
6. Kopioi Camera Raw -plug-in, Camera Raw.8bi, ladatuista tiedostoista samaan kansioon kuin vaiheessa 4.
7. Käynnistä Photoshop CS2 tai Adobe Bridge.

Mac:

1. Lopeta Photoshop CS2 ja Adobe Bridge.
2. Aloita Finder.
3. Siirry paikallisen levyn juureen (ei Koti-kansioon).
4. Siirry kansioon Kirjasto/Ohjelmien tuki/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Siirrä aiempi plug-in toiseen sijaantiin (esimerkiksi uuteen kansioon työpöydällä). Varmista, että tämä versio on käytettävissä, jos joudut myöhemmin palauttamaan sen.
6. Kopioi Camera Raw -plug-in, Camera Raw, ladatuista tiedostoista samaan kansioon kuin vaiheessa 4.
7. Käynnistä Photoshop CS2 tai Adobe Bridge.

Uudet tuetut kamerat

Tähän päivitykseen on lisätty seuraavien kameroiden tuki:

Kodak	EasyShare P712
Nikon	D2Xs
Panasonic	DMC-FZ50
	DMC-L1
Sony	A100

Alla on täydellinen luettelo Camera Raw 3.5 -ohjelman tukemista kameroista ja raw-muodoista. Uusien kameroiden nimet näkyvät punaisina.

DNG (Digital Negative) -raw-tiedostomuoto

Saat lisätietoja DNG-raw-tiedostomuodosta osoitteesta www.adobe.fi/products/dng/.

Canon

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS30D
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1
R-D1s

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad

H2D (DNG)

Kodak

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx

Konica Minolta

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Japani)
ALPHA-5 DIGITAL (Kiina)
MAXXUM 5D (Yhdysvallat)
DYNAX 5D (Eurooppa)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22
Aptus 65
Aptus 75

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
D2Xs
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
EVOLT E-330
E-500

DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P712
EasyShare P850
EasyShare P880

C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-320
SP-350
SP-500UZ

Panasonic

DMC-L1
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-FZ50
DMC-LX1

Pentax

*ist D
*ist DS
*ist DL
*ist DL2
*ist DS2

Ricoh

GR Digital (DNG)

Samsung

Pro 815 (DNG)
GX-1S

Sigma

SD9
SD10

Sony

A100
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

Mahdollisiin päivitysongelmiin saat apua teknisen tuen Web-sivustosta osoitteessa
<http://www.adobe.fi/support/>.

Viktig om Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.5

Installasjon

Denne nye versjonen av plugin-modulen Camera Raw erstatter den opprinnelige plugin-modulen Camera Raw som ble installert med Photoshop CS2, Photoshop Elements 3.0 og Photoshop Elements 4.0.

Plugin-modulen Camera Raw 3.5 er ikke kompatibel med versjoner av Photoshop tidligere enn Photoshop CS2 eller versjoner av Photoshop Elements tidligere enn Photoshop Elements 3.0.

Photoshop Elements:

Windows®:

1. Avslutt Photoshop Elements.
2. Åpne Min datamaskin.
3. Dobbeltklikk Lokal disk (C:).
4. Naviger til Programfiler\Adobe\Photoshop Elements [3.0 eller 4.0]\Plugin-moduler\Filformater.
5. Flytt den opprinnelige plugin-modulen Camera Raw.8bi til en annen plassering (for eksempel en ny mappe på skrivebordet). Husk å ta vare på denne versjonen dersom det skulle bli nødvendig å revertere tilbake til den.
6. Kopier plugin-modulen Camera Raw, Camera Raw.8bi, fra nedlastingsmappen til samme mappe som i trinn 4.
7. Start Photoshop Elements.

Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Avslutt Photoshop Elements.
2. Åpne Finder.
3. Naviger til Programmer/Adobe Photoshop Elements 3/Plugin-moduler/Filformater.
4. Flytt den opprinnelige plugin-modulen til en annen plassering (for eksempel en ny mappe på skrivebordet). Husk å ta vare på denne versjonen dersom det skulle bli nødvendig å revertere tilbake til den.
5. Kopier plugin-modulen Camera Raw, Camera Raw, fra nedlastingsmappen til samme mappe som i trinn 3.
6. Start Photoshop Elements.

Photoshop Elements 4.0

1. Avslutt Photoshop Elements og Adobe Bridge.
2. Åpne filvelgeren.
3. Naviger til roten av den lokale disken (ikke brukerens hjemmemappe).
4. Naviger til Bibliotek/Application Support/Adobe/Plugin-moduler/Elements/Filformater.
5. Flytt den eksisterende plugin-modulen til en annen plassering (for eksempel en ny mappe på skrivebordet). Pass på at du beholder denne versjonen i tilfelle du må revertere tilbake til den.
6. Kopier plugin-modulen Camera Raw fra nedlastingsområdet til samme mappe som i trinn 4.
7. Start Photoshop Elements eller Adobe Bridge.

Photoshop CS2 og Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Avslutt Photoshop CS2 og Adobe Bridge.
2. Åpne Min datamaskin.
3. Dobbeltklikk Lokal disk (C:).
4. Naviger til Programfiler\Fellesfiler\Adobe\Plug-ins\CS2\File Formats.
5. Flytt den opprinnelige plugin-modulen Camera Raw.8bi til en annen plassering (for eksempel en ny mappe på skrivebordet). Husk å ta vare på denne versjonen dersom det skulle bli nødvendig å revertere tilbake til den.
6. Kopier plugin-modulen Camera Raw, Camera Raw.8bi, fra nedlastingsmappen til samme mappe som i trinn 4.
7. Start Photoshop CS2 eller Adobe Bridge.

Mac:

1. Avslutt Photoshop CS2 og Adobe Bridge.
2. Åpne Finder.
3. Naviger til roten på den lokale datamaskinen (ikke brukerens hjemmemappe).
4. Naviger til Bibliotek/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats.
5. Flytt den opprinnelige plugin-modulen til en annen plassering (for eksempel en ny mappe på skrivebordet). Husk å ta vare på denne versjonen dersom det skulle bli nødvendig å revertere tilbake til den.
6. Kopier plugin-modulen Camera Raw, Camera Raw, fra nedlastingsmappen til samme mappe som i trinn 4.
7. Start Photoshop CS2 eller Adobe Bridge.

Nye kameraer med støtte

Det er lagt til støtte for følgende kameraer i denne oppdateringen.

Kodak	EasyShare P712
Nikon	D2Xs
Panasonic	DMC-FZ50
	DMC-L1
Sony	A100

Nedenfor finner du en fullstendig liste over støttede kameraer og RAW-formater som er inkludert i Camera Raw 3.5. De nye kameraene er markert med rødt.

RAW-filformatet **DNG (Digital Negative)**

Lær mer om RAW-filformatet DNG på www.adobe.no/products/dng/.

Canon

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad

H2D (DNG)

Kodak

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx

Konica Minolta

DiMAGE A1
DiMAGE A2
DiMAGE A200
DiMAGE 5
DiMAGE 7
DiMAGE 7i
DiMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Japan)
ALPHA-5 DIGITAL (Kina)
MAXXUM 5D (USA)
DYNAX 5D (Europa)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
D2Xs
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom

DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P712
EasyShare P850
EasyShare P880

C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-350
SP-500UZ

Panasonic

DMC-L1
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-FZ50
DMC-LX1

Pentax

*ist D
*ist DS
*ist DL
*ist DS2

Ricoh

GR Digital (DNG)

Samsung

Pro 815 (DNG)

Sigma

SD9
SD10

Sony

A100
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

Hvis du har problemer med denne oppdateringen, kan du gå inn på webområdet <http://www.adobe.no/support/>.

Leiamos do Adobe® Photoshop® Camera Raw 3.5

Instalação

Esta nova versão do plug-in Camera Raw substitui o plug-in original instalado com o Photoshop CS2, o Photoshop Elements 3.0 e o Photoshop Elements 4.0.

O plug-in Camera Raw 3.5 não é compatível com as versões do Photoshop anteriores ao Photoshop CS2 ou com as versões do Photoshop Elements anteriores ao Photoshop Elements 3.0.

Photoshop Elements:

Windows®:

1. Saia do Photoshop Elements.
2. Abra o Meu computador.
3. Clique duas vezes em Disco local (C:).
4. Navegue até Arquivos de programas\Adobe\Photoshop Elements [3.0 ou 4.0]\Plug-Ins\Formatos de arquivo.
5. Mova o plug-in Camera Raw.8bi existente para outro local (por exemplo, para uma nova pasta na área de trabalho). Mantenha uma cópia dessa versão, caso precise utilizá-la novamente.
6. Copie o plug-in Camera Raw, Camera Raw.8bi, da pasta de download para a mesma pasta indicada na Etapa 4.
7. Inicie o Photoshop Elements.

Mac:

Photoshop Elements 3.0

1. Saia do Photoshop Elements.
2. Abra o Finder.
3. Navegue até Aplicativos/Adobe Photoshop Elements 3/Plug-Ins/Formatos de arquivo.
4. Mova o plug-in existente para outro local (por exemplo, para uma nova pasta na área de trabalho). Mantenha uma cópia dessa versão, caso precise utilizá-la novamente.
5. Copie o plug-in Camera Raw, Camera Raw, da pasta de download para a mesma pasta indicada na Etapa 3.
6. Inicie o Photoshop Elements.

Photoshop Elements 4.0

1. Saia do Photoshop Elements e do Adobe Bridge.
2. Abra o Finder.
3. Navegue até a raiz do disco local (e não à pasta inicial do usuário).
4. Navegue até Biblioteca/Suporte para Aplicativo/Adobe/Plug-Ins/CS2/Formatos de arquivo.
5. Mova o plug-in existente para outro local (por exemplo, para uma nova pasta na área de trabalho). Mantenha uma cópia dessa versão, caso precise utilizá-la novamente.
6. Copie o plug-in Camera Raw, Camera Raw, da pasta de download para a mesma pasta indicada na Etapa 4.
7. Inicie o Photoshop Elements ou o Adobe Bridge.

Photoshop CS2 e Adobe Creative Suite 2:

Windows®:

1. Saia do Photoshop CS2 e do Adobe Bridge.
2. Abra o Meu computador.
3. Clique duas vezes em Disco local (C:).
4. Navegue até Arquivos de programas\Arquivos comuns\Adobe\Plug-Ins\CS2\Formatos de arquivo.
5. Mova o plug-in Camera Raw.8bi existente para outro local (por exemplo, para uma nova pasta na área de trabalho). Mantenha uma cópia dessa versão, caso precise utilizá-la novamente.
6. Copie o plug-in Camera Raw, Camera Raw.8bi, da pasta de download para a mesma pasta indicada na Etapa 4.
7. Inicie o Photoshop CS2 ou o Adobe Bridge.

Mac:

1. Saia do Photoshop CS2 e do Adobe Bridge.
2. Abra o Finder.
3. Navegue até a raiz do disco local (e não à pasta inicial do usuário).
4. Navegue até Biblioteca/Suporte para Aplicativo/Adobe/Plug-Ins/CS2/Formatos de arquivo.
5. Mova o plug-in existente para outro local (por exemplo, para uma nova pasta na área de trabalho). Mantenha uma cópia dessa versão, caso precise utilizá-la novamente.
6. Copie o plug-in Camera Raw, Camera Raw, da pasta de download para a mesma pasta indicada na Etapa 4.
7. Inicie o Photoshop CS2 ou o Adobe Bridge.

Novas Câmeras Suportadas

Esta atualização oferece suporte às seguintes câmeras:

Kodak	EasyShare P712
Nikon	D2Xs
Panasonic	DMC-FZ50
	DMC-L1
Sony	A100

Veja abaixo uma lista completa das câmeras e dos formatos raw suportados incluídos no Camera Raw 3.5. As câmeras novas estão destacadas em vermelho.

Formato de arquivo raw **Digital Negative (DNG)**

Leia mais sobre o formato de arquivo raw DNG em www.adobe.com/br/products/dng/.

Canon

EOS-1D
EOS-1Ds
EOS-5D
EOS 10D
EOS 20D
EOS 20Da
EOS 30D
EOS D30
EOS D60
EOS 300D (Digital Rebel/Kiss Digital)
EOS Rebel XT (EOS 350D/EOS Kiss Digital N)
EOS-1D Mark II
EOS-1D Mark II N
EOS-1Ds Mark II
PowerShot 600
PowerShot A5
PowerShot A50
PowerShot S30
PowerShot S40
PowerShot S45
PowerShot S50
PowerShot S60
PowerShot S70
PowerShot G1
PowerShot G2
PowerShot G3
PowerShot G5
PowerShot G6
PowerShot Pro70
PowerShot Pro90 IS
PowerShot Pro1

Contax

N Digital

Epson

R-D1
R-D1s

Fujifilm

FinePix E900
FinePix F700
FinePix S2 Pro
FinePix S20 Pro
FinePix S3 Pro
FinePix S5000 Z
FinePix S5200/5600
FinePix S7000 Z
FinePix S9000/9500

Hasselblad

H2D (DNG)

Kodak

DCS Pro 14n
DCS Pro 14nx

Konica Minolta

DiIMAGE A1
DiIMAGE A2
DiIMAGE A200
DiIMAGE 5
DiIMAGE 7
DiIMAGE 7i
DiIMAGE 7Hi
Maxxum 7D / DYNAX 7D
ALPHA SWEET DIGITAL (Japão)
ALPHA-5 DIGITAL (China)
MAXXUM 5D (EUA)
DYNAX 5D (Europa)

Leaf

Valeo 6
Valeo 11
Valeo 22
Valeo 17
Aptus 22
Aptus 65
Aptus 75

Leica

Digilux 2
D-Lux 2
Digital-Modul-R (DNG)

Mamiya

ZD

Nikon

D1
D1H
D1X
D70
D100
D200
D2H
D2Hs
D70s
D50
D2X
D2Xs
Coolpix 5000
Coolpix 5400
Coolpix 5700
Coolpix 8700
Coolpix 8400
Coolpix 8800

Olympus

E-10
E-1
E-20
EVOLT E-300
EVOLT E-330

DCS Pro SLR/n
DCS720x
DCS760
EasyShare P712
EasyShare P850
EasyShare P880

E-500
C-5050 Zoom
C-5060 Zoom
C-7070 Wide Zoom
C-8080 Wide Zoom
SP-310
SP-320
SP-350
SP-500UZ

Panasonic

DMC-L1
DMC-LC1
DMC-FZ30
DMC-FZ50
DMC-LX1

Pentax

*ist D
*ist DS
*ist DL
*ist DL2
*ist DS2

Ricoh

GR Digital (DNG)

Samsung

Pro 815 (DNG)
GX-1S

Sigma

SD9
SD10

Sony

A100
DSC-F828
DSC-R1
DSC-V3

Se você tiver qualquer problema com esta atualização, consulte o site de suporte na Web em <http://www.adobe.com/br/support/>.

Copyright © 2006 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe and Photoshop are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in The United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the United States and other countries. All trademarks noted herein are the property of their respective owners.

08/17/2006